

به نام خدا



دانشگاه تهران دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر اصول سیستم های مخابراتی

تمرین کامپیوتری سوم

محمدحيدرى	نام و نام خانوادگی
810197494	شماره دانشجویی
99.9.29	تاریخ ارسال گزارش

فهرست گزارش سوالات

Error! Bookmark not defined.	1	وال.	w
Error! Bookmark not defined.	2	وال.	w
Error! Bookmark not defined.	3	وال ا	w

Pre_part

همانطورکه درصورت سوال اشاره شده است دراین قسمت قصد داریم به رسم توابع بسل نوع اول و دوم بپردازیم.برای این منظوراز دستور besselj , bessely برای رسم توابع از مرتبه ی 1 تا 5 استفاده شده است. که نتایج در بازه [0,10] مطابق شکل زیر میباشد.




Figure 1




Figure 2

Narrow Band Modulation

(A,B

دراین قسمت قصد داریم بااستفاده ازمتلب به پیاده سازی narrow band pm بپردازیم برای این منظور مطابق خواسته سوال به نوشتن 2 تابع pmm, nb میپردازیم که ترتیب ورودی ها دقیقا مطابق تعریف صورت پروژه میباشد هردو تابع با پسوند m. ضمیمه شده اند.

توجه به این نکته ضروری است که درتوابع من سعی برنوشتن سیمبولیک بوده ودرانتها ازسیگنال بافرکانس خواشته شده نمونه برداری شده است.

(C,D,E)

درادامه برای بررسی عملکرد 2تابع pmm,nb از سیگنال پیام $sin(20\pi t)$ استفاده شده است . دربدنه اصلی کد این 2 تابع را با پارامترهای خواسته شده یعنی موج حامل با فرکانس toletaillite 10 دامنه 10 با ثابت انحراف فاز 10 در بازه زمانی teletaillite 0, 0.2 s] مدوله میکنیم.

توجه شود که فرکانس نمونه برداری برابر 10k میباشد.




Figure 3

منحنى بالا مودوله شده pmm سيگنال سينوسي ميباشد.




Figure 4

منحنی بالا مودوله شده باندباریک سیگنال سینوسی میباشد.

علت تفاوت ایجاد شده بین سیگنال باندباریک و pm معمولی کاملا به این مورد مربوط میشود که در باندباریک فقط از 2 جمله اول بسط تیلور استفاده کردیم و ازتمامی جملات بعدازآن صرف نظر کردیم که خود خطایی در سیگنال مودله شده به این روش ایجاد میکند که در قسمت های بعدی با جزییات کامل این خطا بوسیله تابع immse محاسبه شده است.

(F,G

دراین قسمت قصد داریم باپیمایش روی Kp دربازه [1,1-] خطای میانگین مربعات را برای باندباریک و مدولاسیون فاز بدست آوریم.

دراین قسمت بااستفاده ازیک حلقه ی for به ازای kp های مختلف مقدارسیگنال pmm و nb و pmm میکنیم و درنهایت درهربار پیمایش بااستفاه از دستور Immse مقادیر خطاها را درآرایه ای ذخیره میکنیم وهمچنین درصورتی که خطا کمتراز 0.01 بود مقادیر kp را store میکنیم ودرنهایت بیشینه مقدار آنرا به عنوان خروجی ثبت میکنیم که دراین مثال خاص این مقدار برابر 0.21 یا 0.2 میباشد.




Figure 5

توجه شود که درتابع گام های پیمایش برابر 0.01 گذاشته شده اند که به زمان اجرای زیادی نیاز دارد ولی مقدار دقیق 0.21 را با2رقم اعشار به ما میدهد.

```
Command Window
    xnb(t) =
    10*cos(200*pi*t) - 10*sin(20*pi*t)*sin(200*pi*t)

kp_max =
    0.2100

fx >>
```

Single Tone Modulation

در صورتی که سیگنال پیام تنها دارای یک فرکانس خاص باشد و آن را با استفاده از مدولاتور های فرکانس/فاز مدوله کنیم، خروجی سیگنال مدوله شده ی تک-تن نامیده خواهد شد. برای مثال برای یک پیام سینوسی با اندیس مدولاسیون β

این سینگال به صورت زیر بدست خواهد آمد. این مدولاسیون را نیز می توان با استفاده از شیفت دهنده های فرکانسی و ضرب کننده های متغیر با فرکانس مطابق بسط تابعی زیر تولید کرد.

$$x_c(t) = A_c cos(w_c t + \beta \sin(w_m t)) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} A_c J_n(\beta) \cos(\mathbf{Y} \pi (f_c + n f_m) t) \tag{A,C}$$

دراین قسمت قصد داریم تابااستفاده از توابعی که درادامه پیاده سازی میکنیم به ترسیم و مقایسه سیگنال single Tone دراین قسمت قصد داریم تاباله اشکاراست بردازیم. Modulation حاصل از ضابطه اصلی و ضابطه بدست آمده از سیگما همانطور که درروابط بالا اشکاراست بردازیم.

دراین قسمت من به پیاده سازی یک تابع با نام tone_modulation_func.m پرداخته ام که به ازای B های مختلف مقادیر سیگنال مودله شده باضابطه معمولی و همچنین باضابطه سیگما دار را به همراه تبدیل فوریه آنها به خروجی پاس میدهد.

که درادامه تمامی خروجی ها به صورت نمودار پیوست خواهندشد.




Figure 6




Figure 7




Figure 8




Figure 9




Figure 10




Figure 11




Figure 12




Figure 13

<u>یاسخ به سوالات این بخش:</u>

<u>(A</u>

همانطور که درنمودارهای بالا دیده میشود باافزایش B پهنای باند افزایش می یابد دراین قسمت میخواهیم به علت این امر بااستفاده از اطلاعاتی که از درس آموختیم اشاره کنیم :

Band= (B+1)*fm , B=Am*kp(pm modulation)

مطابق رابطه بالا برای مادلاسیون pm باافزایش B تعداد خط های حول fc زیاد میشود و ازانجا که فاصله بین هردوخط متوالی یعنی fm دراین قسمت ثابت میباشد درنتیجه باافزایش بهنای باند و گسترده شدن باند فرکانسی روبرو هستیم.

<u>(B</u>

دراین قسمت نیز قصدداریم بااستفاده از تئوری به پیداکردن مقدار درست N دست یابیم . ازآنجا که حول fc مطابق ضابطه سوال به فاصله های N*fm در طرفین مولفه فرکانسی خواهیم داشت بنابراین با نوشتن رابطه زیر به مقدار صحیح N بر حسب B دست خواهیم یافت .

Band=2*(B+1)*fm = 2*N*fm so we have 2*(B+1)*fm=2*N*fm

then N=(B+1)

مطابق ضابطه بدست آمده مقدار N را مطابق B متناظر به ورودي تابعی که نوشتیم میدهیم.

(C

همانطور که درمنحنی های بالا نیز نشان داده شد طیف سیگنال پیام مودله شده از هردوضابطه بدست آمده یکسان میباشد.

توضیحاتی درمورد پیاده سازی تابع:

درتابعی که نوشته شده است برای پیاده سازی سیگما از symsum استفاده شده است که به تناسب syntax مقدار n به صورت syms تعریف شده است و درنهایت با استفاده از تابع besselj به پیاده سازی تابع پرداخته شده.

توجه شد که باتوجه به خواسته سوال که رسم نمودارطیف دربازه [500,500-] بوده فرکانس نمونه برداری دراین قسمت برابر Fs=1000 تعیین شده است.

FM using **PM**

A) دراین قسمت به پیاده سازی تابع Fmm بااستفاده از تابع pmm یعنی سیگنال مودلاسیون pm خواهیم پرداخت در ادامه تیوری انجام این کار گفته شده است.

$$x_c(t) = A_c \cos(w_c t + \phi(t)), \qquad \phi(t) = \Upsilon \pi k_f \int_{-\infty}^t m(\tau) d\tau$$

برای پیاده سازی این قسمت تابع fmm را تعریف میکنیم دراین تابع ابتدا با دستور trapz انتگرال گیری عددی بااستفاده از for از for انجام میشود و در واقع بااستفاده از for سیگنال phi را که درواق ارایه ای از مقادیر بدست آمده بااستفاده ازدستور trapz میباشد بدست می آوریم که همان انتگرال از نقطه شروع سیگنال پیام تا نقطه ای است که قصدمحاسبه phi آنرا داریم. بااین تعاریف:

دراخر تابع بدست آمده را تحت عنوان x_new به عنوان آرگمان به تابع pmm میدهیم و kp رابرابر Kf*pi*2 به عنوان ارگمان تابع میدهیم.

(B

برای برابر بودن B ها درهردو نوع مادولاسیون Fm و Pm شرط تساوی B را مینویسیم:

Pm: B=Am*kp

Fm: $B = \frac{Am * kf}{Fm}$

As we know the value of B must be the same the we have :

 $Am*kp = \frac{Am*kf}{Fm}$ then Kp=Kf/Fm so Fm=10 ,Kp=10 the Kf=10*10=100

پس در فراخوانی تابع fmm مقدار kp را برابر 100 درنظر میگیریم .

منحنی زیر سیگنال پیام مودله شده باهردو نوع fm و pm میباشد .




Figure 14





Figure 15

همانطور که انتظار داریم 2 سیگنال مودلاسیون زاویه داریم که یکی رفتار Fm نشان میئ دهد و دیگری دارای رفتار Pm است همانطور که دیده میشود هردو منحنی دارای فرکانس متغیر با سیگنال پیام هستند که همانطور که شکل این قضیه رابه تصویر میکشد شاهد فرکانس های نوسان متفاوت درهرکدام هستیم.

درتحلیلات خارج از موضوع من تبدیل فوریه هردو سیگنال را بدست آوردم که به وسیله نمودار آن به سادگی شاهد فرکانس نوسانات مختلف درآن هستیم.

هردوسیگنال بدلیل داشتن دامنه am یکسان دارای دامنه مودله شده یکسان میباشند. در نهایت نیز خروجی تمامی رفتارهای تئوریک قابل انتظار ازسیگنال های fm و pm را خواهد داشت.

Bonus part



قبل ازشروع دراین مورد لازمه اشاره کنم که توضیحات این بخش براساس لینک فیلمی است که برای مطالعه گذاشته شد.

سیستم آرمسترانگ از یک بلوک nbpm 2 ضرب کننده فرکانسی و یک frequency_convertor تشکیل شده است درادامه به توضیح بخش های مختلف این بلوک خواهیم پرداخت.


برای تولید nbpm کافی است ضابطه $(accos(wct) - Ac^*sin(wct)\phi(t) - Ac^*sin(wct)\phi(t) کافی است ضابطه <math>(accos(wct) - Ac^*sin(wct)\phi(t))$ میدست آوریم. برای این کار سیگنال پیام را ابتدا از انتگرال گیر عبور میدهیم و سپس بااستفاده از یک اوسیلاتور و شیفت دهنده $(accos(wct) - ac^*sin(wct)\phi(t))$ دهنده $(accos(wct) - accos(wct) - accos(wct)\phi(t))$ دهنده $(accos(wct) - accos(wct) - accos(wct)\phi(t))$ در ابتدا از انتگرال $(accos(wct) - accos(wct) - accos(wct)\phi(t))$ در ابتدا از انتگرال $(accos(wct) - accos(wct) - accos(wct)\phi(t))$ در ابتدا از انتگرال $(accos(wct) - accos(wct) - accos(wct)\phi(t))$ برای او استفاده از یک اوسیلاتور و شیفت در این این کار سیگنال های حامل (accos(wct) - accos(wct) -

حال برای رسیدن به deviation frequency و carrier frequency مورد نظر از دو ضرب کننده و یک مبدل فرکانسی استفاده می شود.

که همانطور که دردرس اشاره شد ازانجا که ساخت اسیلاتورهای کریستالی که به صورت مستقیم عمل ضرب کننده ای فرکانس را انجام میدهند به هزینه بسیار زیادی دارد بنابراین استفاده از 2ضرب کننده فرکانسی هزینه بسیار مقرون بصرفه تری دارد و درعمل ازآن استفاده میشود .

برای تعیین مضارب آنها باید deviation ورودی و خروجی را در نظر بگیریم سپس قسمت اضافه ی فرکانس حامل را در مبدل فرکانسی حذف کنیم.

مبدل فرکانسی نیز شامل یک اوسیلاتور کریستالی است که در سیگنال ورودی ضرب میشود و سپس بااستفاده ازیک فیلتر میان گذر فرکانس پایین تر یعنی f-fprime را انتخاب میکنیم که برای ورود به ضرب کننده بعدی اماده میشود.



ضرب کننده فرکانس نیز همانطور که درشکل بالا نشان داده شده شامل یک بخش غیر خطی و سپس یک فیلتر میان گذراست که برای استخراج مضرب موردنظر wc است.

خروجي قسمت غير خطي:

y=a0+a1*cos(wt)+a2*cos^2(wt)+a3*cos^3(wt)+...
cos^2(x)=1/2*(1+cos(2x))
cos^3(x)=1/4*(cos(x)+cos(3x))
y=b0+b1*cos(wt)+b2*cos(2wt)+b3*cos(3wt)+...

همانطور که دربالا ضابطه های آن را نشان دادیم مدل ریاضی ضرب کننده فرکانسی به صورت بالا است که درنهایت خروجی بصورت مضارب عددی یک سری ترم کسینوسی میشود.

که می توان با انتخاب فیلتر مناسب هر مضربی از سیگنال ورودی را انتخاب کرد.