ه نام خدا



دانشکدهی مهندسی برق و کامپیوتر دانشکده فنی دانشگاه تهران مبانی کامپیوتر و برنامهنویسی



استاد: دکتر مرادی

عنوان: برنامهسازی و ۰/۱ در LC3 نيمسال دوم ٩٨-٩٩

در آخرین جلسه آزمایشگاه شما چند برنامه ی ساده با ماشین LC3 می نویسید و با ورودی و خروجی (I/O) آن آشنا می شوید.

۱. انجام دهید!

- ۱. از پوشه LC3 اسمبلر ماشین یا همان LC3Edit را باز کنید.
- ۲. اکنون با فرض این که مقدار X در رجیستر X و مقدار Y در رجیستر X قرار دارد(مقدار X و مقدار X را به دلخواه بدهید. نحوه انجام این کار در قسمت راهنمایی سوال توضیح داده شده است)، برنامه ای بنویسید که به ترتیب:
 - حاصل جمع X + Y را در رجیستر R2 ذخیره کند.
 - حاصل X AND Y را در رجیستر R3 ذخیره کند.
- حاصل X OR Y را در رجیستر R4 ذخیره کند. (به دنبال دستور OR نگردید. چنین دستوری مستقیماً برای ماشین LC3 وجود ندارد!)
 - اگر x زوج بود آن را در رجیستر R7 و اگر فرد بود در رجیستر R6 ذخیره کند.

قسمت ۱: کد مربوطه را در قسمت زیر قرار دهید.

```
.ORIG x3000
        LD
                RO,X
                                ; R0 = X
        LD
                R1,Y
                                ; R1 = Y
        ADD
                R2,R0,R1
                                ; R2 = X + Y
                                ; R3 = X AND Y
        AND
                R3,R1,R0
; X OR Y = NOT [NOT(X) AND NOT(Y)]
        NOT
                R4,R0
                                ; R4 = NOT(X)
        NOT
                R5,R1
                                ; R5 = NOT(Y)
                                ; R4 = [NOT(X) AND NOT(Y)]
        AND
                R4,R4,R5
        NOT
                R4,R4
                                ; R4 = NOT[NOT(X) AND NOT(Y)] = X OR Y
        AND
                R5,R5,#0
                                ; FREE R5
; ODD AND EVEN NUMBER DETECTION
        AND
                R5,R0,#1
        BRz
                EVEN
                                ; GO TO EVEN IF X AND #1 WAS ZERO
; ELSE
                                ; IT MEANS X IS ODD
        AND
                R6,R6,#0
                                ; FREE R6
        ADD
                R6,R0,#0
                                ; R6 = R0
        AND
                R5,R5,#0
                                ; FREE R5
CONTINUE
                HALT
        .FILL
                #3
        .FILL
                #7
EVEN
        AND
                R7,R7,#0
                                ; FREE R7
        ADD
                R7.R0.#0
                                ; R7 = R0
                CONTINUE
        BRnzp
        .END
```

 $X + \sum_{i=1}^{N} \frac{X_i}{x_i} + \sum_{i=1}^{N}$

راهنمایی:

در بخش سوم سوال بدیهی است که باید عملیات OR را با ترکیبی از عملیات AND و NOT پیاده سازی کنید.
 همچنین در بخش چهارم نیاز دارید که از دستور پرش شرطی یا BR استفاده کنید. برای بررسی این مسأله که آیا متغیر X زوج است یا نه کافی است سایر بیت های آن را به جز بیت کم ارزش صفر کنید. (به کمک دستور AND) سپس مقدار موجود در X اگرصفر شده باشد، دستور BRz به خانه ای که در مقابل این دستور ذکر شده باشد پرش خواهد کرد.

دقت كنيد!

احتمالاً در ابتدای راه اندازی ماشین LC3 تمام رجیسترها صفر هستند. پس برای این که نتایج برنامه ی فوق را به درستی مشاهده کنید، پیش از اجرای برنامه مقدار رجیسترها را به کمک کلیک راست و انتخاب Set Value تغییر دهید.

۲. انجام دهید!

- ۱. یک فایل جدید ایجاد کنید.
- ۲. اکنون با فرض این که مقدار X در رجیستر X و مقدار Y در رجیستر X قرار دارد، برنامه ای بنویسید که ابتدا قدر مطلق X را محاسبه کرده و در X قرار دهد و سپس قدر مطلق X را محاسبه کرده و در X قرار دهد و سپس قدر مطلق آن بزرگتر است را در خانه ی X قرار دهد.

راهنمایی: برای فهمیدن این مطلب که مقدار موجود در یک رجیستر مثبت است یا منفی، کافی است تا یک عملیات ریاضی flag تعلیات و النجام این عملیات و تیجه را در همان رجیستر ذخیره کنید. با انجام این عملیات p های p و p و بر اساس مقادیر آن رجیستر تغییر خواهد کرد.

قسمت ۲: کد مربوطه را در کادر زیر قرار دهید.

```
.ORIG
             X3000
               R1,X
                             ; R1 = X
       LD
       LD
               R2,Y
                             ; R2 = Y
               R1,R1,#0
       ADD
               XCHANGE
                                     ; IF X WAS NEGATIVE GO TO XCHANGE
CNTNUE1
               ADD
                      R2,R2,#0
                                     ; IF Y WAS NEGATIVE GO TO YCHANGE
               YCHANGE
; WHICH ONE IS BIGGEST?
CNTNUE2
               NOT
               R3,R1,R3
       ADD
               XCOPY
                             ; IF |X| WAS BIGGER GO TO XCOPY
       BRp
BACK
       HALT
XCHANGE NOT
               R1,R1
       ADD
               R1,R1,#1
       BRnzp CNTNUE1
YCHANGE NOT
               R2,R2
       ADD
               R2,R2,#1
       BRnzp CNTNUE2
XCOPY LD
               R2,X
       BRnzp BACK
       .FILL
               #-9
       .FILL
               #-2
       .END
```

آشنایی با ۱/0:

برای این که برنامه ی ما بتواند به خوبی با کاربر ارتباط برقرار کند، باید بتوانیم ورودی را به آسانی از کاربر بگیریم و خروجی را در فرمتی مناسب به او نشان دهیم. برای این منظور در LC3 از LC3 Console استفاده می کنیم. در این قسمت می توان به برنامه ورودی داد یا چیزی روی آن برای کاربر چاپ کرد.

به جدول زیر توجه کنید:

توضيح	دستور
رسیدن برنامه به این خط اجرای برنامه متوقف می شود و برنامه منتظر دادن ورودی از طریق LC3	با
Consol توسط کاربر میشود. دستور IN یک کاراکتر اسکی را از کاربر می گیرد و آن را در ۸ بیت کم ارزش	e
R ذخیره می کند. دقت کنید که پس از اجرای دستور IN محتوای سابق R0 از بین می رود, پس اگر در	0 IIN
ی دیتای خاصی دارید، آن را در جای دیگری ذخیره کنید.	آر

با اجرای این دستور محتوای R0 (هشت بیت کم ارزش آن) در خروجی چاپ می شود.	OUT
این دستور که مخفف PUT String است, از آدرسی که R0 به آن اشاره می کند شروع به چاپ خانه های	
حافظه (هشت بیت کم ارزش آن ها) می کند تا زمانی که به خانه ای با محتوای NULL) x0000) برسد. به	PUTS
عبارت دیگر یک رشته از کاراکتر ها که از خانه ای با آدرسی که در R0 ذخیره شده است را چاپ می کند.	
این دستور یکی دیگر از دستوراتی است که با اسمبلر صحبت می کند. (مثل ORIG, .END. و). این	
دستور همانند چند تا دستور FILL. پشت سرهم می ماند. با این دستور می توانید یک رشته از کاراکتر ها را	.STRINGZ
در خانه های پشت سر هم در حافظه قرار دهید. (این دستور به صورت پیش فرض در انتهای رشته ی شما	.STRINGZ
NULL را اضافه می کند.)	

✓ برای درک بهتر دستورات فوق به مثال زیر توجه کنید:

.ORIG x3050

LEA R0, HELLO; put address of this label in R0

PUTS; print the string starting from R0 until x0000 appears

AND R0,R0,0;

IN; read a character from console (and store it in R0)

ADD R0,R0,1;

OUT ; print R0[7:0] on console

HALT

HELLO .STRINGZ "HELLO WORLD" ; place this string in memory starting with ;address of x3057 (why?)

.END

۳. انجام دهید! (خواندن از ورودی)


یک برنامه ی ساده بنویسید که عددی را از ورودی خوانده و در یک رجیستر بریزد.

قسمت ۳: کد مربوطه را در قسمت زیر قرار دهید.

.ORIG X3000
IN
ADD R2,R0,#0 ; R2 = ENTERED NUMBER
HALT
.END

۴. انجام دهید! (محاسبه ی حاصل ضرب مقادیر دو رجیستر)

در این قسمت می خواهیم برنامه ای بنویسیم که محتوای دو رجیستر R3 و R4 را در هم ضرب کرده و در رجیستر R5 ذخیره کند. احتمالا تا حالا متوجه شده اید که شبیه ساز LC3 دستور ضرب ندارد. برای پیاده سازی دستور ضرب از مفهوم جمع استفاده میکنیم. به سادگی برای این کار عدد اول را به اندازه عدد دوم با خودش جمع می کنیم. برای انجام این قسمت می توانید ابتدا فلوچارت از زیر را کامل کنید(تحویل این فلوچارت الزامی نیست):



فلوچارت حاصل ضرب دو عدد صحیح نامنفی

حال به کمک فلوچارتی که تکمیل کردید، کد اسمبلی این قسمت را بزنید.

قسمت ۴: کد خود را در کادر زیر بنویسید.

.ORIG 3000

LD R3,X

; R3 = X

LD R4,Y

; R4 = Y

AND R

R5,R5,#0 ; FREE R5

LOOP ADD R5,R5,R3

; R5 IS SUM AND SUM = SUM + X

ADD R4,R4,#-1

; DO THIS LOOP Y TIMES

BRp LOOP

HALT

X .FILL #9

Y .FILL #4

.END

تبدیل یک قطعه کد به تابع:

برای تبدیل یک قطعه کد به تابع کارهای زیر را انجام دهید.

- یک برچسب (Label) به عنوان نام تابع در نظر بگیرید.
 - قطعه کد مورد نظر را زیر این برچسب قرار دهید.
- در پایان قطعه کد، آدرس بازگشت (Return Address) را که در رجیستر R7 ذخیره شده است، در رجیستر PC قرار دهید. (این کار را با اجرای دستور RET به عنوان آخرین دستور تابع خود می توانید انجام دهید.)

توجه: آدرس بازگشت از تابع که گفته شده در R7 قرار دارد را خودتان باید به هنگام فراخوانی تابع در R7 قرار دهید. در قسمت بعدی (صدا زدن یک تابع) نحوه ی انجام این کار توضیح داده شده است.

راهنمایی: به هنگام می توانید از نمونه کد زیر برای نوشتن یک تابع کمک بگیرید.

```
LDI RO, N
                        ; Argument N is now in R0
2
           JSR F
                         ; Jump to subroutine F.
3
           STI R1, FN
           HALT
5 N
           .FILL 3120
                         ; Address where n is located
6 FN
                         ; Address where fn will be stored.
           .FILL 3121
7
                            ; Subroutine F begins
8 F
           AND R1, R1, x0; Clear R1
           ADD R1, R0, x0; R1 \leftarrow R0
10
           ADD R1, R1, R1; R1 \leftarrow R1 + R1
           ADD R1, R1, x3; R1 \leftarrow R1 + 3.
11
                            ; Return from subroutine
12
           RET
           END
```

Listing 5.1: A subroutine for the function f(n) = 2n + 3.

صدا زدن (فراخوانی) یک تابع ۲:

برای اجرای یک تابع لازم است که آدرس سر تابع را در رجیستر PC قرار دهیم. در این صورت ادامه ی اجرای برنامه از سر تابع خواهد بود. بعد از آن که کار تابع تمام شد، مقدار رجیستر PC باید به مقدار قبل از صدا زدن تابع به اضافه ۱ (چرا؟) تغییر کند. مسئله ای که مطرح می شود این است که آدرس بازگشت را چگونه به دست بیاوریم، چون یک تابع ممکن است چندین بار و از آدرس های مختلف صدا زده شود. بنابر این باید قبل از صدا زدن تابع، آدرس فعلی را در جایی که تابع هم از آن با خبر است ذخیره کنیم. برای این کار می توانیم کارهای زیر را انجام دهیم:

آدرس دستور بعد از JSR (یا در واقع PC یک واحد اضافه شده) را در R7 ذخیره کن و به MyFunc پرش کن.

توجه کنید که MyFunc یک label است.

حال همانطور که در قسمت قبل توضیح داده شد در پایان اجرای تابع به عنوان آخرین دستور آن باید دستور زیر را بنویسید:

RET

این دستور محتوای رجیستر R7 (که به هنگام فراخوانی با دستور JSR تعیین شده بود) را در PC قرار می دهد.

پس از اجرای این دستور، به دستور بعد از فراخوانی تابع پرش می کنیم و اجرای برنامه ادامه می یابد.

توجه: دستور RET مشابه دستور JMP بوده، با این تفاوت که همواره به آدرسی که در R7 وجود دارد پرش می کند.

² Function Call

۵. انجام دهید! (تبدیل برنامه های قبلی به دو تابع مجزا)

حال برنامه های قبلی را تبدیل به دو تابع مجزا کنید. یعنی تابع هایی بسازید که یکی عملیات ضرب و دیگری عملیات خواندن از ورودی را انجام دهد.

دقت کنید: مطمئن شوید که برنامه ی شما درست کار می کند.

نکته: در زمان صدا زده شدن تابع، محتوای رجیستر R7 تغییری می کند؟ (چرا؟)

قسمت ۵: کد و پاسخ خود را در کادر زیر بنویسید

در هنگام صدا زدن تابع و استفاده از دستور JSR ، آدرس خونه بعدی یعنی PC به اضافه یک در R7 ذخیره میشود. و هنگام RET ، به همان خانه ای که در R7 ذخیره شده بازمیگردد.

تابعی جهت انجام عمل ضرب:

.ORIG 3000

LD R3,X ; R3 = X LD R4,Y ; R4 = Y

JSR ZARB ; GO TO ZARB AND STORE PC + 1 IN R7

HALT

; ZARB FUNCTION : R5 = R3 * R4

ZARB AND R5,R5,#0; FREE R5

LOOP ADD R5,R5,R3 ; R5 IS SUM AND SUM = SUM + X

ADD R4,R4,#-1 ; DO THIS LOOP Y TIMES

BRp LOOP

RET ; GO TO ADDRESS THAT STORED IN R7

X .FILL #9
Y .FILL #4
.END

تابعی جهت خواندن از ورودی:

.ORIG X3000

JSR FREAD ;GO TO FREAD AND STORE PC + 1 IN R7

HALT

FREAD IN ;GET CHARACTER
ADD R2,R0,#0 ;R2 = ENTERED NUMBER

RET ;GO TO ADDRESS THAT STORED IN R7

.END

موفق باشيد