

## به نام خدا دانشگاه تهران پردیس دانشکدههای فنی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر



## اصول سیستمهای مخابراتی

پاییز 1400

استاد: دکتر مریم صباغیان

تمرین کامپیوتری شماره 2

محمدمهدى عبدالحسينى <u>810 198 434</u>



Communication Systems

## فهرست مطالب

1	بخش اول: مدولاسیون دامنه از نوع متعارف
5	 بخش دوم : مدولاسیون کی DSB و DSB
17	بخش سوم : آثنا بی با تبدیل میلیبرت و آشکار ساز پوش

## بخش اول: مدولاسيون دامنه از نوع متعارف

در این قسمت میخواهیم تابعی بنویسیم که سیگنال پیام  $x_m(t)$  ، دامنه موج حامل  $A_c$  ، اندیس مدولاسیون  $\mu$  و فرکانس موج حامل  $f_c$  را بگیرد و سیگنال مدوله شده را برگرداند.

البته برای سادگی کار t را هم به عنوان ورودی تابع درنظر گرفتهام.


```
function Xc = my_AMmod(x, Ac, mu, fc, t)
    n = max(abs(x));
    Xc = Ac*(1 + mu*x/n).*cos(2*pi*fc*t);
end
```

سیگنال پیام بصورت زیر تعریف شده است:

$$x_m(t) = \begin{cases} 1 & 0 \le t < \frac{t_0}{3} \\ -2 & \frac{t_0}{3} \le t < \frac{2t_0}{3} \\ 0 & o.w. \end{cases}$$


```
fs_part1 = 100000; % 100kHz
t0_part1 = 0.15;
ts_part1 = 1/fs_part1;
t = 0:ts_part1:t0_part1 - ts_part1;
Xmt = zeros([1,t0_part1*fs_part1]);
Xmt(1, 1:(t0_part1*fs_part1/3 - 1)) = 1;
Xmt(1, (t0_part1*fs_part1/3):(t0_part1*fs_part1*2/3 - 1)) = -2;
```


مدوله  $t_0=0.15$  و  $\mu=0.85$  ،  $f_C=250Hz$  در ادامه قصد داریم سیگنال پیام  $x_m(t)$  را با فرکانس کنیم و سیگنال مدوله شده را رسم کنیم. (شکل 1)



```
Ac_part1 = 1;
mu_part1 = 0.85;
fc_part1 = 250;
Xm_myAMmod = my_AMmod(Xmt, Ac_part1, mu_part1, fc_part1, t);
plot(t, Xm_myAMmod, 'r', 'linewidth', 1);
title('My AM Modulation Function');
xlabel('Time (s)');
ylabel('Xm(t) myAMmod');
set(gca,'xtick', 0 : 0.05 : 0.15, 'xlim', [0,0.15]);
set(gca,'ytick', -1.5 : 0.5 : 1.5, 'ylim', [-2,2]);
grid on;
```

در این قسمت میخواهیم طیف مربوط به سیگنال پیام  $x_m(t)$  (شکل 2) و سیگنال مدوله شده (شکل 3)  $\star$  را رسم کنیم.





♣ در قسمت بعدی قصد داریم توان و بازدهی مدولاسیون را برای سیگنال مدوله شده بدست آوریم. با استفاده از روابط تئوری توان سیگنال پیام را میتوان بصورت زیر محاسبه کرد:

$$s_x = \langle x^2(t) \rangle = \frac{1}{t_0} \int_0^{t_0} |x(t)|^2 dt = \frac{1}{0.15} \left( \frac{1^2}{2^2} \times 0.03 + \frac{(-2)^2}{2^2} \times 0.05 \right) = \frac{5}{12}$$

اندازه آن بود که ابتدا باید سیگنال پیام، نرمالیزه شود و برای اینکار کافیست سیگنال را بر ماکزیمم اندازه آن به دقت شود که ابتدا باید سیگنال پیام، نرمالیزه شود و برای اینکار کافیست سیگنال را بر ماکزیمم اندازه آن و برای اینکار کافیست سیکنیم.

$$\mu^2 \langle x^2(t) \rangle = \mu^2 \times \frac{5}{12} = 0.301$$

در ادامه به محاسبه توان سیگنال مدوله شده میپردازیم:

$$S_T = \frac{A_c^2}{2} (1 + 2\mu \langle x(t) \rangle + \mu^2 \langle x^2(t) \rangle) = \frac{1}{2} \left( 1 + 2 \times 0.85 \times \frac{-1}{6} + 0.85 \times \frac{5}{12} \right) = 0.5088$$

بازدهی مدولاسیون به بصورت زیر محاسبه میشود:

Modulation Efficiency = 
$$\frac{0,301}{0.5088}$$
 = 0.5917 = 59.17%

قطعه کد زده شده برای این قسمت بصورت زیر میباشد:

```
Sx_Xmt_in = 0;
l_Xmt_in = length(Xmt_in);
for i = 1:length(Xmt_in)
    Sx_Xmt_in = Sx_Xmt_in + 1/(l_Xmt_in) * Xmt_in(1, i)^2;
end
Sx_Xmt_in
St_Xm_myAMmod = 0;
l_Xm_myAMmod = length(Xm_myAMmod);
for i = 1:length(Xm_myAMmod)
    St_Xm_myAMmod = St_Xm_myAMmod + 1/(l_Xm_myAMmod) * Xm_myAMmod(1, i)^2;
end
St_Xm_myAMmod
Modulation_Efficiency = Sx_Xmt_in / St_Xm_myAMmod
```


خروجي قطعه كد بالا بصورت زير خواهد بود:


در این قسمت میخواهیم این بار سیگنال پیام را با استفاده از تابع ammod مدوله کنیم و برای اینکار کافیست ورودی تابع را بصورت زیر درنظر بگیریم:

$$x_{in}(t) = \frac{\mu x_m(t)}{\max\{|x_m(t)|\}}$$

```
Xmt_in = mu_part1 * Xmt / max(abs(Xmt));
Xm_ammod = ammod(Xmt_in, fc_part1, fs_part1, 0, 1);
```

در ادامه به رسم آن در حوزه زمان (شکل 4) و فرکانس (شکل 5) میپردازیم:





قطعه کد زده شده برای این قسمت بصورت زیر میباشد:

```
plot(t, Xm_ammod, 'r', 'linewidth', 1);
title('Using ammod() Function');
xlabel('Time (s)');
ylabel('Xm(t) ammod');
set(gca,'xtick', 0 : 0.05 : 0.15, 'xlim', [0,0.15]);
set(gca,'ytick', -1.5 : 0.5 : 1.5, 'ylim', [-2,2]);
grid on;
```


```
Xmf_ammod = fftshift(fft(Xm_ammod));
l_Xmf_ammod = length(Xmf_ammod);
abs_Xmf_ammod = abs(Xmf_ammod/l_Xmf_ammod);
f3_part1 = -fs_part1/2 : fs_part1/l_Xmf_ammod : fs_part1/2 -
fs_part1/l_Xmf_ammod;
plot(f3_part1, abs_Xmf_ammod, 'linewidth', 1);
title('Using ammod Spectrum');
xlabel('Frequency (Hz)');
ylabel('|XM(f)| ammod');
set(gca,'xtick', -1000 : 250 : 1000, 'xlim', [-1000,1000]);
set(gca,'ytick', 0 : 0.05 : 0.25, 'ylim', [-0.02,0.27]);
grid on;
SSB g DSB
```

سیگنال پیام m(t) بصورت زیر تعریف شده است. بازه زمانی سیگنال را [-5, 5] و فرکانس نمونهبرداری و فرکانس نمونهبرداری را [-5, 5] و فرکانس نمونهبرداری و فرکانس نمونه و فر

$$m(t) = sinc^2(30t)$$

در قسمت اول میخواهیم سیگنال پیام را در حوزه زمان برحسب ثانیه (شکل 6) و تبدیل فوریه آن را برحسب هرتز (شکل 7) رسم کنیم.

```
fs part2 = 600;
ts part2 = 1/fs part2;
t_part2 = -5:ts_part2:5;
mt = sinc(30*t_part2).^2;
plot(t_part2, mt, 'r', 'linewidth', 1);
title('Time Domain');
xlabel('Time (t)');
ylabel('m(t)');
set(gca,'xtick', -1 : 0.2 : 1, 'xlim', [-1,1]);
set(gca,'ytick', 0 : 0.2 : 1.6, 'ylim', [-0.1,1.1]);
grid on;
Mf = fftshift(fft(mt));
1_Mf = length(Mf);
abs Mf = abs(Mf/1 Mf);
f1_part2 = -fs_part2/2 : fs_part2/l_Mf : fs_part2/2 - fs_part2/l_Mf;
plot(f1_part2, abs_Mf, 'linewidth', 1);
title('m(t) Spectrum');
xlabel('Frequency (Hz)');
ylabel('|M(f)|');
set(gca,'xtick', -50 : 10 : 50, 'xlim', [-50,50]);
set(gca,'ytick', -0.5*10^-3 : 0.5*10^-3 : 4*10^-3, 'ylim', [-0.2*10^-3,4*10^-
3]);
grid on;
```



در این قسمت میخواهیم تابعی بنویسیم که سیگنال پیام m(t) ، دامنه موج حامل  $A_c$  ، اندیس مدولاسیون  $\mu$  و فرکانس موج حامل  $f_c$  را بگیرد و سیگنال مدوله شده DSB را برگرداند. البته برای سادگی کار t را هم به عنوان ورودی تابع درنظر گرفتهام.

Frequency (Hz)

20


```
function Xc = my_DSBmod(x, Ac, fc, t)
   Xc = Ac*x.*cos(2*pi*fc*t);
end
```


 $f_c = \{50,200,600,1200\}$  در ادامه با استفاده از تابع قسمت قبل، سیگنال پیام m(t) را با فرکانسهای m(t) مدوله کرده و رسم میکنیم.

0.5

0

-30





\* همانطور که انتظار داشتیم سیگنال مدوله شده با فرکانس موج حامل بزرگتر از نصف فرکانس نمونهبرداری، صحیح نمیباشد.


$$max\{f_c\} = \frac{f_s}{2}$$

```
Ac part2 = 1;
fc part2 = 50;
mt_DSBmod = my_DSBmod(mt, Ac_part2, fc_part2, t_part2);
plot(t_part2, mt_DSBmod, 'r', 'linewidth', 1);
title('fc = 50');
xlabel('Time (t)');
ylabel('m(t) myDSBmod');
set(gca,'xtick', -0.2 : 0.05 : 0.2, 'xlim', [-0.1,0.1]);
set(gca,'ytick', -0.8 : 0.2 : 1, 'ylim', [-1,1.2]);
grid on;
fc part2 = 200;
mt_DSBmod = my_DSBmod(mt, Ac_part2, fc_part2, t_part2);
plot(t_part2, mt_DSBmod, 'r', 'linewidth', 1);
title('fc = 200');
xlabel('Time (t)');
ylabel('m(t) myDSBmod');
set(gca,'xtick', -0.2 : 0.05 : 0.2, 'xlim', [-0.1,0.1]);
set(gca,'ytick', -1.2 : 0.2 : 1.6, 'ylim', [-0.9,1.3]);
grid on;
fc_part2 = 600;
mt_DSBmod = my_DSBmod(mt, Ac_part2, fc_part2, t_part2);
plot(t_part2, mt_DSBmod, 'r', 'linewidth', 1);
title('fc = 600');
xlabel('Time (t)');
```

```
ylabel('m(t) myDSBmod');
set(gca,'xtick', -0.2 : 0.05 : 0.2, 'xlim', [-0.1,0.1]);
set(gca,'ytick', -1.2 : 0.2 : 1.6, 'ylim', [-0.3,1.3]);
grid on;

fc_part2 = 1200;
mt_DSBmod = my_DSBmod(mt, Ac_part2, fc_part2, t_part2);
plot(t_part2, mt_DSBmod, 'r', 'linewidth', 1);
title('fc = 1200');
xlabel('Time (t)');
ylabel('m(t) myDSBmod');
set(gca,'xtick', -0.2 : 0.05 : 0.2, 'xlim', [-0.1,0.1]);
set(gca,'ytick', -1.2 : 0.2 : 1.6, 'ylim', [-0.3,1.3]);
grid on;
```

در این قسمت میخواهیم سیگنال پیام را با  $f_c=100$  و  $f_c=100$  مدوله کنیم و تبدیل فوریه سیگنال lacktriangledown در این قسمت میخواهیم شاییم. (شکل 12)




قطعه کد زده شده برای این قسمت بصورت زیر میباشد:

```
fc_part2 = 100;
mt_DSBmod = my_DSBmod(mt, Ac_part2, fc_part2, t_part2);
Mf_DSBmod = fftshift(fft(mt_DSBmod));
l_Mf_DSBmod = length(Mf_DSBmod);
abs_Mf_DSBmod = abs(Mf_DSBmod/l_Mf_DSBmod);
f2_part2 = -fs_part2/2 : fs_part2/l_Mf_DSBmod : fs_part2/2 - fs_part2/l_Mf_DSBmod;
plot(f2_part2, abs_Mf_DSBmod, 'linewidth', 1);
title('m_c(t) Spectrum : fc = 100Hz');
xlabel('Frequency (Hz)');
ylabel('|M_c(f)|');
set(gca,'xtick', -200 : 50 : 200, 'xlim', [-200,200]);
set(gca,'ytick', -0.2*10^-3 : 0.2*10^-3 : 2*10^-3, 'ylim', [-0.1*10^-3,1.8*10^-3]);
grid on;
```

در این قسمت تابعی مینویسیم که سیگنال مدوله شده  $x_c(t)$  ، دامنه موج حامل  $A_c$  ، فرکانس موج حامل  $f_c$  را بگیرد و سیگنال پیام را استخراج کند.

```
function [Zt, Yt] = my_DSBdemod(Xc, Ac, fc, t)
   Yt = 2*Ac*Xc.*cos(2*pi*fc*t);
   Zt = lowpass(Yt,50,600);
end
```

در ادامه میخواهیم با استفاده از تابع قسمت قبل، سیگنال پیام را از سیگنال مدوله شده بازیابی کنیم. ابتدا سیگنالهای Y(t) و Y(t) را در حوزه زمان رسم میکنیم. (شکل 13 و 14)




```
[Zt, Yt] = my_DSBdemod(mt_DSBmod, Ac_part2, fc_part2, t_part2);
```

```
plot(t_part2, Yt, 'r', 'linewidth', 1);
title('Time Domain : Y(t)');
xlabel('Time (t)');
ylabel('Y(t)');
set(gca,'xtick', -1 : 0.2 : 1, 'xlim', [-1,1]);
set(gca,'ytick', 0 : 0.2 : 2.6, 'ylim', [-0.1,2.1]);
grid on;


plot(t_part2, Zt, 'r', 'linewidth', 1);
title('Time Domain : Z(t)');
xlabel('Time (t)');
ylabel('Z(t)');
set(gca,'xtick', -1 : 0.2 : 1, 'xlim', [-1,1]);
set(gca,'ytick', 0 : 0.2 : 2.6, 'ylim', [-0.1,1.1]);
grid on;
```

در ادامه سیگنالهای Y(f) و Z(f) را در حوزه فرکانس رسم میکنیم. (شکل 15 و 16)



```
Yf = fftshift(fft(Yt));
1_Yf = length(Yf);
abs_Yf = abs(Yf/l_Yf);
f3_part2 = -fs_part2/2 : fs_part2/1_Yf : fs_part2/2 - fs_part2/1_Yf;
plot(f3 part2, abs Yf, 'linewidth', 1);
title('Fourier Transform of Y(t)');
xlabel('Frequency (Hz)');
ylabel('|Y(f)|');
set(gca,'xtick', -300 : 100 : 300, 'xlim', [-300,300]);
set(gca,'ytick', -0.5*10^-3 : 0.5*10^-3 : 3.5*10^-3, 'ylim', [-0.3*10^-
3,3.8*10^-3]);
grid on;
Zf = fftshift(fft(Zt));
1_Zf = length(Zf);
abs_Zf = abs(Zf/l_Zf);
f4_part2 = -fs_part2/2 : fs_part2/l_Zf : fs_part2/2 - fs_part2/l_Zf;
plot(f4_part2, abs_Zf, 'linewidth', 1);
title('Fourier Transform of Z(t)');
xlabel('Frequency (Hz)');
ylabel('|Z(f)|');
set(gca,'xtick', -300 : 100 : 300, 'xlim', [-300,300]);
set(gca,'ytick', -0.5*10^-3 : 0.5*10^-3 : 3.5*10^-3, 'ylim', [-0.3*10^-
3,3.8*10^-3]);
grid on;
```

در ادامه سیگنالهای m(t) و Z(t) را در یک نمودار در حوزه زمان رسم میکنیم. (شکل Z(t)



قطعه کد زده شده برای این قسمت بصورت زیر میباشد:

```
plot(t_part2, Zt,'.', t_part2, mt, 'r', 'linewidth', 1);
title('Comparing m(t) and Z(t)');
legend('Z(t)','m(t)');
```

```
xlabel('Time (t)');
set(gca,'xtick', -0.2 : 0.05 : 0.2, 'xlim', [-0.2,0.2]);
set(gca,'ytick', 0 : 0.2 : 2.6, 'ylim', [-0.1,1.1]);
grid on;
```


اختلاف دو سیگنال m(t) و m(t) با استفاده از معیار میانگین مجذور خطا بصورت زیر بدست می آید:

```
error_myDSBdemod = immse(mt,Zt)
error_myDSBdemod = 2.4959e-10
```

در این قسمت میخواهیم نمودار خطای بدست آمده در قسمت قبل را نسبت به فرکانس موج حامل + در این قسمت میخواهیم نمودار خطای بدست آمده در قسمت قبل را تعیین کنیم. + در این قسمت میخواهیم نمودار خطای بدست آمده در قسمت قبل را تعیین کنیم.


```
fcx_part2 = -500:500;
error = zeros(1, length(fcx_part2));
for fci = fcx_part2
    mti_DSBmod = my_DSBmod(mt, Ac_part2, fci, t_part2);
    [Zti, Yti] = my_DSBdemod(mti_DSBmod, Ac_part2, fci, t_part2);
    error(1, fci+501) = immse(mt,Zti);
end

plot(fcx_part2, error, 'm', 'linewidth', 1);
title('Error');
xlabel('fc (Hz)');
ylabel('error');
set(gca,'xtick', -500 : 100 : 500, 'xlim', [-500,500]);
set(gca,'ytick', -0.5*10^-3 : 0.5*10^-3 : 2.5*10^-3, 'ylim', [-0.2*10^-3,2.7*10^-3]);
grid on;
```



همانطور که از نمودار شکل 18 مشخص است، بهترین بازه برای انتخاب  $f_c$  ، [100,200] میباشد.

در این قسمت میخواهیم سیگنال پیام را با  $f_c = 100$  و  $f_c = 100$  را با استفاده از تابع ammod در این قسمت میخواهیم سیگنال پیام را برحسب هرتز رسم نماییم. (شکل 19) متلب مدوله کنیم و تبدیل فوریه سیگنال خروجی را برحسب هرتز رسم نماییم. (شکل 19)





قطعه کد زده شده برای این قسمت بصورت زیر میباشد:

```
mt_ammod = ammod(mt,fc_part2,fs_part2);
Mf_ammod = fftshift(fft(mt_ammod));
l_Mf_ammod = length(Mf_ammod);
abs_Mf_ammod = abs(Mf_ammod/l_Mf_ammod);
f5_part2 = -fs_part2/2 : fs_part2/l_Mf_ammod : fs_part2/2 -
fs_part2/l_Mf_ammod;

plot(f5_part2, abs_Mf_ammod, 'linewidth', 1);
title('m_c(t) Spectrum : fc = 100Hz : using ammod function');
xlabel('Frequency (Hz)');
ylabel('|M_c(f)|');
set(gca,'xtick', -200 : 50 : 200, 'xlim', [-200,200]);
set(gca,'ytick', -0.2*10^-3 : 0.2*10^-3 : 2*10^-3, 'ylim', [-0.1*10^-3,1.8*10^-3]);
grid on;
```

♣ در ادامه میخواهیم با استفاده از تابع amdemod ، سیگنال پیام را از سیگنال مدوله شده بازیابی کنیم.
 و در نهایت سیگنال بازیابی شده را در حوزه زمان (شکل 20) و فرکانس (شکل 21) رسم میکنیم.





همانطور که از نمودارهای شکل 20 و شکل 21 مشخص است، سیگنال اصلی به خوبی بازیابی شده است. قطعه کد زده شده برای این قسمت بصورت زیر میباشد:

```
Zt_amdemod = amdemod(mt_ammod, fc_part2, fs_part2);


plot(t_part2, Zt_amdemod, 'r', 'linewidth', 1);
title('Time Domain : Z(t) : using amdemod function');
xlabel('Time (t)');
ylabel('Z(t)');
set(gca,'xtick', -1 : 0.2 : 1, 'xlim', [-1,1]);
set(gca,'ytick', 0 : 0.2 : 2.6, 'ylim', [-0.1,1.1]);
grid on;

Zf_amdemod = fftshift(fft(Zt_amdemod));
l_Zf_amdemod = length(Zf_amdemod);
```

```
abs_Zf_amdemod = abs(Zf_amdemod/l_Zf_amdemod);
f6_part2 = -fs_part2/2 : fs_part2/l_Zf_amdemod : fs_part2/2 -
fs_part2/l_Zf_amdemod;

plot(f6_part2, abs_Zf_amdemod, 'linewidth', 1);
title('Fourier Transform of Z(t) amdemod');
xlabel('Frequency (Hz)');
ylabel('|Z(f)|');
set(gca,'xtick', -300 : 100 : 300, 'xlim', [-300,300]);
set(gca,'ytick', -0.5*10^-3 : 0.5*10^-3 : 3.5*10^-3, 'ylim', [-0.3*10^-3,3.8*10^-3]);
grid on;
```

در این قسمت میخواهیم سیگنال پیام را با  $f_c = 100$  و  $f_c = 100$  را با استفاده از تابع ssbmod در این قسمت میخواهیم سیگنال پیام را با  $f_c = 100$  (شکل 22) و lower-sideband متلب به دو شکل 23) مدوله کنیم و تبدیل فوریه سیگنال خروجی را برحسب هرتز رسم نماییم.



قطعه کد زده شده برای این قسمت بصورت زیر میباشد:

```
mt ssbmod lower = ssbmod(mt, fc part2, fs part2);
Mf_ssbmod_lower = fftshift(fft(mt_ssbmod_lower));
1_Mf_ssbmod_lower = length(Mf_ssbmod lower);
abs_Mf_ssbmod_lower = abs(Mf_ssbmod_lower/l_Mf_ssbmod_lower);
f7 part2 = -fs part2/2 : fs part2/1 Mf ssbmod lower : fs part2/2 -
fs part2/1 Mf ssbmod lower;
plot(f7_part2, abs_Mf_ssbmod_lower, 'linewidth', 1);
title('Fourier Transform of m(t) lower-sideband');
xlabel('Frequency (Hz)');
ylabel('|M(f)|');
set(gca,'xtick', -200 : 50 : 200, 'xlim', [-200,200]);
set(gca,'ytick', -0.5*10^-3 : 0.5*10^-3 : 3.5*10^-3, 'ylim', [-0.3*10^-
3,3.8*10^-3]);
grid on;
mt_ssbmod_upper = ssbmod(mt, fc_part2, fs_part2, 0, 'upper');
Mf_ssbmod_upper = fftshift(fft(mt_ssbmod_upper));
1_Mf_ssbmod_upper = length(Mf_ssbmod_upper);
abs_Mf_ssbmod_upper = abs(Mf_ssbmod_upper/l_Mf_ssbmod_upper);
f8 part2 = -fs part2/2 : fs part2/1 Mf ssbmod upper : fs part2/2 -
fs_part2/1_Mf_ssbmod_upper;
plot(f8_part2, abs_Mf_ssbmod_upper, 'linewidth', 1);
title('Fourier Transform of m(t) upper-sideband');
xlabel('Frequency (Hz)');
ylabel('|M(f)|');
set(gca,'xtick', -200 : 50 : 200, 'xlim', [-200,200]);
set(gca,'ytick', -0.5*10^-3 : 0.5*10^-3 : 3.5*10^-3, 'ylim', [-0.3*10^-
3,3.8*10^-3]);
grid on;
```

پر قابل محاسبه است:

بخش سوم: آشنایی با تبدیل هیلبرت و آشکارساز پوش

$$H\{x[n]\} = \hat{x}[n] = \sum_{i=-\infty}^{\infty} h[i]x[n-i]$$

$$h[n] = \begin{cases} \frac{2}{\pi n} & n \text{ odd} \\ 0 & n \text{ even} \end{cases}$$


🖶 سیگنال متناوب پیام بصورت زیر تعریف شده است.

$$m(t) = \begin{cases} sinc(t) & 0 \le t \le 1\\ 0 & -1 \le t \le 0 \end{cases}$$

با استفاده از تابع hilbert ، تبديل هيلبرت سيگنال پيام را بدست مي آوريم.

```
fs_part3 = 600;
ts_part3 = 1/fs_part3;
t_part3 = -1:ts_part3:1;
mt_part3 = sinc(t_part3);
mt_part3(1, 1: fs_part3 - 1) = 0;
hmt_part3 = hilbert(mt_part3);
```

در ادامه میخواهیم سیگنال پیام (شکل 24) را با  $f_c=100$  و  $f_c=100$  بصورت DSB مدوله کنیم و  $\mathbf{4}$  در ادامه میخواهیم سیگنال خروجی را در حوزه زمان رسم نماییم. (شکل 25)



قطعه کد زده شده برای این قسمت بصورت زیر میباشد:

```
plot(t_part3, mt_part3, 'r', 'linewidth', 1);
title('Part 3 : m(t)');
xlabel('Time (t)');
```

0.4 Time (t)


0.2

```
ylabel('m(t)');
set(gca,'xtick', -1: 0.2: 1, 'xlim', [-1,1]);
set(gca,'ytick', 0: 0.2: 1.6, 'ylim', [-0.2,1.3]);
grid on;

Ac_part3 = 1;
fc_part3 = 100;
mt_part3_DSBmod = my_DSBmod(mt_part3, Ac_part3, fc_part3, t_part3);
plot(t_part3,mt_part3_DSBmod, 'r');
title('Part 3: m(t): fc = 100');
xlabel('Time (t)');
ylabel('m(t) myDSBmod');
set(gca,'xtick', -1: 0.2: 1, 'xlim', [-0.2,1]);
set(gca,'ytick', -1.2: 0.2: 1.6, 'ylim', [-1.3,1.3]);
grid on;
```

در این قسمت میخواهیم با استفاده از آشکارساز پوش، سیگنال پیام را بازیابی کنیم. مشخصاً این سیگنال قابل بازیابی است اما این که چطور میشود آنرا بازیابی کرد، جای بحث دارد.





قطعه کد زده شده برای این قسمت بصورت زیر میباشد:

```
plot(t_part3,mt_part3_DSBmod,'c',t_part3,abs(hmt_part3),'r');
title('Part 3 : Envelope Detector');
xlabel('Time (t)');
ylabel('m(t) myDSBmod');
set(gca,'xtick', -1 : 0.2 : 1, 'xlim', [-0.2,1]);
set(gca,'ytick', -1.2 : 0.2 : 1.6, 'ylim', [-1.3,1.3]);
grid on;
```

ما به شما تبدیل هیلبرت اصلاح شده را معرفی میکنیم که بصورت زیر تعریف میشود:

```
hmt_part3_corrected = hilbert(mt_part3.*sin(fc_part3*t_part3));
```

با بررسی نمودار شکل 27 میتوان گفت بازیابی سیگنال پیام به خوبی انجام شده است.

```
plot(t_part3,mt_part3_DSBmod,'c',t_part3,abs(hmt_part3_corrected),'r');
title('Part 3 : Corrected Envelope Detector');
xlabel('Time (t)');
ylabel('m(t) myDSBmod');
set(gca,'xtick', -1 : 0.2 : 1, 'xlim', [-0.2,1]);
set(gca,'ytick', -1.2 : 0.2 : 1.6, 'ylim', [-1.3,1.3]);
grid on;
```

