



## دانشکده فنی دانشگاه تهران

دانشکده برق و کامپیوتر

پروژه 2 اصول سیستمهای مخابراتی 1 Amplitude Modulation

دستیار آموزشی مربوطه:

Darya Afzali

darya.afzali@ut.ac.ir

نيم سال اول 1400-1401

- شما باید کدها و گزارش خود را با الگوی CA2\_StudentNumber.zip ، در محل تعیین شده، آبلود کنید.
- گزارشکار شما اصلی ترین معیار ارزیابی خواهد بود ؛ درنتیجه زمان کافی برای تکمیل آن اختصاص دهید.
  - لطفاً، گزارش خود را در قالب قرار داده شده در صفحهی درس بنویسید.
- قسمت اصلی کد شما باید درمحیط Matlab Live Editor نوشته شود و نمودارها، علاوه بر گزارشکار، باید درکد اصلی نیز قرار داشته باشند.
  - شما مى توانىد سوالات خود را از طريق گروه واتساپ كلاس يا ايميل، در ميان بگذاريد.

## بخش اول: مدو لاسبون دامنه از نوع متعارف

همانطور که در درس آموختیم، مدو لاسیون دامنه از نوع متعارف<sup>1</sup> سادهترین نوع مدو لاسیون دامنه است.

 $f_c$  تابعی بنویسید که سیگنال پیام  $\chi_m(t)$  ، دامنه موج حامل  $A_c$  ، اندیس مدولاسیون  $\mu$  و فرکانس موج حامل  $\star$ ر ا به عنوان خروجی بگیرد و سیگنال مدوله شده را بازگر داند.

حال، سیگنال پیام را به صورت زیر در نظر بگیرید:

$$x_m(t) = \begin{cases} 1 & 0 \le t < \frac{t_0}{3} \\ -2 & \frac{t_0}{3} \le t < \frac{2t_0}{3} \\ 0 & o.w. \end{cases}$$

- سیگنال پیام را با فرکانس  $t_c=0.15$  ،  $t_c=0.85$  ،  $t_c=0.85$  هدوله کنید و سیگنال مدوله شده را  $\mu$ رسم نمایید.
  - ا رسم نمابید طیف مربوط به سیگنال بیام و سیگنال مدوله شده را رسم نمابید
- اگر سیگنال پیام متناوب با دوره تناوب  $t_0$  باشد، توان و بازدهی مدولاسیون $^2$  را برای سیگنال مدوله شده، 4محاسبه نماييد
- 🚣 با استفاده از تابع ammod ، خواستهی دوم را تکرار کنید و نحوهی استفاده از آن را در خصوص این سوال،

## SSB و DSB بخش دوم: مدو لاسيو نهاى

سیگنال پیام m(t) به صورت زیر تعریف شده است. از سیگنال پیام، در بازهی m(t) , 5-m(t) با فرکانس نمو نهبر دار ی کنبد

$$m(t) = sinc^2(30t)$$

🚣 سیگنال پیام را در حوزه زمان بر حسب ثانیه و تبدیل فوریه آن را بر حسب هرتز رسم نمایید.

\*\*راهنمایی: هنگام نمونهبرداری از یک سیگنال پیوسته، سیگنال گسستهای حاصل می شود. در رابطهی 1، ارتباط میان تبدیل های فوریه سیگنال یپوسته و سیگنال نمونهبرداری شدهاش در زمان گسسته، آمده است که در آن،  $T_{
m S}$  دوره تناوب نمونهبرداری،  $\omega$  فرکانس زاویهای تبدیل فوریهی گسسته و  $\Omega$  فرکانس زاویهای تبدیل فوریهی پیوسته بر حسب  $\left[rac{rad}{s}
ight]$  است. $X_{con}(j\Omega)=T_sX_{dis}(e^{j\omega})rect\left(rac{\omega}{2\pi}
ight)$  ا $\omega=\Omega T_s$ 


$$X_{con}(j\Omega) = T_s X_{dis}(e^{j\omega}) rect\left(\frac{\omega}{2\pi}\right) \mid_{\omega = \Omega T_s}$$

- تابعی بنویسید که سیگنال پیام m(t) ، دامنه موج حامل  $A_c$  و فرکانس موج حامل  $f_c(t)$  را به عنوان ورودی lacktriangleبگیرد و خروجی حاصل از مدولاسیون DSB را بازگرداند.
- به کمک تابع بخش قبل، سیگنال پیام را با فرکانسهای  $f_c = \{50,200\}$  مدوله کنید و خروجیها را رسم lacktriangledownنمایید. در مرحلهای دیگر، سیگنال پیام را با فرکانسهای  $f_c = \{600, 1200\}$  مدوله کنید و خروجیها را رسم كنيد. بالاترين فركانس قابل استفادهي موج حامل را، همراه با استدلال تعيين نماييد.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Conventional Amplitude Modulation

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Modulation Efficiency

- سیگنال پیام را با  $f_c=100~Hz$  و  $A_c=1$  مدوله کنید و تبدیل فوریه سیگنال خروجی را بر حسب هرتز رسم نمایید.
- تابعی بنویسید که سیگنال مدوله شده  $x_c(t)$ ، دامنه موج حامل  $A_c$  و فرکانس موج حامل  $f_c$  را به عنوان ورودی بگیرد و سیگنال پیام را استخراج کند. برای دمدولاسیون پیام، میتوانید از دیاگرام شکل 1 استفاده کنید. برای اعمال فیلتر پایینگذر، می توانید از تابع lowpass استفاده کنید.



شكل 1: دياگرام دمدو لاسيون DSB

- به تابع قسمت قبل، سیگنال مدوله شده در بخش چهارم را ورودی بدهید و سایر پارامتر های لازم را خودتان به شکل مناسب تعیین کنید. سپس سیگنالهای y(t) و z(t) را، که در شکل 1 آمدهاند، در حوزه زمان و فرکانس رسم نمایید. سیگنال z(t) همان خروجی تابعی است که در بخش قبل ساخته اید. پیام استخراج شده و سیگنال پیام اولیه را در یک نمودار رسم نمایید. با استفاده از معیار میانگین مجذور خطاz اختلاف آنها را بدست آورید.
  - \*\*سیگنال ها را در بازه زمانی و فرکانسی مناسب رسم کنید تا شکل موج واضحی داشته باشند.
- سم کنید  $f_c = [-500, 500]$  نمودار خطای بست آمده در قسمت قبل را نسبت به فرکانس موج حامل  $f_c = [-500, 500]$  هرتز رسم کنید و بهترین مقدار برای فرکانس حامل را تعیین نمایید.
  - 🚣 خواستهی چهارم را با استفاده از تابع ammod تکرار کنید و نتایج را مقایسه نمایید.
- درخواسته ی ششم z(t) را با استفاده از تابع amdemod درحوزه زمان و فرکانس به دست آورید و نتایج را مقابسه کنید.
- و Iower-sideband سیگنال پیام را با  $f_c=100~Hz$  و  $A_c=1$  به دوشکل ssbmod با استفاده از تابع upper-sideband مدوله کنید و تبدیل فوریه ی سیگنال خروجی را بر حسب هرتز رسم نمایید.

## بخش سوم: آشنایی با تبدیل هیلبرت و آشکارساز پوش

آنچه در درس آموختیم، تبدیل هیلبرت $^4$  سیگنالهای پیوسته است. با توجه به اینکه در پیادهسازیهای نرمافزاری، از سیگنالهای گسسته در زمان استفاده می شوند، تبدیل هیلبرت از نوع گسسته کاربرد فراوانی دارد.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Mean Squared Error (MSE)

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Hilbert Transform

- پ در مورد تبدیل هیلبرت از نوع گسسته تحقیق کرده و به اندازهی یک پاراگراف در گزارشکار خود بیاورید. همچنین، این تبدیل را در حوزههای زمان پیوسته و گسسته مقایسه نمایید.
- سیگنال متناوب پیام به صورت زیر تعریف شده است. با استفاده از تابع hilbert سیگنال متناوب پیام به صورت زیر تعریف شده است. با استفاده از تابع  $m(t) = \begin{cases} sinc(t) & 0 \leq t \leq 1 \\ 0 & -1 \leq t < 0 \end{cases}$  , m(t+2) = m(t)
- این پیام را با استفاده از فرکانس مناسبی که در بخش دوم تعیین نمودید، به صورت DSB با دامنه  $\mathbf{u}$  سیگنال حامل بر ابر  $\mathbf{1}$ ، مدوله کرده و در حوزه زمان، رسم نمایید.
- با استفاده از آشکارساز پوش<sup>5</sup> (به وسیلهی تبدیل هیلبرت بدست آمده) ، سیگنال پیام را بازیابی نمایید. آیا این پیام قابل بازیابی است؟ اگر بله، روش بازیابی سیگنال را توضیح دهید و اگر خیر، راهی پیشنهاد دهید که بتوان سیگنال پیام را با استفاده از آشکارساز پوش، بازیابی کرد.

-

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Envelope Detector