داکیومنت ERD

استاد مربوطه: دکتر سجاد پیراهش

ارائه دهنده: زهرا پورعباس

نیم سال اول تحصیلی:

۱۴۰۲-۱۴۰۳

سرفصل

شناخت سیستم ۱

تکنولوژی ها ۱

Django ۱

Docker ۱

Mysql ۱

Markdown ۲

Figma ۲

draw.io ۲

شناخت محیط ۳

موجودیت های محیط و توضیحات دیاگرام ۴

نوع کاربر ۴

کاربر ۴

حوزه ۴

ساختمان ۴

سیستم عامل ۴

ورژن سیستم عامل ۴

کامپیوتر ۴

دسته کالا ۵

دسته ویژگی کالا ۵

ویژگی های کالا ۵

مقادیر پیش فرض ویژگی های کالا ۵

کالا ۵

کالای تحویلی ۵

وضعیت تیکت ۵

موضوع در خواستی تیکت ۶

تیکت ۶

بروزرسانی ۶
جابه جایی ۶
اسقاط ۶
تعمیر داخلی ۶
سند ارسال به بیرون ۷
نصبیات ۷
نرم افزاری ۷
پلمپ ۷
تصویر دیاگرام سیستم ۸
جداول دیاگرام ۹
کدهای جداول دیاگرام ۲۳
User Flow ۳۳

شناخت سیستم

تکنولوژی ها

Django

جنگو یک فریم ورک وب سطح بالا پایتون است که توسعه سریع وب سایت های امن و قابل نگهداری را امکان پذیر می کند. جنگو که توسط توسعه دهندگان باتجربه ساخته شده است، از بسیاری از مشکلات توسعه وب مراقبت می کند، بنابراین می توانید بدون نیاز به اختراع مجدد چرخ، روی نوشتن برنامه خود تمرکز کنید و مجموعه ای از ابزارها و کتابخانه ها را برای کمک به شما در ساخت سریع و کارآمد برنامه های وب ارائه می دهد. اگرچه جنگو تا حدودی از توسعه فرانت‌اند پشتیبانی می‌کند، اما تمرکز اصلی آن بر روی بک اند است. و همچنین یک فریمورک همه کاره است که می تواند برای ایجاد برنامه های کاربردی در حوزه های مختلف استفاده شود. شرکت‌ها در حال حاضر از جنگو برای ایجاد انواع برنامه‌های کاربردی مانند سیستم‌های مدیریت محتوا، سایت‌های شبکه‌های اجتماعی، و پلتفرم‌های محاسباتی علمی و غیره استفاده می‌کنند. یکی دیگر از عواملی که به موفقیت مداوم جنگو کمک می کند، مقیاس پذیری آن است. جنگو توانایی خود را در مدیریت وب سایت های پربازدید و برنامه های پیچیده ثابت کرده است. معماری این فریم ورک، با جداسازی واضح نگرانی‌ها و ماژولار بودن، توسعه‌دهندگان را قادر می‌سازد تا پایگاه‌های کد مقیاس‌پذیر و قابل نگهداری بسازند.

Docker

Docker یک پلتفرم نرم افزاری است که به شما امکان می دهد تا برنامه ها را به سرعت بسازید، آزمایش کنید و اجرا کنید. Docker نرم‌افزار را در واحدهای استانداردی به نام کانتینرها بسته‌بندی می‌کند که همه چیزهایی را که نرم‌افزار برای اجرا نیاز دارد از جمله کتابخانه‌ها، ابزارهای سیستم، کد و زمان اجرا دارد. به عبارت دیگر Docker توسط توسعه دهندگان استفاده می شود تا به آنها کمک کند استقرار برنامه های کاربردی در داخل کانتینرها را خودکار کنند. یک محیط سازگار توسط داکر ارائه شده است تا نرم افزار بتواند در چندین محیط محاسباتی اجرا شود. ارسال، ساخت و اجرای برنامه ها به دلیل داکر آسان تر می شود و عملیات استقرار را automate کنند . این یک جایگزین مناسب و مقرون به صرفه برای ماشین های مجازی مبتنی بر Hypervisor ارائه می دهد، بنابراین می توانید از ظرفیت سرور خود برای دستیابی به اهداف تجاری خود استفاده کنید. Docker برای محیط‌های با چگالی بالا و برای استقرارهای کوچک و متوسط که در آن باید کارهای بیشتری با منابع کمتر انجام دهید، عالی است.

Mysql

Mysql یک سیستم مدیریت پایگاه داده رابطه ای، منبع باز، ایده آل برای برنامه های کوچک و بزرگ، یار سریع، قابل اعتماد، مقیاس پذیر و آسان برای استفاده، رایگان، کراس پلتفرم است.MySQL توسط Oracle Corporation توسعه، توزیع و پشتیبانی می شود. Mysql به برنامه نویسان اجازه می دهد تا از SQL برای ایجاد، اصلاح و استخراج داده ها از پایگاه داده رابطه ای استفاده کنند. با عادی سازی داده ها در ردیف ها و ستون های جداول، MySQL به یک سیستم ذخیره سازی داده مقیاس پذیر و در عین حال انعطاف پذیر با یک رابط کاربر پسند تبدیل می شود که می تواند داده های زیادی را مدیریت کند.

Markdown

یک زبان نشانه گذاری است که به کاربران اجازه می دهد در متن ساده بنویسند و سپس آن را به متن فرمت شده مانند HTML تبدیل کنند. برای اهداف مختلفی استفاده می شود، از جمله: مستندات فنی، وبلاگ نویسی و پیام های فوری، نرم افزار مشارکتی، فایل های Readme، یادگیری آسان، قابل حمل و سازگار، انعطاف پذیر و قابل تنظیم، قابل خواندن و نگهداری است. با این حال، Markdown همچنین دارای معایبی است، از جمله: استاندارد نشده و برای توسعه دهندگان عالی نیست. ما در این پروژه برای نوشتن فایل Readme استفاده کردیم.

Figma

یک ابزار طراحی محبوب است که برای ایجاد، اشتراک گذاری و آزمایش طرح ها برای محصولات دیجیتال استفاده می شود. این یک ابزار مبتنی بر مرورگر است که به کاربران اجازه می‌دهد بدون در نظر گرفتن پلتفرم یا موقعیت مکانی خود، به‌صورت بلادرنگ روی یک فایل با هم کار کنند. دلیل برای استفاده مردم از Figma عبارت است از همکاری، مبتنی بر مرورگر، گرافیک برداری، اشتراک گذاری. ما در این پروژه از آن برای کشیدن user flow استفاده نمودیم.

draw.io

مردم از draw.io که با نام Diagrams.net نیز شناخته می شود.Draw.io با محصولات Atlassian مانند Confluence و Jira ادغام می شود و به کاربران امکان می دهد نمودارهای خود را جاسازی کنند. به صورت آفلاین و روی دستگاه های تلفن همراه کار می کند. می تواند نمودارهای ذخیره شده را در فضای ابری یا در فضای ذخیره سازی شبکه در یک مرکز داده نگهداری کند. همچنین با سرویس های ابری مانند Dropbox، OneDrive، Google Drive، GitHub و GitLab.com ادغام می شود. ویژگی های مختلفی را برای ایجاد نمودار ارائه می دهد، از جمله:زیرساخت های شبکه، اینفوگرافیک ها، نقشه های ذهنی، نقشه های داستانی، جدول زمانی، فلوچارت ها، وایرفریم ها، نمودارهای UML و نمودارهای سازمانی. ما از این ابزار برای کشیدن ERD diagram استفاده کرده ایم.

شناخت محیط

این سیستم با هدف مدیریت تمام دارایی های یک سازمان نوشته شده است. دارایی هر سازمان اعم از کامپیوتر، مونیتور، کیبورد، پرینتر، قطعات شبکه، قطعات داخلی کامپیوتر و ... است. ما همچنین عملیاتی را مختص به هر یک از نوع دارایی داریم. اسقاط برای تمام کالاها به غیر از قطعات داخلی را شامل می شود. بروزرسانی و تعمیر داخلی مختص قطعات داخلی ست. جابجایی تمام کالاها به غیر از قطعات داخلی را شامل می شود. نصبیات فقط بر روی کامپیوتر انجام می شود. سند ارسال به بیرون برای مونیتور و پرینتر می باشد.

ما در این سیستم اطلاعات کاربران دارنده هر دارایی در هر حوزه و ساختمان را نگهداری می کنیم. هر کاربر ساده می تواند برای دارایی ها تیکت ثبت نماید و پشتیبان برای دارایی های خود و کاربران زیر دستش. همچنین هر تیکت با موضوع های مختلف امکان ارجاع به کاربر بالا دست را دارد و می تواند وضعیت آن را تغییر دهد.

هر کامپیوتر سیستم عامل های مختلف با ورژن های متنوع را داراست. قبل از تحویل کامپیوتر به کاربر باید پلمپ شود. هر دارایی تحویلی ما دارای سریال منحصر بفرد می باشد.

ما در این سیستم می توانیم تمام دارایی ها، تیکت ها، عملیات انجام شده بر روی هر دارایی به همراه خود دارایی اش را مشاهده نماییم.

موجودیت های محیط و توضیحات دیاگرام

نوع کاربر

این موجودیت سطح های دسترسی ما به سیستم را نگهداری می کند، ما سه سطح دسترسی اعم از *ادمین*، *پشتیبان* و *کاربر ساده* داریم.

کاربر

تمام کاربران ما اعم از *ادمین*، *پشتیبان* و *کاربر ساده* در سیستم را نگهداری می کند. این موجودیت رابطه های N:۱ با موجودیت نوع کاربری، N:۱ با موجودیت کاربر تحت عنوان کاربر پشتیبان ، N:N:N با حوزه و ساختمان را با عنوان محل کار، رابطه N:N را با ساختمان با عنوان طبقات تحت اختیار ساختمان، رابطه N:N را با تیکت با عنوان تیکت های ارجاعی دارد

حوزه

تمام حوزه های موجود در دانشگاه را در سیستم را نگهداری می کند.

ساختمان

تمام ساختمان های موجود در دانشگاه را در سیستم را نگهداری می کند.

سیستم عامل

تمام سیستم عامل های موجود در بازار را در سیستم را نگهداری می کند.

ورژن سیستم عامل

تمام ورژن های مختص به هر یک از سیستم عامل های موجود در بازار را در سیستم را نگهداری می کند. این موجودیت رابطه N:۱ با موجودیت سیستم عامل دارد.

کامپیوتر

تمام اطلاعات کامپیوتر های مختلف در خود نگهداری می کند. این موجودیت رابطه های N:۱ با موجودیت حوزه با عنوان حوزه دارنده، N:۱ با موجودیت ساختمان با عنوان ساختمان دارنده،N:۱ با موجودیت کاربر با عنوان متملق، N:۱ با موجودیت کاربر با عنوان کاربر ثبت کننده، N:۱ با موجودیت کاربر با عنوان ویرایش کننده، N:N با نصبیات جهت نگهداری اطلاعات مربوط به نصبیات انجام شده بروی آن، N:N با جابجایی جهت نگهداری اطلاعات مربوط به جابجایی انجام شده کامپیوتر، با موجودیت ورژن سیستم عامل یه عنوان سیستم عامل کامپیوتر دارد.

دسته کالا

تمام اطلاعات دسته کالا را در خود نگهداری می کند. این موجودیت رابطه N:N:N با دسته ویژگی کالا و ویژگی های کالا را با عنوان محل کار را دارد.

دسته ویژگی کالا

تمام اطلاعات دسته ویژگی کالا را در خود نگهداری می کند.

ویژگی های کالا

تمام اطلاعات ویژگی های کالا را در خود نگهداری می کند.

مقادیر پیش فرض ویژگی های کالا

تمام اطلاعات مقادیر پیش فرض ویژگی های کالا را در خود نگهداری می کند. این موجودیت رابطه از نوع ضعیف با ویژگی کالا تحت عنوان مقادیر پیش فرض هر ویژگی های کالا را دارد.

کالا

تمام اطلاعات مقادیر کالا را در خود نگهداری می کند. این موجودیت رابطه های N:۱ با موجودیت دسته کالا با عنوان بودن در زیر دسته کالا مشخص، N:N با ویژگی های کالا جهت نگهداری اطلاعات مربوط به ویژگی های کالا را دارد.

کالای تحویلی

تمام اطلاعات دارای ها را بغیر از کامپیوتر را در خود نگهداری می کند. این موجودیت رابطه های N:۱ با موجودیت حوزه با عنوان حوزه دارنده، N:۱ با موجودیت ساختمان با عنوان ساختمان دارنده، N:N با نصبیات جهت نگهداری اطلاعات مربوط به نصبیات انجام شده بروی آن، N:N با جابجایی جهت نگهداری اطلاعات مربوط به جابجایی انجام شده کامپیوتر، N:۱ با موجودیت کالا تحت عنوان تحویل نمونه کالا با سریال منحصربفرد، N:۱ با موجودیت بروزرسانی با عنوان کالای تحویلی جایگزین در هر بروزرسانی، N:۱ با موجودیت کامپیوتر با عنوان تحویل کالای تحویلی داخل کامپیوتر،N:۱ با موجودیت کاربر با عنوان متملق در صورت قطعه داخلی نبودن را دارد.

وضعیت تیکت

تمام وضعیت های ممکن در تیکت را در خود نگهداری می کند.

موضوع در خواستی تیکت

تمام موضوع های در خواستی ممکن در تیکت را در خود نگهداری می کند.

تیکت

تمام اطلاعات مربوط به تیکت های ثبت شده برای هر کامپیوتر و کالای تحویلی را در خود نگهداری می کند. N:۱ با موجودیت کاربر با عنوان کاربر ثبت کننده، N:۱ با موجودیت وضعیت تیکت، ، N:۱ با موجودیت موضوع در خواستی تیکت، N:۱ با موجودیت کامپیوتر تحت عنوان کامپیوتر درج شونده در تیکت، N:۱ با موجودیت کالای تحویلی تحت عنوان کالای تحویلی درج شونده در تیکت را دارد.

بروزرسانی

تمام اطلاعات مربوط به دارایی های بروزرسانی های انجام شده را در درون خود نگهداری می کند. این موجودیت رابطه های N:۱ با موجودیت کاربر با عنوان کاربر ثبت کننده، N:۱ با موجودیت کاربر با عنوان ویرایش کننده، N:۱ با موجودیت کاربر با عنوان کاربر دارنده، ۱ :۱ با موجودیت تیکت به عنوان در خواست بروزرسانی در تیکت، N:N با موجودیت کالای تحویلی تحت عنوان قطعات داخلی تعویض شونده را دارد.

جابه جایی

تمام اطلاعات مربوط به دارایی های جابجا شده را در درون خود نگهداری می کند. این موجودیت رابطه های N:۱ با موجودیت کاربر با عنوان کاربر ثبت کننده، N:۱ با موجودیت کاربر با عنوان ویرایش کننده، N:۱ با موجودیت کاربر با عنوان کاربر انتقال دهنده، ۱ :۱ با موجودیت تیکت به عنوان در خواست جابه جایی در تیکت را دارد.

اسقاط

تمام دارایی های اسقاط شده را در درون خود نگهداری می کند. . این موجودیت رابطه های N:۱ با موجودیت کاربر با عنوان کاربر ثبت کننده، N:۱ با موجودیت کاربر با عنوان ویرایش کننده، N:۱ با موجودیت کاربر با عنوان کاربر دارنده، ۱ :۱ با موجودیت تیکت به عنوان در خواست اسقاط در تیکت، ۱ :۱ با موجودیت کامپیوتر با عنوان کامپیوتر اسقاط شونده، ۱ :۱ با موجودیت کالای تحویلی با عنوان کالای تحویلی اسقاط شونده را دارد.

تعمیر داخلی

تمام تعمیر های داخلی انجام شده بر روی قطعات داخلی هر کامپیوتر را در خود نگهداری می کند. . این موجودیت رابطه های N:۱ با موجودیت کاربر با عنوان کاربر ثبت کننده، N:۱ با موجودیت کاربر با عنوان ویرایش کننده، ، N:۱ با موجودیت تیکت به عنوان در خواست تعمیر داخلی در تیکت، N:۱ با موجودیت کالای تحویلی با عنوان تعمیر های داخلی انجام شده بر روی قطعات داخلی را دارد.

سند ارسال به بیرون

تمام ارسال های به بیرون انجام شده مختص هر مونیتور و پرینتر را در خود نگهداری می کند. . این موجودیت رابطه های N:۱ با موجودیت کاربر با عنوان کاربر ثبت کننده، N:۱ با موجودیت کاربر با عنوان ویرایش کننده، N:۱ با موجودیت کاربر با عنوان کاربر دارنده، N:۱ با موجودیت تیکت به عنوان در خواست سند ارسال به بیرون در تیکت، ۱: N با موجودیت کالای تحویلی با عنوان کالای تحویلی ارسال شونده به بیرون را دارد.

نصبیات

تمام نصبیات انجام شده بر روی همه کامپیوتر ها را درون خود نگهداری می کند. این موجودیت رابطه های N:N با موجودیت نرم افزار را با عنوان نرم افزار های نصب شده در هر نصبیات با درج کارایی یا همان علت نصب، ۱ :۱ با موجودیت تیکت به عنوان در خواست نصب در تیکت، N:۱ با موجودیت کاربر با عنوان کاربر ثبت کننده، N:۱ با موجودیت کاربر با عنوان ویرایش کننده را دارد.

نرم افزاری

نگهدارنده لیستی از نرم افزار های موجود است که در هر نصبیات حداقل یکی از آنها نصب می شود.

پلمپ

اطلاعات مربوط به پلمپ های کامپیوتر را در خود نگهداری می کند که بغیر از یکی از آنها بقیه منقضی شده اند. این موجودیت رابطه N:۱ با موجودیت کامپیوتر با عنوان کامپیوتر دارنده، ۱ :۱ با موجودیت بروزرسانی برای ثبت اینکه در بروزرسانی تغییر کرده ، ۱ :۱ با موجودیت بروزرسانی برای ثبت اینکه در تعمیر داخلی تغییر کرده را دارد.

تصویر دیاگرام سیستم



جداول دیاگرام

نوع کاربری						
Row	Attribute name	Data Type	PK	Null	Unique	FK
1	کد نوع کاربری	INT	✓		✓	
2	عنوان نوع کاربری	NVARCHAR(255)				
3	توضیحات نوع کاربری	TEXT				
4	تاریخ ایجاد	DATETIME				
5	تاریخ ویرایش	DATETIME				

کاربر						
Row	Attribute name	Data Type	PK	Null	Unique	FK
1	کدکاربر	INT	✓		✓	
2	نام	NVARCHAR(255)				
3	نام خانوادگی	NVARCHAR(255)				
4	شماره همراه	NVARCHAR(11)		✓		
5	تلفن داخلی	NVARCHAR(11)				
6	کد کاربر ثبت کننده	INT		✓		✓
7	کد کاربر ویرایش کننده	INT		✓		✓
8	تاریخ ایجاد	DATETIME				
9	تاریخ ویرایش	DATETIME				
10	کدپرسنلی	INT			✓	
11	رمز	NVARCHAR(255)				
12	کد نوع کاربری	INT				✓
13	کد کاربر پشتیبان	INT				✓

حوزه						
Row	Attribute name	Data Type	PK	Null	Unique	FK
1	کدحوزه	INT	✓		✓	
2	نام حوزه	NVARCHAR(255)				
3	کد کاربر ثبت کننده	INT				✓
4	کد کاربر ویرایش کننده	INT		✓		✓
5	تاریخ ایجاد	DATETIME				
6	تاریخ ویرایش	DATETIME				

ساختمان						
Row	Attribute name	Data Type	PK	Null	Unique	FK
1	کد ساختمان	INT	✓		✓	
2	نام ساختمان	NVARCHAR(255)				
3	نام اختصاری ساختمان	NVARCHAR(255)				
4	تعداد طبقات	INT				
5	کد کاربر ثبت کننده	INT				✓
6	کد کاربر ویرایش کننده	INT				✓
7	تاریخ ایجاد	DATETIME				
8	تاریخ ویرایش	DATETIME				
9	تعداد اتاق	INT				

طبقات در اختیارپشتیبان ساختمان						
Row	Attribute name	Data Type	PK	Null	Unique	FK
1	کد کاربری	INT	✓		✓	✓
2	کد ساختمان	INT				✓
3	طبقه در اختیار	INT				

کربران کار کننده در هر حوزه ساختمان						
Row	Attribute name	Data Type	PK	Null	Unique	FK
1	کد کاربر	INT			✓	
2	کد ساختمان	INT	✓			✓
3	کد حوزه	INT				
4	سمت	NVARCHAR(255)				
5	شماره اتاق	INT				

سیستم عامل						
Row	Attribute name	Data Type	PK	Null	Unique	FK
1	کد سیستم عامل	INT	✓		✓	
2	نام	NVARCHAR(255)				
3	کد کاربر ثبت کننده	INT				✓
4	کد کاربر ویرایش کننده	INT		✓		✓
5	تاریخ ویرایش	DATETIME				
6	تاریخ ثبت	DATETIME				

ورژن سیستم عامل						
Row	Attribute name	Data Type	PK	Null	Unique	FK
1	کد ورژن سیستم عامل	INT	✓		✓	
2	نام ورژن سیستم عامل	NVARCHAR(255)				
3	کد کاربر ثبت کننده	INT				✓
4	کد کاربر ویرایش کننده	INT		✓		✓
5	تاریخ ثبت	DATETIME				
6	تاریخ ویرایش	DATETIME				
7	کد سیستم عامل	INT				✓

کامپیوتر						
Row	Attribute name	Data Type	PK	Null	Unique	FK
1	شماره اموال کامپیوتر	INT	✓		✓	
2	نام کامپیوتر	NVARCHAR(255)				
3	تاریخ ثبت	DATETIME				
4	مدل	NVARCHAR(255)				
5	مک آدرس	TEXT				
6	IP	NVARCHAR			✓	
7	کد کاربر متملق	INT				✓
8	کد ورژن سیستم عامل	INT				✓
9	شخصی بودن	BOOLEAN				
10	تاریخ ویرایش	DATETIME				
11	کد کاربر ویرایش کننده	INT		✓		✓
12	کد کاربر ثبت کننده	INT				✓
13	کد کاربر حوزه	INT				✓
14	کد کاربر ساختمان	INT				✓

دسته کالا						
Row	Attribute name	Data Type	PK	Null	Unique	FK
1	کد دسته	INT	✓		✓	
2	نام دسته	NVARCHAR(255)				
3	قطعه داخل کیس	BOOLEAN				
4	امکان ارسال به بیرون	BOOLEAN				
5	اسقاط پذیری	BOOLEAN				
6	امکان جا به جایی پذیری	BOOLEAN				
7	امکان تعمیر	BOOLEAN				
8	کد کاربر ثبت کننده	INT				✓
9	کد کاربر ویرایش کننده	INT		✓		✓
10	تاریخ ویرایش	DATETIMETIME				
11	تاریخ ثبت	DATETIMETIME				

دسته ویژگی کالا						
Row	Attribute name	Data Type	PK	Null	Unique	FK
1	کد ویژگی دسته	INT	✓		✓	
2	نام دسته ویژگی	NVARCHAR(255)				
3	کد کاربر ویرایش کننده	INT		✓		✓
4	کد کاربر ثبت کننده	INT				✓
5	تاریخ ویرایش	DATETIMETIME				
6	تاریخ ثبت	DATETIMETIME				

ویژگی های کالا						
Row	Attribute name	Data Type	PK	Null	Unique	FK
1	کد ویژگی های کالا	INT	✓		✓	
2	عنوان ویژگی	NVARCHAR(255)				
3	نوع ویژگی	INT				
4	کد کاربر ویرایش کننده	INT		✓		✓
5	کد کاربر ثبت کننده	INT				✓
6	تاریخ ویرایش	DATETIMETIME				
7	تاریخ ثبت	DATETIMETIME				

دسته کالای مرتبط به ویژگی های کالای عضو دسته ویژگی کالا						
Row	Attribute name	Data Type	PK	Null	Unique	FK
1	کد دسته کالا	INT	✓		✓	✓
2	کد ویژگی کالا	INT				✓
3	کد دسته ویژگی	INT				✓
3	ترتیب	INT				

مقادیر پیش فرض ویژگی های کالا						
Row	Attribute name	Data Type	PK	Null	Unique	FK
1	کد ویژگی کالا	INT	✓		✓	✓
2	صفت پیشفرض	NVARCHAR(255)				
3	کد کاربر ویرایش کننده	INT		✓		✓
4	کد کاربر ثبت کننده	INT				✓
5	تاریخ ویرایش	DATETIMETIME				
6	تاریخ ثبت	DATETIMETIME				

کالا						
Row	Attribute name	Data Type	PK	Null	Unique	FK
1	کد کالا	INT	✓		✓	
2	نام کالا	NVARCHAR(255)				
3	کد دسته کالا	INT				✓
4	کد کاربر ویرایش کننده	INT		✓		✓
5	کد کاربر ثبت کننده	INT				✓
6	تاریخ ویرایش	DATETIMETIME				
7	تاریخ ثبت	DATETIMETIME				

اختصاص ویژگی به کالا (عضویت کالا در ویژگی های کالا)						
Row	Attribute name	Data Type	PK	Null	Unique	FK
1	کد کالا	INT	✓		✓	✓
2	کد ویژگی کالا	INT				✓
3	مقدار ویژگی	NVARCHAR(255)				

کالای تحویلی						
Row	Attribute name	Data Type	PK	Null	Unique	FK
1	کد کالای تحویلی	INT	✓		✓	
2	تاریخ ثبت	DATETIME				
3	کد کاربر متملق	INT		✓		✓
4	کد کامپیوتر تحویلی	INT		✓		✓
5	کد بروزرسانی	INT		✓		✓
6	تاریخ ویرایش	DATETIME				
7	کد کاربر ویرایش کننده	INT		✓		✓
8	کد کاربر ثبت کننده	INT				✓
9	کد ساختمان	INT		✓		✓
10	کد حوزه	INT		✓		✓
11	سریال	NVARCHAR(255)			✓	
12	کد کالا	INT				✓

وضعیت تیکت						
Row	Attribute name	Data Type	PK	Null	Unique	FK
1	کد وضعیت	INT	✓		✓	
2	نام وضعیت	NVARCHAR(255)				
3	تاریخ ایجاد	DATETIME				
4	تاریخ ویرایش	DATETIME				

موضوع در خواستی تیکت						
Row	Attribute name	Data Type	PK	Null	Unique	FK
1	کد موضوع	INT	✓		✓	
2	نام موضوع	NVARCHAR(255)				
3	تاریخ ایجاد	DATETIME				
4	تاریخ ویرایش	DATETIME				

تیکت						
Row	Attribute name	Data Type	PK	Null	Unique	FK
1	کد تیکت	BIGINT	✓		✓	
2	کد وضعیت	INT				✓
3	کد موضوع در خواستی	INT				✓
4	کد کاربر ثبت کننده	INT				✓
5	کد کالای تحویلی مربوطه	INT		✓		✓
6	کد کامپیوتر مربوطه	INT		✓		✓
7	توضیح تیکت	TEXT				
8	تاریخ ایجاد	DATETIME				
9	تاریخ ویرایش	DATETIME				

تیکت ارجاعی کاربران						
Row	Attribute name	Data Type	PK	Null	Unique	FK
1	کد کاربر	INT	✓		✓	✓
2	کد تیکت	INT				✓
3	تاریخ	DATETIME				
4	توضیحات	TEXT				

بروزرسانی						
Row	Attribute name	Data Type	PK	Null	Unique	FK
1	کد بروز رسانی	INT	✓		✓	
2	تاریخ ثبت	DATETIMETIME				
3	کد کاربر دارنده بروزرسانی	INT				✓
4	کد کاربر ثبت کننده	INT				✓
5	کد تیکت مرتبط	INT				✓
6	تاریخ انجام	DATETIMETIME				
7	کد کاربر ویرایش کننده	INT		✓		✓
8	تاریخ ویرایش	DATETIMETIME				

کالای تحویلی تعویضی در بروزرسانی						
Row	Attribute name	Data Type	PK	Null	Unique	FK
1	کد بروزرسانی	INT	✓		✓	✓
2	کد کالای تحویلی	INT				✓
3	توضیحات	TEXT				

جابه جایی						
Row	Attribute name	Data Type	PK	Null	Unique	FK
1	کد جا به جایی	INT	✓		✓	
2	علت انتقال	NVARCHAR(255)				
3	کد کاربر ثبت کننده	INT				✓
4	کد کاربر ویرایش کننده	INT		✓		✓
5	تاریخ ویرایش	DATETIMETIME				
6	کاربر متملق قبلی	INT				✓
7	کد تیکت مرتبط	INT		✓		✓

جابه جایی کالاهای تحویلی						
Row	Attribute name	Data Type	PK	Null	Unique	FK
1	کد کالای تحویلی	INT	✓		✓	✓
2	کد جابه جایی	INT				✓
3	از تاریخ	DATETIME				
4	تا تاریخ	DATETIME		✓		

جابه جایی کالاهای کامپیوتر						
Row	Attribute name	Data Type	PK	Null	Unique	FK
1	کد کامپیوتر	INT	✓		✓	✓
2	کد جابه جایی	INT				✓
3	تاریخ ایجاد	DATETIME				
4	تاریخ ثبت	DATETIME				

اسقاط						
Row	Attribute name	Data Type	PK	Null	Unique	FK
1	کد اسقاط	INT	✓		✓	
2	تاریخ ثبت	DATETIME				
3	کد کاربر متملق	INT				✓
4	کاربر ثبت کننده	INT				✓
5	کد تیکت مرتبط	INT				✓
6	کد کالای تحویلی مربوطه	INT		✓		✓
7	کد کامپیوتر مربوطه	INT		✓		✓
8	تاریخ انجام	DATETIME				
9	تاریخ ویرایش	DATETIME				
10	کد کاربر ویرایش کننده	INT		✓		✓

تعمیر داخلی						
Row	Attribute name	Data Type	PK	Null	Unique	FK
1	کدتعمیر	INT	✓		✓	
2	توضیحات تعمیر	TEXT				
3	تغیرات صورت گرفته	TEXT				
4	تاریخ ثبت	DATETIME				
5	تاریخ انجام	DATETIME				
6	کد تیکت مربوطه	INT				✓
7	کد کاربر ثبت کننده	INT				✓
8	کد کالای تحویلی	INT				✓
9	کد کاربر ویرایش کننده	INT		✓		✓
10	تاریخ ویرایش	DATETIME				

سند ارسال به بیرون						
Row	Attribute name	Data Type	PK	Null	Unique	FK
1	سریال سند	INT	✓		✓	
2	شرح کالا	NVARCHAR				
3	کد کالای تحویلی	INT				✓
4	کد کاربر ثبت کننده	INT				✓
5	کاربر دارنده سند ارسال بیرون	INT				✓
6	کد تیکت مربوطه	INT				✓
7	تاریخ ثبت	DATETIMETIME				
8	تاریخ انجام	DATETIMETIME				
9	تاریخ ویرایش	DATETIMETIME				
10	کد کاربر ویرایش کننده	INT		✓		✓

عملیات نصب						
Row	Attribute name	Data Type	PK	Null	Unique	FK
1	کد نصبیات	INT	✓		✓	
2	توضیحات	TEXT				
3	کد تیکت مرتبط	INT				✓
4	کاربر ثبت کننده	INT				✓
5	تاریخ ویرایش	DATETIMETIME				
6	کد کاربر ویرایش کننده	INT		✓		✓

نرم افزار						
Row	Attribute name	Data Type	PK	Null	Unique	FK
1	کد نرم افزار	INT	✓		✓	
2	نام نرم افزار	NVARCHAR(255)				
3	کاربر ثبت کننده	INT				✓
4	تاریخ ویرایش	DATETIMETIME				
5	تاریخ ثبت	DATETIMETIME				
6	کد کاربر ویرایش کننده	INT		✓		✓

نرم افزار مشمول در هر عملیات نصب						
Row	Attribute name	Data Type	PK	Null	Unique	FK
1	کد نصبیات	INT	✓		✓	✓
2	کد نرم افزار	INT				✓
3	کارایی	TEXT				

عملیات نصب اعمالی در کامپیوتر						
Row	Attribute name	Data Type	PK	Null	Unique	FK
1	کد نصبیات	INT	✓		✓	✓
2	کد کامپیوتر	INT				✓
3	تاریخ انجام	DATETIME				
4	تاریخ ثبت	DATETIMETIME				

پلمپ						
Row	Attribute name	Data Type	PK	Null	Unique	FK
1	کد پلمپ	INT	✓		✓	
2	شماره پلمپ	NVARCHAR(7)			✓	
3	تاریخ ثبت	DATETIME				
4	منقضی بودن	BOOLEAN				
5	کد کامپیوتر	INT				✓
6	کد بروز رسانی	INT		✓		✓
7	کد کاربر ویرایش کننده	INT		✓		✓
8	کد تعمیر داخلی	INT		✓		✓
9	تاریخ ویرایش	DATETIME				
10	کد کاربر ثبت کننده	INT				✓

کدهای جداول دیاگرام

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `userrole`(
    `UserRoleId`int NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    `UserRoleName`varchar (255) NOT NULL,
    `UserRoleDescription` text NOT NULL,
    `UserRoleCreateTime` timestamp NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    `UserRoleUpdateTime` timestamp NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE
CURRENT_TIMESTAMP(),
    PRIMARY KEY (`UserRoleId`),
    UNIQUE KEY `UserRoleId`(`UserRoleId`));

INSERT INTO userrole(userrolename,userroledescription)
values
    ('admin','access every thing'),
    ('supporter','access every thing inside the regin'),
    ('usual user','access just information about own');
```

```
INSERT INTO userrole(userrolename,userroledescription)
values
    ('admin','access every thing'),
    ('supporter','access every thing inside the regin'),
    ('usual user','access just information about own');

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `user`(
    `UserId` int NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    `UserPersonalId` int NOT NULL,
    `UserName` varchar (255) NOT NULL,
    `UserLastName` varchar (255) NOT NULL,
    `UserPhoneNumber` varchar (11) DEFAULT NULL,
    `UserLandLinePhoneNumber` varchar(11) DEFAULT NULL,
    `CreaterUserId` int DEFAULT NULL,
    `UpdaterUserId` int DEFAULT NULL,
    `UserSupportId` int NULL,
    `UserCreateTime` timestamp NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    `UserUpdateTime` timestamp NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,
    `UserPasword` varchar(128) NOT NULL,
    `UserRoleId` int NOT NULL,
    `last_login` datetime(6) DEFAULT NULL,
    `is_active` tinyint(1) DEFAULT '1',
    `is_anonymous` tinyint(1) DEFAULT '1',
    `is_authenticated` tinyint(1) DEFAULT '0',
    PRIMARY KEY(`UserId`),
    UNIQUE KEY `UserId`( `UserId`),
    UNIQUE KEY `UserPersonalId`(`UserPersonalId`),
    KEY `CreaterUserId`(`CreaterUserId`),
    KEY `UpdaterUserId`(`UpdaterUserId`),
    KEY `UserRoleId`(`UserRoleId`),
    CONSTRAINT `user_ibfk_1` FOREIGN KEY(`CreaterUserId`) REFERENCES `user`(`UserId`) ON UPDATE CASCADE,
    CONSTRAINT `user_ibfk_2` FOREIGN KEY(`UpdaterUserId`) REFERENCES `user`(`UserId`)  ON UPDATE CASCADE,
    CONSTRAINT `user_ibfk_3` FOREIGN KEY (`UserSupportId`) REFERENCES `user` (`UserId`) ON UPDATE CASCADE,
    CONSTRAINT `UserRoleId` FOREIGN KEY(`UserRoleId`) REFERENCES `userrole`(`UserRoleId`)ON UPDATE CASCADE
    );

INSERT INTO
user(userpersonalid,username,userlastname,userphonenumber,userlandlinephonenumber,userpasword,userroleid,is_active,
is_anonymous,is_authenticated)
    VALUES
-- (1,'admin','admin','09021780622','0416666605','admin123',1,True,True,False);
(1,'admin','admin','09021780622','0416666605','pbkdf2_sha256$720000$TebWIwDa4dnsBUIFIfCcqN$uPfUyROfDSgUYCbv0mFhEfij
GnaLzFcuVAMydj9gT8E=',1,True,True,False);
```

```
CREATE TABLE  IF NOT EXISTS `area` (
  `AreaId` int NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `AreaName` varchar(255) NOT NULL,
  `CreaterUserId` int NOT NULL,
  `UpdaterUserId` int DEFAULT NULL,
  `AreaCreateTime` timestamp NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  `AreaUpdateTime` timestamp NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,
  PRIMARY KEY (`AreaId`),
  UNIQUE KEY `AreaId` (`AreaId`),
  KEY `CreaterUserId` (`CreaterUserId`),
  KEY `UpdaterUserId` (`UpdaterUserId`),
  CONSTRAINT `area_ibfk_1` FOREIGN KEY (`CreaterUserId`) REFERENCES `user` (`UserId`) ON UPDATE
CASCADE,
  CONSTRAINT `area_ibfk_2` FOREIGN KEY (`UpdaterUserId`) REFERENCES `user` (`UserId`)  ON UPDATE
CASCADE
);
```

```sql
CREATE TABLE  IF NOT EXISTS `building` (
  `BuildingId` int NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `BuildingName` varchar(255) NOT NULL,
  `BuildingAbbrivationName` varchar(255) NOT NULL,
  `CreaterUserId` int NOT NULL,
  `UpdaterUserId` int DEFAULT NULL,
  `BuildingCreateTime` timestamp NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  `BuildingUpdateTime` timestamp NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,
  `BuildingFloorCount` int NOT NULL,
  `BuildingRoomCount` int NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`BuildingId`),
  UNIQUE KEY `BuildingId` (`BuildingId`),
  KEY `CreaterUserId` (`CreaterUserId`),
  KEY `UpdaterUserId` (`UpdaterUserId`),
  CONSTRAINT `building_ibfk_1` FOREIGN KEY (`CreaterUserId`) REFERENCES `user` (`UserId`) ON UPDATE
CASCADE,
  CONSTRAINT `building_ibfk_2` FOREIGN KEY (`UpdaterUserId`) REFERENCES `user` (`UserId`)  ON UPDATE
CASCADE
);
```

```sql
CREATE TABLE  IF NOT EXISTS  `availablefloortousersupport` (
  `BuildingId` int NOT NULL,
  `UserSupportId` int NOT NULL,
  `AvailableFloor` int NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`UserSupportId`,`BuildingId`,`AvailableFloor`),
  KEY `BuildingId` (`BuildingId`),
  CONSTRAINT `availablefloortousersupport_ibfk_1` FOREIGN KEY (`UserSupportId`) REFERENCES `user` (`UserId`) ON
UPDATE CASCADE,
  CONSTRAINT `availablefloortousersupport_ibfk_2` FOREIGN KEY (`BuildingId`) REFERENCES `building` (`BuildingId`)
ON UPDATE CASCADE
);
```

```sql
CREATE TABLE  IF NOT EXISTS `userlocationinbuildingarea` (
  `BuildingId` int NOT NULL,
  `UserId` int NOT NULL,
  `AreaId` int NOT NULL,
  `UserOfficial` varchar(255) NOT NULL,
  `RoomNumber` int NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`UserId`,`BuildingId`,`AreaId`),
  KEY `BuildingId` (`BuildingId`),
  KEY `AreaId` (`AreaId`),
  CONSTRAINT `userlocationinbuildingarea_ibfk_1` FOREIGN KEY (`UserId`) REFERENCES `user` (`UserId`) ON UPDATE
CASCADE,
  CONSTRAINT `userlocationinbuildingarea_ibfk_2` FOREIGN KEY (`BuildingId`) REFERENCES `building` (`BuildingId`) ON
UPDATE CASCADE,
  CONSTRAINT `userlocationinbuildingarea_ibfk_3` FOREIGN KEY (`AreaId`) REFERENCES `area` (`AreaId`) ON UPDATE
CASCADE
);
```

```sql
CREATE TABLE  IF NOT EXISTS `operationsystem` (
  `OperationSystemId` int NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `OperationSystemName` varchar(255) NOT NULL,
  `CreaterUserId` int NOT NULL,
  `UpdaterUserId` int DEFAULT NULL,
  `OperationSystemCreateTime` timestamp NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  `OperationSystemUpdateTime` timestamp NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,
  PRIMARY KEY (`OperationSystemId`),
  UNIQUE KEY `OperationSystemId` (`OperationSystemId`),
  KEY `operationsystem_ibfk_1` (`CreaterUserId`),
  KEY `operationsystem_ibfk_2` (`UpdaterUserId`),
  CONSTRAINT `operationsystem_ibfk_1` FOREIGN KEY (`CreaterUserId`) REFERENCES `user` (`UserId`) ON UPDATE
CASCADE,
  CONSTRAINT `operationsystem_ibfk_2` FOREIGN KEY (`UpdaterUserId`) REFERENCES `user` (`UserId`) ON UPDATE CASCADE
);
```

```sql
CREATE TABLE  IF NOT EXISTS `operationsystemversion` (
  `OperationSystemVersionId` int NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `OperationSystemVersionName` varchar(255) NOT NULL,
  `CreaterUserId` int NOT NULL,
  `UpdaterUserId` int DEFAULT NULL,
  `OperationSystemId` int NOT NULL,
  `OperationSystemVersionCreateTime` timestamp NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  `OperationSystemVersionUpdateTime` timestamp NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,
  PRIMARY KEY (`OperationSystemVersionId`),
  UNIQUE KEY `OperationSystemVersionId` (`OperationSystemVersionId`),
  KEY `operationsystemversion_ibfk_1` (`CreaterUserId`),
  KEY `operationsystemversion_ibfk_2` (`UpdaterUserId`),
  KEY `operationsystemversion_ibfk_3` (`OperationSystemId`),
  CONSTRAINT `operationsystemversion_ibfk_1` FOREIGN KEY (`CreaterUserId`) REFERENCES `user` (`UserId`) ON UPDATE
CASCADE,
  CONSTRAINT `operationsystemversion_ibfk_2` FOREIGN KEY (`UpdaterUserId`) REFERENCES `user` (`UserId`) ON UPDATE
CASCADE,
  CONSTRAINT `operationsystemversion_ibfk_3` FOREIGN KEY (`OperationSystemId`) REFERENCES `operationsystem`
(`OperationSystemId`) ON UPDATE CASCADE
);
```

```sql
CREATE TABLE  IF NOT EXISTS `computer` (
  `ComputerPropertyNumber` int NOT NULL,
  `ComputerName` varchar(255) NULL,
  `ComputerModel` varchar(255) NOT NULL,
  `ComputerIP` varchar(15) NOT NULL,
  `ComputerMacAddress` text NOT NULL,
  `ComputerIsPersonal` tinyint(1) NOT NULL,
  `ComputerCreateTime` timestamp NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  `ComputerUpdateTime` timestamp NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,
  `CreaterUserId` int NOT NULL,
  `UpdaterUserId` int DEFAULT NULL,
  `OwnerUserId` int DEFAULT NULL,
  `OperationSystemVersionId` int NOT NULL,
  `AreaId` int DEFAULT NULL,
  `BuildingId` int DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (`ComputerPropertyNumber`),
  UNIQUE KEY `ComputerIP` (`ComputerIP`),
  UNIQUE KEY `ComputerPropertyNumber` (`ComputerPropertyNumber`),
  KEY `computer_ibfk_1` (`CreaterUserId`),
  KEY `computer_ibfk_2` (`UpdaterUserId`),
  KEY `computer_ibfk_3` (`OwnerUserId`),
  KEY `computer_ibfk_4` (`OperationSystemVersionId`),
  KEY `computer_ibfk_5` (`AreaId`),
  KEY `computer_ibfk_6` (`BuildingId`),
  CONSTRAINT `computer_ibfk_1` FOREIGN KEY (`CreaterUserId`) REFERENCES `user` (`UserId`) ON UPDATE CASCADE,
  CONSTRAINT `computer_ibfk_2` FOREIGN KEY (`UpdaterUserId`) REFERENCES `user` (`UserId`) ON UPDATE CASCADE,
  CONSTRAINT `computer_ibfk_3` FOREIGN KEY (`OwnerUserId`) REFERENCES `user` (`UserId`) ON UPDATE CASCADE,
  CONSTRAINT `computer_ibfk_4` FOREIGN KEY (`OperationSystemVersionId`) REFERENCES `operationsystemversion`
(`OperationSystemVersionId`) ON UPDATE CASCADE,
  CONSTRAINT `computer_ibfk_5` FOREIGN KEY (`AreaId`) REFERENCES `area` (`AreaId`) ON UPDATE CASCADE,
  CONSTRAINT `computer_ibfk_6` FOREIGN KEY (`BuildingId`) REFERENCES `building` (`BuildingId`) ON UPDATE CASCADE
);
```

```sql
CREATE TABLE  IF NOT EXISTS `goodsgroup` (
  `GooodsGroupId` int NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `GooodsGroupName` varchar(255) NOT NULL,
  `IsPartInsideComputer` tinyint(1) NOT NULL,
  `IsAllowedToSendOut` tinyint(1) NOT NULL,
  `IsAllowedToBeAborted` tinyint(1) NOT NULL,
  `IsAllowedToMove` tinyint(1) NOT NULL,
  `IsPossibleToRepair` tinyint(1) NOT NULL,
  `GooodsGroupCreateTime` timestamp NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  `GooodsGroupUpdateTime` timestamp NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,
  `CreaterUserId` int NOT NULL,
  `UpdaterUserId` int DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (`GooodsGroupId`),
  UNIQUE KEY `GooodsGroupId` (`GooodsGroupId`),
  KEY `goodsgroup_ibfk_1` (`CreaterUserId`),
  KEY `goodsgroup_ibfk_2` (`UpdaterUserId`),
  CONSTRAINT `goodsgroup_ibfk_1` FOREIGN KEY (`CreaterUserId`) REFERENCES `user` (`UserId`) ON UPDATE
CASCADE,
  CONSTRAINT `goodsgroup_ibfk_2` FOREIGN KEY (`UpdaterUserId`) REFERENCES `user` (`UserId`) ON UPDATE CASCADE
);
```

```sql
CREATE TABLE  IF NOT EXISTS `attributecategory` (
  `AttributeCategoryId` int NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `AttributeCategoryName` varchar(255) NOT NULL,
  `AttributeCategoryCreateTime` timestamp NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  `AttributeCategoryUpdateTime` timestamp NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,
  `CreaterUserId` int NOT NULL,
  `UpdaterUserId` int DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (`AttributeCategoryId`),
  UNIQUE KEY `AttributeCategoryId` (`AttributeCategoryId`),
  KEY `attributecategory_ibfk_1` (`CreaterUserId`),
  KEY `attributecategory_ibfk_2` (`UpdaterUserId`),
  CONSTRAINT `attributecategory_ibfk_1` FOREIGN KEY (`CreaterUserId`) REFERENCES `user` (`UserId`) ON UPDATE
CASCADE,
  CONSTRAINT `attributecategory_ibfk_2` FOREIGN KEY (`UpdaterUserId`) REFERENCES `user` (`UserId`) ON UPDATE
CASCADE
);
```

```sql
CREATE TABLE  IF NOT EXISTS `goodsattributes` (
  `GoodsAttributesId` int NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `GoodsAttributesTitle` varchar(255) NOT NULL,
  `GoodsAttributesType` int NOT NULL,
  `GoodsAttributesCreateTime` timestamp NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  `GoodsAttributesUpdateTime` timestamp NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,
  `CreaterUserId` int NOT NULL,
  `UpdaterUserId` int DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (`GoodsAttributesId`),
  UNIQUE KEY `GoodsAttributesId` (`GoodsAttributesId`),
  KEY `goodsattributes_ibfk_1` (`CreaterUserId`),
  KEY `goodsattributes_ibfk_2` (`UpdaterUserId`),
  CONSTRAINT `goodsattributes_ibfk_1` FOREIGN KEY (`CreaterUserId`) REFERENCES `user` (`UserId`) ON UPDATE
CASCADE,
  CONSTRAINT `goodsattributes_ibfk_2` FOREIGN KEY (`UpdaterUserId`) REFERENCES `user` (`UserId`) ON UPDATE
CASCADE,
  CONSTRAINT `goodsattributes_chk_1` CHECK (((`GoodsAttributesType` = 1) or (`GoodsAttributesType` = 2)))
);
```

```sql
CREATE TABLE  IF NOT EXISTS `goodsgroup_attributecategory_goodsattributes_order` (
  `GoodsAttributesId` int NOT NULL,
  `AttributeCategoryId` int NOT NULL,
  `GooodsGroupId` int NOT NULL,
  `Order` int NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`GoodsAttributesId`,`GooodsGroupId`),
  UNIQUE KEY `Order` (`Order`),
  KEY `fk_attributecategory_order` (`AttributeCategoryId`),
  KEY `fk_goodsgroup_order` (`GooodsGroupId`),
  CONSTRAINT `fk_attributecategory_order` FOREIGN KEY (`AttributeCategoryId`) REFERENCES `attributecategory`
(`AttributeCategoryId`) ON UPDATE CASCADE,
  CONSTRAINT `fk_goodsattributes_order` FOREIGN KEY (`GoodsAttributesId`) REFERENCES `goodsattributes`
(`GoodsAttributesId`) ON UPDATE CASCADE,
  CONSTRAINT `fk_goodsgroup_order` FOREIGN KEY (`GooodsGroupId`) REFERENCES `goodsgroup` (`GooodsGroupId`) ON
UPDATE CASCADE
);
```

```sql
CREATE TABLE  IF NOT EXISTS `goodsattributesdefaultvalue` (
  `GoodsAttributesId` int NOT NULL,
  `DefaultAttributes` varchar(255) CHARACTER SET utf8mb3 COLLATE utf8mb3_general_ci NOT NULL,
  `DefaultAttributesCreateTime` timestamp NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  `DefaultAttributesUpdateTime` timestamp NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,
  `CreaterUserId` int DEFAULT NULL,
  `UpdaterUserId` int DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (`GoodsAttributesId`,`DefaultAttributes`),
  KEY `goodsattributesdefaultvalue_ibfk_1` (`CreaterUserId`),
  KEY `goodsattributesdefaultvalue_ibfk_2` (`UpdaterUserId`),
  CONSTRAINT `goodsattributesdefaultvalue_ibfk_1` FOREIGN KEY (`CreaterUserId`) REFERENCES `user` (`UserId`) ON
UPDATE CASCADE,
  CONSTRAINT `goodsattributesdefaultvalue_ibfk_2` FOREIGN KEY (`UpdaterUserId`) REFERENCES `user` (`UserId`) ON
UPDATE CASCADE
);
```

```sql
CREATE TABLE  IF NOT EXISTS `goods` (
  `GoodsId` int NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `GoodsName` varchar(255) CHARACTER SET utf8mb3 COLLATE utf8mb3_general_ci NOT NULL,
  `GooodsGroupId` int NOT NULL,
  `GoodsCreateTime` timestamp NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  `GoodsUpdateTime` timestamp NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,
  `CreaterUserId` int NOT NULL,
  `UpdaterUserId` int DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (`GoodsId`),
  UNIQUE KEY `GoodsId` (`GoodsId`),
  KEY `goods_ibfk_1` (`CreaterUserId`),
  KEY `goods_ibfk_2` (`UpdaterUserId`),
  KEY `goods_ibfk_3` (`GoooodsGroupId`),
  CONSTRAINT `goods_ibfk_1` FOREIGN KEY (`CreaterUserId`) REFERENCES `user` (`UserId`) ON UPDATE CASCADE,
  CONSTRAINT `goods_ibfk_2` FOREIGN KEY (`UpdaterUserId`) REFERENCES `user` (`UserId`) ON UPDATE CASCADE,
  CONSTRAINT `goods_ibfk_3` FOREIGN KEY (`GoooodsGroupId`) REFERENCES `goodsgroup` (`GoooodsGroupId`) ON UPDATE
CASCADE
);
```

```sql
CREATE TABLE  IF NOT EXISTS `assinedattributestogoods` (
  `GoodsId` int NOT NULL ,
  `GoodsAttributesId` int NOT NULL,
  `attributevalue` varchar(255) CHARACTER SET utf8mb3 COLLATE utf8mb3_general_ci NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`GoodsId`,`GoodsAttributesId`),
  KEY `assinedattributestogoods_ibfk_1` (`GoodsAttributesId`),
  CONSTRAINT `assinedattributestogoods_ibfk_1` FOREIGN KEY (`GoodsAttributesId`) REFERENCES `goodsattributes`
(`GoodsAttributesId`) ON UPDATE CASCADE,
  CONSTRAINT `assinedattributestogoods_ibfk_2` FOREIGN KEY (`GoodsId`) REFERENCES `goods` (`GoodsId`) ON UPDATE
CASCADE
);
```

```sql
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `deliveredgoods` (
  `DeliveredGoodsId` int NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `DeliveredGoodsSerial` int NOT NULL,
  `DeliveredGoodsCreateTime` timestamp NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  `DeliveredGoodsUpdateTime` timestamp NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,
  `CreaterUserId` int DEFAULT NULL,
  `UpdaterUserId` int DEFAULT NULL,
  `OwnerUserId` int DEFAULT NULL,
  `UpdaterId` int DEFAULT NULL,
  `RelatedComputerPropertyNumber` int DEFAULT NULL,
  `GoodsId` int NOT NULL,
  `AreaId` int DEFAULT NULL,
  `BuildingId` int DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (`DeliveredGoodsId`),
  UNIQUE KEY `DeliveredGoodsSerial` (`DeliveredGoodsSerial`),
  UNIQUE KEY `DeliveredGoodsId` (`DeliveredGoodsId`),
  KEY `deliveredgoods_ibfk_1` (`CreaterUserId`),
  KEY `deliveredgoods_ibfk_2` (`UpdaterUserId`),
  KEY `deliveredgoods_ibfk_3` (`OwnerUserId`),
  KEY `deliveredgoods_ibfk_4` (`UpdaterId`),
  KEY `deliveredgoods_ibfk_5` (`RelatedComputerPropertyNumber`),
  KEY `deliveredgoods_ibfk_6` (`GoodsId`),
  KEY `deliveredgoods_ibfk_7` (`AreaId`),
  KEY `deliveredgoods_ibfk_8` (`BuildingId`),
  CONSTRAINT `deliveredgoods_ibfk_1` FOREIGN KEY (`CreaterUserId`) REFERENCES `user` (`UserId`) ON UPDATE CASCADE,
  CONSTRAINT `deliveredgoods_ibfk_2` FOREIGN KEY (`UpdaterUserId`) REFERENCES `user` (`UserId`) ON UPDATE CASCADE,
  CONSTRAINT `deliveredgoods_ibfk_3` FOREIGN KEY (`OwnerUserId`) REFERENCES `user` (`UserId`) ON UPDATE CASCADE,
  CONSTRAINT `deliveredgoods_ibfk_4` FOREIGN KEY (`UpdaterId`) REFERENCES `updater` (`UpdaterId`) ON UPDATE
CASCADE,
  CONSTRAINT `deliveredgoods_ibfk_5` FOREIGN KEY (`RelatedComputerPropertyNumber`) REFERENCES `computer`
(`ComputerPropertyNumber`) ON UPDATE CASCADE,
  CONSTRAINT `deliveredgoods_ibfk_6` FOREIGN KEY (`GoodsId`) REFERENCES `goods` (`GoodsId`) ON UPDATE CASCADE,
  CONSTRAINT `deliveredgoods_ibfk_7` FOREIGN KEY (`AreaId`) REFERENCES `area` (`AreaId`) ON UPDATE CASCADE,
  CONSTRAINT `deliveredgoods_ibfk_8` FOREIGN KEY (`BuildingId`) REFERENCES `building` (`BuildingId`) ON UPDATE
CASCADE
);
```

```sql
CREATE TABLE  IF NOT EXISTS `ticketstatus` (
  `TicketStatusId` int NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `TicketStatusName` varchar(255) CHARACTER SET utf8mb3 COLLATE utf8mb3_general_ci NOT NULL,
  `TicketStatusCreateTime` timestamp NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  `TicketStatusUpdateTime` timestamp NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE
CURRENT_TIMESTAMP,
  PRIMARY KEY (`TicketStatusId`),
  UNIQUE KEY `TicketStatusId` (`TicketStatusId`)
);

INSERT INTO ticketstatus(TicketStatusName)
VALUES
    ('در انتظار پاسخ'),
    ('در حال پیگیری'),
    ('بسته شده'),
    ('رد شده'),
    ('حل شده');
```

```sql
CREATE TABLE  IF NOT EXISTS `ticketsubject` (
  `TicketSubjectId` int NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `TicketSubjectName` varchar(255) CHARACTER SET utf8mb3 COLLATE utf8mb3_general_ci NOT NULL,
  `TicketSubjectCreateTime` timestamp NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  `TicketSubjectUpdateTime` timestamp NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE
CURRENT_TIMESTAMP,
  PRIMARY KEY (`TicketSubjectId`),
  UNIQUE KEY `TicketSubjectId` (`TicketSubjectId`)
                              );

INSERT INTO ticketsubject (TicketSubjectName)
VALUES
    ('جابه جایی'),
    ('اسفلط'),
    ('بروزرسانی'),
    ('تعمیر داخلی'),
    ('تعلیقات نصب'),
    ('مبلد ازسال به بیرون');
```

```sql
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `ticket` (
  `TicketId` int NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `TicketStatusId` int NOT NULL,
  `TicketSubjectId` int NOT NULL,
  `CreaterUserId` int NOT NULL,
  `UpdaterUserId` int DEFAULT NULL,
  `TicketCreateTime` timestamp NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  `TicketUpdateTime` timestamp NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,
  `TicketDescription` text NOT NULL,
  `DeliveredGoodsId` int DEFAULT NULL,
  `ComputerPropertyNumber` int DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (`TicketId`),
  KEY `ticket_ibfk_1` (`TicketStatusId`),
  KEY `ticket_ibfk_2` (`TicketSubjectId`),
  KEY `ticket_ibfk_3` (`CreaterUserId`),
  KEY `ticket_ibfk_4` (`DeliveredGoodsId`),
  KEY `ticket_ibfk_5` (`ComputerPropertyNumber`),
  CONSTRAINT `ticket_ibfk_1` FOREIGN KEY (`TicketStatusId`) REFERENCES `ticketstatus` (`TicketStatusId`) ON UPDATE
CASCADE,
  CONSTRAINT `ticket_ibfk_2` FOREIGN KEY (`TicketSubjectId`) REFERENCES `ticketsubject` (`TicketSubjectId`) ON
UPDATE CASCADE,
  CONSTRAINT `ticket_ibfk_3` FOREIGN KEY (`CreaterUserId`) REFERENCES `user` (`UserId`) ON UPDATE CASCADE,
  CONSTRAINT `ticket_ibfk_4` FOREIGN KEY (`DeliveredGoodsId`) REFERENCES `deliveredgoods` (`DeliveredGoodsId`) ON
UPDATE CASCADE,
  CONSTRAINT `ticket_ibfk_5` FOREIGN KEY (`ComputerPropertyNumber`) REFERENCES `computer`
(`ComputerPropertyNumber`) ON UPDATE CASCADE
);
```

```sql
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `usersrefferdedticket` (
  `RefferedUserId` int NOT NULL,
  `TicketId` int NOT NULL,
  `RefferedTicketDate` datetime NOT NULL,
  `RefferedTicketDescription` text NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`RefferedUserId`,`TicketId`),
  KEY `usersrefferdedticket_ibfk_2` (`TicketId`),
  CONSTRAINT `usersrefferdedticket_ibfk_1` FOREIGN KEY (`RefferedUserId`) REFERENCES `user` (`UserId`) ON UPDATE
CASCADE,
  CONSTRAINT `usersrefferdedticket_ibfk_2` FOREIGN KEY (`TicketId`) REFERENCES `ticket` (`TicketId`) ON UPDATE
CASCADE
);
```

```sql
create table if not exists `updater`(
    `UpdaterId` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    `UpdaterCreateTime` timestamp NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    `UpdaterUpdateTime` timestamp NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,
    `UpdaterDoneTime` date not null,
    `CreaterUserId` int NOT NULL,
    `UpdaterUserId` int DEFAULT NULL,
    `OwnerUserId` int DEFAULT NULL,
    PRIMARY KEY(`UpdaterId`),
    UNIQUE KEY `UpdaterId`( `UpdaterId`),
    CONSTRAINT `updater_ibfk_1` FOREIGN KEY(`CreaterUserId`) REFERENCES `user`(`UserId`) ON UPDATE CASCADE,
    CONSTRAINT `updater_ibfk_2` FOREIGN KEY(`UpdaterUserId`) REFERENCES `user`(`UserId`) ON UPDATE CASCADE,
    CONSTRAINT `updater_ibfk_3` FOREIGN KEY(`OwnerUserId`) REFERENCES `user`(`UserId`) ON UPDATE CASCADE
);
ALTER TABLE `updater`
ADD `TicketId` INT NOT NULL,
ADD KEY `updater_ibfk_4` (`TicketId`),
ADD CONSTRAINT `updater_ibfk_4` FOREIGN KEY (`TicketId`) REFERENCES `ticket` (`TicketId`) ON UPDATE
CASCADE;
```

```sql
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `replacementdeliveygoodsinupdate` (
  `UpdaterId` int NOT NULL,
  `DeliveredGoodsId` int NOT NULL,
  `ReplacementDescription` text NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`UpdaterId`,`DeliveredGoodsId`),
  KEY `replacementdeliveygoodsinupdate_ibfk_2` (`DeliveredGoodsId`),
  CONSTRAINT `replacementdeliveygoodsinupdate_ibfk_1` FOREIGN KEY (`UpdaterId`) REFERENCES `updater` (`UpdaterId`)
ON UPDATE CASCADE,
  CONSTRAINT `replacementdeliveygoodsinupdate_ibfk_2` FOREIGN KEY (`DeliveredGoodsId`) REFERENCES `deliveredgoods`
(`DeliveredGoodsId`) ON UPDATE CASCADE
);
```

```sql
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `exchanging` (
  `ExchangingId` int NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `ExchangingDescription` text NOT NULL,
  `ExchangingUpdateTime` timestamp NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,
  `CreaterUserId` int NOT NULL,
  `UpdaterUserId` int DEFAULT NULL,
  `UserExchangerId` int NOT NULL ,
  `TicketId` INT NULL,
  PRIMARY KEY (`ExchangingId`),
  UNIQUE KEY `ExchangingId` (`ExchangingId`),
  KEY `exchanging_ibfk_1` (`CreaterUserId`),
  KEY `exchanging_ibfk_2` (`UpdaterUserId`),
  CONSTRAINT `exchanging_ibfk_1` FOREIGN KEY (`CreaterUserId`) REFERENCES `user` (`UserId`) ON UPDATE CASCADE,
  CONSTRAINT `exchanging_ibfk_2` FOREIGN KEY (`UpdaterUserId`) REFERENCES `user` (`UserId`) ON UPDATE CASCADE,
  CONSTRAINT `exchanging_ibfk_3` FOREIGN KEY (`UserExchangerId`) REFERENCES `user` (`UserId`) ON UPDATE
CASCADE,
  CONSTRAINT `exchanging_ibfk_4` FOREIGN KEY (`TicketId`) REFERENCES `ticket` (`TicketId`) ON UPDATE CASCADE
);
```

```sql
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `deliveredgoodsexchanging` (
  `DeliveredGoodsId` int NOT NULL,
  `ExchangingId` int NOT NULL,
  `CreateTime` date NOT NULL,
  `DoneTime` date DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (`DeliveredGoodsId`,`ExchangingId`),
  KEY `deliveredgoodsexchanging_ibfk_1` (`ExchangingId`),
  CONSTRAINT `deliveredgoodsexchanging_ibfk_1` FOREIGN KEY (`ExchangingId`) REFERENCES `exchanging`
(`ExchangingId`) ON UPDATE CASCADE,
  CONSTRAINT `deliveredgoodsexchanging_ibfk_2` FOREIGN KEY (`DeliveredGoodsId`) REFERENCES `deliveredgoods`
(`DeliveredGoodsId`) ON UPDATE CASCADE
);
```

```sql
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `computersexchanging` (
  `ComputerPropertyNumber` int NOT NULL,
  `ExchangingId` int NOT NULL,
  `CreateTime` date NOT NULL,
  `DoneTime` date Not NULL,
  PRIMARY KEY (`ComputerPropertyNumber`,`ExchangingId`),
  KEY `computersexchanging_ibfk_1` (`ExchangingId`),
  CONSTRAINT `computersexchanging_ibfk_1` FOREIGN KEY (`ExchangingId`) REFERENCES `exchanging` (`ExchangingId`) ON
UPDATE CASCADE,
  CONSTRAINT `computersexchanging_ibfk_2` FOREIGN KEY (`ComputerPropertyNumber`) REFERENCES `computer`
(`ComputerPropertyNumber`) ON UPDATE CASCADE
);
```

```sql
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `abortion` (
  `AbortionId` int NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `AbortionCreateTime` timestamp NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  `AbortionUpdateTime` timestamp NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,
  `AbortionDoneTime` date NOT NULL,
  `CreaterUserId` int NOT NULL,
  `OwnerUserId` int NOT NULL,
  `UpdaterUserId` int DEFAULT NULL,
  `DeliveredGoodsId` int DEFAULT NULL,
  `ComputerPropertyNumber` int DEFAULT NULL,
  `TicketId` int NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`AbortionId`),
  UNIQUE KEY `AbortionId` (`AbortionId`),
  KEY `abortion_ibfk_1` (`CreaterUserId`),
  KEY `abortion_ibfk_2` (`UpdaterUserId`),
  KEY `abortion_ibfk_3` (`OwnerUserId`),
  KEY `abortion_ibfk_4` (`DeliveredGoodsId`),
  KEY `abortion_ibfk_5` (`ComputerPropertyNumber`),
  KEY `abortion_ibfk_6` (`TicketId`),
  CONSTRAINT `abortion_ibfk_1` FOREIGN KEY (`CreaterUserId`) REFERENCES `user` (`UserId`) ON UPDATE CASCADE,
  CONSTRAINT `abortion_ibfk_2` FOREIGN KEY (`UpdaterUserId`) REFERENCES `user` (`UserId`) ON UPDATE CASCADE,
  CONSTRAINT `abortion_ibfk_3` FOREIGN KEY (`OwnerUserId`) REFERENCES `user` (`UserId`) ON UPDATE CASCADE,
  CONSTRAINT `abortion_ibfk_4` FOREIGN KEY (`DeliveredGoodsId`) REFERENCES `deliveredgoods` (`DeliveredGoodsId`) ON
UPDATE CASCADE,
  CONSTRAINT `abortion_ibfk_5` FOREIGN KEY (`ComputerPropertyNumber`) REFERENCES `computer`
(`ComputerPropertyNumber`) ON UPDATE CASCADE,
  CONSTRAINT `abortion_ibfk_6` FOREIGN KEY (`TicketId`) REFERENCES `ticket` (`TicketId`) ON UPDATE CASCADE
);
```

```sql
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `internalrepair` (
  `InternalRepairId` int NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `InternalRepairDescription` text NOT NULL,
  `InternalRepairChangingDescription` text NOT NULL,
  `InternalRepairCreateTime` timestamp NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  `InternalRepairUpdateTime` timestamp NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,
  `InternalRepairDoneTime` date NOT NULL,
  `CreaterUserId` int NOT NULL,
  `UpdaterUserId` int DEFAULT NULL,
  `DeliveredGoodsId` int NOT NULL,
  `TicketId` int NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`InternalRepairId`),
  UNIQUE KEY `InternalRepairId` (`InternalRepairId`),
  KEY `internalrepair_ibfk_1` (`CreaterUserId`),
  KEY `internalrepair_ibfk_2` (`UpdaterUserId`),
  KEY `internalrepair_ibfk_3` (`DeliveredGoodsId`),
  KEY `internalrepair_ibfk_4` (`TicketId`),
  CONSTRAINT `internalrepair_ibfk_1` FOREIGN KEY (`CreaterUserId`) REFERENCES `user` (`UserId`) ON UPDATE CASCADE,
  CONSTRAINT `internalrepair_ibfk_2` FOREIGN KEY (`UpdaterUserId`) REFERENCES `user` (`UserId`) ON UPDATE CASCADE,
  CONSTRAINT `internalrepair_ibfk_3` FOREIGN KEY (`DeliveredGoodsId`) REFERENCES `deliveredgoods`
(`DeliveredGoodsId`) ON UPDATE CASCADE,
  CONSTRAINT `internalrepair_ibfk_4` FOREIGN KEY (`TicketId`) REFERENCES `ticket` (`TicketId`) ON UPDATE CASCADE
);
```

```sql
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `outbounddocument` (
  `OutboundDocumentSeriaL` int NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `OutboundDocumentDescription` text NOT NULL,
  `OutboundDocumentCreateTime` timestamp NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  `OutboundDocumentUpdateTime` timestamp NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,
  `OutboundDocumentDoneTime` date NOT NULL,
  `DeliveredGoodsId` int NOT NULL,
  `CreaterUserId` int NOT NULL,
  `OwnerUserId` int NOT NULL,
  `UpdaterUserId` int DEFAULT NULL,
  `TicketId` int NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`OutboundDocumentSeriaL`),
  UNIQUE KEY `OutboundDocumentSeriaL` (`OutboundDocumentSeriaL`),
  KEY `outbounddocument_ibfk_1` (`DeliveredGoodsId`),
  KEY `outbounddocument_ibfk_2` (`CreaterUserId`),
  KEY `outbounddocument_ibfk_3` (`UpdaterUserId`),
  KEY `outbounddocument_ibfk_4` (`OwnerUserId`),
  KEY `outbounddocument_ibfk_5` (`TicketId`),
  CONSTRAINT `outbounddocument_ibfk_1` FOREIGN KEY (`DeliveredGoodsId`) REFERENCES `deliveredgoods`
(`DeliveredGoodsId`) ON UPDATE CASCADE,
  CONSTRAINT `outbounddocument_ibfk_2` FOREIGN KEY (`CreaterUserId`) REFERENCES `user` (`UserId`) ON UPDATE
CASCADE,
  CONSTRAINT `outbounddocument_ibfk_3` FOREIGN KEY (`UpdaterUserId`) REFERENCES `user` (`UserId`) ON UPDATE
CASCADE,
  CONSTRAINT `outbounddocument_ibfk_4` FOREIGN KEY (`OwnerUserId`) REFERENCES `user` (`UserId`) ON UPDATE CASCADE,
  CONSTRAINT `outbounddocument_ibfk_5` FOREIGN KEY (`TicketId`) REFERENCES `ticket` (`TicketId`) ON UPDATE CASCADE
);
```

```sql
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `installation` (
  `InstallationId` int NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `InstallationDescription` text NOT NULL,
  `InstallationUpdateTime` timestamp NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,
  `TicketId` int NOT NULL,
  `CreaterUserId` int NOT NULL,
  `UpdaterUserId` int DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (`InstallationId`),
  UNIQUE KEY `InstallationId` (`InstallationId`),
  KEY `installation_ibfk_1` (`TicketId`),
  KEY `installation_ibfk_2` (`CreaterUserId`),
  KEY `installation_ibfk_3` (`UpdaterUserId`),
  CONSTRAINT `installation_ibfk_1` FOREIGN KEY (`TicketId`) REFERENCES `ticket` (`TicketId`) ON UPDATE CASCADE,
  CONSTRAINT `installation_ibfk_2` FOREIGN KEY (`CreaterUserId`) REFERENCES `user` (`UserId`) ON UPDATE
CASCADE,
  CONSTRAINT `installation_ibfk_3` FOREIGN KEY (`UpdaterUserId`) REFERENCES `user` (`UserId`) ON UPDATE CASCADE
);
```

```sql
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `softwares` (
  `SoftwareId` int NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `SoftwareName` varchar(255) CHARACTER SET utf8mb3 COLLATE utf8mb3_general_ci NOT NULL,
  `SoftwareCreateTime` timestamp NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  `SoftwareUpdateTime` timestamp NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,
  `CreaterUserId` int NOT NULL,
  `UpdaterUserId` int DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (`SoftwareId`),
  UNIQUE KEY `SoftwareId` (`SoftwareId`),
  KEY `softwares_ibfk_1` (`CreaterUserId`),
  KEY `softwares_ibfk_2` (`UpdaterUserId`),
  CONSTRAINT `softwares_ibfk_1` FOREIGN KEY (`CreaterUserId`) REFERENCES `user` (`UserId`) ON UPDATE
CASCADE,
  CONSTRAINT `softwares_ibfk_2` FOREIGN KEY (`UpdaterUserId`) REFERENCES `user` (`UserId`) ON UPDATE CASCADE
);
```

```sql
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `softwaresininstallization` (
  `InstallationId` int NOT NULL,
  `SoftwareId` int NOT NULL,
  `UsageOfSoftwaresInInstallization` text NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`InstallationId`,`SoftwareId`),
  KEY `softwaresininstallization_ibfk_1` (`InstallationId`),
  KEY `softwaresininstallization_ibfk_2` (`SoftwareId`),
  CONSTRAINT `softwaresininstallization_ibfk_1` FOREIGN KEY (`InstallationId`) REFERENCES `installation`
(`InstallationId`) ON UPDATE CASCADE,
  CONSTRAINT `softwaresininstallization_ibfk_2` FOREIGN KEY (`SoftwareId`) REFERENCES `softwares` (`SoftwareId`) ON
UPDATE CASCADE
);
```

```sql
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `installizationsoncomputer` (
   `InstallationId` int NOT NULL,
  `ComputerPropertyNumber` int NOT NULL,
  `InstallationCreateTime` timestamp NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  `InstallationDoneTime` date NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`InstallationId`,`ComputerPropertyNumber`),
  KEY `installizationoncomputer_ibfk_1` (`InstallationId`),
  KEY `installizationoncomputer_ibfk_2` (`ComputerPropertyNumber`),
  CONSTRAINT `installizationoncomputer_ibfk_1` FOREIGN KEY (`InstallationId`) REFERENCES `installation`
(`InstallationId`) ON UPDATE CASCADE,
  CONSTRAINT `installizationoncomputer_ibfk_2` FOREIGN KEY (`ComputerPropertyNumber`) REFERENCES `computer`
(`ComputerPropertyNumber`) ON UPDATE CASCADE
);
```

```sql
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `computersealling` (
  `ComputerSeallingId` int NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `ComputerSeallingNumber` int NOT NULL,
  `ComputerSeallingCreateTime` timestamp NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  `ComputerSeallingUpdateTime` timestamp NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,
  `IsExpired` tinyint(1) DEFAULT '0',
  `ComputerPropertyNumber` int DEFAULT NULL,
  `UpdaterId` int DEFAULT NULL,
  `CreaterUserId` int NOT NULL,
  `UpdaterUserId` int DEFAULT NULL,
  `InternalRepairId` int DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (`ComputerSeallingId`),
  UNIQUE KEY `ComputerSeallingNumber` (`ComputerSeallingNumber`),
  UNIQUE KEY `ComputerSeallingId` (`ComputerSeallingId`),
  KEY `computersealling_ibfk_1` (`ComputerPropertyNumber`),
  KEY `computersealling_ibfk_2` (`UpdaterId`),
  KEY `computersealling_ibfk_3` (`CreaterUserId`),
  KEY `computersealling_ibfk_4` (`UpdaterUserId`),
  KEY `computersealling_ibfk_5` (`InternalRepairId`),
  CONSTRAINT `computersealling_ibfk_1` FOREIGN KEY (`ComputerPropertyNumber`) REFERENCES `computer`
(`ComputerPropertyNumber`) ON UPDATE CASCADE,
  CONSTRAINT `computersealling_ibfk_2` FOREIGN KEY (`UpdaterId`) REFERENCES `updater` (`UpdaterId`) ON UPDATE
CASCADE,
  CONSTRAINT `computersealling_ibfk_3` FOREIGN KEY (`CreaterUserId`) REFERENCES `user` (`UserId`) ON UPDATE
CASCADE,
  CONSTRAINT `computersealling_ibfk_4` FOREIGN KEY (`UpdaterUserId`) REFERENCES `user` (`UserId`) ON UPDATE
CASCADE,
  CONSTRAINT `computersealling_ibfk_5` FOREIGN KEY (`InternalRepairId`) REFERENCES `internalrepair`
(`InternalRepairId`) ON UPDATE CASCADE
);
```

User Flow

User Flow:

ورود به پنل کاربری



مرحله اول

رفتن به صفحه ورود و وارد کردن
نام کاربری و رمز عبور

مرحله دوم

وارد شدن به پنل کاربری معین و با
دسترسی های مشخص

User Flow:

مشاهده همه کاربران



مرحله اول

از پنل کاربری بر روی لینک
کاربران در اختیار کلیک می
کنیم

مرحله دوم

تمام کاربر ها قابل رویت اند و
همچنین چندمین زیر دست
بودنشان و برای دیدن صفحات
بعدی می توان بر روی صفحه
مورد نظر کلیلک کرد

User Flow:

ایجاد کاربر

مرحله اول

از پنل کاربری بر روی لینک کاربران در اختیار کلیک می کنیم.

مرحله دوم

تمام کاربر ها قابل رویت اند و همچنین چندمین زیر دست بودنشان و برای دیدن صفحات بعدی می توان بر روی صفحه مورد نظر کلیک کرد.

مرحله دوم

کاربر بالا دست می تواند کاربر های پایین دست خود را بر حسب تقلن ایجاد نماید. کد کاربری کد پرسنلی بوده و رمز به صورت خودکار شماره تلفن گرفته میشود. شد. و بر روی ادامه کلیک می کنیم.

مرحله سوم

پس از ثبت نام کاربری، سطح کاربری، رمز در این صفحه حوزه ، ساختمان کاری کاربر سمت و اتاق را مشخص می کنیم. در صورت کار کردن در دو جا بر روی دکمه اضافه کردن می زنیم.

مرحله دوم

حوزه ، ساختمان کاری کاربر سمت و اتاق دوم را مشخص می کنیم. در صورت کار کردن در دو جا بر روی دکمه اضافه کردن می زنیم.

User Flow:

تغییر رمز توسط خود کاربر



مرحله اول

کاربر بر روی تغییر رمز کلیک می کند.

مرحله دوم

کاربر رمز قبلی خود را تایپ کرده و رمز جدید خود را نوشته و تکرار می کند بعد از کلیک کردن پیام ای در log فایل با عنوان تغییر رمز در تاریخ فلان توسط فلان کاربر برای فلان کاربر انجام شد ثبت می گردد.

User Flow:

جزئیات کاربران زیر دست و تغییرات آن

مرحله اول

از پنل کاربری بر روی لینک کاربران در اختیار کلیک می کنیم

مرحله دوم

تمام کاربر ها قابل رویت اند و همچنین چندمین زیر دست بودنشان و برای دیدن صفحات بعدی می توان بر روی صفحه مورد نظر کلیلک کرد. بر روی کاربر مورد نظر کلیک می کنیم.

مرحله سوم

جزئیات کاربر را در این صفحه میبینیم
برای تغییر مقادیر فیلد ها می توانید بر روی هر یک از کلیک کرده و محوای مورد نظر را نوشته و ثبت را بزنید
این بخش قابل چشم پوشی ست.
وسط نام و نام خانوادگی شخص و کد پرسنلی تغییر دهنده و تاریخ انجام و ... در log فایل ذخیره می شود.

User Flow:

تغییر رمز کاربر زیر دست



مرحله اول

از پنل کاربری بر روی لینک کاربران در اختیار کلیک می کنیم

مرحله دوم

تمام کاربر ها قابل رویت اند و همچنین چندمین زیر دست بودنشان و برای دیدن صفحات بعدی می توان بر روی صفحه مورد نظر کلیلک کرد. بر روی کاربر مورد نظر کلیک می کنیم.

مرحله سوم

جزئیات کاربر را در این صفحه میبینیم
برای تغییر مقادیر فیلد ها می توانید بر روی هر یک از کلیک کرده و محوای مورد نظر را نوشته و ثبت را بزنید
این بخش قابل چشم پوشی ست.
برای تغییر رمز این کاربر مورد نظر بر روی دکمه تغییر رمز کلیک می کنیم.

مرحله چهارم

کاربر بالا دست رمز جدید مورد نظر را نوشته و تکرار می کند بعد از کلیک کردن بر روی دکمه تغییر نام و نام خانوادگی شخص و کد پرسنلی تغییر دهنده و تاریخ انجام و ... در log فایل ذخیره می شود.

User Flow:

لیست ساختمان

مرحله اول

از پنل کاربری بر روی
ساختمان ها کلیک می کنیم.

مرحله دوم

کاربر نام ساختان، نام اختصاری
ساختمان، تعداد طبقه و اتاق
ها را می بیند.

User Flow:

ایجاد ساختمان

مرحله اول

از پنل کاربری بر روی
ساختمان ها کلیک می کنیم.

مرحله دوم

کاربر نام ساختان، نام اختصاری
ساختمان، تعداد طبقه و اتاق
ها را می بیند.
در صورت نیاز برای ایجاد
ساختمان جدید بر روی ایجاد
کلیک میکنیم.

مرحله سوم

کاربر نام ساختان، نام اختصاری
ساختمان، تعداد طبقه و اتاق
ها را وارد می نماید و بر روی
دکمه ثبت کلیک می نماید.

User Flow:

جزئیات ساختمان و تغییرات آن

مرحله اول

از پنل کاربری بر روی
ساختمان ها کلیک می کنیم.

مرحله دوم

کاربر نام ساختان، نام اختصاری
ساختمان، تعداد طبقه و اتاق
ها را می بیند.
در صورت نیاز برای مشاهده
جزئیات ساختمان بر روی نام
ساختمان مورد نظر کلیک می
کنیم.

مرحله سوم

کاربر نام ساختان، نام اختصاری
ساختمان، تعداد طبقه و اتاق
ها قبلی را می بیند و می تواند
مقادیر آن را با فشردن دکمه
ثبت، ثبت نماید.

User Flow:

حذف ساختمان

مرحله اول

از پنل کاربری بر روی
ساختمان ها کلیک می کنیم.

مرحله دوم

کاربر نام ساختان، نام اختصاری
ساختمان، تعداد طبقه و اتاق
ها را می بیند.
در صورت نیاز برای حذف
ساختمان بر روی دکمه قرمز
مقابل نام ساختمان مورد نظر
کلیک می کنیم.

User Flow:

انتخاب پشتیبان هر طبقه ساختمان

مرحله اول

از پنل کاربری بر روی
ساختمان ها کلیک می کنیم.

مرحله دوم

کاربر نام ساختان، نام اختصاری
ساختمان، تعداد طبقه و اتاق
ها را می بیند.
در صورت نیاز برای مشخص
کردن پشتیبان بر روی دکمه
های آبی رنگ کلیک می کنیم.

مرحله سوم

در این مرحله کاربر را انتخاب
می کنیم به همراه طبقات در
اختیار سپس آن را ثبت می
کنیم.

User Flow:

لیست حوزه

مرحله اول

از پنل کاربری بر روی حوزه ها کلیک می کنیم.

مرحله دوم

کاربر نام حوزه را می بیند.

User Flow:

ایجاد حوزه

مرحله اول

از پنل کاربری بر روی حوزه ها
کلیک می کنیم.

مرحله دوم

کاربر نام حوزه را می بیند.
ر صورت نیاز برای ایجاد حوزه
جدید بر روی ایجاد کلیک
میکنیم.

مرحله سوم

کاربر نام حوزه را وارد و بر روی
دکمه ثبت کلیک می نماید.

User Flow:

جزئیات حوزه و تغییرات آن

مرحله اول

از پنل کاربری بر روی حوزه ها
کلیک می کنیم.

مرحله دوم

کاربر نام حوزه را می بیند.
ر صورت نیاز برای ایجاد حوزه
جدید بر روی ایجاد کلیک
میکنیم.
در صورت نیاز برای مشاهده
جزئیات حوزه بر روی نام حوزه
مورد نظر کلیک می کنیم.

مرحله سوم

کاربر نام حوزه قبلی را می بیند
و می تواند مقادیر آن را تغیر
داده و با فشردن دکمه ثبت،
ثبت نماید.

User Flow:

حذف حوزه

مرحله اول

از پنل کاربری بر روی حوزه ها
کلیک می کنیم.

مرحله دوم

کاربر نام حوزه را می بیند.
ر صورت نیاز برای ایجاد حوزه
جدید بر روی ایجاد کلیک
میکنیم.
در صورت نیاز برای حذف حوزه
بر روی دکمه قرمز مقابل نام
حوزه مورد نظر کلیک می کنیم.

User Flow:

لیست سیستم عامل

مرحله اول

از پنل کاربری بر روی سیستم عامل ها کلیک می کنیم.

مرحله دوم

کاربر نام سیستم عامل را می بیند.

User Flow:

ایجاد سیستم عامل

مرحله اول

از پنل کاربری بر روی سیستم عامل ها کلیک می کنیم.

مرحله دوم

کاربر نام سیستم عامل را می بیند.

مرحله سوم

کاربر نام سیستم عامل را وارد و بر روی دکمه ثبت کلیک می نماید.

User Flow:

جزئیات سیستم عامل و تغییرات آن

مرحله اول

از پنل کاربری بر روی سیستم عامل ها کلیک می کنیم.

مرحله دوم

کاربر نام سیستم عامل را می بیند.
ر صورت نیاز برای ایجاد سیستم عامل جدید بر روی ایجاد کلیک میکنیم.
در صورت نیاز برای مشاهده جزئیات سیستم عامل بر روی نام سیستم عامل مورد نظر کلیک می کنیم.

مرحله سوم

کاربر نام سیستم عامل قبلی را می بیند و می تواند مقادیر آن را تغیر داده و با فشردن دکمه ثبت، ثبت نماید.

User Flow:

حذف سیستم عامل

مرحله اول

از پنل کاربری بر روی سیستم عامل ها کلیک می کنیم.

مرحله دوم

کاربر نام سیستم عامل را می بیند.
ر صورت نیاز برای ایجاد سیستم عامل جدید بر روی ایجاد کلیک میکنیم.
در صورت نیاز برای حذف سیستم عامل بر روی دکمه قرمز مقابل نام سیستم عامل مورد نظر کلیک می کنیم.

User Flow:

لیست ورژن سیستم عامل

مرحله اول

از پنل کاربری بر روی ورژن سیستم عامل ها کلیک می کنیم.

مرحله دوم

کاربر ورژن سیستم عامل را می بیند.

User Flow:

ایجاد ورژن سیستم عامل

مرحله اول

از پنل کاربری بر روی ورژن سیستم عامل ها کلیک می کنیم.

مرحله دوم

کاربر ورژن سیستم عامل را می بیند.

مرحله سوم

کاربر ورژن سیستم عامل را وارد و خود سیستم عامل را از کمبو انتخاب می کنیم و بر روی دکمه ثبت کلیک می نماید.

User Flow:

جزئیات ورژن سیستم عامل و تغییرات آن

مرحله اول

از پنل کاربری بر روی ورژن سیستم عامل ها کلیک می کنیم.

مرحله دوم

کاربر ورژن سیستم عامل را می بیند.
ر صورت نیاز برای ایجاد ورژن سیستم عامل جدید بر روی ایجاد کلیک میکنیم.
در صورت نیاز برای مشاهده جزئیات سیستم عامل بر روی ورژن سیستم عامل مورد نظر کلیک می کنیم.

مرحله سوم

کاربر ورژن سیستم عامل قبلی را می بیند و می تواند مقادیر آن را تغیر داده و با فشردن دکمه ثبت، ثبت نماید.

User Flow:

حذف ورژن سیستم عامل

مرحله اول

از پنل کاربری بر رویورژن سیستم عامل ها کلیک می کنیم.

مرحله دوم

کاربر ورژن سیستم عامل را می بیند.
ر صورت نیاز برای ایجاد ورژن سیستم عامل جدید بر روی ایجاد کلیک میکنیم.
در صورت نیاز برای حذف ورژن سیستم عامل بر روی دکمه قرمز مقابل ورژن سیستم عامل مورد نظر کلیک می کنیم.

User Flow:

لیست کامپیوتر ها

مرحله اول

از پنل کاربری بر روی کامپیوتر ها کلیک می کنیم.

مرحله دوم

کاربر نام کامپیوتر،شماره اموال کامپیوتر، مدل، مک آدرس، IP، سیستم عامل و نسخه سیستم عامل، شخصی بودن یا نبودن، را می بیند.

User Flow:

ایجاد کامپیوتر

مرحله اول

از پنل کاربری بر روی کامپیوتر ها کلیک می کنیم.

مرحله دوم

کاربر نام کامپیوتر،شماره اموال کامپیوتر، مدل، مک آدرس، IP، سیستم عامل و نسخه سیستم عامل، شخصی بودن یا نبودن، را می بیند. در صورت نیاز برای ایجاد کامپیوتر جدید بر روی ایجاد کلیک میکنیم.

مرحله سوم

کاربر شماره اموال، نام کامپیوتر، مدل، مک آدرس، IP را وارد و نسخه با ورژن سیستم عامل را از کمبو انتخاب می کند و شخصی بودن یا نبودن را با پر کردن check box مشخص می کند و سپس بر روی دکمه ثبت کلیک می نماید.

User Flow:

جزئیات کامپیوتر و تغییرات آن

مرحله اول

از پنل کاربری بر روی کامپیوتر ها کلیک می کنیم.

مرحله دوم

کاربر نام کامپیوتر،شماره اموال کامپیوتر، مدل، مک آدرس، IP، سیستم عامل و نسخه سیستم عامل، شخصی بودن یا نبودن، را می بیند. در صورت نیاز برای مشاهده جزئیات کامپیوتر بر روی نام کامپیوتر مورد نظر کلیک می کنیم.

مرحله سوم

کاربر می تواند مقادیر قبلی نام کامپیوتر،شماره اموال کامپیوتر، مدل، مک آدرس، IP، سیستم عامل و نسخه سیستم عامل، شخصی بودن یا نبودن را ببیند و مقادیر آنها را تغییر داده و با فشردن دکمه ثبت، ثبت نماید.

User Flow:

حذف کامپیوتر

مرحله اول

از پنل کاربری بر روی کامپیوتر ها کلیک می کنیم.

مرحله دوم

کاربر نام کامپیوتر،شماره اموال کامپیوتر، مدل، مک آدرس، IP، سیستم عامل و نسخه سیستم عامل، شخصی بودن یا نبودن، را می بیند.
در صورت نیاز برای حذف کامپیوتر بر روی دکمه قرمز مقابل نام کامپیوتر مورد نظر کلیک می کنیم.

User Flow:

لیست دسته ویژگی

مرحله اول

از پنل کاربری از داخل تب مدیریت ویژگی ها بر روی دسته ویژگی ها کلیک می کنیم.

مرحله دوم

کاربر نام دسته ویژگی کالا را می بیند.

User Flow:

ایجاد دسته ویژگی

مرحله اول

از پنل کاربری از داخل تب مدیریت ویژگی ها بر روی دسته ویژگی ها کلیک می کنیم.

مرحله دوم

کاربر نام دسته ویژگی کالا را می بیند.
در صورت نیاز برای ایجاد دسته ویژگی کالا جدید بر روی ایجاد کلیک میکنیم.

مرحله سوم

کاربر نام دسته ویژگی کالا را وارد و بر روی دکمه ثبت کلیک می نماید.

User Flow:

جزئیات دسته ویژگی و تغییرات آن

مرحله اول

از پنل کاربری از داخل تب مدیریت ویژگی ها بر روی دسته ویژگی ها کلیک می کنیم.

مرحله دوم

کاربر نام دسته ویژگی کالا را می بیند.
در صورت نیاز برای ایجاد دسته ویژگی کالا جدید بر روی ایجاد کلیک میکنیم.
در صورت نیاز برای مشاهده جزئیات دسته ویژگی کالا بر روی نام دسته ویژگی کالا مورد نظر کلیک می کنیم.

مرحله سوم

کاربر نام دسته ویژگی کالا قبلی را می بیند و می تواند مقادیر آن را تغیر داده و با فشردن دکمه ثبت، ثبت نماید.

کاربر نام دسته ویژگی کالا قبلی را می بیند و می تواند مقادیر آن را تغیر داده و با فشردن دکمه ثبت، ثبت نماید.

User Flow:

حذف دسته ویژگی

مرحله اول

از پنل کاربری از داخل تب مدیریت ویژگی ها بر روی دسته ویژگی ها کلیک می کنیم.

مرحله دوم

کاربر نام دسته ویژگی کالا را می بیند.
در صورت نیاز برای ایجاد دسته ویژگی کالا جدید بر روی ایجاد کلیک میکنیم.
در صورت نیاز برای حذف دسته ویژگی کالا بر روی دکمه قرمز مقابل نام دسته ویژگی کالا مورد نظر کلیک می کنیم.

User Flow:

لیست ویژگی کالا

مرحله اول

از پنل کاربری از داخل تب
مدیریت ویژگی ها بر روی
ویژگی های کالا کلیک می کنیم.

مرحله دوم

کاربر نام ویژگی کالا و اینکه
ویژگی های پیشفرض دارد یا
نه را می بیند.

User Flow:

ایجاد ویژگی کالا

User Flow:

جزئیات ویژگی کالا و تغییرات آن

مرحله اول

از پنل کاربری از داخل تب
مدیریت ویژگی ها بر روی
ویژگی های کالا کلیک می کنیم.

مرحله دوم

کاربر نام ویژگی کالا و اینکه
ویژگی های پیشفرض دارد یا
نه را می بیند.
در صورت نیاز برای ایجاد
دسته ویژگی کالا جدید بر روی
ایجاد کلیک میکنیم.
در صورت نیاز برای مشاهده
جزئیات دسته ویژگی کالا بر
روی نام دسته ویژگی کالا مورد
نظر کلیک می کنیم.

مرحله سوم

کاربر نام ویژگی کالا قبلی را
می بیند و می تواند مقادیر آن
را تغیر داده و با فشردن دکمه
ثبت، ثبت نماید حتی می
تواند آن را از حالت مقدار
پیشفرض دار در آورد در این
صورت تمام مقادیر پیشفرض
آن حذف گردد.
کاربر در کادر پایین می تواند
تمام مقدار پیشفرض را ببیند و
اضافه، ویرایش و حذف کند.

User Flow:

حذف ویژگی کالا

مرحله اول

از پنل کاربری از داخل تب
مدیریت ویژگی ها بر روی
ویژگی های کالا کلیک می کنیم.

مرحله دوم

کاربر نام ویژگی کالا و اینکه
ویژگی های پیشفرض دارد یا
نه را می بیند.
در صورت نیاز برای ایجاد
دسته ویژگی کالا جدید بر روی
ایجاد کلیک میکنیم.
در صورت نیاز برای مشاهده
جزئیات دسته ویژگی کالا بر
روی نام دسته ویژگی کالا مورد
نظر کلیک می کنیم.
در صورت نیاز برای حذف
دسته ویژگی کالا بر روی دکمه
قرمز مقابل نام ویژگی کالا مورد
نظر کلیک می کنیم.

User Flow:

ایجاد مقادیر پیشفرض بعد از ایجاد ویژگی کالا

مرحله اول

از پنل کاربری از داخل تب
مدیریت ویژگی ها بر روی
ویژگی های کالا کلیک می کنیم.

مرحله دوم

کاربر نام ویژگی کالا و اینکه
ویژگی های پیشفرض دارد یا
نه را می بیند.
در صورت نیاز برای ایجاد
ویژگی کالا جدید بر روی ایجاد
کلیک میکنیم.

مرحله سوم

کاربر نام ویژگی کالا قبلی را
می بیند و می تواند مقادیر آن
را تغیر داده و با فشردن دکمه
ثبت، ثبت نماید حتی می
تواند آن را از حالت مقدار
پیشفرض دار در آورد در این
صورت تمام مقادیر پیشفرض
آن حذف گردد.
کاربر در کادر پایین می تواند
تمام مقدار پیشفرض را ببیند و
اضافه، ویرایش و حذف کند.
حال برای اضافه کردن بعد از
ایجاد ویژگی کالا بر روی دکمه
ایجاد داخل کادر کلیک می
کنیم.

User Flow:

ویرایش مقادیر پیشفرض

مرحله اول

از پنل کاربری از داخل تب
مدیریت ویژگی ها بر روی
ویژگی های کالا کلیک می کنیم.

مرحله دوم

کاربر نام ویژگی کالا و اینکه
ویژگی های پیشفرض دارد یا
نه را می بیند.
در صورت نیاز برای ایجاد
ویژگی کالا جدید بر روی ایجاد
کلیک میکنیم.

مرحله سوم

کاربر نام ویژگی کالا قبلی را
می بیند و می تواند مقادیر آن
را تغیر داده و با فشردن دکمه
ثبت، ثبت نماید حتی می
تواند آن را از حالت مقدار
پیشفرض دار در آورد در این
صورت تمام مقادیر پیشفرض
آن حذف گردد.
کاربر در کادر پایین می تواند
تمام مقدار پیشفرض را ببیند و
اضافه، ویرایش و حذف کند.
حال برای اضافه کردن بعد از
ویرایش ویژگی کالا بر روی
تکس که ورودی خواهد بود
مقدار را وارد بعد از اینتر ثبت
خواهد شد.

User Flow:

ویرایش مقادیر پیشفرض

مرحله اول

از پنل کاربری از داخل تب
مدیریت ویژگی ها بر روی
ویژگی های کالا کلیک می کنیم.

مرحله دوم

کاربر نام ویژگی کالا و اینکه
ویژگی های پیشفرض دارد یا
نه را می بیند.
در صورت نیاز برای ایجاد
ویژگی کالا جدید بر روی ایجاد
کلیک میکنیم.

مرحله سوم

کاربر نام ویژگی کالا قبلی را
می بیند و می تواند مقادیر آن
را تغیر داده و با فشردن دکمه
ثبت، ثبت نماید حتی می
تواند آن را از حالت مقدار
پیشفرض دار در آورد در این
صورت تمام مقادیر پیشفرض
آن حذف گردد.
کاربر در کادر پایین می تواند
تمام مقدار پیشفرض را ببیند و
اضافه، ویرایش و حذف کند.
حال برای حذف کردن مقدار
پیشفرض بر روی دکمه قرمز
رنگ مقابلش کلیک می کنیم.

User Flow:

لیست دسته کالا

مرحله اول

از پنل کاربری بر روی دسته کالا ها کلیک می کنیم.

مرحله دوم

کاربر نام دسته کالا، اسقاط پذیری، امکان تعمیر، قطعه داخل کیس،امکان جا به جایی پذیری، امکان ارسال به بیرون را می بیند.

User Flow:

ایجاد دسته کالا

مرحله اول

از پنل کاربری بر روی دسته کالا ها کلیک می کنیم.

مرحله دوم

کاربر نام دسته کالا، اسقاط پذیری، امکان تعمیر، قطعه داخل کیس،امکان جا به جایی پذیری، امکان ارسال به بیرون را می بیند.
در صورت نیاز برای ایجاد دسته کالا جدید بر روی ایجاد کلیک میکنیم.

مرحله سوم

کاربر نام دسته کالا و اسقاط پذیری، امکان تعمیر، قطعه داخل کیس،امکان جا به جایی پذیری، امکان ارسال به بیرون را وارد و بر روی دکمه ثبت کلیک می نماید.

User Flow:

جزئیات دسته کالا و تغییرات آن



مرحله اول

از پنل کاربری بر روی دسته کالا ها کلیک می کنیم.

مرحله دوم

کاربر نام دسته کالا، اسقاط پذیری، امکان تعمیر، قطعه داخل کیس،امکان جا به جایی پذیری، امکان ارسال به بیرون را می بیند.
در صورت نیاز برای مشاهده جزئیات دسته کالا بر روی نام دسته کالا مورد نظر کلیک می کنیم.

مرحله سوم

کاربر نام دسته کالا قبلی، اسقاط پذیری قبلی، امکان تعمیر قبلی، قطعه داخل کیس قبلی،امکان جا به جایی پذیری قبلی، امکان ارسال به بیرون قبلی را می بیند و می تواند مقادیر آن را تغیر داده و با فشردن دکمه ثبت، ثبت نماید.

User Flow:

حذف دسته کالا

مرحله اول

از پنل کاربری بر روی دسته کالا ها کلیک می کنیم.

مرحله دوم

کاربر نام دسته کالا، اسقاط پذیری، امکان تعمیر، قطعه داخل کیس،امکان جا به جایی پذیری، امکان ارسال به بیرون را می بیند.
در صورت نیاز برای حذف دسته کالا بر روی دکمه قرمز مقابل نام دسته کالا مورد نظر کلیک می کنیم.

User Flow:

لیست ترتیب دسته کالا، دسته ویژگی کالا و ویژگی کالا

مرحله اول

از پنل کاربری بر روی د ترتیب دسته کالا، دسته ویژگی کالا و ویژگی کالا ها کلیک می کنیم.

مرحله دوم

کاربر نام دسته کالا، نام ویژگی کالا،نام دسته ویژگی کالا و ترتیب آنها را می بیند.

User Flow:

ایجاد ترتیب دسته کالا، دسته ویژگی کالا و ویژگی کالا

مرحله اول

از پنل کاربری بر روی د ترتیب دسته کالا، دسته ویژگی کالا و ویژگی کالا ها کلیک می کنیم.

مرحله دوم

کاربر نام دسته کالا، نام ویژگی کالا،نام دسته ویژگی کالا و ترتیب آنها را می بیند.
در صورت نیاز برای ایجاد ترتیب دسته کالا، دسته ویژگی کالا و ویژگی کالا جدید بر روی ایجاد کلیک میکنیم.

مرحله سوم

کاربر دسته کالا، ویژگی کالا،دسته ویژگی کالا را از کمبو های مرتبط انتخاب و عدد ترتیب را وارد و بر روی دکمه ثبت کلیک می نماید.

User Flow:

جزئیات ترتیب دسته کالا، دسته ویژگی کالا و ویژگی کالا و تغییرات آن

مرحله اول

از پنل کاربری بر روی د ترتیب دسته کالا، دسته ویژگی کالا و ویژگی کالا ها کلیک می کنیم.

مرحله دوم

کاربر نام دسته کالا، نام ویژگی کالا،نام دسته ویژگی کالا و ترتیب آنها را می بیند.
در صورت نیاز برای مشاهده جزئیات ترتیب دسته کالا، دسته ویژگی کالا و ویژگی کالا بر روی سطر مورد نظر کلیک می کنیم.

مرحله سوم

کاربر مقادیر قبلی نام دسته کالا، نام ویژگی کالا،نام دسته ویژگی کالا می بیند و می تواند مقادیر آن را تغیر داده و با فشردن دکمه ثبت، ثبت نماید.

User Flow:

حذف ترتیب دسته کالا، دسته ویژگی کالا و ویژگی کالا و تغییرات آن

مرحله اول

از پنل کاربری بر روی د ترتیب دسته کالا، دسته ویژگی کالا و ویژگی کالا ها کلیک می کنیم.

مرحله دوم

کاربر نام دسته کالا، نام ویژگی کالا،نام دسته ویژگی کالا و ترتیب آنها را می بیند.
در صورت نیاز برای حذف بر روی دکمه قرمز در سطر مورد نظر کلیک می کنیم.

User Flow:

لیست کالاها

مرحله اول

از پنل کاربری بر روی کالا ها کلیک می کنیم.

مرحله دوم

کاربر نام کالا را می بیند.

User Flow:

ایجاد کالا



User Flow:

جزئیات کالا و تغییرات آن

مرحله اول

از پنل کاربری بر روی کالا ها
کلیک می کنیم.

مرحله دوم

کاربر نام کالا را می بیند.
در صورت نیاز برای ایجاد کالا
جدید بر روی ایجاد کلیک
میکنیم.
در صورت نیاز برای مشاهده
جزئیات کالا بر روی نام کالا
مورد نظر کلیک می کنیم.

مرحله سوم

کاربر مقادیر قبلی نام کالا و
دسته کالا را می بیند و می
تواند مقادیر آن را تغییر داده و
با فشردن دکمه ثبت، ثبت
نماید.
و همچنین اطلاعات را نیز می
تواند عوض کند به جایش سه
نقطه گذاشتم

User Flow:

حذف کالا

مرحله اول

از پنل کاربری بر روی کالا ها کلیک می کنیم.

مرحله دوم

کاربر نام کالا را می بیند.
در صورت نیاز برای ایجاد کالا جدید بر روی ایجاد کلیک میکنیم.
در صورت نیاز برای حذف کالا بر روی دکمه قرمز مقابل نام کالا مورد نظر کلیک می کنیم.

User Flow:

لیست کالاهای تحویلی

مرحله اول

از پنل کاربری بر روی کالا های تحویای کلیک می کنیم.

مرحله دوم

کاربر نام کالا و سریال کالای تحویلی را می بیند.

User Flow:

ایجاد کالا تحویلی

User Flow:

جزئیات کالای تحویلی و تغییرات آن

مرحله اول

از پنل کاربری بر روی کالا های تحویلی کلیک می کنیم.

مرحله دوم

کاربر نام کالا و سریال کالای تحویلی را می بیند.
در صورت نیاز برای ایجاد کالا تحویلی جدید بر روی ایجاد کلیک میکنیم.
در صورت نیاز برای مشاهده جزئیات کالا تحویلی بر روی نام کالا مورد نظر کلیک می کنیم.

مرحله سوم

کاربر مقادیر قبلی نام کالا و سریال کالای تحویلی اگر داخلی باشد کامپیوتر دارنده را می بیند و می تواند مقادیر آن را تغییر داده و با فشردن دکمه ثبت، ثبت نماید.

User Flow:

حذف کالای تحویلی

مرحله اول

از پنل کاربری بر روی کالا های تحویلی کلیک می کنیم.

مرحله دوم

کاربر نام کالا و سریال کالای تحویلی را می بیند.
در صورت نیاز برای ایجاد کالا تحویلی جدید بر روی ایجاد کلیک میکنیم.
در صورت نیاز برای حذف کالای تحویلی بر روی دکمه قرمز مقابل نام کالا مورد نظر کلیک می کنیم.

User Flow:

لیست پلمپ

مرحله اول

از پنل کاربری بر روی پلمپ ها کلیک می کنیم.

مرحله دوم

کاربر شماره پلمپ و منقضی بودن یا نبودن را می بیند.

User Flow:

ایجاد پلمپ

مرحله اول

از پنل کاربری بر روی پلمپ ها
کلیک می کنیم.

مرحله دوم

کاربر شماره پلمپ و منقضی
بودن یا نبودن را می بیند.

مرحله سوم

کاربر شماره پلمپ و تاریخ ثبت
را وارد و بر روی دکمه ثبت
کلیک می نماید.

User Flow:

جزئیات پلمپ و تغییرات آن

مرحله اول

از پنل کاربری بر روی پلمپ ها
کلیک می کنیم.

مرحله دوم

کاربر شماره پلمپ و منقضی
بودن یا نبودن را می بیند.
در صورت نیاز بر روی سطر
مورد نظر کلیک می کند

مرحله سوم

کاربر همه دیتاهای مربوط به
پلمپ را می بیند و فقط می
تواند تاریخ ثبت و شماره
پلمپ را تغییر دهد.

User Flow:

حذف پلمپ

مرحله اول

از پنل کاربری بر روی پلمپ ها کلیک می کنیم.

مرحله دوم

کاربر شماره پلمپ و منقضی بودن یا نبودن را می بیند.
ر صورت نیاز برای ایجاد پلمپ جدید بر روی ایجاد کلیک میکنیم.
در صورت نیاز برای حذف پامپ بر روی دکمه قرمز مقابل شماره پلمپ مورد نظر کلیک می کنیم.

:User Flow

لیست کامپیوتر های تخت اختیار کاربر

چگونه در مجموعه یک اداره باید اطلاعات کامپیوتر را پر کنیم؟

مرحله اول

از پنل کاربری بر روی کامپیوتر های تحت اختیار کاربران کلیک می کنیم.

مرحله دوم

کاربر نام کامپیوتر و شماره اموال کامپیوتر و کاربر تحویل گیرنده و شماره پلمپ را می بیند.

:User Flow

ایجاد کامپیوتر های تخت اختیار کاربر

مرحله اول

از پنل کاربری بر روی کامپیوتر های تحت اختیار کاربران کلیک می کنیم.

مرحله دوم

کاربر نام کامپیوتر و شماره اموال کامپیوتر و کاربر تحویل گیرنده و شماره پلمپ را می بیند.

در صورت نیاز برای ای ایجاد کامپیوتر های تخت اختیار کاربر جدید بر روی ایجاد کلیک میکنیم.

مرحله سوم

کاربر، کاربر تحویل گیرنده و کامپیوتر تحویل شونده و شماره پلمپ را انتخاب می کند.

User Flow:

جزئیات کامپیوتر های تخت اختیار کاربر و تغییرات آن

مرحله اول

از پنل کاربری بر روی کامپیوتر های تحت اختیار کاربران کلیک می کنیم.

مرحله دوم

کاربر نام کامپیوتر و شماره اموال کامپیوتر و کاربر تحویل گیرنده و شماره پلمپ را می بیند.
در صورت نیاز برای ای ایجاد کامپیوتر های تخت اختیار کاربر جدید بر روی ایجاد کلیک میکنیم.
در صورت نیاز برای مشاهده جزئیات ک بر روی سطر مورد نظر کلیک می کنیم.

مرحله سوم

کاربر مقادیر قبلی کاربر تحویل گیرنده و کامپیوتر تحویل شونده و شماره پلمپ را می بیند و می تواند مقادیر آن را تغییر داده و با فشردن دکمه ثبت، ثبت نماید.

User Flow:

حذف کامپیوتر های تخت اختیار کاربر و تغییرات آن

مرحله اول

از پنل کاربری بر روی کامپیوتر های تحت اختیار کاربران کلیک می کنیم.

مرحله دوم

کاربر نام کامپیوتر و شماره اموال کامپیوتر و کاربر تحویل گیرنده و شماره پلمپ را می بیند.
در صورت نیاز برای ای ایجاد کامپیوتر های تخت اختیار کاربر جدید بر روی ایجاد کلیک میکنیم.
در صورت نیاز برای حذف کامپیوتر تخت اختیار کاربر بر روی دکمه قرمز مقابل سطر مورد نظر کلیک می کنیم.

:User Flow

لیست کالا های تحویلی تخت اختیار کاربر

چگونه در سمت بک اند ما باید اطلاعات کامپیوتر را پر کنیم؟

مرحله اول

از پنل کاربری بر روی لیست کالا های تحویلی تخت اختیار کاربران کلیک می کنیم.

مرحله دوم

کاربر نام کالای تحویلی و کاربر تحویل گیرنده را می بیند.

:User Flow

ایجاد کالا های تحویلی تخت اختیار کاربر

مرحله اول

از پنل کاربری بر روی لیست کالا های تحویلی تخت اختیار کاربران کلیک می کنیم.

مرحله دوم

کاربر نام کالای تحویلی و کاربر تحویل گیرنده را می بیند.
در صورت نیاز برای ای ایجاد کالا های تحویلی تخت اختیار کاربرجدید بر روی ایجاد کلیک میکنیم.

مرحله سوم

کاربر، کاربر تحویل گیرنده و کالا تحویلی تحویل شونده را انتخاب می کند.

:User Flow

جزئیات کالا های تحویلی تخت اختیار کاربر

مرحله اول

از پنل کاربری بر روی کامپیوتر های تحت اختیار کاربران کلیک می کنیم.

مرحله دوم

کاربر نام کالای تحویلی و کاربر تحویل گیرنده را می بیند.
در صورت نیاز برای ای ایجاد کالا های تحویلی تخت اختیار کاربرجدید بر روی ایجاد کلیک میکنیم.
در صورت نیاز برای مشاهده جزئیات ک بر روی سطر مورد نظر کلیک می کنیم.

مرحله سوم

کاربر مقادیر قبلی کاربر تحویل گیرنده و کامپیوتر تحویل شونده را می بیند و می تواند مقادیر آن را تغییر داده و با فشردن دکمه ثبت، ثبت نماید.

User Flow:

حذف کالا های تحویلی تخت اختیار کاربر

مرحله اول

از پنل کاربری بر روی کامپیوتر های تحت اختیار کاربران کلیک می کنیم.

مرحله دوم

کاربر نام کالای تحویلی و کاربر تحویل گیرنده را می بیند.
در صورت نیاز برای ای ایجاد کالا های تحویلی تخت اختیار کاربرجدید بر روی ایجاد کلیک میکنیم.
در صورت نیاز برای حذف کالای تحویلی تخت اختیار کاربر بر روی دکمه قرمز مقابل سطر مورد نظر کلیک می کنیم.

User Flow:

مشاهده همه دارایی های کاربر



مرحله اول

از پنل کاربری بر روی دکمه
همه وارد دارایی کلیک می
کنیم.

مرحله دوم

تمام دارایی ها قابل رویت اند
و برای دیدن صفحات بعدی
می توان بر روی صفحه مورد
نظر کلیلک کرد
در صورتی که فرد در دو
ساختمان مجزا کار کند با
استفاده از کمبو باکسی آن را
مشخص می کنیم که دارایی
های این ساختمانش باشد

User Flow:

صفحه جزئیات دارایی

مرحله اول

از پنل کاربری بر روی دکمه
همه وارد دارایی کلیک می
کنیم.

مرحله دوم

تمام دارایی ها قابل رویت اند
و برای دیدن صفحات بعدی
می توان بر روی صفحه مورد
نظر کلیلک کرد.
بر بروی دارایی مورد نظر کلیک
کرده

مرحله سوم

از صفحه جزئیات محصول بر
روی دکمه تیکت کلیک کرده و
تیکت خود را ثبت می کنیم
برای دیدن گزارشات به
روزرسانی، عملیات نصبی،
اسقاط، جا به جا به جایی، به
روز رسانی و تعمیر داخلی
کلیک کرد بر روی عنوان هایشا

User Flow:

مشاهده دارایی های کاربران زیردست

مرحله اول

از پنل کاربری بر روی لینک کاربران در اختیار کلیک می کنیم

مرحله دوم

تمام کاربر ها قابل رویت اند و همچنین چندمین زیر دست بودنشان و برای دیدن صفحات بعدی می توان بر روی صفحه مورد نظر کلیلک کرد.
برای دیدن دارایی های کاربر مورد نظر بر روی دکمه مقابل آن کلیک می کنیم.

مرحله دوم

تمام دارایی ها کاربر به طور تمام و کمال قابل رویت است

ای دکمه کنار هدر رو برای انتخاب
دو جا به جایی در نظر گرفتم
دو آیتم را انتخاب سپس آن دکمه را
می زنیم
بعدا به تصویر خوتهم کشید

User Flow:

مشاهده جزئیات دارایی های کاربران زیردست

مرحله اول

از پنل کاربری بر روی لینک کاربران در اختیار کلیک می کنیم

مرحله دوم

تمام کاربر ها قابل رویت اند و همچنین چندمین زیر دست بودنشان و برای دیدن صفحات بعدی می توان بر روی صفحه مورد نظر کلیلک کرد.
برای دیدن دارایی های کاربر مورد نظر بر روی دکمه مقابل آن کلیک می کنیم.

مرحله سوم

تمام دارایی ها کاربر به طور تمام و کمال قابل رویت است.
برای دیدن هر جزئیات هر یک بر روی نام آن کلیک کی کنیم

مرحله چهارم

از صفحه جزئیات محصول را می بینیم و برای دیدن گزارشات به روزرسانی، عملیات نصبی، اسقاط، جا به جایی، به روز رسانی و تعمیر داخلی، سند ارسال به بیرون کلیک کرد بر روی عنوان هایشان.

این 6 تا دکمه
یکی ب
دومی برای بروزرسانی
اسقاط
نصب
تعمیر داخلی
سند ارسال به بیرون

User Flow:

نحوه ثبت تیکت کاربر برای هر دارایی خود

مرحله اول

از پنل کاربری بر روی دکمه همه واحد دارایی کلیک می کنیم

مرحله دوم

تمام دارایی ها قابل رویت اند و برای دیدن صفحات بعدی می توان بر روی صفحه مورد نظر کلیلک کرد.
بر بروی دارایی مورد نظر کلیک کرده

مرحله سوم

از صفحه جزئیات محصول بر روی دکمه تیکت کلیک کرده و تیکت خود را ثبت می کنیم

مرحله چهارم

از صفحه جزئیات محصول بر روی دکمه تیکت کلیک کرده و موضوع و توضیحات را نوشته تیکت خود را ثبت می کنیم
در صورت پشیمانی می توانید بر روی دکمه لغو کلیک نمایید.

User Flow:

مشاهده لیست تیکت ها



مرحله اول

از پنل کاربری به بر روی بخش
تیکت ها کلیک می کنیم

مرحله دوم

ما می توانیم تمام تیکت ها را
دیده و وضعیت رویت و یا
عدم رویت را مشاهده نماییم

User Flow:

مشاهده جزئیات تیکت و پاسخ به هر تیکت

مرحله اول

از پنل کاربری به بر روی بخش
تیکت ها کلیک می کنیم

مرحله دوم

ما می توانیم تمام تیکت ها را
دیده و وضعیت رویت و یا
عدم رویت را مشاهده نماییم.
بر روی تیکت مورد نظر کلیک
کرده و وارد جزئیات تیکت می
شویم.

مرحله سوم

اطلاعات هر تیکت اعم از
توضیحات و وضعیت و
موضوع تیکت قابل رویت
است.

این 6 تا دکمه
یکی برای تیکت
دومی برای بروزرسانی
اسقاط
نصب
تعمیر داخلی
سند ارسال به بیرون

User Flow:

ثبت تیکت برای دارایی های کاربران زیردست

مرحله اول

از پنل کاربری بر روی لینک کاربران در اختیار کلیک می کنیم

مرحله دوم

تمام کاربر ها قابل رویت اند و همچنین چندمین زیر دست بودنشان و برای دیدن صفحات بعدی می توان بر روی صفحه مورد نظر کلیلک کرد.
برای دیدن دارایی های کاربر مورد نظر بر روی دکمه مقابل آن کلیک می کنیم.

مرحله سوم

تمام دارایی ها کاربر به طور تمام و کمال قابل رویت است.
برای دیدن هر جزئیات، هر یک بر روی نام آن کلیک کی کنیم

مرحله چهارم

از صفحه جزئیات محصول را می بینیم و برای دیدن گزارشات به بروزرسانی، عملیات نصب، اسقاط، جا به جایی، به روز رسانی و تعمیر داخلی، سند ارسال به بیرون کلیک کرد بر روی عنوان هایشان.
بر روی دکمه ای با عنوان ثبت تیکت کلیک می کنیم

مرحله پنجم

موضوع و توضیحات را نوشته و تیکت خود را ثبت می کنیم
در صورت پشیمانی می توانید بر روی دکمه لغو کلیک نمایید.

User Flow:

مشاهده جزئیات تیکت و پاسخ خود در هر تیکت

مرحله اول

از پنل کاربری به بر روی بخش تیکت ها کلیک می کنیم

مرحله دوم

ما می توانیم تمام تیکت ها را دیده و وضعیت رویت و یا عدم رویت را مشاهده نماییم.
بر روی تیکت مورد نظر کلیک کرده و وارد جزئیات تیکت می شویم.

مرحله سوم

اطلاعات هر تیکت اعم از توضیحات و وضعیت و موضوع تیکت قابل رویت است

User Flow:

اعمال اسقاط

مرحله اول

از پنل کاربری بر روی لینک کاربران در اختیار کلیک می کنیم

مرحله دوم

تمام کاربر ها قابل رویت اند و همچنین چندمین زیر دست بودنشان و برای دیدن صفحات بعدی می توان بر روی صفحه مورد نظر کلیلک کرد.
برای دیدن دارایی های کاربر مورد نظر بر روی دکمه مقابل آن کلیک می کنیم

مرحله سوم

تمام دارایی ها کاربر به طور تمام و کمال قابل رویت است.
برای دیدن هر جزئیات، هر یک بر روی نام آن کلیک کی کنیم

مرحله چهارم

از صفحه جزئیات محصول را می بینیم و برای دیدن گزارشات به بروزرسانی، عملیات نصب، اسقاط، جا به جایی، به روز رسانی و تعمیر داخلی، سند ارسال به بیرون کلیک کرد بر روی عنوان هایشان.
بر روی دکمه ای با عنوان ثبت اسقاط کلیک می کنیم

مرحله پنجم

در این صفحه تاریخ ثبت را وارد می کنیم و سپس بر روی دکمه ثبت کلیک می کنیم و کد تیکت مربوطه را انتخاب می نماییم
در صورت پشیمانی بر روی دکمه انصراف کلیک می کنیم

User Flow:

ویرایش اسقاط

مرحله اول

از پنل کاربری بر روی لینک کاربران در اختیار کلیک می کنیم

مرحله دوم

تمام کاربر ها قابل رویت اند و همچنین چندمین زیر دست بودنشان و برای دیدن صفحات بعدی می توان بر روی صفحه مورد نظر کلیلک کرد. برای دیدن دارایی های کاربر مورد نظر بر روی دکمه مقابل آن کلیک می کنیم.

مرحله سوم

تمام دارایی ها کاربر به طور تمام و کمال قابل رویت است. برای دیدن هر جزئیات هر یک بر روی نام آن کلیک کی کنیم

مرحله چهارم

از صفحه جزئیات محصول را می بینیم و برای دیدن گزارشات به روزرسانی، عملیات نصبی، اسقاط، جا به جایی، به روز رسانی و تعمیر داخلی، سند ارسال به بیرون کلیک کرد بر روی عنوان هایشان.
در اینجا بر روی تب اسقاط کلیک می کنیم در صورتی که در آنجا اسقاطی ثبت شده باشد ما می توانیم کد اسقاط کالا، تاریخ ثبت و انجام و ویرایش را ببینیم و تاریخ ثبت را عوض نمایم

User Flow:

حذف اسقاط

مرحله اول

از پنل کاربری بر روی لینک کاربران در اختیار کلیک می کنیم

مرحله دوم

تمام کاربر ها قابل رویت اند و همچنین چندمین زیر دست بودنشان و برای دیدن صفحات بعدی می توان بر روی صفحه مورد نظر کلیلک کرد. برای دیدن دارایی های کاربر مورد نظر بر روی دکمه مقابل آن کلیک می کنیم.

مرحله سوم

تمام دارایی ها کاربر به طور تمام و کمال قابل رویت است. برای دیدن هر جزئیات هر یک بر روی نام آن کلیک کی کنیم

مرحله چهارم

از صفحه جزئیات محصول را می بینیم و برای دیدن گزارشات به روزرسانی، عملیات نصبی، اسقاط، جا به جایی، به روز رسانی و تعمیر داخلی، سند ارسال به بیرون کلیک کرد بر روی عنوان هایشان.
در اینجا بر روی تب اسقاط کلیک می کنیم در صورتی که در آنجا اسقاطی ثبت شده باشد ما می توانیم کد اسقاط کالا، تاریخ ثبت و انجام و ویرایش را ببینیم و تاریخ ثبت را عوض نمایم برای حذف اسقاط این کالا بر روی دکمه حذف در داخل تب بعد از انتخاب ردیف مورد نظر می زنیم

User Flow:

اعمال تعمیر داخلی

مرحله اول

از پنل کاربری بر روی لینک کاربران در اختیار کلیک می کنیم

مرحله دوم

تمام کاربر ها قابل رویت اند و همچنین چندمین زیر دست بودنشان و برای دیدن صفحات بعدی می توان بر روی صفحه مورد نظر کلیلک کرد. برای دیدن دارایی های کاربر مورد نظر بر روی دکمه مقابل آن کلیک می کنیم.

مرحله سوم

تمام دارایی ها کاربر به طور تمام و کمال قابل رویت است. برای دیدن هر جزئیات هر یک بر روی نام آن کلیک کی کنیم

مرحله چهارم

از صفحه جزئیات محصول را می بینیم و برای دیدن گزارشات به روزرسانی، عملیات نصبی، اسقاط، جا به جایی، به روز رسانی و تعمیر داخلی، سند ارسال به بیرون کلیک کرد بر روی عنوان هایشان
بر روی دکمه ای با عنوان تعمیر داخلی کلیک می کنیم

مرحله پنجم

در این صفحه تاریخ ثبت را وارد می کنیم و آد ثبتت

هنگام ارسال یادآور ها به سمت یک اد باید شماره یکتب قبل نیز ارسال شود تا آن را در حالت منفعی قرار دهیم

مرحله ششم

در این صفحه کد یکتب جدید تأمینهای را انتخاب می کنیم و بر روی ثبت کلیک می کنیم

User Flow:

ویرایش تعمیر داخلی

مرحله اول

از پنل کاربری بر روی لینک کاربران در اختیار کلیک می کنیم.

مرحله دوم

تمام کاربر ها قابل رویت اند و همچنین چندمین زیر دست بودنشان و برای دیدن صفحات بعدی می توان بر روی صفحه مورد نظر کلیلک کرد.
برای دیدن دارایی های کاربر مورد نظر بر روی دکمه مقابل آن کلیک می کنیم.

مرحله سوم

تمام دارایی ها کاربر به طور تمام و کمال قابل رویت است. برای دیدن هر جزئیات هر یک بر روی نام آن کلیک کی کنیم

مرحله چهارم

از صفحه جزئیات محصول را می بینیم و برای دیدن گزارشات به روزرسانی، عملیات نصبی، اسقاط، جا به جا به جایی، به روز رسانی و تعمیر داخلی، سند ارسال به بیرون کلیک کرد بر روی عنوان هایشان.
بر روی tab تعمیر داخلی کلیک می کنیم و بر روی تعمیر داخلی مورد نظر کلیک می کنیم

مرحله پنجم

در این صفحه تاریخ ثبت را وارد می کنیم و کد تیکت مربوطه را وارد می نماییم و توضیح تعمیر و تغییرات صورت گرفته را می نویسیم و کالای تعمیر شده را از کمبو انتخاب می کنیم. سپس بر روی دکمه ثبت کلیک می کنیم.
در صورت پشیمانی بر روی دکمه انصراف کلیک می کنیم

User Flow:

حذف تعمیر داخلی

مرحله اول

از پنل کاربری بر روی لینک کاربران در اختیار کلیک می کنیم.

مرحله دوم

تمام کاربر ها قابل رویت اند و همچنین چندمین زیر دست بودنشان و برای دیدن صفحات بعدی می توان بر روی صفحه مورد نظر کلیلک کرد.
برای دیدن دارایی های کاربر مورد نظر بر روی دکمه مقابل آن کلیک می کنیم.

مرحله سوم

تمام دارایی ها کاربر به طور تمام و کمال قابل رویت است. برای دیدن هر جزئیات هر یک بر روی نام آن کلیک کی کنیم

مرحله چهارم

از صفحه جزئیات محصول را می بینیم و برای دیدن گزارشات به روزرسانی، عملیات نصبی، اسقاط، جا به جا به جایی، به روز رسانی و تعمیر داخلی، سند ارسال به بیرون کلیک کرد بر روی عنوان هایشان.
بر روی tab تعمیر داخلی کلیک می کنیم و بر روی تعمیر داخلی مورد نظر کلیک می کنیم.
ما فقط برای آخرین تعمیر داخلی خود امکان حذف قرار می دهیم. در صورت تمایل کاربر می تواند حذف نماید.

User Flow:

اعمال ارسال سند به بیرون

آیا نیاز هست که ما کد تیکت را نیز عوض کنیم در بخش ویرایش؟

مرحله اول

از پنل کاربری بر روی لینک کاربران در اختیار کلیک می کنیم.

مرحله دوم

تمام کاربر ها قابل رویت اند و همچنین چندمین زیر دست بودنشان و برای دیدن صفحات بعدی می توان بر روی صفحه مورد نظر کلیلک کرد.
برای دیدن دارایی های کاربر مورد نظر بر روی دکمه مقابل آن کلیک می کنیم.

مرحله سوم

تمام دارایی ها کاربر به طور تمام و کمال قابل رویت است. برای دیدن هر جزئیات هر یک بر روی نام آن کلیک کی کنیم

مرحله چهارم

از صفحه جزئیات محصول را می بینیم و برای دیدن گزارشات به روزرسانی، عملیات نصبی، اسقاط، جا به جا به جایی، به روز رسانی و تعمیر داخلی، سند ارسال به بیرون کلیک کرد بر روی عنوان هایشان.
بر روی دکمه ای با عنوان ارسال به بیرون کلیک می کنیم

مرحله پنجم

در این صفحه تاریخ ثبت را وارد می کنیم و کد تیکت مربوطه را انتخاب می نماییم و شرح کالا را می نویسیم. سپس بر روی دکمه ادامه کلیک می کنیم.
در صورتپشیمانی بر روی دکمه انصراف کلیک می کنیم

مرحله ششم

در این صفحه فرم درخواستی دانشگاه آزاد را که داده شده است بر می گردانیم.

User Flow:

ویرایش ارسال سند به بیرون

مرحله اول

از پنل کاربری بر روی لینک کاربران در اختیار کلیک می کنیم.

مرحله دوم

تمام کاربر ها قابل رویت اند و همچنین چندمین زیر دست بودنشان و برای دیدن صفحات بعدی می توان بر روی صفحه مورد نظر کلیلک کرد.
برای دیدن دارایی های کاربر مورد نظر بر روی دکمه مقابل آن کلیک می کنیم.

مرحله سوم

تمام دارایی ها کاربر به طور تمام و کمال قابل رویت است. برای دیدن هر جزئیات هر یک بر روی نام آن کلیک کی کنیم

مرحله چهارم

از صفحه جزئیات محصول را می بینیم و برای دیدن گزارشات به روزرسانی، عملیات نصبی، اسقاط، جا به جا به جایی، به روز رسانی و تعمیر داخلی، سند ارسال به بیرون کلیک کرد بر روی عنوان هایشان.
بر روی تب سند ارسال به بیرون کلیک می کنیم.
می توانیم شرح کالا را عوض نماییم.

User Flow:

حذف ارسال سند به بیرون



مرحله اول

از پنل کاربری بر روی لینک کاربران در اختیار کلیک می کنیم.

مرحله دوم

تمام کاربر ها قابل رویت اند و همچنین چندمین زیر دست بودنشان و برای دیدن صفحات بعدی می توان بر روی صفحه مورد نظر کلیلک کرد. برای دیدن دارایی های کاربر مورد نظر بر روی دکمه مقابل آن کلیک می کنیم.

مرحله سوم

تمام دارایی ها کاربر به طور تمام و کمال قابل رویت است. برای دیدن هر جزئیات هر یک بر روی نام آن کلیک کی کنیم

مرحله چهارم

از صفحه جزئیات محصول را می بینیم و برای دیدن گزارشات به روزرسانی، عملیات نصبی، اسقاط، جا به جایی، به روز رسانی و تعمیر داخلی، سند ارسال به بیرون کلیک کرد بر روی عنوان هایشان.
بر روی تب سند ارسال به بیرون کلیک می کنیم.
می توانیم شرح کالا را عوض نماییم.
و در صورت تمایل بعد از انتخاب ردیف مورد نظر بر روی دکمه بالای تب با عنوان حذف کلیک می کنیم.

User Flow:

مشاهده همه نرم افزار ها



مرحله اول

از پنل کاربری بر روی لینک مدیریت نرم افزاری کلیک می کنیم

مرحله دوم

تمام نرم افزار ها قابل رویت اند و

:User Flow

ایجاد نرم افزار

مرحله اول

از پنل کاربری بر روی لینک مدیریت نرم افزاری کلیک می کنیم

مرحله دوم

کاربر نام نرم افزار را می بیند.
ر صورت نیاز برای ایجاد نرم افزار جدید بر روی ایجاد کلیک میکنیم.

مرحله سوم

کاربر نام نرم افزار را وارد و بر روی دکمه ثبت کلیک می نماید.
و در صورت پشیمانی بر روی دکمه انصراف کلیک می کند.

:User Flow

جزئیات نرم افزار و تغییرات آن

مرحله اول

از پنل کاربری بر روی مدیریت نرم افزاری کلیک می کنیم.

مرحله دوم

کاربر نام نرم افزار را می بیند.
ر صورت نیاز برای ایجاد نرم افزار جدید بر روی ایجاد کلیک میکنیم.
در صورت نیاز برای مشاهده جزئیات نرم افزار بر روی نام نرم افزار مورد نظر کلیک می کنیم.

مرحله سوم

کاربر نام نرم افزار قبلی را می بیند و می تواند مقادیر آن را تغییر داده و یا فشردن دکمه ثبت، ثبت نماید.

User Flow:

حذف نرم افزار

مرحله اول

از پنل کاربری بر روی مدیریت نرم افزار کلیک می کنیم.

مرحله دوم

کاربر نام نرم افزار را می بیند.
ر صورت نیاز برای ایجاد نرم افزار جدید بر روی ایجاد کلیک میکنیم.
در صورت نیاز برای حذف نرم افزار بر روی دکمه قرمز مقابل نام نرم افزار مورد نظر کلیک می کنیم.

User Flow

اعمال تصیبات

User Flow:

ویرایش نصبیات

مرحله اول

از پنل کاربری بر روی لینک کاربران در اختیار کلیک می کنیم

مرحله دوم

تمام کاربر ها قابل رویت اند و همچنین چندمین زیر دست بودنشان و برای دیدن صفحات بعدی می توان بر روی صفحه مورد نظر کلیلک کرد.
برای دیدن دارایی های کاربر مورد نظر بر روی دکمه مقابل آن کلیک می کنیم.

مرحله سوم

تمام دارایی ها کاربر به طور تمام و کمال قابل رویت است.
برای دیدن هر جزئیات هر یک بر روی نام آن کلیک کی کنیم

مرحله چهارم

از صفحه جزئیات محصول را می بینیم و برای دیدن گزارشات به روزرسانی، عملیات نصب، اسقاط، جا به جایی، به روز رسانی و تعمیر داخلی، سند ارسال به بیرون کلیک کرد بر روی عنوان هایشان.
بر روی tab تصبیات کلیک می کنیم و بر روی نصبات مورد نظر کلیک می کنیم.
فقط می توانیم توضیحات و نام نرم افزار و کارایی آن را تغییر دهیم.
هر کدام از نصب ها بصورت سطری از input نمایش خواهد یافت و می توانیم نام برنامه و کارایی نصب آن را تغییر دهیم

User Flow:

حذف نصبیات

مرحله اول

از پنل کاربری بر روی لینک کاربران در اختیار کلیک می کنیم

مرحله دوم

تمام کاربر ها قابل رویت اند و همچنین چندمین زیر دست بودنشان و برای دیدن صفحات بعدی می توان بر روی صفحه مورد نظر کلیلک کرد.
برای دیدن دارایی های کاربر مورد نظر بر روی دکمه مقابل آن کلیک می کنیم.

مرحله سوم

تمام دارایی ها کاربر به طور تمام و کمال قابل رویت است.
برای دیدن هر جزئیات هر یک بر روی نام آن کلیک کی کنیم

مرحله چهارم

از صفحه جزئیات محصول را می بینیم و برای دیدن گزارشات به روزرسانی، عملیات نصب، اسقاط، جا به جایی، به روز رسانی و تعمیر داخلی، سند ارسال به بیرون کلیک کرد بر روی عنوان هایشان.
بر روی tab تصبیات کلیک می کنیم .
ما فقط برای آخرین نصب خود امکان حذف قرار می دهیم. در صورت تمایل کاربر می تواند حذف نماید.

User Flow:

اعمال بروزرسانی

مرحله اول

از پنل کاربری بر روی لینک کاربران در اختیار کلیک می کنیم

مرحله دوم

تمام کاربر ها قابل رویت اند و همچنین چندمین زیر دست بودنشان و برای دیدن صفحات بعدی می توان بر روی صفحه مورد نظر کلیلک کرد.
برای دیدن دارایی های کاربر مورد نظر بر روی دکمه مقابل آن کلیک می کنیم.

مرحله سوم

تمام دارایی ها کاربر به طور تمام و کمال قابل رویت است.
برای دیدن هر جزئیات هر یک بر روی نام آن کلیک کی کنیم

مرحله چهارم

از صفحه جزئیات محصول را می بینیم و برای دیدن گزارشات به روزرسانی، عملیات نصب، اسقاط، جا به جایی، به روز رسانی و تعمیر داخلی، سند ارسال به بیرون کلیک کرد بر روی عنوان هایشان.
بر روی دکمه آن را تغییر دهید یا حذف کنید.

مرحله پنجم

در این صفحه تاریخ ایت را وارد می کنیم و که ثبات شرکت ها را انتخاب و شماره پاسب جدید را انتخاب می نمایم سپس بر روی دکمه ادامه کلیک می کنیم
در صورت پاسپهای در روی دکمه انصراف کلیک می کنیم

مرحله ششم

در این صفحه کد قطعه تعویض شونده یا کد قطعه جایگزین را از لیست می شود و توضیحاتی برای آن درج می شود
در صورت جایگزینی پیش از یک بر روی دکمه ادامه کلیک می کنیم در غیر این صورت بر روی دکمه ثبت کلیک می کنیم

User Flow:

ویرایش بروزرسانی

مرحله اول

از پنل کاربری بر روی لینک کاربران در اختیار کلیک می کنیم.

مرحله دوم

تمام کاربر ها قابل رویت اند و همچنین چندمین زیر دست بودنشان و برای دیدن صفحات بعدی می توان بر روی صفحه مورد نظر کلیلک کرد.
برای دیدن دارایی های کاربر مورد نظر بر روی دکمه مقابل آن کلیک می کنیم.

مرحله سوم

تمام دارایی ها کاربر به طور تمام و کمال قابل رویت است.
برای دیدن هر جزئیات هر یک بر روی نام آن کلیک کی کنیم

مرحله چهارم

از صفحه جزئیات محصول را می بینیم و برای دیدن گزارشات به روزرسانی، عملیات نصب، اسقاط، جا به جایی، به روز رسانی و تعمیر داخلی، سند ارسال به بیرون کلیک کرد بر روی عنوان هایشان.
بر روی tab بروزرسانی کلیک می کنیم.
فقط می توانیم توضحات و قطعات جایگزین را تغییر دهیم.
هر کدام از قطعات جانگزین بصورت سطری از input نمایش خواهد یافت و می توانیم آن را تغییر دهیم.

User Flow:

حذف بروزرسانی

مرحله اول

از پنل کاربری بر روی لینک کاربران در اختیار کلیک می کنیم

مرحله دوم

تمام کاربر ها قابل رویت اند و همچنین چندمین زیر دست بودنشان و برای دیدن صفحات بعدی می توان بر روی صفحه مورد نظر کلیلک کرد.
برای دیدن دارایی های کاربر مورد نظر بر روی دکمه مقابل آن کلیک می کنیم.

مرحله سوم

تمام دارایی ها کاربر به طور تمام و کمال قابل رویت است.
برای دیدن هر جزئیات هر یک بر روی نام آن کلیک کی کنیم

مرحله چهارم

از صفحه جزئیات محصول را می بینیم و برای دیدن گزارشات به روزرسانی، عملیات نصب، اسقاط، جا به جایی، به روز رسانی و تعمیر داخلی، سند ارسال به بیرون کلیک کرد بر روی عنوان هایشان.
بر روی tab بروزرسانی کلیک می کنیم .
ما فقط برای آخرین بروزرسانی خود امکان حذف قرار می دهیم. در صورت تمایل کاربر می تواند حذف نماید.

User Flow:

اعمال جابه جایی

در اعمال جا به جایی چک می کنیم کالاها از یک نوع باشند
با استفاده از صفت های یووایی در موجودیت دسته کالا

مرحله اول

از پنل کاربری بر روی لینک کاربران در اختیار کلیک می کنیم.

مرحله دوم

تمام کاربر ها قابل رویت اند و همچنین چندمین زیر دست بودنشان و برای دیدن صفحات بعدی می توان بر روی صفحه مورد نظر کلیلک کرد.
برای دیدن دارایی های کاربر مورد نظر بر روی دکمه مقابل آن کلیک می کنیم.

مرحله سوم

تمام دارایی ها کاربر به طور تمام و کمال قابل رویت است.
برای دیدن هر جزئیات هر یک بر روی نام آن کلیک کی کنیم.
برای جانهجایی دارایی بر روی دارایی کلیک کردم.

مرحله چهارم

در این قسمت کاربر گیرنده،
تیکت مرتبط بصورت آپشنال ،
تاریخ انجام گرفته می شود در صورت پشیمانی می توانید بر روی انصراف کلیک نمایید در غیر این صورت بر روی دکمه ثبت کلیک نمایید.

User Flow:

ویرایش جا به جایی

مرحله اول
از پنل کاربری بر روی لینک
کاربران در اختیار کلیک می
کنیم.

مرحله دوم
تمام کاربر ها قابل رویت اند و
همچنین چندمین زیر دست
بودنشان و برای دیدن صفحات
بعدی می توان بر روی صفحه
مورد نظر کلیلک کرد.
برای دیدن دارایی های کاربر
مورد نظر بر روی دکمه مقابل
آن کلیک می کنیم.

مرحله سوم
تمام دارایی ها کاربر به طور
تمام و کمال قابل رویت است.
برای دیدن هر جزئیات هر یک
بر روی نام آن کلیک کی کنیم

مرحله چهارم
از صفحه جزئیات محصول را می بینیم و
برای دیدن گزارشات به روزرسانی، عملیات
نصب، اسقاط، جا به جا به جایی، به روز
رسانی و تعمیر داخلی، سند ارسال به
بیرون کلیک کرد بر روی عنوان هایشان.
بر روی tab جابه جایی کلیک می کنیم.
فقط می توانیم علت انتقال و تاریخ ثبت را
تغییر دهیم.

User Flow:

حذف جابه جایی

مرحله اول
از پنل کاربری بر روی لینک
کاربران در اختیار کلیک می
کنیم.

مرحله دوم
تمام کاربر ها قابل رویت اند و
همچنین چندمین زیر دست
بودنشان و برای دیدن صفحات
بعدی می توان بر روی صفحه
مورد نظر کلیلک کرد.
برای دیدن دارایی های کاربر
مورد نظر بر روی دکمه مقابل
آن کلیک می کنیم.

مرحله سوم
تمام دارایی ها کاربر به طور
تمام و کمال قابل رویت است.
برای دیدن هر جزئیات هر یک
بر روی نام آن کلیک کی کنیم

مرحله چهارم
از صفحه جزئیات محصول را می بینیم و
برای دیدن گزارشات به روزرسانی، عملیات
نصب، اسقاط، جا به جا به جایی، به روز
رسانی و تعمیر داخلی، سند ارسال به
بیرون کلیک کرد بر روی عنوان هایشان.
بر روی tab جابه جایی کلیک می کنیم.
فقط می توانیم علت انتقال و تاریخ ثبت را
تغییر دهیم.
ما فقط برای آخرین تعمیر داخلی خود
امکان حذف قرار می دهیم. در صورت
تمایل کاربر می تواند حذف نماید.