# 2023/2024

# فيزياء-2-الكهرباء والمغناطيسية

لطلبة السنة الأولى ليسانس ميدان علوم المسادة

د: عزالدين بقاص قسم الفيزياء - كلية العلوم الدقيقة جامعة الوادي



#### معلومات على المقرر:

مقرر الفيزياء-2- (الكهرباء والمغناطيسية)، موجه لطلبة سنة أولى ليسانس جذع مشترك علوم المادة. يدرس في السداسي الثاني بحجم ساعي اسبوعي 3 ساعات أي محاضرتين أسبوعيا.

#### أهداف المقرر:

يهدف هذا المقرر إلى تنمية قدرات الطالب على:

- ﴿ الالمام بأهم الأدوات الرياضية التي يحتاجها لهذا المقرر.
- فهم واستيعاب ظواهر الحقول الساكنة للكهرباء، وبناء قاعدة أساسية لاستيعاب المقررات اللاحقة
   ذات الصلة.
- اكتساب المفاهيم الأساسية للنواقل المتوازنة والمكثفات والدارات الكهربائية، وتزويد الطلبة بخبرة في كيفية ربط الدوائر والمتسعات.
  - استيعاب المفاهيم الاساسية للحقول المغناطيسية.
- ﴿ استيعاب وفهم العلاقة بين التيار الكهربائي والظاهرة المغناطيسية، والاستفادة من هذه المفاهيم في تفسير عمل الأجهزة الكهربائية.

#### المعرفة السابقة الموصى بها:

يوصى بإتقان العلوم الفيزيائية للمرحلة الثانوية وبصفة خاصة:

- برنامج البكالوريا بالنسبة للكهرباء.
- 🗸 برنامج السنة الثانية بالنسبة للمغناطيسية.

#### محتوى المقياس:

- ﴿ تذكرة رياضية
- 🔾 الحقل الكهربائي
- النواقل المتوازنة
- ✓ الكهرباء المتحركة
  - المغناطيسية

## مقدمـــة

علم الفيزياء هو العلم الذي يهتم بدراسة بنية المادة والتفاعلات بين عناصرها الأساسية، وهو علم الطاقة والمادة والحركة والفلك، وكلمة الفيزياء بالأصل هي كلمة يونانية، حيث عملوا جاهدين من أجل فهم ما يجري حولهم من ظواهر طبيعية وكانت تسمى "فيسيكوس" وتعني معرفة الطبيعة، وتهدف إلى فهم وتفسير ظواهر الكون الطبيعية، وبالتالي صياغة المعرفة ضمن نطاق قوانين لا تفسر فقط الظواهر السابقة، بل هي إضافة لهذا تتنبأ بمسيرة كافة العمليات الطبيعية ضمن نماذج تقترب بشكل تدريجي من الواقع. ان التقدم في علم الفيزياء ساعد على التطور في مجال الإلكترونيات، وبالتالي ظهور أجهزة حاسوب حديثة ووسائل إعلام الكترونية...

اكتشفت الكهرباء الساكنة منذ 600 سنة قبل الميلاد ومن ثم توالت التجارب إلى يومنا هذا لتكشف المزيد من خصائص الكهرباء الساكنة ولتصبح الكهرباء عنصرا أساسيا في حياتنا العملية. وتكون مع النواقل والمغناطيسية موضوع هذه المطبوعة التي نضعها بين ايادي طلاب السنة الأولى علوم المادة وكذا السنة الأولى تكنولوجيا. هذه المحاضرات تتفق تماما مع المقرر المعد من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لهذه الفئة.

تحتوي هذه المطبوعة على خمسة فصول:

- ◄ الفصل الأول: تم تخصيص هذا الفصل للتذكير ببعض الأدوات الرياضية التي يحتاجها الطالب للتعامل مع محتويات مواضيع هذا المقرر، مثل الاشعة، جمل الاحداثيات الكارتيزية، القطبية، الاسطوانية، الكروية وكذلك الدوال المتعددة المتغيرات والمؤثرات ...
- ◄ الفصل الثاني: يعرض هذا الفصل المفاهيم الأساسية لمبادئ الكهرباء بصفة عامة، ويركز على طرائق إنتاج الحقول الكهربائية الساكنة، وحساب الحقل الكهربائي والكمون الكهربائي الناتجين عن شحنة او مجموعة شحنات بتوزيع منفصل او متصل بعدة طرق مختلفة القوانين المباشرة، قانون كولوم، قانون غوص...
- الفصل الثالث: تناولنا في هذا الفصل بالدراسة النواقل في حالة الاتزان الكهروستاتيكي والتأثير
   المتبادل بينها هذا إضافة الى دراسة المكثفات وطريقة ربطها وسعاتها.

- الفصل الرابع: تم التطرق الى الكهرباء المتحركة والتي تختص بدراسة التيار الكهربائي، بناء وتحليل دوائر التيار الكهربائي المستمر، كذلك الى قوانين التيار الكهربائي مثل قانون أوم وقوانين كيرشوف للدارات الكهربائية.
- الفصل الخامس: عرضنا فيه اهم المفاهيم الاساسية للحقول المغناطيسية، والقوة المغناطيسية، وكذلك العلاقة بين التيار الكهربائي والظاهرة المغناطيسية، القوانين المعروفة في المغناطيسية مثل قانون لابلاس قانون بيوت وسافار وقانون أمبير.

3

# الفهرس

# الفهرس

# الفصل الأول: تذكرة رياضية

09	1- المقادير السلمية والشعاعية
10	2- الحساب الشعاعي
16	3- جمل الإحداثيات - الديكارتية - القطبية - الاسطوانية - الكروية
18	4- الانتقالات العنصرية في جمل الإحداثيات
21	5- الدوال متعددة المتغيرات والمؤثرات

# الفصل الثاني: الحقل الكهربائي

29	1- مفهوم الشحنة الكهربائية
32	2- قانون كولوم
40	3- الحقل الكهربائي
43	4- الحقل الكهربائي الناتج عن عدة شحنات نقطية
45	5- الحقل الكهربائي الناتج عن توزيع متصل للشحنة
53	6- الكمون الكهربائي الناتج عن شحنة نقطية
54	7- الكمون الكهربائي الناتج عن عدة شحنات نقطية
59	8- الكمون الكهربائي الناتج عن توزيع متصل للشحنة
60	9- ثنائي القطب الكهربائي
64	10- تدفق الحقل الكهربائي ونظرية غوس
66	11- تطبيقات

# الفصل الثالث: النواقل المتوازنة

69	1- التوازن الكهروستاتيكي
70	2- خواص النواقل المتوازنة
71	3- الحقل الكهربائي بجوار ناقل
72	4- نظرية كولوم
73	5- الضغط الكهر وستاتيكي
74	6- السعة الذاتية لناقل معزول
76	7- ظاهرة التأثير بين النواقل المشحونة
77	8- تأثير حقل كهربائي خارجي على ناقل متعادل معزول
78	9- المكثفات - المستوية - الكروية -الاسطوانية
83	10- جمع المكثفات
85	11- الطاقة الكهربائية لمكثفة
86	12- تطبيقات
	الفصل الرابع: الكهرباء المتحركة
89	1- التيار الكهربائي
93	2- قانون اوم
97	3- ربط النواقل الاومية
99	4- مفعول جول
100	5- الشبكات الكهربائية
103	6- ربط المولدات الكهربائية
106	7- قانونا كيرشوف
108	8- تطبيقات

# الفصل الخامس: المغناطيسية

110	1- خصائص المغناطيس
111	2- الحقل المغناطيسي
112	3- فعل حقل مغناطيسي على حركة شحنة كهربائية - قانون لورنتز
113	4- حركة جسيم في حقل مغناطيسي
114	5- القوة المغناطيسية المؤثرة على تيار كهربائي - قوة لابلاس
116	6- الحقل المغناطيسي الناتج عن شحنة نقطية متحركة
117	7- الحقل المغناطيسي الناتج عن تيار كهربائي - قانون بيوت وسافار -
120	8- نظرية التحول - قانون آميير -

# الفصل الأول:

# تذكرة رياضية

# الفصل الأول: تذكرة رياضية

#### مقدمـــة:

لفهم وتفسير الظواهر الفيزيائية من الضروري ان نتعامل مع مقادير فيزيائية: (لكتلة -الشحنة -السرعة - الزمن - التيار ...) وعلاقات رياضية.

تصنف المقادير الفيزيائية الى ثلاثة اقسام: سلمية (عددية) وشعاعية ومؤثرات.

#### - المقادير الفيزيائية السلمية:

هي مقادير فيزيائية يعبر عنها بقيمة عددية واحدة فقط في الوحدة المناسبة. فعندما نقول ان كتلة جسم هي 60kg فلا نحتاج الى أي إضافة لان المعنى تحدد تماما. من هذه المقادير نذكر (الكتلة -القوة -الزمن ...). والعمليات التي تديرها هي العمليات التي تتحكم وتدير الاعداد الحقيقية من جمع وطرح وضرب وتقسيم، فيما يعرف بالحساب أو جبر الاعداد.

#### - المقادير الفيزيائية الشعاعية:

نذكر منها الحقل الكهربائي-الحقل المغناطيسي - السرعة... وهي المقادير الفيزيائية التي يلزم لتحديدها معرفة مقدارها واتجاهها (تحدد بعددين او ثلاثة اعداد). فمثال يسمح الوصف الشعاعي للحركة بتحديد اتجاه الانتقال والسرعة والتسارع، كما أن طول الشعاع يعبر عن قيمة المقدار الشعاعي المعتبر. والعمليات التي تدير ها هي العمليات التي تدير الاشعة.

#### - المؤثرات:


سوف لا يتم التطرق لموضوع المؤثرات في هذا المقياس.

نعرض في الفقرة الموالية الأشعة في المستوي وفي الفضاء، وكذلك العمليات الممكنة عليها مثل الجمع والطرح والجداء السلمي والجداء الشعاعي.

#### 1.1. تعريف الشعاع:

هو قطعة مستقيمة موجهة يتعين بعددين ويستعمل الرمز  $\vec{A}$  للدلالة عليه مقدارا واتجاها. يرمز لطوله أي القيمة العددية (الطويلة – الشدة) بالرمز  $A=\|\vec{A}\|$  وهو أحد العددين المحددين له ويتضمن وحدته . أما العدد الثاني الذي يحدده فهي الزاوية  $\theta$  التي يصنعها هذا الشعاع مع محور مرجعي  $\Delta$  محدد مسبقا وفي اتجاه بعكس جهة دور ان عقارب الساعة وتسمى هذه الزاوية عمدة الشعاع. وبالتالي فإن الشعاع يتعين بمعرفة كل من طويلته و عمدته.

## يمثل الشعاع هندسيا كالتالي:




الشكل (1.1): تمثيل الشعاع A هندسيا

ملاحظة: الشعاع لا يتغير إذا نقلناه من مكانه شريطة المحافظة على طوليته وعمدته، أي يبقى موازيا لنفسه.

#### 2.1. شعاع الوحدة:

شعاع وحدة الاشعة هو شعاع طويلته تساوي الواحد (بدون وحدة). سوف يرمز له فيما سيأتي بالرمز  $\vec{e}$ . ان أشعة الوحدة تعين الاتجاهات في الفضاء. يمكن التعبير عن شعاع مواز لشعاع الوحدة بالعلاقة (1.1)، وتمثيلا هندسيا بالشكل (2.1):

$$\vec{A} = |\vec{A}| \vec{e}_A = A \vec{e}_A \tag{1.1}$$



الشكل (2.1): التمثيل الهندسي للشعاع  $\overrightarrow{A}$  وشعاع وحدته

 $ec{e}_{A} = rac{ec{A}}{4}$ : نلاحظ بان شعاع الوحدة يمكن ان يكتب بالشكل (1.1)، نلاحظ بان شعاع الوحدة المحافظ المحافظ بان شعاع المحافظ المح

### 3.1. العمليات التي تدير الاشعة:


تتطلب الحسابات على الأشعة مجموعة من العمليات، مثل الجمع والطرح لشعاعيين، وكذلك ضرب شعاع بمقدار سلمي والجداء السلمي والجداء الشعاعي.

## 4.1. جمع الأشعة:

ليكن الشعاعان  $\overrightarrow{A}$  و  $\overrightarrow{B}$  من جنس واحد نرفق لهما شعاعا  $\overrightarrow{C}$  بواسطة عملية الجمع الهندسي كالتالي:

$$\vec{C} = \vec{A} + \vec{B} \tag{2.1}$$

 $ec{R}$ يدعى مجموع شعاعين غالبا بمحصلة هذين الشعاعين، لذا فإن الشعاع  $ec{C}$  هو محصلة الشعاعين  $ec{A}$ 



الشكل(3.1): محصلة شعاعين

# 5.1. جداء شعاع في مقدار سلمى:


 $\overrightarrow{A}$  إن حاصل جداء الشعاع غير المعدوم  $\overrightarrow{A}$  بالعدد الحقيقي n هو شعاع جديد  $\overrightarrow{B}$  يوازي الشعاع  $\overrightarrow{B}$  .  $\overrightarrow{B}$  =  $n\overrightarrow{A}$ 

طويلة الشعاع  $\overrightarrow{B}$  تساوي القيمة المطلقة للعدد n مضروبة بطويلة الشعاع  $\overrightarrow{A}$ 

$$\overrightarrow{|B|} = B = |n||\overrightarrow{A}| = |n|A$$

اتجاه الشعاع  $\overrightarrow{B}$  يتعلق بإشارة العدد (n) حيث:

له اتجاه الشعاع  $\overrightarrow{A}$  نفسه إذا كان العدد n موجبا (n>0)، ويعاكسه بالاتجاه إذا كان العدد n سالبا (n<0)، الشكل (1,4).



الشكل (1. 4): جداء الشعاع بعدد حقيقي

ملاحظة: يمكن الحصول على طول المحصلة  $\vec{c}$  لأي شعاعين  $\vec{A}$  و  $\vec{B}$  من العلاقة الرياضية التالية:

$$C = \sqrt{A^2 + B^2 + 2AB\cos\theta_{AB}} \tag{3.1}$$

حيث  $heta_{AB}$  هي الزاوية المحصورة بين الشعاعين  $\overrightarrow{A}$  و  $\overrightarrow{B}$  .

#### 6.1. الجداء السلمى:


من العمليات التي تدير الأشعة هي عملية الجداء السلمي لشعاعين.

إذا كان  $\vec{A}$  و  $\vec{B}$  شعاعين (ليس شرطا ان يكونا من جنس واحد)، فإن الجداء السلمي لهذين الشعاعين الذي يرمز له بالرمز (  $\vec{A}$ .  $\vec{B}$ ) هو مقدار سلمي يساوي جداء طويلتيهما مضروبا بجيب تمام الزاوية المحصورة بينهما، أي أن:

$$\vec{A}.\vec{B} = |\vec{A}|.|\vec{B}|\cos\theta_{AB} \tag{4.1}$$

.(5 .1) الشكل (1. 5) أصغر زاوية بين الشعاعين  $\overrightarrow{A}$  و  $\overrightarrow{B}$  ، حيث ان  $\theta_{AB}$ 

يمكن النظر للجداء السلمي لشعاعين على أنه ناتج ضرب طول أحدهما بمسقط الآخر عليه الشكل (6.1)، يمكن كتابة الجداء السلمي على أحد الصور المبينة في العلاقة (5.1):



$$\vec{A}.\vec{B} = A.B.\cos\theta_{AB} = A_B.B = A.B_A \tag{5.1}$$

 $\overrightarrow{A}$  وفق الشعاع  $\overrightarrow{B}$  وفق الشعاع عند المقدار:  $B_A = \operatorname{B.cos} heta_{Ab}$ 

. نسمي المقدار:  $A_B = A.\cos\theta_{Ab}$  مركبة او مسقط الشعاع  $\vec{A}$  وفق الشعاع .

ملاحظة:

- ينعدم الجداء السلمي اشعاعين إذا كان أحد الشعاعين شعاعا معدوما أو إذا كان الشعاعان متعامدين:

$$\vec{A}.\vec{B} = A.B.\cos\frac{\pi}{2} = 0 \tag{6.1}$$

ومنه نستنتج القاعدة:

$$\vec{A}.\vec{B} = 0 \qquad \vec{A} \perp \vec{B} \tag{7.1}$$

ومنه هذه القاعدة مناسبة لاختبار تعامد الاشعة.

الشعاعان  $\overrightarrow{A}$  و  $\overrightarrow{B}$  على استقامة و احدة فإن:

$$\vec{A}.\vec{B} = \pm |\vec{A}|.|\vec{B}| \tag{8.1}$$

حيث أن الإشارة تكون موجبة إذا كانا بالاتجاه نفسه وتكون سالبة إذا كانا في اتجاهين متعاكسين.

#### 7.1. الجداء الشعاعي:

الجداء الشعاعي يمثل مقدار ا شعاعيا بعكس الجداء السلمي الذي يمثل مقدار ا سلميا. نرمز للجداء الشعاعي للشعاعين  $\vec{A} \times \vec{B}$  أو الرمز  $\vec{A} \times \vec{B}$ ، وهو شعاع  $\vec{C}$  يعطى بالعلاقة:


$$\vec{C} = \vec{A} \wedge \vec{B} = (AB \sin \theta_{AB}) \vec{e}_C \tag{9.1}$$

حبث:

شعاع الوحدة المحمول على الشعاع  $\vec{C}$ ، و $\theta_{AB}$  هي الزاوية المحصورة بين الشعاعين  $\vec{R}$  و  $\vec{R}$ . الشعاع  $\vec{C}$  عمودي على المستوي المحدد بالشعاعين  $\vec{A}$  و  $\vec{B}$  و بحيث تكون الثلاثية الطردية المرتبة ( $\vec{C}$ ).

المقصود بالثلاثية الطردية هو ان يكون الانتقال من  $\overrightarrow{A}$  الى  $\overrightarrow{B}$  الى  $\overrightarrow{C}$  بالترتيب من اليمين الى اليسار في الاتجاه المعاكس لحركة عقارب الساعة واتجاه  $\overrightarrow{C}$  يحدد بقاعدة أصابع اليد اليمنى.

قاعدة أصابع اليد اليمنى هو أننا إذا وضعنا الابهام باتجاه الشعاع  $\overrightarrow{A}$  والسبابة باتجاه الشعاع  $\overrightarrow{B}$  فيكون اتجاه الشعاع  $\overrightarrow{C}$  في اتجاه الوسطى.



 $\overrightarrow{B}$ و  $\overrightarrow{A}$  الجداء الشعاعي للشعاعين الجداء الشعاعين الجداء الشعاعي الجداء الشعاعي الجداء الشعاعي

- إذا كان الشعاعي معدوم، فنكتب:  $\overrightarrow{B}$  فإن جدائهما الشعاعي معدوم، فنكتب


$$\vec{A} \wedge \vec{B} = \vec{0} \qquad \qquad \vec{A} /\!\!/ \vec{B} \qquad (10.1)$$

ومنه هذه القاعدة مناسبة لاختبار توازي الاشعة.

#### 8.1. تحليل الأشعة:

إضافة إلى أن عملية طرح الأشعة هي العملية المعاكسة لعملية جمع الأشعة، توجد عملية أخرى معاكسة لعملية جمع (تركيب) الأشعة هي عملية تحليل الشعاع الواحد لعدة أشعة، أي استبدال الشعاع الواحد بمجموعة من الأشعة تكون محصلتها تساوي الشعاع المفروض.

وكمثال على ذلك المركبات المتعامدة الشكل (8.1) حيث مركبتا الشعاع  $\vec{C}$  هما  $\vec{C}$  موازيان لكل من  $\Delta_{\gamma}$  و  $\Delta_{\chi}$  على الترتيب.



الشكل (8.1): مركبتا شعاع في مستوي

عادة تستعمل المركبات المتعامدة، فاذا وجهنا المحورين  $\Delta_x$  و  $\Delta_x$  بالشعاعين وأدا وجهنا والمحورين عادة عادة عادة المتعامدة وأدا والمتعامدة والمتعامد والمت

:يكتبان بالشكل التالى:  $\vec{c}_2$  ،  $\vec{c}_1$ 

$$\vec{C}_x = C_1 \cdot \vec{e}_x = C_x \cdot \vec{e}_x \tag{11.1}$$

$$\vec{C}_{y} = C_{2}.\vec{e}_{y} = C_{y}.\vec{e}_{y} \tag{12.1}$$

نسمي كل من  $\Delta_{y}$  و  $\Delta_{x}$  مركبتا الشعاع  $\vec{C}$  وفق المحورين المتعامدين على من  $C_{y}$  ، يمكن ان نكتب:

$$\vec{C} = C_x \cdot \vec{e}_x + C_y \cdot \vec{e}_y \tag{13.1}$$

حيث  $_{\chi}$  ،  $_{\chi}$  هي أساس أو مرجع خصائصه:

- خاصية تجانس الأساس:

$$\vec{e}_x \cdot \vec{e}_x = \vec{e}_y \cdot \vec{e}_y = \vec{e}_z \cdot \vec{e}_z = 1$$
 (14.1)

- خاصبة التعامد:


$$\vec{e}_x \cdot \vec{e}_y = \vec{e}_x \cdot \vec{e}_z = \vec{e}_y \cdot \vec{e}_z = 0$$
 (15.1)

- الخاصية الطردية للأساس:

$$\vec{e}_x \wedge \vec{e}_y = \vec{e}_z$$
,  $\vec{e}_y \wedge \vec{e}_z = \vec{e}_x$ ,  $\vec{e}_z \wedge \vec{e}_x = \vec{e}_y$  (16.1)

بصورة عامة يحلل الشعاع  $\vec{A}$  على الأساس المتعامد والمتجانس في الفضاء الثلاثي الأبعاد، الشكل (9.1)، ثلاث مركبات على ثلاثة محاور على الشكل:

$$\vec{A} = A_x \cdot \vec{e}_x + A_y \cdot \vec{e}_y + A_z \cdot \vec{e}_z \tag{17.1}$$



الشكل (9.1): تمثيل الشعاع ومركباته في الفضاء

وتعطى طويلة الشعاع بالعلاقة:

$$A = \sqrt{A_x^2 + A_y^2 + A_z^2} \tag{18.1}$$

#### 9.1. العمليات على الأشعة المعطاة تحليليا:

ا-تساوي شعاعين:

ليكن لدينا الشعاعان:

$$\vec{B} = B_x \cdot \vec{e}_x + B_y \cdot \vec{e}_y + B_z \cdot \vec{e}_z$$
 o  $\vec{A} = A_x \cdot \vec{e}_x + A_y \cdot \vec{e}_y + A_z \cdot \vec{e}_z$ 

نقول عن الشعاعين  $\vec{R}$  و  $\vec{B}$  إنهما متساويان إذا تساوت مركباتهما المتناظرة على المحاور الإحداثية، وبالعكس أي أن:

$$\vec{A} = \vec{B} \iff A_x = B_x$$
,  $A_y = B_y$ ,  $A_z = B_z$  (19.1)

ب- الصورة التحليلية لجمع الأشعة:

 $ec{B}$  و  $ec{A}$  و الشعاعين أي و مجموع الشعاعين

$$\vec{C} = \vec{A} + \vec{B}$$

فإن:

$$C_x = A_x + B_x$$
,  $C_y = A_y + B_y$ ,  $C_z = A_z + B_z$  (20.1)

 $\vec{B}$  و  $\vec{A}$  بدلالة مركبات الشعاع الشعاعين  $\vec{C}$  بدلالة مركبات الشعاعين العلاقة (20.1)

ج- الصورة التحليلية للجداء السلمى:

ليكن الشعاعان  $\vec{R}$  و  $\vec{B}$  نرفق لهما عددا سلميا بواسطة الجداء السلمي على الشكل:

$$\vec{A}.\vec{B} = (A_x.\vec{e}_x + A_y.\vec{e}_y + A_z.\vec{e}_z).(B_x.\vec{e}_x + B_y.\vec{e}_y + B_z.\vec{e}_z)$$

$$\vec{A}.\vec{B} = (A_xB_x + A_yB_y + A_zB_z)$$
(21.1)

وهي الصورة التحليلية للجداء السلمي

د-الصورة التحليلية للجداء الشعاعى:

الجداء الشعاعي للشعاعين  $\vec{A}$  و  $\vec{B}$  يعطى الشعاع للشعاعين نكتب:

$$\vec{C} = \vec{A} \wedge \vec{B} = (A_x \vec{e}_x + A_y \vec{e}_y + A_z \vec{e}_z) \wedge (B_x \vec{e}_x + B_y \vec{e}_y + B_z \vec{e}_z)$$
(22.1)

بتبسيط العبارة السابقة وذلك باستعمال الخاصية الطردية للأساس، نجد العلاقة بين مركبات الشعاع  $\vec{C}$  من جهة والشعاعين  $\vec{R}$  و  $\vec{R}$  من جهة أخرى وهي كالتالى:

$$C_x = A_v B_z - A_z B_v \tag{23.1}$$

$$C_{\mathcal{V}} = A_{\mathcal{Z}}B_{\mathcal{X}} - A_{\mathcal{X}}B_{\mathcal{Z}} \tag{24.1}$$

$$C_z = A_x B_y - A_y B_x \tag{25.1}$$

#### 10.1. جمل الاحداثيات:

### أ- الإحداثيات الديكارتية:

لتكن اشعة الوحدة  $(\vec{e}_x,\vec{e}_y,\vec{e}_z)$  في المعلم الديكارتي، يمثل شعاع موضع النقطة M في هذا المعلم كما هو موضح في الشكل (10.1)، وتكتب عبارته بالشكل التالي:

$$\vec{r} = \overrightarrow{OM} = x\vec{e}_x + y\vec{e}_y + z\vec{e}_z \tag{26.1}$$

وتكتب طويلته بالعبارة:


$$r = OM = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} \tag{27.1}$$

◄ الانتقال العنصري:

عند انتقال النقطة M انتقالا عنصريا من الموضع M(x,y,z) الى الموضع الجديد M'(x+dx,y+dy,z+dz) فان شعاع الانتقال (الازاحة) يكتب بالشكل التالي:

$$d\overrightarrow{OM} = \overrightarrow{MM'} = dx\overrightarrow{e}_x + dy\overrightarrow{e}_y + dz\overrightarrow{e}_z$$
$$(d\overrightarrow{OM})^2 = (dx)^2 + (dy)^2 + (dz)^2$$

 $d\ell$  عنصر الطول (الانتقال العنصري) عنصر الطول M الناتج عن الإزاحة من M باتجاه M هو:



الشكل (11.1): شعاع الموضع في معلم ديكارتي

$$\overrightarrow{dl} = dz \overrightarrow{e}_z$$

 $\overrightarrow{dl} = dx\overrightarrow{e}_x$ : Ox وكذلك بالنسبة للمحور

$$\overrightarrow{dl} = dy \overrightarrow{e}_{v}$$
: Oy والمحور

يعبر عنه بالمتر (m).

﴿ السطح العنصري:

في المستوى (xOy)، (السطح العنصري) عنصر السطح dS الناتج عن الحركة من M إلى 'M يوصف بمساحة مستطيل طوله dx وعرضه dy:

$$dS = dxdy$$
,  $(dz = 0)$ 

$$dS = dxdz$$
,  $(dy = 0)$ 


$$dS = dydz$$
,  $(dx = 0)$ 

 $(m^2)$  يعبر عنه بالمتر مربع

### عنصر الحجم:


dv (الحجم العنصري) الفضاء ثلاثي الأبعاد، الحجم المتناهي الصغر الحجم العنصري) الناتج عن إزاحة النقطة M هو مكعب ارتفاعه تعطى عبارته بالشكل:

$$dv = dxdydz$$



الشكل (12.1): الحجم العنصري

#### ب- الإحداثيات القطبية:



الشكل (13.1): شعاع الموضع في معلم قطبي

لتكن اشعة الوحدة  $(\vec{e}_r,\vec{e}_{ heta})$  في المعلم القطبي.

شعاع الموضع في الإحداثيات القطبية يكتب على الشكل:

$$\vec{r} = \overrightarrow{OM} = r\vec{e}_r \tag{28.1}$$

 $r=\|\overrightarrow{OM}\|$  حيث: r تمثل طويلة شعاع الموضع: r تمثل طويلة الوحدة هي كما يلي:

$$\begin{cases} \vec{e}_r = \vec{e}_x cos\theta + \vec{e}_y sin\theta \\ \vec{e}_\theta = -\vec{e}_x sin\theta + \vec{e}_y cos\theta \end{cases}$$

لدينا:

$$\begin{cases} x = r cos \theta \\ y = r sin \theta \end{cases}$$

وبالتالي يكون لدينا طويلة شعاع الموضع تعطى بالعلاقة:

$$r = \sqrt{x^2 + y^2}$$

◄ الانتقال العنصري:

الانتقال العنصري في الاحداثيات القطبية هو عبارة عن مجموع انتقاليين عنصريين متعامدين أحدهما قطري والآخر عرضي.

$$d\vec{r} = d\overrightarrow{OM} = \overrightarrow{MM'}$$

 $(\overrightarrow{dl}_1)$  الانتقال القطري ( $\overrightarrow{dl}_1$ ):

هو انتقال ناتج عن تغير r في الطول بالمقدار dr مع ثبات الزاوية heta ، يكون هذا الانتقال في اتجاه شعاع الوحدة  $\vec{e}_r$  .

$$\overrightarrow{dl}_1 = dr \, \overrightarrow{e}_r$$

 $(\overrightarrow{dl}_2)$  الانتقال العرضي ( $\overrightarrow{dl}_2$ 

هو انتقال ناتج عن تغير في اتجاه الشعاع  $\vec{r}$  بسبب تغير في الزاوية  $\theta$  ، هذا التغير بالمقدار  $\vec{e}_{\theta}$  مع ثبات الطول r والتغير في هذه الحالة يتم وفق قوس من دائرة نصف قطر ها r بإزاحة عنصرية محمولة على  $\vec{e}_{\theta}$  تكتب عبارتها كالتالى:


$$\overrightarrow{dl}_2 = rd\theta \overrightarrow{e}_{\theta}$$

- الانتقال العنصري الكلي  $(d\vec{r})$  هو عبارة عن مجموعهما وعبارته كما يلى:

$$d\vec{r} = dr \, \vec{e}_r + r d\theta \, \vec{e}_\theta \tag{29.1}$$

طول هذا الانتقال العنصري يعطى بالعلاقة:

$$dr = \sqrt{dr^2 + r^2 d\theta^2}$$




الشكل (14.1): الانتقالات العنصرية في معلم قطبي

#### ﴿ السطح العنصري:

$$dS = rdrd\theta$$

ج- الإحداثيات الاسطوانية:

يحدد موضع النقطة المادية M في الفضاء باستخدام الإحداثيات الأسطوانية بالتوابع السلمية  $(r,\theta,z)$ ، الشكل  $(\vec{e}_r,\vec{e}_\theta,\vec{e}_z)$ ، الشكل  $(\vec{e}_r,\vec{e}_\theta,\vec{e}_z)$ ، الشكل (15.1)، وتكتب المقادير الشعاعية في هذه الإحداثيات وفق اتجاهات أشعة الوحدة  $(\vec{e}_r,\vec{e}_\theta,\vec{e}_z)$ ، الشكل (6.15.1)



الشكل (15.1): الانتقالات العنصرية في الاحداثيات الاسطوانية

- شعاع الموضع في الإحداثيات الأسطوانية يعطى بالعلاقة:

$$\vec{r} = \rho \vec{e}_0 + z \vec{e}_z \tag{30.1}$$

- عبارة عنصر الانتقال بدلالة الإحداثيات الأسطوانية:

هو عبارة عن مجموع ثلاث انتقالات عنصرية متعامدة وفي اتجاهات اشعة الوحدة الثلاثة  $(\vec{e}_r,\vec{e}_{ heta},\vec{e}_z)$ .

$$d\vec{l} = d\overrightarrow{OM} = dr\vec{e}_r + rd\theta\vec{e}_\theta + dz\vec{e}_z$$
 (31.1)

طول هذا الانتقال العنصري يعطى بالعلاقة:

$$dl = \sqrt{dr^2 + r^2 d\theta^2 + dz^2}$$

عبارة عنصر المساحة بدلالة الإحداثيات الأسطوانية:

dS = r d heta dz : أنسبة للسطح العمودي على النسبة السطح العمودي على العمودي

dS=drdz : أنسبة للسطح العمودي على النسبة للسطح العمودي على

 $dS = rdrd\theta$  : أو على على النسبة للسطح العمودي على النسبة السطح العمودي على العمودي على النسبة السطح

عبارة عنصر الحجم بدلالة الإحداثيات الأسطوانية:


 $dv = rdrd\theta dz$ 

## د- الإحداثيات الكروية:

يحدد موضع نقطة مادية ما M في جملة الإحداثيات الكروية بالتوابع السلمية  $(r,\theta,\varphi)$ ، وتكتب المقادير الشعاعية الموافقة وفق اتجاهات أشعة الوحدة التالية  $(\vec{e}_r,\vec{e}_\theta,\vec{e}_\varphi)$  وهي أشعة متعامدة مباشرة والممثلة على الشكل (16.1).

انصف القطر القطبي، heta تسمى زاوية السمت، و  $\phi$  تسمى زاوية تمام العرض.

للانتقال من الاحداثيات الكروية الى الاحداثيات الديكارتية تستعمل العلاقات التالية:



الشكل (16.1): الانتقالات العنصرية في الاحداثيات الكروية

$$\begin{cases} x = rsin\theta cos\varphi \\ y = rsin\theta sin\varphi \\ z = rcos\theta \end{cases}$$

وبالمقابل للانتقال من الاحداثيات الديكارتية الى الاحداثيات الكروية تستعمل العلاقات التالية:

$$\begin{cases} r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} \\ \theta = \arccos\left(\frac{z}{r}\right) \\ \varphi = \arctan\left(\frac{y}{x}\right) \end{cases}$$

ملاحظة: لتغطية كل الفراغ بالإحداثيات الكروية نقبل تغير:

 $\infty$  من 0 الى r

 $\pi$  من  $\theta$  الى  $\theta$ 

 $\pi 2$  من  $\theta$  الى  $\phi$ 

شعاع الموضع في الإحداثيات الكروية يكتب بالشكل:

$$\vec{r} = \overrightarrow{OM} = r\vec{e}_r \tag{32.1}$$

عبارة عنصر الانتقال بدلالة الإحداثيات الكروية:

$$d\overrightarrow{OM} = dr \vec{e}_r + r d\theta \vec{e}_\theta + r sin\theta d\phi \vec{e}_\phi \quad (33.1)$$

طول هذا الانتقال العنصري يعطى بالعلاقة:

$$dl = \sqrt{dr^2 + r^2d\theta^2 + (rsin\theta d\varphi)^2}$$

عبارة عنصر المساحة بدلالة الإحداثيات الأسطوانية:

 $dS=r^2sin heta d heta d\phi$  :  $ec{e}_r$  على على النسبة للسطح العمودي على

 $dS=rsin heta dr d \phi$  : في على على العمودي على النسبة للسطح العمودي على العمودي

 $dS = rdrd\theta$  : أو على على العمودي على النسبة للسطح العمودي على العمودي على العمودي

عبارة عنصر الحجم بدلالة الإحداثيات الكروية:

 $dv = r^2 sin\theta dr d\theta d\varphi$ 

## 11.1. الدوال متعددة المتغيرات والمؤثرات:

### 1- الدوال متعددة المتغيرات:

توجد الكثير من الكميات التي تعتمد في قيمتها على كمية أو كميات أخرى مثل تلك الكميات تسمى متغيرات معتمدة أو (متغيرات تابعة)، بينما الكميات التي تعتمد عليها تسمى متغيرات مستقلة.

تسمى الدالة بمتغير واحد إذا كان عد د المتغيرات المستقلة فيها واحد.

تسمى الدالة بمتغيرين إذا كان عدد المتغيرات المستقلة فيها أثنين.

تسمى الدالة بثلاث متغيرات إذا كان عدد المتغيرات المستقلة فيها ثلاثة......

وهكذا .....

. n من المتغيرات إذا كان عدد المتغيرات المستقلة فيها n

y = f(x): الدوال ذات المتغير المستقل الواحد مثل

مثال: مساحة الدائرة A هي متغير تابع (دالة) في المتغير المستقل r (نصف قطر الدائرة):

$$A = f(r) = \pi r^2$$

z = f(x, y): الدوال ذات متغيرين مستقلين مثل

مثال: مساحة المستطيل A هي دالة بمتغيرين مستقلين  $\chi$  و  $\chi$  بعدي المستطيل، حيث:

$$A = f(x, y) = xy$$

. y وحيد القيمة في المتغيرين المستقلين x وحيد القيمة في المتغيرين المستقلين x

U = f(x, y, z): الدوال ذات ثلاث متغير ات مستقلة مثل دات ثلاث

(x,y,z) منطلق هذه الدوال هو مجموعة الاعداد المرتبة ثلاثيا (x,y,z) منطلق هذه الدوال هو مجموعة الاعداد المرتبة ثلاثيا f(x,y,z) بعدد وحيد f بالرمز f(x,y,z) التي تقرن العدد المرتب ثلاثيا f(x,y,z) بعدد وحيد f(x,y,z)

مثال: حجم متوازي المستطيلات U هو دالة (متغير تابع وحيد القيمة) في ثلاث متغيرات مستقلة هي أبعاد متوازي المستطيلات: الطول  $\chi$  والعرض  $\chi$  والارتفاع  $\chi$  .

$$U = f(x, y, z) = xyz$$

 $U=f(x_1,x_2,x_3,...x_n)$  - الدوال في n من المتغير ات المستقلة مثل:

يمكن تعميم التعريف السابق للدالة U في المتغيرات المستقلة  $(x_1\,,x_2\,,x_3\,,\dots x_n)$  و عددها n اذا وجدت قاعدة تقرن بكل عدد مرتب نونيا على الصورة  $(x_1\,,x_2\,,x_3\,,\dots x_n)$  عدد وحيدu.

#### الاشتقاق الجزئي:

هو اشتقاق دالة مكونة من عدة متغيرات بحيث يكون ذلك الاشتقاق بالنسبة لأحد هذه المتغيرات مع معاملة باقي المتغيرات كثوابت ، والاشتقاق الجزئي ذو فائدة كبيرة في التحليل الشعاعي والهندسة التفاضلية.

و الاشتقاق الجزئي يستخدم عندما تكون الدالة ذات عدة متغيرات، ويستخدم الرمز ( $\partial$ ) بدلا من الرمز (d) الأنه اشتقاق لدالة في عدة متغيرات.

مثال: حساب المشتقات الجزئية للدالة التالية:

$$f(x,y,z) = x^2 + 3y^3 + 4xyz$$

#### الحل:

نقوم بحساب المشتقات الجزئية بالنسبة لكل متغير بفرض باقي المتغيرات ثابتة:

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 2x$$
 هو: المشتق الجزئي لـ  $x/f$  هو:

$$\frac{\partial f}{\partial y} = 9y^2$$
 هو:  $y/f$  المشتق الجزئي لـ  $y/f$ 

$$\frac{\partial f}{\partial z} = 4xy$$
 : هو  $z/f$  هو المشتق الجزئي لـ

#### المشتقات الجزئية من رتبة أعلى:

اذا كانت الدالة f(x,y) لها مشتقات جزئية فان  $\frac{\partial f}{\partial x}$  و  $\frac{\partial f}{\partial y}$  هي نفسها دو ال ويمكن ان يكون لها مشتقات جزئية، هذه المشتقات الثانية تأخذ الرموز:

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = f_{xx} , \quad \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = f_{yy} , \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = f_{xy} , \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} = f_{yx}$$

#### مثال:

أوجد المشتقات الجزئية للدالة التالية:

$$f(x,y) = x^2 + xy^2$$

#### الحل:

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 2x + y^2 \rightarrow \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = 2 , \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = 2y$$
$$\frac{\partial f}{\partial y} = 2xy \rightarrow \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = 2x , \quad \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} = 2y$$

#### - المشتق الكلي:

إذا كان لدينا الدالة f(x,y,z) يعطى المشتق الكلى لها بالنسبة للزمن t بالعبارة التالية:

$$\frac{df}{dx} = \frac{\partial f}{\partial x}\frac{dx}{dt} + \frac{\partial f}{\partial y}\frac{dy}{dt} + \frac{\partial f}{\partial z}\frac{dz}{dt}$$
(34.1)

#### التفاضل الجزئي والكلى:

لتكن الدالة f(x,y,z)، نعرف التفاضلات الجزئية لهذه الدالة كما يلى:

$$\partial f_x = \frac{\partial f}{\partial x} dx$$
 : هو  $x/f$  التفاضل الجزئي لـ  $x/f$ 

$$\partial f_y = \frac{\partial f}{\partial y} dy$$
 هو:  $y/f$  هو التفاضل الجزئي لـ  $y/f$ 

$$\partial f_z = \frac{\partial f}{\partial z} dz$$
 : هو  $z/f$  التفاضل الجزئي لـ  $z/f$ 

مجموع هذه التفاضلات الجزئية يعطى التفاضل الكلى وتكون عبارته كما يلى:

$$df = \frac{\partial f}{\partial x}dx + \frac{\partial f}{\partial y}dy + \frac{\partial f}{\partial z}dz$$
 (35.1)

#### مثال:

لتكن الدالة  $f(x,y,z) = x^2 + 5y^3 - 3z$ . جد التفاضلات الجزئية والتفاضل الكلي لهذه الدالة:

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 2x$$
,  $\frac{\partial f}{\partial y} = 15y^2$ ,  $\frac{\partial f}{\partial z} = -3$ 

ومنه والتفاضل الكلي:

$$df = 2xdx + 15y^2dy - 3dz$$

#### 2- المؤثرات:

- نقول عن الدالة f(x, y, z) حقلا سلميا إذا كانت الدالة f(x, y, z) سلمية.

- نقول عن الدالة  $\vec{V}(x,y,z)$  حقلاً شعاعيا إذا كانت الدالة  $\vec{V}(x,y,z)$  شعاعية.

#### أ- المؤثر:

هو رمز رياضي يدل على عملية رياضية معينة يجب تطبيقها على كل ما يلي هذا المؤثر. مثلا مؤثر التفاضل، عندما يوضع قبل تابع قابل للمفاضلة f(t)، فهذا يعني أن هذا التابع تجب مفاضلته بالنسبة للمتغير (t).

## - المؤثر نبلا:

- المؤثر نبلا هو دالة تقوم بإنجاز نوع من العمليات على الدوال السلمية أو الشعاعية الأخرى.

يعرف المؤثر الشعاعي التفاضلي نبلا (nabla) والذي يرمز له بالرمز  $(\overrightarrow{\nabla})$  كالتالي:

$$\vec{\nabla} = \vec{e}_x \frac{\partial}{\partial x} + \vec{e}_y \frac{\partial}{\partial y} + \vec{e}_z \frac{\partial}{\partial z}$$
 (36.1)

هي المشتقات الجزئية بالنسبة للموضع.  $(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z})$ 

#### - التدرج: تدرج الدالة السلمية

أن التدرج يؤثر على الحقول السلمية وينتج حقو لا شعاعية أي يعبر عن تغيرات الحقل السلمي، ويكسبه صفة شعاعية تساعد على تحديد جهة تلك التغيرات وأنه تفاضل الدالة بالنسبة للأبعاد الثلاثة (x,y,z)، فإذا كانت f(x,y,z) دالة سلمية فان تدرجها مقدار شعاعي مركباته مشتقاتها الجزئية و هو معرف كالتالى:

$$\overrightarrow{grad}f = \overrightarrow{\nabla}f = \vec{e}_x \frac{\partial f}{\partial x} + \vec{e}_y \frac{\partial f}{\partial y} + \vec{e}_z \frac{\partial f}{\partial z}$$
 (37.1)

#### مثال:

 $f(x, y, z) = 4x^3y^2z$  أحسب تدرج الدالة:

#### الحل:

حساب تدرج الدالة باستعمال العلاقة (37.1) فنجد:

$$\overrightarrow{grad}f = \vec{\nabla}f = 12x^2y^2z.\vec{e}_x + 8x^3yz.\vec{e}_y + 4x^3y^2.\vec{e}_z$$

-عبارة التدرج بدلالة الإحداثيات الأسطوانية:

$$\overrightarrow{grad}f = \frac{\partial f}{\partial r}\overrightarrow{e}_r + \frac{1}{r}\frac{\partial f}{\partial \theta}\overrightarrow{e}_\theta + \frac{\partial f}{\partial z}\overrightarrow{e}_z$$

حيث f يمثل دالة سلمية.

- عبارة التدرج بدلالة الإحداثيات الكروية:

$$\overrightarrow{grad}f = \frac{\partial f}{\partial r}\overrightarrow{e}_r + \frac{1}{r}\frac{\partial f}{\partial \theta}\overrightarrow{e}_\theta + \frac{1}{r\sin\theta}\frac{\partial f}{\partial \varphi}\overrightarrow{e}_\varphi$$

حيث f يمثل دالة سلمية.

# - التباعد (التفرق):

التباعد أو ما يعرف كذلك بالتفرق يؤثر على الحقول الشعاعية وينتج عنه حقول سلمية وهو الجداء السلمي للمؤثر نبلا في دالة شعاعية قابلة للاشتقاق والصورة التحليلية لتباعد الشعاع هي:

$$div\vec{V} = \vec{\nabla}.\vec{V} = \frac{\partial V_x}{\partial x} + \frac{\partial V_y}{\partial y} + \frac{\partial V_z}{\partial z}$$
 (38.1)

حيث:

$$\vec{V} = V_x \vec{e}_x + V_y \vec{e}_y + V_z \vec{e}_z$$

مثال:

أحسب تباعد الشعاع:

$$\vec{V}(x, y, z) = 3xz\vec{e}_x + 2xy^2z\vec{e}_y + yz\vec{e}_z$$

الحل:

حساب تباعد الشعاع باستعمال العلاقة (38.1) فنجد:

$$div\vec{V} = \vec{\nabla} \cdot \vec{V} = 3z + 4xyz + y$$

- عبارة التباعد بدلالة الإحداثيات الأسطوانية:

$$div\vec{V} = \frac{1}{r} \left[ \frac{\partial (rV_r)}{\partial r} + \frac{\partial V_{\theta}}{\partial \theta} \right] + \frac{\partial V_z}{\partial z}$$

- عبارة التباعد بدلالة الإحداثيات الكروية:

$$div\vec{V} = \frac{1}{r^2} \frac{\partial (r^2 V_r)}{\partial r} + \frac{1}{r sin\theta} \frac{\partial (V_\theta sin\theta)}{\partial \theta} + \frac{1}{r sin\theta} \frac{\partial V_\phi}{\partial \phi}$$

#### \_ الدوران:

إذا كان لدينا الشعاع:  $\vec{V} = (V_x, \, V_y, \, V_z)$  فان الصورة التحليلية لدوران هذا الشعاع تعطى بالعلاقة التالية:

$$\overrightarrow{rot}(\overrightarrow{V}) = \overrightarrow{\nabla} \Lambda \overrightarrow{V} = \begin{vmatrix} \overrightarrow{e}_{x} & \overrightarrow{e}_{y} & \overrightarrow{e}_{z} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ V_{x} & V_{y} & V_{z} \end{vmatrix}$$
(39.1)

$$\overrightarrow{rot}(\overrightarrow{V}) = \left(\frac{\partial V_z}{\partial y} - \frac{\partial V_y}{\partial z}\right) \overrightarrow{e}_x - \left(\frac{\partial V_z}{\partial x} - \frac{\partial V_x}{\partial z}\right) \overrightarrow{e}_y + \left(\frac{\partial V_y}{\partial x} - \frac{\partial V_x}{\partial y}\right) \overrightarrow{e}_z$$

#### مثال:

عين دوران الشعاع:

$$\vec{V}(x,y,z) = 4xy\vec{e}_x - 6yz^2\vec{e}_y + 18xy^3\vec{e}_z$$

#### الحل:

لحساب دوران الشعاع نستعمل العلاقة (39.1) فنجد:

$$\overrightarrow{rot}(\vec{V}) = (54xy^2 + 12yz)\vec{e}_x - (18y^3 - 0)\vec{e}_y + (0 - 4x)\vec{e}_z$$

ومنه:

$$\overrightarrow{rot}(\vec{V}) = (54xy^2 + 12yz)\vec{e}_x - (18y^3)\vec{e}_y + (4x)\vec{e}_z$$

- عبارة الدوران بدلالة الإحداثيات الأسطوانية:

$$(\overrightarrow{rot}\overrightarrow{V})_r = \frac{1}{r}\frac{\partial V_z}{\partial \theta} - \frac{\partial V_\theta}{\partial z}$$
$$(\overrightarrow{rot}\overrightarrow{V})_\theta = \frac{\partial V_r}{\partial z} - \frac{\partial V_z}{\partial r}$$
$$(\overrightarrow{rot}\overrightarrow{V})_z = \frac{1}{r} \left[ \frac{\partial (rV_\theta)}{\partial r} - \frac{\partial V_r}{\partial \theta} \right]$$

- عبارة الدوران بدلالة الإحداثيات الكروية:

$$(\overrightarrow{rot}\overrightarrow{V})_r = \frac{1}{rsin\theta} \left[ \frac{\partial (sin\theta V_{\varphi})}{\partial \theta} - \frac{\partial V_{\theta}}{\partial \varphi} \right]$$

$$(\overrightarrow{rot}\overrightarrow{V})_{\theta} = \frac{1}{rsin\theta} \frac{\partial V_r}{\partial \varphi} - \frac{1}{r} \frac{\partial (rV_{\varphi})}{\partial r}$$
$$(\overrightarrow{rot}\overrightarrow{V})_{\varphi} = \frac{1}{r} \left[ \frac{\partial (rV_{\theta})}{\partial r} - \frac{\partial V_r}{\partial \theta} \right]$$

ملاحظة:

إذا كان لدينا ec V=ec V ec V=ec V ، فنقول على الشعاع ec V انه شعاع محافظ او انه مشتق من كمون.

# الفصل الثاني:

# الحقل الكهربائي

# الفصل الثاني: الحقل الكهربائي

### 1. مفاهيم عامة:

لقد در سنا في الميكانيكا قوة التجاذب الكتلي (قانون الجذب العام لنيوتن) الذي يحدث بين جسمين يتميز ان بكتلتيهما. وفيما يلي سنتناول تفاعلا آخر، وهو التفاعل الكهربائي، والذي يتضمن مفهوم الشحنة الكهربائية. الكهرباء الساكنة هي جزء من الكهرباء الذي يتضمن شحنات ساكنة فقط.

## 1. 1. الظواهر الكهروستاتيكية: مفهوم الشحنة الكهربائية

ربما لاحظت يوما عند فرك قطعة ملابس من النايلون او الصوف في الظلام شرارة كهربائية، يعرف هذا بالظاهرة الكهروستاتيكية. مظهر آخر من مظاهر الكهرباء الساكنة يتمثل في جذب الأجسام الخفيفة الصغيرة (قطع الورق على سبيل المثال) بأجسام مفروكة او مدلوكه (مسطرة مثلا...). تم الإبلاغ عن هذا النوع من الظواهر من قبل الفيلسوف اليوناني طاليس ميليتس حوالي 600 قبل الميلاد، فقد لاحظ انجذاب أغصان القش الى فرك الكهرمان الأصفر... وكلمة كهرباء، التي تشير إلى كل هذه المظاهر مشتقة من كلمة "elektron" ، والتي تعنى الكهرمان في اليونانية.


استمرت دراسة الظواهر الكهربائية حتى القرن التاسع عشر، عندما تم تطوير النظرية الموحدة للظواهر الكهربائية والمغناطيسية، المسماة الكهرومغناطيسية. في هذا الوقت ظهرت كلمة "ساكن" للإشارة إلى الظواهر التي هي موضوع هذا الفصل. سنرى لاحقا عند دراستنا للمجال المغناطيسي سبب حدوث ذلك. سنكتفى في الوقت الحالى بالتعود على الحديث عن الظواهر الكهروستاتيكية.

لتسليط الضوء على ظاهرة التكهرب وتقديم تفسير متماسك لها، دعونا نلقى نظرة على تجربتين بسيطتين:

## التجربة الأولى:

لنأخذ كرة (مصنوعة من البلسان أو البوليسترين، على سبيل المثال) ونعلقها بخيط. ثم نقرب منها قضيب من الزجاج أو الايبونيت (مطاط صلب)، بعد أن ندلكه مسبقا بقطعة من القماش: يجذب القضيبان الكرة.

بالمقابل، إذا قربنا منها في نفس الوقت القضيبين جنبا إلى جنب، فلن يحدث شيء. الشكل (1.1).




الشكل (1.1)

يحدث كل شيء كما لو كان كل قضيب منذ احتكاكه، ناقلا للكهرباء، لكن هذا يمكن أن يظهر حالتين متعارضتين (لأنه قادر على إلغاء آثار الآخر). وهكذا تم وصف الكهرباء الموجودة في الزجاج (المدلوك بالحرير) عبارة عن كهرباء زجاجية خصص لها بشكل اصطلاحي إشارة موجبة أي كهرباء موجبة، وتلك التي يحملها الابونيت (او البلاستيك المدلوك بالفراء) كهرباء راتنجية تم تعيينها اصطلاحا بالإشارة السالبة أي كهرباء سالبة. يرجع هذا التصنيف الى العالم بنجامين فرنكلين (1706-1790).

#### التجربة الثانية:

دعونا الآن نأخذ الكرتين A و B، سبق ملامستهما بقضيب مدلوك أي مكهر ب (الكرتان مكهربتان)، ونعلقهما جنبا إلى جنب. إذا كان قد تلامس كلاهما بقضيب من نفس المادة، فإنهما يتنافران. الشكل (2.2).



الشكل (2.2)

من ناحية أخرى، إذا تم ملامستها لقضبان من مواد مختلفة (على سبيل المثال A مع الزجاج المدلوك و B مع الايبونيت المدلوك)، فإنهما تنجذبان لبعضها البعض، الشكل (2.2). وإذا حدث تلامس للكرتين بسبب تجاذبهما، فنلاحظ أنهما يفقدان بعد ذلك كل تكهرب (الكهرباء): وتأخذ كل منهما موضع التوازن الشاقولي تحت تأثير ثقلها.

هذه التجربة غنية جدا. يمكننا أو لا أن نستنتج أن جسمين يحملان كهرباء من نفس الطبيعة (سواء كانت موجبة أو سالبة) يتنافران، في حين أنهما يجذبان بعضهما البعض إذا كانا يحملان كهرباء من اشارتين مختلفتين.

نستنتج كذلك من هذه التجارب ان قوة التجاذب او التنافر أكثر شدة من قوة التجاذب الكوني الحاصل بين كتلتين.

هذه التجارب توضح لنا أيضا أن هذه الكهرباء قادرة ليس فقط على التأثير عن بعد (التنافر أو التجاذب) ولكن أيضا على الانتقال من جسم إلى آخر. لكن ما الذي يتحرك؟

إذا علقنا الكرات على مقياس الكتل، حتى لو كان دقيقا جدا، فلن نتمكن من اكتشاف أدنى اختلاف في الوزن بين بداية التجربة واللحظة التي يتم فيها تزويدها بالكهرباء أي تكهربها. ومع ذلك، فإن حقيقة أنه من

الضروري أن يكون هناك اتصال بين مادتين لتتمكن الكهرباء من الانتقال من واحدة إلى أخرى، يبدو أنها تشير إلى أن هذه الكهرباء يتم نقلها عن طريق المادة.

يتم تفسير جميع أفعال الكهرباء الساكنة من خلال وجود دقائق داخل المادة تحمل شحنة كهربائية موجبة أو سالبة، وحرة في الحركة.

كان روبرت أ. ميليكان هو من أثبت لأول مرة في عام 1909 من خلال التجربة ان الشحنات الكهربائية التي تحملها الاجسام مكممه. أجرى ميليكان تجربته، بحيث تمكن خلالها من توقيف قطرة من الزيت مشحونة تحت تأثير القوة الكهربائية وقوة الثقل، واثبت أن أي شحنة كهربائية Q يمكن قياسها، ثم استنتج شحنة القطرة. قام بتكرار التجربة عدة مرات، وأثبت ان كل الشحنات تكون فقط في شكل مضاعفات شحنة أولية (اساسية) غير قابلة للتجزئة Q، و هذا يعنى أن:

$$Q = \mp ne$$

$$n = 1, 2, 3, \dots$$
 و  $e = 1.602. 10^{-19} C$ 

في جملة الوحدات الدولية تقاس الشحنة بوحدة الكولوم ورمزها (C).

لا يمكن تفسير جميع التجارب الفيزيائية (وخاصة تلك الموصوفة أعلاه) إلا إذا كانت الشحنة الكهربائية الأولية ثابتة: فلا يمكن تدميرها أو توليدها، وهذا صالح أيا كان المرجع. وهذا ما نصفه بمفهوم الثبات النسبي للشحنة الكهربائية.

### 2.1. مبدأ انحفاظ الشحنة الكهربائية:

في التجارب السابقة، عند دلك القضيب الزجاجي بقطعة قماش، يكتسب القضيب الزجاجي شحنة موجبة، ولكن في نفس الوقت تكتسب قطعة القماش شحنة سالبة مساوية. في النظام المتكون من القضيب والقماش، تظل كمية الشحنة الكهربائية ثابتة. الشحنات السالبة المغادرة للزجاج توجد في قطعة القماش. هذه الظاهرة ناتجة عن مبدأ عام وهو مبدأ انحفاظ الشحنة الكهربائية.

ملاحظة: في النظام المعزول، يظل المجموع الجبري للشحنات الكهربائية ثابتا خلال الزمن. هذا ما ينص عليه مبدأ انحفاظ الشحنة الكهربائية للجملة المغلقة.

#### 3.1. بنية المادة:

تصف النظرة الحديثة للمادة بأنها مكونة من ذرات. وكل ذرة من هذه الذرات نفسها مكونة من نواة (اكتشفها راذرفورد في عام 1911) تحمل الجزء الأكبر من الكتلة، وتدور حولها سحابة تتكون من الإلكترونات. تتنافر هذه الإلكترونات فيما بينها ولكنها تظل محجوزة حول النواة، لأن هذه النواة تحتوي على شحنة كهربائية موجبة تجذب هذه الالكترونات. تعزى هذه الشحنة الموجبة إلى جسيمات تسمى البروتونات. ومع ذلك، لا يمكن أن تظل النواة الذرية مستقرة إذا كانت تتكون فقط من البروتونات، فهذه تميل بالفعل إلى التنافر فيما بينها. لذلك يوجد نوع آخر من الجسيمات الا وهو النيوترونات (اكتشفها تشادويك عام 1932) وتحمل شحنة

كهربائية صفرية أي متعادلة كهربائيا. تسمى الجسيمات الدقيقة التي تتكون منها النواة الذرية بالنيوكليونات (البروتونات والنيترونات).

في الجدول الدوري لماندليف، يتم تمثيل أي عنصر كيميائي X بالرمز  $^A_Z$ . ويسمى الرقم A بالعدد الكتلي: وهو العدد الإجمالي للنيوكليونات (البروتونات والنيوترونات). ويسمى العدد Z بالعدد الذري وهو العدد الإجمالي للبروتونات التي تشكل النواة. وبالتالي فإن إجمالي الشحنة الكهربائية للنواة هو Z = +Z = Q، ثم يكون للسحابة الإلكترونية شحنة إجمالية Q = -Z = Q، وبالتالي فالذرة متعادلة كهربائيا.

ربما تكون الاجسام المتعادلة كهربائيا من حولنا ولا سيما ما يمكننا ان نراه منها مسألة غير ملفتة للانتباه، الا انها في حقيقة الامر تحتوي على اعداد هائلة من الشحنات الكهربائية، ومعنى ذلك ان الشحنات الموجبة تعادل الشحنات السالبة ويقال عن الجسم عندها انه متعادل كهربائيا.

#### 4.1. أصل الشحنة الكهربائية:

ان منشأ التأثير الكهربائي هو الشحنة الكهربائية، ومنشأ الشحنة الكهربائية هو الالكترون شحنته (-e) والبروتون شحنته (+e). ان التأثير الكهربائي هو المسؤول على ربط الالكترونات بالنواة لتشكيل ذرة مستقرة، وربط الذرات ببعضها البعض لتشكيل الجزيء المستقر وربط الجزيئات بعضها ببعض لتشكيل البلورات وبالتالي الاجسام الصلبة والموائع. وهكذا نرى ان التأثير الكهربائي مسؤول على وجود المادة كما هي وكما نراها.

حاليا، يمكن القول ان في هذا الكون (أو بالأحرى مجموعة مظاهره المعترف بها) تعمل ثلاث قوى أساسية:

- 1- القوة النووية: منشأها الشحنات، مدى تأثيرها صغير جدا في حدود  $m^{-15}$ . وشدتها فائقة الشدة، وهي وحدها المسؤولة عن تماسك النواة ووجود نواة مستقرة.
- 2- القوة الكهربائية: منشأها الشحنات الكهربائية. وقد يكون فعلها تجاذب وتنافر، متوسطة الشدة مداها بعيد وساحة عملها الذرة والجزيئات، هذه القوة هي المسؤولة على وجود المادة كما نعرفها.
- 3- قوة الجذب العام: منشأها الكتل، قوة تجاذب ذات مدى بعيد جدا وشدة ضعيفة، ساحة عملها الكون. تجذب الكواكب بعضها لبعض لتكون الجمل المستقرة، كالمجموعة الشمسية.

### 2. قانون كولوم:

يعرف قانون كولوم بشكل بسيط على أنه وصف رياضي للقوة الكهربائية أو التفاعل الكهروستاتيكي بين الأجسام المشحونة بشحنة كهربائية.

لقد تمكن العالم الفرنسي تشارلز أو غستان دي كولوم (Coulomb Charles Augustus) في سنة 1785 من القيام بدراسة تجريبية لدراسة العوامل التي يتعلق بها التأثير الكهربائي المتبادل بين الشحنات الكهربائية الساكنة، وذلك باستخدام ميزان اللي (Coulomb's torsion balance) الموضح في الشكل (3.2) الذي صممه بنفسه لهذا الغرض. حيث تمكن من التوصل الى العلاقة الرياضية بين القوة الكهربائية أو القوة الكهروستاتيكية - تسمى بهذا الاسم بسبب بقاء الشحنات الكهربائية ساكنة في مكانها لا تتحرك - ومقدار هذه الشحنات الكهربائية والمسافة الفاصلة بينها.

ميزان اللي مكون من كرة معدنية صغيرة وخفيفة أبعادها مهملة بالمقارنة مع المسافات التي تفصلها عن باقي المؤثرات - تؤدي نفس الدور الذي تؤديه النقطة المادية في الميكانيك - تحمل شحنة كهربائية مقدارها  $(q_1)$  موصولة بكتلة تعادلها بواسطة سلك عازل مربوط من منتصفه بخيط خفيف قابل للفتل متصل بقرص مدرج مثبت عليه مؤشر يقيس زاوية الانحراف الناتجة عن التأثير المتبادل بين الشحنة  $(q_1)$  وأية شحنة أخرى  $(q_2)$ .

بإجراء عدة قياسات وجد ان مقدار زاوية الانحراف يتغير بتغيير مقدار الشحنتين والبعد بينهما في الفراغ من هنا توصل كولوم الى ان القوة الكهربائية المتبادلة بين شحنتين نقطيتين:




$$(q_2)$$
 و  $(q_1)$  و تتناسب طردا مع حاصل ضرب مقداري الشحنتين.

 $r^2$ تتناسب عكسا مع مربع البعد بين مركزي الشحنتين  $r^2$ 

التعبير الرياضي لقوة كولوم وترجمة الخصائص المذكورة أعلاه هو كما يلي:

$$\vec{F} = K. \frac{q_1. q_2}{r^2} \vec{u} \rightarrow F = k. \frac{|q_1. q_2|}{r^2}$$



الشكل (3.2): ميزان اللي

حيث:

F: يعبر عنها بالنيوتن (N)

(C) و ( $q_2$ ) و يعبر عنهما بالكولوم ( $q_1$ )

r: يعبر عنه بالمتر (m)

K : ثابت التناسب.

ويعتمد هذا الثابت على طبيعة الوسط الفاصل بين الشحنتين و على الوحدات المستخدمة للقوة و الشحنة و المسافة، في الفراغ (والهواء) و عند استخدام النيوتن لقياس القوة و الكولوم لقياس الشحنة و المتر لقياس المسافة فإن:  $K = 9.10^9 \ N.m^2/C^2$  الذي له علاقة مباشرة مع الخاصية الكهربائية للوسط الذي توجد به الشحنات، يسمى السماحية الكهربائية للفراغ (الخلاء). والعلاقة بينهما تكتب كالتالى:

$$K = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \to \varepsilon_0 = 8.85. \, 10^{-12} N^{-1} m^{-2} C^2$$

وبالتالى يمكن ان نكتب القوة الكهربائية بالشكل التالي:

$$\vec{F} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{q_1 \cdot q_2}{r^2} \vec{u} \rightarrow F = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{|q_1 \cdot q_2|}{r^2}$$

عندما يكون الوسط المحيط بالشحنات مختلفا عن الهواء يكون للثابت K قيمة أخرى تختلف من وسط الى آخر و يعطى بالعبارة:


$$K = \frac{1}{4\pi\varepsilon} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0\varepsilon_r} \to \varepsilon = \varepsilon_0\varepsilon_r$$

حيث:

#### ع: ثابت سماحية الوسط


ج : ثابت العزل الكهربائي أو السماحية النسبية لمادة الوسط. واضح من عبارته ان هذا الثابت ليس له وحدة قياس.

انه لمن الضروري ليكتمل تعريفنا وفهمنا لهذه القوة تحديد اتجاه تأثير هذه القوة، اذ ان جهة القوة الكهربائية تتعلق بإشارتي الشحنتين بحيث تكون قوة تجاذب إذا كانت الشحنتين لهما نفس الإشارة وتكون قوة تجاذب إذا كانت الشحنتين لهما إشارتين مختلفتين. الشكل (4.2).



الشكل (4.2): التنافر والتجاذب

تمثل القوة الكهربائية التي تؤثر بها الشحنة  $q_1$  على الشحنة  $q_2$ ، في حين ان  $\vec{F}_{21}$  تمثل القوة الكهربائية التي تؤثر بها الشحنة  $q_2$  على الشحنة  $q_2$  على الشحنة  $q_2$  على الشحنة  $q_2$  على الشحنة ومتعاكستان اتجاها (مبدأ الفعل ورد الفعل في الميكانيك). بإدخال اشعة الوحدة كما يوضحه الشكل (5.2) تصبح عبارة القوتان كما يلى:



الشكل (5.2): قوى التجاذب والتنافر

$$\vec{F}_{12} = K. \frac{q_1. \, q_2}{r^2} \vec{u}_{12}$$

.  $q_2$  الى  $q_1$  الى و  $q_2$  و اتجاهه من  $q_1$  الى المستقيم الواصل بين الشحنتين  $q_1$  و واتجاهه من  $q_2$  الى  $q_1$ 

$$\vec{F}_{21} = K. \frac{q_1. q_2}{r^2} \vec{u}_{21}$$

 $q_1$  الى  $q_2$  الى  $q_2$  الى  $q_2$  الى  $q_3$  الى  $q_4$  الى المحمول على المستقيم الواصل بين الشحنتين  $q_2$  و اتجاهه من  $q_3$  الى  $q_4$ 

قانون الجذب العام بين جسيمين كتلتاهما  $m_1$  و  $m_2$  ، والذي تعطى عبارته بما يلى:

$$\vec{F} = -G.\frac{m_1.m_2}{r^2}\vec{u}$$

بصرف النظر عن القيمة العددية للثابت K، فإن هذا القانون له نفس الخصائص الشعاعية تماما مثل قانون الجذب العام (قانون نيوتن) بين جسيمين كتلتاهما  $m_2$  و  $m_1$  و لذلك لن يكون من المستغرب أن نجد أوجه تشابه بين هذين القانونين. وهذا ما نسميه بالتماثل (او التناظر) ما بين قوانين الطبيعة. لكن ثابت قوة الجاذبية G أصغر بكثير من ثابت القوة الكهربائية G مما يدل على ان القوة الكهربائية اقوى بكثير من قوة الجذب العام، ولهذا فهي الغالبة بين الاجسام الذرية المشحونة كالإلكترونات، البروتونات و غيرها، حيث تهمل قوة الجذب بالمقارنة معها، وهذا يعنى أيضا أن جميع الأجرام السماوية محايدة كهربائيا تماما.

1Km بين شحنتين من 1C متباعدتين بين ألتنافر الكهربائي بين شحنتين من 1C متباعدتين ب

الحل:

قوة التنافر الكهربائي تعطى بقانون كولوم:

$$F_e = k. \frac{|q_1.q_2|}{r^2} = 9.10^9. \frac{1.1}{(10^3)^2} = 9.10^3 N$$

إنها قوة معادلة لثقل كتلة مقدار ها تقريبا واحد طن.

مثال 2: مقارنة بين القوة الكهربائية وقوة التجاذب الكتلي:

يفصل بين إلكترون وبروتون ذرة الهيدروجين مسافة  $m m^{-11}$  m . أوجد مقدار القوة الكهربائية  $m e^-$ = -1.6.10<sup>-19</sup>C ;  $m m_e$ =  $9.11 \times 10^{-31}$ kg ; يفصل بين الإلكترون و البروتون، حيث:  $m p=1.6.10^{-19}$ C ;  $m m_p=1.67 \times 10^{-27}$ kg .  $m p=1.6.10^{19}$ C ;  $m m_p=1.67 \times 10^{-27}$ kg

#### الحل:

#### - مقدار القوة الكهربائية:

من قانون كولوم وباعتبار الشحنتين هما الكترون وبروتون نجد:

$$\vec{F}_e = K. \frac{q_1 \cdot q_2}{r^2} \vec{u} \rightarrow F_e = k. \frac{|q_1 \cdot q_2|}{r^2} = k. \frac{|e - p|}{r^2} = 9.10^9 \frac{Nm^2}{C^2} \cdot \frac{(1.6.10^{-19}C)^2}{(5.3.10^{-11}m)^2}$$
$$F_e = 0.82. \cdot 10^{-7} N$$

#### - مقدار قوة التجاذب الكتلى:

من قانون الجذب العام وباعتبار الكتلتين هما الكترون وبروتون نجد:

$$\vec{F}_g = -G.\frac{m_1.m_2}{r^2}\vec{u} \to F_g = G.\frac{m_e.m_p}{r^2} = 6.67.10^{-11} \frac{Nm^2}{kg^2}.\frac{9.1^{-31}.1.67.^{-27} kg^2}{(5.3.10^{-11}m)^2}$$
$$F_g = 3.61.10^{-47}N$$


- النسبة بين القو تبن:

$$\frac{F_e}{F_a} = \frac{0.82.10^{-7}}{3.61.10^{-47}} = 2.27.10^{39}$$

نلاحظ ان مقدار قوة التجاذب الكتلى مهمل امام مقدار القوة الكهربائية.

#### 1.2. مبدأ التراكب:


A تخضع القوى الكهربائية الى مبدأ التر اكب. نعتبر ثلاث شحنات نقطية  $q_1$  و  $q_2$  و  $q_3$  ثابتة عند النقاط  $q_1$  و  $q_2$  و  $q_3$  على الترتيب، تظهر التجربة أن القوة الكهربائية المؤثرة على الشحنة  $q_3$  من طرف الشحنتين  $q_3$  و  $q_4$  تساوي المجموع الشعاعي لكل من القوتين المؤثرتين على هذه الشحنة، الشكل (6.2).



الشكل (6.2): مبدأ التراكب

المؤثرة على هذه الشحنة و $q_0$  هي المجموع الشعاعي لكل القوى الواقعة على هذه الشحنة، الشكل (7.2).

$$\vec{F}_0 = \sum_{i=1}^{i=n} \vec{F}_{i0} = \vec{F}_{10} + \vec{F}_{20} + \vec{F}_{30} + \dots + \vec{F}_{n0}$$



الشكل (7.2): محصلة عدة قوى.

يمكن حساب القوة التي تؤثر على الشحنة  $q_0$  ، باسقاط العلاقة السابقة على المحورين  $(\mathrm{OX},\mathrm{OY})$  كالتالي:

$$\vec{F}_{0x} = \vec{F}_{10x} + \vec{F}_{20x} + \vec{F}_{30x} + \dots + \vec{F}_{n0x}$$
$$\vec{F}_{0y} = \vec{F}_{10y} + \vec{F}_{20y} + \vec{F}_{30y} + \dots + \vec{F}_{n0y}$$

ومن العلاقتين الاخيرتين يمكن حساب مقدار القوة المحصلة وتحديد اتجاهها كالأتي:

$$F = \sqrt{F_{0x}^2 + F_{0y}^2}$$
,  $tg\theta = \frac{F_{0y}}{F_{0x}}$ 


حيث  $\theta$  هي الزاوية المحصورة بين المحصلة والمحور (OX).

#### مثال 3:

وضعت شحنتين نقطيتين في الخلاء  $q_1$ =0.15  $\mu$ C و  $q_2$ =0.35  $\mu$ C عند النقطتين في الخلاء  $q_1$ =0.15  $\mu$ C وضعت شحنتين نقطيتين في الشكل (8.2).

1- قم بتمثيل القوة المؤثرة على كل من الشحنتين على الرسم التخطيطي ثم حدد شدة قوى التنافر إذا كانت a=20 Cm

2- اين يجب ان يكون موضع الشحنة  $q_3$  على المحور (OX) لتكون في وضع انزان؟ هل تحدث إشارة الشحنة الثالثة او مقدار ها أى فرق في الإجابة؟




#### الحل:

#### 3- تمثيل القوى وتحديد شدة قوى التنافر:

الشحنتان  $q_1$  و $q_2$  موجبتان وبالتالي فان كل منهما تدفع الأخرى (قوة تنافر) بقوة حاملها هو المحور ( $q_1$  الشحنة  $q_2$ ) وجهتها كما يوضحه الشكل ( $q_1$ ).  $q_2$  تمثل القوة الكهربائية التي تؤثر بها الشحنة  $q_3$  على الشحنة  $q_4$  تمثل القوة الكهربائية التي تؤثر بها الشحنة  $q_2$  على الشحنة  $q_3$  منه نكتب:

$$\vec{F}_{12} = K. \frac{q_1 \cdot q_2}{r^2} \vec{u}_{12} = K. \frac{q_1 \cdot q_2}{r^2} \vec{i} ; (\vec{u}_{12} = \vec{i})$$

$$\vec{F}_{21} = K. \frac{q_1 \cdot q_2}{r^2} \vec{u}_{21} = K. \frac{q_1 \cdot q_2}{r^2} (-\vec{\iota}) \; ; (\vec{u}_{21} = -\vec{\iota})$$



الشكل (9.2)

#### ومنه شدة قوة التنافر:

$$\vec{F}_{12} = -\vec{F}_{21} \rightarrow F_{12} = F_{21} = 9.10^9. \frac{|q_1.q_2|}{(2a)^2} = 9.10^9. \frac{0.15.10^{-6}.0.35.10^{-6}}{(2.20.10^{-2})^2} = 3.10^{-3} \text{N}$$

# موضع الشحنة $q_3$ على المحور (OX):

القوة الكهربائية التي تؤثر بها الشحنة  $q_1$  على الشحنة  $q_3$ ، في حين ان  $\vec{F}_{23}$  تمثل القوة الكهربائية التي تؤثر بها الشحنة  $q_2$  على الشحنة  $q_3$  القوتان سالفتا الذكر في اتجاهين متعاكسين ولكي تكون الشحنة الثالثة في حالة اتزان يجب ان تتساوى شدتيهما ومنه:

$$F_{13} = F_{23} \to 9.10^9. \frac{|q_1 \cdot q_3|}{(x)^2} = 9.10^9. \frac{|q_2 \cdot q_3|}{(0.4 - x)^2}$$
$$\frac{|q_1|}{(x)^2} = \frac{|q_2|}{(0.4 - x)^2} \Rightarrow q_1. (0.4 - x)^2 = q_2. (x)^2 \Rightarrow x = 0.16m$$

بعد الشحنة الثالثة عن الشحنة الأولى هو x=0.16m

C(-0.04, 0) الشحنة الثالثة تكون في حالة اتزان عند النقطة


نلاحظ ان عبارة موضع الشحنة  $q_3$  لا تتعلق لا بإشارتها ولا بمقدارها ومنه لا تحدث إشارتها او مقدارها أي فرق في الإجابة.

#### مثال 4:

وضعت ثلاث شحنات نقطية  $q_1=6~\mu C$  ,  $q_2=-8~\mu C$  ,  $q_3=-10~\mu C$  ,  $q_2=-8~\mu C$  ,  $q_1=6~\mu C$  . كما يوضحه الشكل (10.2). احسب مقدار القوة المؤثرة في الشحنة  $q_3=-20~\mu C$  .

# الحل:

الشحنة  $q_3$  تخضع لتأثير قوتين: قوة تجاذب مع الشحنة  $q_1$  بحكم اختلاف إشارة شحنتيهما  $\vec{F}_{13}$  ، وقوة تنافر مع الشحنة  $q_2$  بحكم تماثل إشارة شحنتيهما  $\vec{F}_{23}$  . القوتان ممثلتان في الشكل (11.2).



الشكل (10.2)

 $:ec{F}_{13}$  على و $q_3$  ، يرمز لها بالرمز يؤثر بها  $q_1$  على ويرمز لها بالرمز


$$\int F_{13} = 9.10^9 \cdot \frac{|q_1 \cdot q_3|}{r^2} = 9.10^9 \cdot \frac{|6.10^{-6} \cdot (-10)10^{-6}|}{(30.10^{-2})^2} = 6N$$

 $ec{F}_{23}$  : برمز لها بالرمز  $q_3$  على و $q_2$  على الرمز يعا بالرمز :  $ec{F}_{23}$ 

$$F_{23} = 9.10^9 \cdot \frac{|q_2 \cdot q_3|}{r^2} = 9.10^9 \cdot \frac{|(-8) \cdot 10^{-6} \cdot (-10)10^{-6}|}{(20 \cdot 10^{-2})^2}$$

$$F_{23} = 18N$$

 $\vec{F}$ نلاحظ ان القوتان  $\vec{F}_{13}$  و  $\vec{F}_{23}$  متعامدتان، نحسب محصلة القوتين ولتكن المتعمال نظرية فيتاغور س كالتالي:



الشكل (11.2)

$$F = \sqrt{F_{13}^2 + F_{23}^2} = \sqrt{6^2 + 18^2} = 18.97N$$

$$tg\theta = \frac{F_{23}}{F_{13}} = \frac{18}{6} = 3 \implies \theta = 71.56^{\circ}$$

#### 3. الحقل الكهربائي:

نعلم أن لكل شحنة كهربائية حيز يحيط بها تؤثر من خلاله على أي شحنة تتواجد في هذا الحيز، ويطلق على هذا الحيز او الفضاء الذي يظهر فيه أثر الشحنة الكهربائية بالمجال (او الحقل) الكهربائي الناتج عن هذه الشحنة. نذكر بان الأرض تولد حقلا يسمى حقل جاذبيتها، من شأنه ان يؤثر على الكتل المتواجدة في الفضاء

فتجذبها به اليها. حيث ان الجسم الذي كتلته m (kg) والمتواجد على بعد r (m) من مركزها يتلقى قوة جذب من الأرض التى كتلتها r (m)

بعد (m) من مركز ها يتلقى قوة جذب من الارض التي كتلتها  $(\mathrm{kg})$  آ تعطى بالعلاقة:

$$\vec{F} = -G.\frac{m.M}{r^2}\vec{u}_r$$

حيث G ثابت الجذب العام مقداره:

$$G = 6.67.10^{-11} (m^3 kg^{-1}s^{-2})$$

العلاقة السابقة يمكن ان تكتب بالشكل:

$$\vec{F} = m \left( -G \frac{M}{r^2} \vec{u}_r \right) = m \vec{g}$$

 $\vec{g}(\vec{r})$ 

الشكل (12.2)

نلاحظ ان الشعاع  $\vec{g}$  هو شعاع يتعلق فقط بكتلة الأرض والبعد عليها. ولا يتعلق بالكتلة m اطلاقا. يمكن ان نقول ان الأرض ولدت هذا الشعاع على بعد  $\vec{r}$  من مركز ها، وقد سمي هذا الشعاع بشعاع حقل الجاذبية الأرضية عند النقطة المحددة بالشعاع  $\vec{r}$ ، وهو مقدار شعاعي يميز هذه النقطة. ونكتب:

$$\vec{g}(\vec{r}) = \left( -G \frac{M}{r^2} \vec{u}_r \right)$$

القوة التي تطبقها الأرض على الكتلة m تعطى بالعبارة:

$$\vec{F} = m\vec{g}$$


من ذلك نقول ان أي كتلة m' توضع في هذه النقطة سوف تخضع لنفس هذا التأثير فهو تأثير مميز لهذه النقطة من الحقل الأرضى ونكتب:

$$\overrightarrow{F'} = m' \overrightarrow{g}$$

شدة شعاع حقل الجاذبية الأرضية على سطح الأرض:

$$g = 9.82 \, ms^{-2}$$

للشحنة الكهربائية مجال (او حقل) كهربائي مماثل لحقل الجاذبية الأرضية، يظهر تأثيره على شكل قوة كهربائية على نحو ينسجم مع قانون كولوم تتأثر بها أي شحنة كهربائية توضع في هذا المجال الكهربائي، لذلك تصنف القوة الكهربائية قوة مجال مثل قوة الجاذبية الأرضية.



الشكل (13.2): قوى كولوم

- لتكن الشحنة النقطية q في النقطة O وشحنة نقطية أخرى q في النقطة A. حيث البعد بينهما OA=r فإن الشحنة  $q_1$  وبحسب قانون كولوم تخضع للقوة الكهربائية:

$$\vec{F}_1 = K. \frac{q. q_1}{r^2} \vec{u}_r$$

في النقطة  $q_2$  عندما نستبدل الشحنة  $q_1$  بشحنة أخرى و  $q_2$  ، ستخضع الشحنة و أيضا الى قوة كهربائية:

$$\vec{F}_2 = K. \frac{q. q_2}{r^2} \vec{u}_r$$

من العلاقتين السابقتين نقوم بحساب النسبة بين القوة الكهر بائية المؤثرة والشحنة المتأثرة فنجد:

$$\frac{\vec{F}_1}{q_1} = \frac{\vec{F}_2}{q_2} = K \cdot \frac{q}{r^2} \vec{u}_r = \vec{E}(\vec{r})$$

A نلاحظ ان هذه النسبة تتعلق فقط بالشحنة q وببعد هذه الشحنة على النقطة

بالمماثلة مع حقل الجاذبية الأرضية يمكن ان نقول ان الشحنة q ولدت هذا الشعاع  $\vec{r}$  على بعد  $\vec{r}$  من مركز ها، وقد سمي هذا الشعاع بالحقل الكهربائي عند النقطة المحددة بالشعاع  $\vec{r}$ ، و هو مقدار شعاعي يميز هذه النقطة. ويعتبر الأداة التي تنقل تأثير الشحنة q الى أي موضع من الفضاء سواء كانت به شحنة أو لا، فان وجدت في الموضع شحنة خضعت عندها لقوة كولوم. ويكون اتجاه الحقل الكهربائي في نقطة من نفس اتجاه القوة التي تؤثر بها الشحنة المولدة للحقل الكهربائي في نفس النقطة.

يرمز للحقل الكهربائي الذي تولده الشحنة q في نقطة A تبعد عنها بr بالرمز  $\vec{E}(\vec{r})$  وتكتب عبارته بالشكل:

$$\vec{E}(\vec{r}) = K \cdot \frac{q}{r^2} \vec{u}_r$$

وحدة شدة الحقل الكهربائي في جملة الوحدات الدويلة هي C/N او V/m.

من العلاقة يمكن ان نعبر عن القوة الكهربائية كالتالى:

$$\vec{F}_2 = q_2 \vec{E}$$
,  $\vec{F}_1 = q_1 \vec{E}$ 

يصفة عامه نكتب:

$$\vec{F} = q\vec{E}$$

الجدير بالملاحظة هو ان الحقلين الكهربائي والثقالي لا تدركان بالحواس، ولكن يدرك الأول بشحنة اختبار (واحدة الشحن:  $q_0=1$ ) توضع في إحدى هذه النقاط لتخضع لقوة كهربائية تمثل الحقل الموجود في هذه النقطة، ويدرك الثاني بكتلة اختبار ففي الفضاء المحيط بالأرض يوجد حقل ثقالي ووضع كتلة في أي من هذه النقاط يكشف وجود هذا الحقل بخضوعها لقوة جذب الأرض.

### 1.3. الحقل الكهربائي الناتج عن شحنة نقطية:


ان الحقل الكهربائي  $\vec{E}(\vec{r})$  الناتج عن شحنة نقطية مقدار ها q في نقطة M على بعد r منها، يعطى بالعلاقة:

$$\vec{E}(\vec{r}) = K \cdot \frac{q}{r^2} \vec{u}_r = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{q}{r^2} \vec{u}_r$$

الحقل الكهربائي يكون محمو Y على الخط الواصل بين الشحنة Q والنقطة M، وشدته تعطى بالعلاقة:


$$E = K. \frac{|q|}{r^2}$$

واتجاهه يتعلق بنوع الشحنة المولدة له. حيث يكون الحقل الكهربائي مبتعدا عن الشحنة q إذا كانت موجبة ويكون الحقل الكهربائي متجها نحو الشحنة q إذا كانت سالبة. الشكل q يوضح ذلك.



الشكل (14.2): قوة كولوم الناتجة عن شحنة سالبة

كما أشرنا سابقا ان الحقل الكهربائي مقدار شعاعي تختلف جهته ويتغير اتجاهه من نقطة الى أخرى في الفضاء، الشكل (15.2).




الشكل (15.2): اتجاه الحقل الكهربائي في حالة شحنة موجبة وشحنة سالبه

#### .2.3. الحقل الكهربائي الناشئ عن عدة شحنات نقطية:

ا ـ حالة شحنتين: في الشكل (16.2):

A الحقل الكهربائي الناتج عن الشحنة  $q_1$  في النقطة  $\vec{E}_1$  -

A الحقل الكهربائي الناتج عن الشحنة  $q_2$  في النقطة  $ec{E}_2$  -



الشكل (16.2): الحقل الكهربائي الناتج عن شحنتين

الحقل الكهربائي الناتج عن الشحنتين  $q_1$  و  $q_2$  في النقطة A هو محصلة الحقلين  $\vec{E}_1$  و  $\vec{E}_2$  كما هو موضح في الشكل، ونكتب:  $\vec{E}=\vec{E}_1+\vec{E}_2$ 

# ب- حالة عدة شحنات نقطية:

لحساب الحقل الكهربائي الكلي الناتج عن عدد من الشحنات الكهربائية في نقطة من مجالها المشترك، نحسب أو لا الحقل الكهربائي عند النقطة المعتبرة الناتج عن كل شحنة، ثم باستعمال مبدأ التراكب يكون الحقل الكهربائي الكلي الناتج يساوي محصلة حقول الشحنات عند تلك النقطة ونكتب:

$$\vec{E} = \sum_{i=1}^{i=n} \vec{E}_i = \vec{E}_1 + \vec{E}_2 + \vec{E}_3 + \dots + \vec{E}_n$$

#### مثال 1:


شحنة كهربائية نقطية مقدار ها  $q=2.\,10^{-6}$  أحسب:

1- شدة واتجاه الحقل الكهربائي الناتج عن هذه الشحنة في نقطة A تبعد عنها بـ 30Cm؟

2- القوة الكهربائية المؤثرة على شحنة كهربائية قيمتها  $q_1=8\mu C$  موضوعة في النقطة  $q_1=8\mu$ 

#### الحل:

1- شدة الحقل الكهربائي: شدة الحقل الكهربائي الناتج عن شحنة نقطية تعطى بالعلاقة:



الشكل (17.2)

$$E = K.\frac{|q|}{r^2} = 9.10^9.\frac{2.10^{-6}}{(30.10^{-2})^2} = 2.10^5 N/C$$

بما أن الشحنة المولدة لهذا الحقل موجبة فان الحقل يكون مبتعدا عن هذه الشحنة.

2- القوة الكهربائية المؤثرة على شحنة كهربائية تحسب بالعلاقة التالية:

$$F = |q_1|E = 8.10^{-6}.2.10^5 = 1.6 N$$

بما أن الشحنة  $q_1$  موجبة فان القوة الكهربائية تكون في نفس اتجاه الحقل الكهربائي أي مبتعدا عن هذه الشحنة


#### مثال 2:

شحنتان كهربائيان موجبتان مقدار اهما  $q_1=4~\mu C$ ،  $q_1=4~\mu C$  موجودتان في الهواء، حيث البعد بينهما هو (20 Cm) أحسب:

- 1- قيمة واتجاه الحقل الكهربائي عند منتصف المسافة بينهما.
- 2- القوة الكهربائية المؤثرة على شحنة صغيرة مقدارها  $q=2.\,10^{-9}$  موجودة في منتصف المسافة الفاصلة بينهما.

#### الحل:

- 1- قيمة واتجاه الحقل الكهربائي عند منتصف المسافة بينهما:
- النقطة  $q_1$  الحقل الكهربائي الناتج عن الشحنة  $\vec{E}_1$  في النقطة الكهربائي الناتج عن الشحنة  $\vec{E}_1$  النقطة الكهربائي النقطة المائة الكهربائي النقطة الكهربائي النقطة المائة الكهربائي النقطة الكهربائي النقطة الكهربائي النقطة الكهربائي النقطة المائة الكهربائي النقطة المائة الكهربائي النقطة الكهربائي النقطة الكهربائي النقطة الكهربائي النقطة الكهربائي الكهربائي النقطة الكهربائي الكهربائي الكهربائي النقطة الكهربائي الكهربائي



الشكل (18.2): محصلة قوتين

$$E_1 = K \cdot \frac{q_1}{r^2} = 9.10^9 \frac{4.10^{-6}}{(10.10^{-2})^2} = 36.10^5 \, N/C$$

الحقل الكهربائي الناتج عن الشحنة  $q_2$  في النقطة  $\vec{E}_2$  -

$$E_2 = K \cdot \frac{q_2}{r^2} = 9.10^9 \frac{1.10^{-6}}{(10.10^{-2})^2} = 9.10^5 \, N/C$$

- الحقل الكهربائي الناتج عن الشحنتين  $q_1$  و  $q_2$  في النقطة M هو محصلة الحقلين  $\vec{E}_1$  و  $\vec{E}_2$  كما هو موضح في الشكل، ونكتب:  $\vec{E}=\vec{E}_1+\vec{E}_2$ ، نلاحظ ان  $\vec{E}_2$  في اتجاهين متعاكسين وعلى نفس الحامل وبالتالي فان المحصلة تعطى بالعلاقة:

$$\vec{E} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2 \implies \vec{E} = \vec{E}_1 - \vec{E}_2 \implies E = E_1 - E_2 = 36.10^5 - 9.10^5$$
 
$$E = 27.10^5 \, N/C$$

 $q_2$  نحو M نحو انجاه الحقل الأكبر الا وهو  $\vec{E}_2$ . أي من النقطة المحصلة يكون في اتجاه الحقل الأكبر الا

2- القوة الكهربائية المؤثرة على شحنة كهربائية تحسب بالعلاقة التالية:

$$F = qE = 2.10^{-9}.27.10^5 = 54.10^{-4} N$$

 $q_2$  من النقطة M نحو M الكهربائي أي من النقطة M الحول الكهربائي أي من النقطة M

الحقل الكهربائي الكلي الناتج عن عدد من الشحنات الكهربائية في نقطة من مجالها المشترك.

## 3.3. الحقل الكهربائى الناشئ عن توزيع متصل للشحنة:


من الناحية العملية، نادرا ما يكون تعبير الحقل الكهربائي الكلي الناتج عن عدد من الشحنات الكهربائية في نقطة من مجالها المشترك باستخدام مبدأ التراكب قابلا للاستخدام، نظرا لأنه كثيرا ما نتعامل مع الاجسام التي تشتمل على عدد هائل من الشحنات، وبالتالي تكون المسافات بين الشحنات في مجموعة الشحنات الموزعة على سطح جسيم موصل أصغر بكثير من المسافة بين هذه الشحنات وبعض النقاط المطلوب إيجاد الحقل الكهربائي عندها، وأيضا نفقد أي إمكانية لتمييز موضع شحنة عن أخرى. في مثل هذه الحالة يكون استخدام نظام التوزيع المتصل للشحنة عملى وأكثر دقة.

# 4.3. توزيع الشحنة المتصلة:

هناك حالات تكون فيها الشحنة الكهربائية موزعة توزعا مستمرا على طول خط مستقيم L (ساق او سلك) أو على سطح L (سطح مستو او قرص) أو في حجم L (كرة مشحونة حجميا مثلا). من أجل حساب الحقل الناتج عن توزيع متصل للشحنات الكهربائية نحتاج أو L الى تعريف مفهوم كثافة الشحنة. وبحسب توزعها

تعرف كثافتها، والتي تعبر عن كمية الشحنة في واحدة الطول بالنسبة للكثافة الطولية، كمية الشحنة في واحدة السطح بالنسبة للكثافة السطحية، كمية الشحنة في واحدة الحجم بالنسبة للكثافة حجمية.

✓ كثافة الشحنة الطولية: موافقة لتوزيع شحني خطي متصل ويرمز لها بالرمز  $\Lambda$  وعبارتها تكتب بالشكل التالى:



$$\lambda=rac{dq}{dl} \, \Rightarrow \, dq=\lambda.\, dl$$
وحدتها في جملة الوحدات الدولية .

dl مقدار الشحنة الكهربائية التي يحملها الجزء الصغير (الطول العنصري) dl من السلك dq

 $\checkmark$  كثافة الشحنة السطحية: موافقة لتوزيع شحني سطحي متصل ويرمز لها بالرمز  $\sigma$  وعبارتها تكتب بالشكل التالى:



$$\sigma = \frac{dq}{ds} \Rightarrow dq = \sigma. ds$$

 $C/m^2$  وحدتها في جملة الوحدات الدولية

مقدار الشحنة الكهربائية الموجودة على السطح الصغير (السطح العنصري) من السطح dS

 $\sim$  كثافة الشحنة الحجمية: موافقة لتوزيع شحني حجمي متصل ويرمز لها بالرمز  $\rho$  وعبارتها تكتب بالشكل التالى:



$$\rho = \frac{dq}{dv} \Rightarrow dq = \rho. dv$$

 $C/m^3$  وحدتها في جملة الوحدات الدولية

.V مقدار الشحنة الكهربائية التي يحملها الحجم الصغير (الحجم العنصري dV(z) من الحجم dQ(z)

#### ملاحظات:


- وفق الحالات يمكننا الحديث عن الجسم المشحون بانتظام إذا كانت الشحنة الكهربائية موزعة على هذا الجسم بكميات متساوية في المناطق المتساوية وبالتالي فان كثافته ثابتة ويكون لدينا:

$$ho = rac{dq}{dv} =$$
 ثابت  $= rac{q}{V}$  ,  $\sigma = rac{dq}{ds} =$  ثابت  $= rac{q}{S}$  ,  $\lambda = rac{dq}{dl} =$  ثابت  $= rac{q}{L}$ 

- يكون التوزيع الشحني متغيرا إذا كانت الشحنة الكهربائية موزعة على هذا الجسم بكميات غير متساوية في المناطق المتساوية وبالتالي تكون كثافته غير ثابتة أي أن:

$$ho = rac{dq}{dv}$$
  $eq$  تابت  $\sigma = rac{dq}{ds}$   $eq$  تابت  $eta = rac{dq}{dl}$   $eq$  تابت  $eta = rac{dq}{dl}$ 

### 1.4.3. الحقل الكهربائي الناتج عن توزيع خطي للشحنة:



الشكل (19.2)

الشحنة الكهربائية الكلية للسلك q>0 تكون موزعة على طول السلك L=AB، أي ان لدينا توزيع مستمر للشحنة. الجزء الصغير من السلك dl يحمل شحنة صغيرة جدا بحيث يمكن معاملتها كشحنة نقطية مقدار ها dq (نسميها شحنة عنصرية)، تولد هذه الشحنة dq في النقطة dq والتي تبعد عنها بالبعد dq حقلا عنصريا (حقلا صغيرا) في النقطة d (كما يوضحه الشكل المقابل) تكتب عبارته بالشكل التالي:

$$d\vec{E} = K.\frac{dq}{r^2}\vec{e}_r$$

لإيجاد الحقل الكلي الذي يولده هذا الجسم الخطي في النقطة M، نقوم بإسقاط الحقل العنصري على على محاور الاحداثيات، ولان الشحن العنصرية على طول السلك متناهية في الصغر يتحول الجمع إلى تكامل وعليه نكامل كل مركبة لكي نحصل على الحقل الكلي:

$$\vec{E} = \int d\vec{E} = \int K \cdot \frac{dq}{r^2} \vec{e}_r = K \int \frac{dq}{r^2} \cdot \vec{e}_r = K \int \frac{\lambda dl}{r^2} \cdot \vec{e}_r$$

تطبيق 1: الحقل الكهربائي الناتج عن سلك مشحون طوليا بانتظام


سلك طوله AB = 2L يحمل شحنة كهربائية موجبة q موزعة بانتظام على طول المحور OY ولتكن M الكثافة الخطية للشحنة. المطلوب إيجاد عبارة الحقل الكهربائي الناتج عن هذا السلك في نقطة M تقع على العمود المنصف لهذا السلك وتبعد عنه بمسافة قدر ها  $\alpha$ .

#### الحل:

السلك مشحون خطيا بانتظام ونريد إيجاد عبارة الحقل الكهربائي في النقطة M من OX الذي هو محور الساق.

الجزء الصغير (الطول العنصري) الواجب اخذه من السلك هو قطعة مستقيمة طولها dy والتي تحمل الشحنة العنصرية dy بحيث: dy وبما ان طول السلك هو dz فان كثافة الشحنة تعطى بالعلاقة:

$$.\lambda = \frac{q}{2L}$$



الحقل العنصري  $dec{E}$  الناتج عن الشحنة العنصرية dq في النقطة M يقع على امتداد القطعة المستقيمة الواصلة بين  $dec{E}$  و  $dec{E}$ 

$$dE = K.\frac{dq}{r^2}$$

OY و OX على المحورين الحقل  $d\vec{E}$  على المحورين الدينا:

$$(20.2)$$
 الشكل  $dec{E}=dec{E}_x+dec{E}_y$ 

 $dE_x=dE\;cos heta$  ,  $dE_v=dE\;sin heta$  :حيث نجد من الشكل المقابل

الحقل الكلي الناتج في النقطة M يساوي مجموع كل تلك الحقول الصغيرة، وهذا المجموع نحصل عليه بإجراء تكامل على طول السلك، أي ان نأخذ بعين الاعتبار كل الشحنة الموجودة على السلك وهذا ما نحدده بحدود التكامل كما سنرى لاحقا.

- نقوم بإجراء التكامل للمركبتين:

 $:E_{x}$  المركبة -

$$E_x = \int dE_x = \int dE \, cos\theta = \int K. \frac{dq}{r^2} \, cos\theta = \int K. \frac{\lambda \, dy}{r^2} \, cos\theta = K\lambda \int \frac{dy}{r^2} \, cos\theta$$

نلاحظ ان ما بداخل التكامل  $\theta$ ،  $\gamma$ ،  $\theta$  و لإجراء هذا التكامل الاحادي يجب ان يكون لدينا متغير واحد فقط. ولذا نقوم بتغيير كل المتغيرات بدلالة متغير واحد ولتكن الزاوية  $\theta$  نستنتج من الشكل:

$$tg\theta = \frac{y}{a} \Rightarrow y = a.tg\theta \Rightarrow dy = a.d\theta. \frac{1}{(cos\theta)^2}$$
$$cos\theta = \frac{a}{r} \Rightarrow r = \frac{a}{cos\theta}$$

بالتعويض في عبارة  $E_{x}$  يكون لدينا:

$$E_{x} = K\lambda \int \frac{a \cdot d\theta \cdot \frac{1}{(\cos\theta)^{2}}}{(\frac{a}{\cos\theta})^{2}} \cos\theta = K\lambda \int \frac{d\theta}{a} \cos\theta = \frac{K\lambda}{a} \int d\theta \cos\theta$$

حدود التكامل: الزاوية  $\theta$  تأخذ قيمها الحدية  $\theta_{max}$  و  $\theta_{min}$  عند الوضعين الحديين الموافقين L:L+e و قيم التجب الموافقة لكل منهما تحدد كما يلي:

$$sin heta_{max}=rac{+L}{r}=rac{+L}{\sqrt{a^2+L^2}}$$
 ,  $sin heta_{min}=rac{-L}{r}=rac{-L}{\sqrt{a^2+L^2}}$  استعملنا خاصية فيتاغورس:  $r^2=a^2+L^2\Rightarrow r=\sqrt{a^2+L^2}$  تبعا لذلك نجد:

$$E_{x} = \frac{K\lambda}{a} \int_{\theta_{min}}^{\theta_{max}} d\theta \cos\theta = \frac{K\lambda}{a} [\sin\theta]_{\theta_{min}}^{\theta_{max}} = \frac{K\lambda}{a} [\sin\theta_{max} - \sin\theta_{min}]$$
$$= \frac{K\lambda}{a} \cdot \frac{2L}{\sqrt{a^{2} + L^{2}}}$$

$$E_{x} = \frac{2K\lambda L}{a\sqrt{a^2 + L^2}}$$

 $:E_{\nu}$  المركبة -

$$E_y = \int dE_y = \int dE \sin\theta = \int K. \frac{dq}{r^2} \sin\theta = \int K. \frac{\lambda dy}{r^2} \sin\theta = K\lambda \int \frac{dy}{r^2} \sin\theta$$
نقو م بنفس العمليات التي قمنا بها سابقا فنجد:

$$E_{y} = K\lambda \int \frac{a \cdot d\theta \cdot \frac{1}{(\cos\theta)^{2}}}{(\frac{a}{\cos\theta})^{2}} \sin\theta = K\lambda \int \frac{d\theta}{a} \sin\theta = \frac{K\lambda}{a} \int d\theta \sin\theta$$

لدينا من الشكل:

$$cos\theta_{max} = \frac{a}{r} = \frac{a}{\sqrt{a^2 + L^2}}$$
 ,  $cos\theta_{min} = \frac{a}{r} = \frac{a}{\sqrt{a^2 + L^2}}$ 

ومنه يكون لدينا:

$$E_{y} = \frac{K\lambda}{a} \int_{\theta_{min}}^{\theta_{max}} d\theta \sin\theta = \frac{K\lambda}{a} [\cos\theta]_{\theta_{min}}^{\theta_{max}} = \frac{K\lambda}{a} [\cos\theta_{max} - \cos\theta_{min}] = 0$$

إذا المركبة وفق المحور OY معدومة. هذه النتيجة متوقعة بسبب التناظر وذلك لان كل شحنتين صغيرتين من السلك متماثلتين ومتناظرتين بالنسبة لمنتصف السلك O ستولدان في النقطة M حقلا بحيث مركبتيهما وفق المحور OX في نفس الاتجاه فتجمع اما وفق OY فيكونان في اتجاهين متعاكسين فيلغيان بعضهما البعض وبالتالي المركبة وفق المحور OY معدومة، والحقل الكلي يكون محمو لا على OX، ونكتب أخير ا:

$$\vec{E} = \vec{E}_x + \vec{E}_y = E_x \vec{e}_x + E_y \vec{e}_y = E_x \vec{e}_x$$
 
$$\vec{E} = E_x \vec{e}_x = \frac{2K\lambda L}{a\sqrt{a^2 + L^2}} \vec{e}_x , \qquad E = E_x = \frac{2K\lambda L}{a\sqrt{a^2 + L^2}}$$

ملاحظة:

lpha امام lpha عبارة الحقل لو كان طول السلك lpha صغير جدا بحيث يهمل امام lpha

$$E=E_{x}=rac{Kq}{a\sqrt{a^{2}+L^{2}}}$$
 الدينا  $\lambda=q/2L$  لدينا  $\lambda=q/2L$ 

باعتبار  $a^2 + L^2 = a^2$  بالتعویض في عبارة الحقل نجد  $a^2 + L^2 = a^2$  بالتعویض في عبارة الحقل نجد أخبر ا:

$$E = E_x = \frac{Kq}{a^2}$$
,  $\vec{E} = E_x \vec{e}_x = \frac{Kq}{a^2} \vec{e}_x$ 

وهذه العبارة هي العبارة التي رأيناها للحقل الكهربائي الناتج عن شحنة نقطية في نقطة M تبعد عنها بمسافة a. أي ان الحقل الناتج عن الساق القصيرة هو نفسه الناتج عن الشحنة النقطية التي يحملها هذا الساق.

2- كيف تكون عبارة الحقل لو كان طول السلك L كبير جدا (V نهائى في الطول).

نأخذ عبارة الحقل ونخرج L عامل مشترك من الجذر فنجد:

$$\vec{E} = \frac{2K\lambda L}{a\sqrt{a^2 + L^2}} \vec{e}_x = \frac{2K\lambda L}{a\sqrt{L^2(\frac{a^2}{L^2} + 1)}} \vec{e}_x = \frac{2K\lambda L}{aL\sqrt{(\frac{a^2}{L^2} + 1)}} \vec{e}_x$$


بما ان:  $a \ll L$  فان  $a \ll L$  وبالتالي فان الحد  $\frac{a^2}{L^2}$  يحذف امام الواحد وتصبح عبارة الحقل الناتج على سلك طويل جدا كالتالى:

$$\vec{E} = \frac{2K\lambda}{a}\vec{e}_x$$
,  $E = \frac{2K\lambda}{a}$ 

نعرف أن  $K = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}$ ، بتعويض K في عبارة الحقل فنجد:

$$\vec{E} = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 a} \vec{e}_x$$
,  $E = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 a}$ 

# 2.4.3. الحقل الكهربائي الناتج عن توزيع سطحي للشحنة:



الشكل (21.2)


الشحنة الكهربائية الكلية للسطح q>0 تكون موزعة على السطح S، أي ان لدينا توزيع مستمر للشحنة. الجزء الصغير من السطح dS يحمل شحنة صغيرة جدا بحيث يمكن معاملتها كشحنة نقطية مقدار ها dq (الشحنة r العنصرية)، تولد هذه الشحنة dq في النقطة M والتي تبعد عنها بالبعد حقلا عنصريا (حقلا صغيرا)  $d\vec{E}$  (كما يوضحه الشكل المقابل) تكتب عبارته بالشكل التالي:

$$d\vec{E} = K.\frac{dq}{r^2}\vec{e}_r$$

الحقل الكلى في النقطة M هو عبارة عن مجموع كل الحقول الصغيرة  $dec{E}$  الناتجة عن الشحنات العنصرية الموجودة على السطوح العنصرية dS التي يحتويها السطح الكلي، هذا المجموع نحصل عليه بإجراء dqq تكامل على كل السطح q وبالتالي نكون اخذنا بعين الاعتبار كل الشحنة

$$\vec{E} = \int d\vec{E} = \int K \cdot \frac{dq}{r^2} \vec{e}_r = K \int \frac{dq}{r^2} \cdot \vec{e}_r = K \int \frac{\sigma ds}{r^2} \cdot \vec{e}_r$$

# 3.4.3. الحقل الكهربائي الناتج عن توزيع سطحي للشحنة:



الشكل (22.2)

الشحنة الكهربائية الكلية q>0 تكون موجودة داخل الحجم V، أي ان لدينا توزيع مستمر للشحنة. الجزء الصغير من السطح dv يحمل شحنة صغيرة جدا بحيث يمكن معاملتها كشحنة نقطية مقدار ها dq، تولد هذه الشحنة dq في النقطة M والتي تبعد عنها بالبعد r حقلا عنصريا  $d\vec{E}$  (كما يوضحه الشكل المقابل) تكتب عبارته بالشكل التالي:

$$d\vec{E} = K.\frac{dq}{r^2}\vec{e}_r$$


الحقل الكلي في النقطة M هو عبارة عن مجموع كل الحقول الصغيرة  $d\vec{E}$ ، نحصل عليه بإجراء تكامل على كل الحجم ٧.

$$\vec{E} = \int d\vec{E} = \int K \cdot \frac{dq}{r^2} \vec{e}_r = K \int \frac{dq}{r^2} \cdot \vec{e}_r = K \int \frac{\rho dv}{r^2} \cdot \vec{e}_r$$

### 4.4.3 خطوط الحقل الكهريائي:

ان وجود الشحنات الكهربائية في الفضاء يغير في الخصائص الكهربائية له وذلك بتوليد حقل كهربائي في كل نقطة من نقاط هذا الفضاء، يصبح مفهومه أكثر وضوحا وذلك عندما نقوم برسم او تخيل خطوطا تتجه في نفس اتجاه الحقل الكهربائي في كل نقطة، هذه الخطوط كان قد عرفها اول مرة الفيزيائي فارداي وأطلق عليها اسم خطوط القوة، واليوم أصبحت تسميتها خطوط الحقل أكثر شيوعا واستعمالا.


### 5.4.3. خطوط الحقل الكهربائي:



الشكل (23.2): شعاع الحقل

هي خطوط و همية يكون الحقل الكهربائي مماسا لها في كل نقطة من نقاطها، وهي خطوط موجهة بحيث يكون اتجاهها في أي نقطة هو اتجاه الحقل من تلك النقطة (نعني باتجاه مماسها). تنبع وتتجه بعيدا عن الشحنات الموجبة وتصب وتتجه نحو الشحنات السالية.


- خطوط الحقل الكهربائي في حالة شحنة نقطية موجبة هي انصاف مستقيمات تنبع وتتجه مبتعدة عن تلك الشحنة. بالمقابل فان خطوط الحقل الكهربائي في حالة شحنة نقطية سالبة هي انصاف مستقيمات تتجه و تصب نحو تلك الشحنة.




الشكل (24.2): خطوط الحقل لشحنتين مختلفتين

- خطوط الحقل الكهربائي الناتجة عن شحنتين متساويتين مقدارا ومتعاكستين اشارة ستكون كما هو مبين في الشكل المقابل حيث تبدو خارجة من الشحنة الموجبة وتتجه نحو الشحنة السالبة. في هذه الحالة أيضا، يكون الحقل الكهربائي أكثر شدة بجوار الشحنتين، اين تكون خطوط الحقل الكهربائي قريبة من بعضها البعض، بينما يضعف الحقل بالابتعاد عن الشحنتين، اين تكون خطوط الحقل بعيدة من بعضها البعض. في الشكل المقابل، الحقل عند A اشد من الحقل عند B.

خطوط الحقل الكهربائي لشحنتين متساويتين موجبتين يمثلها الشكل أدناه.



الشكل (26.2): خطوط الحقل



الشكل (25.2): أشعة الحقل

- لا يمكن لخطوط الحقل الكهربائي أن تتقاطع مع بعضها البعض مطلقا، لان للحقل الكهربائي في أي نقطة من الفضاء قيمة شعاعية وحيدة. تقاطعها في أي نقطة من الفضاء يعني ان هناك أكثر من قيمة شعاعية عند نقطة التقاطع و هذا غير ممكن.
  - حيثما تكون الخطوط محتشدة يكون مقدار الحقل الكهربائي أكبر (المناطق القريبة من الشحنة)، وكلما تباعدت الخطوط (المناطق البعيدة من الشحنة) يكون مقدار الحقل الكهربائي اقل.
  - يمكن ان يختلف مقدار الحقل من نقطة لأخرى على خط الحقل، لكن يبقى حامل الحقل الكهربائي مماسا لخط الحقل في كل نقطة من نقاط خط الحقل.

#### 4. الكمون الكهربائى:

#### 1.4. الكمون الكهربائي لشحنة:

١- الكمون الكهربائي الناتج عن شحنة نقطية:

نريد هنا تعيين دالة سلمية ندعوها الكمون الكهربائي والذي تولده الشحنة النقطية q في نقطة تقع على بعد r منها، والذي له علاقة بالحقل الكهربائي عند نفس النقطة. فكمون الشحنة q كحقلها يحمل معنى الظاهرة الكهربائية الى نقاط فضاء تأثير هذه الشحنة.

لإيجاد عبارة الكمون الكهربائي الذي تولده الشحنة النقطية q في نقطة تقع على بعد r منها، نأخذ عبارة الحقل الكهربائي عند نفس النقطة و نطبق عليها الخاصية الرياضية  $\vec{\nabla}$ :

$$\vec{\nabla} \frac{1}{r} = -\frac{\vec{r}}{r^3} \equiv -\frac{\vec{e_r}}{r^2}$$
 
$$\vec{E}(\vec{r}) = K \cdot \frac{q}{r^2} \vec{e_r} = K \cdot q \cdot \frac{\vec{e_r}}{r^2} = K \cdot q \cdot \left(\frac{\vec{e_r}}{r^2}\right) = -\vec{\nabla} \left(\frac{K \cdot q}{r} + C\right)$$

(r) هذا المقدار يسمى الكمون الكهربائي، وهي دالة سلمية تتعلق فقط بالشحنة q والبعد (r) والبعد (r)

$$V(\vec{r}) = \frac{K.\,q}{r} + C$$

و C ثابت قيمته تتعلق بمبدأ قياس الكمون الذي يتم اختياره. في حالة شحنة نقطية مبدأ قياس الكمون هو:

$$V(r \to \infty) = 0 \implies C = 0$$
  $V(r \to \infty) = 0$ 

وبالتالي فان الكمون الكهربائي الذي تولده الشحنة النقطية q في نقطة M من الفضاء المحيط بها والتي تبعد عنها بالمسافة r نعبر عنه بالعلاقة التالية:

$$V(\vec{r}) = \frac{K.\,q}{r}$$

وحدة الكمون الكهربائي في جملة الوحدات الدولية هي الفولط (V)، وهي تكافئ (J/C).

من المهم ان نذكر ان الحقل الكهربائي المتولد عن الشحنة النقطية q في النقطة M يتدرج من كمونها هناك:

$$\vec{E}(\vec{r}) = -\vec{\nabla}V(\vec{r})$$

ملاحظة: في جملة الإحداثيات الديكارتية إذا كان موضع الشحنة q هي النقطة  $O(x_0,y_0,z_0)$  فتكون عبارة كمونها في النقطة  $M(x_M,y_M,z_M)$  كالتالي:

$$V = \frac{K \cdot q}{r} = \frac{K \cdot q}{\sqrt{(x_M - x_0)^2 + (y_M - y_0)^2 + (z_M - z_0)^2}}$$

ب- الكمون الكهربائي الناتج عن عدة شحنات نقطية:

إذا كانت هناك مجموعة من الشحنات النقطية ولإيجاد الكمون الكهربائي في نقطة ما M من مجالها المشترك، نحسب أو لا الكمون الكهربائي عند النقطة المعتبرة الناتج عن كل شحنة، ويكون الكمون الكهربائي الكلي عند هذه النقطة هو المجموع الجبري للكمونات الناتجة عن كل شحنة على حدا في النقطة المعتبرة و نكتب:

$$V = V_1 + V_2 + V_3 + \dots + V_n = \sum_{i=1}^{i=n} V_i = \sum_{i=1}^{i=n} \frac{kq_i}{r_i}$$

#### مثال 1:

عين الكمون الذي تولده نواة ذرة الهيدروجين في موقع الكترونها؟


#### الحل:

من المعروف ان الكترون ذرة الهيدروجين يبعد عن النواة بـ $a_0=5.2910^{-11}m$ ، فيكون الكمون الذي تولده النواة هو:

$$V(a_0) = \frac{K.\,q}{a_0} = \frac{910^9.\,1.60210^{-19}}{5.2910^{-11}} = 27.22\,V$$

 $V(a_0) = 27.22~V$  ومنه فان الكمون الذي تولده نواة ذرة الهيدروجين في موقع الكترونها هو

#### مثال 2:



 $q_1=12.\,10^{-9}C$  يبين الشكل المقابل شحنتين نقطيتين:  $q_2=-12.\,10^{-9}C$  موضوعتين في الهواء، والمسافة بينهما  $AB=10\,Cm$ 

أحسب مقدار الكمون الكهربائي في النقط (D, E, C)؟ الحل:

النقط (D, E, C) تخضع لتأثير كل من الكمون الكهربائي الناتج عن  $q_1$  والكمون الكهربائي الناتج عن  $q_2$ ، أي مجموعهما.

$$V_C = \frac{K \cdot q_1}{AC} + \frac{K \cdot q_2}{BC} = 9 \cdot 10^9 \left( \frac{12 \cdot 10^{-9}}{4 \cdot 10^{-2}} + \frac{-12 \cdot 10^{-9}}{6 \cdot 10^{-2}} \right) = 900 V$$

$$V_E = \frac{K \cdot q_1}{AE} + \frac{K \cdot q_2}{BE} = 9 \cdot 10^9 \left( \frac{12 \cdot 10^{-9}}{10 \cdot 10^{-2}} + \frac{-12 \cdot 10^{-9}}{10 \cdot 10^{-2}} \right) = 0 V$$

$$V_D = \frac{K \cdot q_1}{AD} + \frac{K \cdot q_2}{BD} = 9 \cdot 10^9 \left( \frac{12 \cdot 10^{-9}}{12 \cdot 10^{-2}} + \frac{-12 \cdot 10^{-9}}{2 \cdot 10^{-2}} \right) = -4500 V$$

# 2.4. الطاقة الكامنة الكهربائية لشحنة كهربائية:

في إطار عرضنا للدوال التي تحمل معاني فيزيائية للظاهرة الكهربائية نتعرض في هذه الفقرة للطاقة الكامنة الكهربائية لشحنة كهربائيتين فانهما يتدافعان او يتجاذبان بلا واسطة مادية بقوة كهربائية تعطى عبارتها بالشكل التالى:

$$\vec{F} = K. \frac{q \ q'}{r^2} \vec{e}_r$$

يمكن ان تكتب هذه العبارة بالصورة التالية:

$$\begin{split} \vec{F} &= K. \frac{q \ q'}{r^2} \vec{e}_r = Kq \ q' \left( \frac{1}{r^2} \vec{e}_r \right) \equiv Kq \ q' \left( -\vec{\nabla} \, \frac{1}{r} \right) \equiv -\vec{\nabla} \left( K \frac{q \ q'}{r} \right) \\ &= - \overline{grad} \left( K \frac{q \ q'}{r} \right) \end{split}$$

قوة جذب الأرض لجسم كتلته m تعطى بالعبارة:

$$\vec{F} = -G.\frac{m.M}{r^2}\vec{u}_r \implies \vec{F} = -\vec{\nabla}E_p = -\overrightarrow{\operatorname{grad}}E_p$$

(q'q') و (q'q') بالمماثلة مع حقل جاذبية الأرض هذا المقدار يسمى طاقة كمون الشحنتين و (q'q')

نعرف هنا الطاقة الكامنة الكهربائية لشحنتين نقطيتين q و q المسافة بينهما r. ونرمز لها بالرمز  $E_p$  ونكتب:

$$E_p = K \frac{q \ q'}{r}$$

ان دالة طاقة الكمون الكهربائي لجملة الشحنتين الكهربائيتين هي أيضا احدى المعاني الفيزيائية للظاهرة الكهربائية.

# 3.4. العلاقة بين الطاقة الكامنة الكهربائية والكمون الكهربائي:

العلاقة الأخيرة للطاقة الكامنة الكهربائية يمكن ان نضعها على الصورة التالية:

$$E_p = K \frac{q \ q'}{r} = q \left( \frac{K \ q'}{r} \right) = q V_{q'} = q' \left( \frac{K \ q}{r} \right) = q' V_q$$

$$E_p = q V_{q'} = q' V_q$$

حيث:

. 
$$q$$
 يمثل الكمون الكهربائي الذي ولدته الشحنة  $q'$  في محل الشحنة  $V_{q'}=rac{\kappa\,q'}{r}$ 

$$Q'$$
 يمثل الكمون الكهربائي الذي ولدته الشحنة و يمثل الشحنة:  $V_q = \frac{K\,q}{r}$ 

نتيجة: إذا كانت الشحنة الكهربائية q موجودة في منطقة يخيم فيها الكمون الكهربائي V فان طاقة كمونها الكهربائية تعطى بالعلاقة:

$$E_p = qV$$

وحدة طاقة الكمون في جملة الوحدات الدولية هي الجول. الشكل (27.2) يبين كمون وطاقة كمون شحنتين q و q0 والبعد بينهما q0 .


$$E_{p} = q' V_{q}, q'$$

$$V_{q} = \frac{K q'}{r}$$

$$V_{q'} = \frac{K q'}{r}$$

الشكل (27.2): كمون وطاقة كمون شحنتين

المخطط اسفله يبين العلاقات بين الدوال التي تعبر عن المعاني الفيزيائية للظاهرة الكهربائية: القوة المتبادلة بين شحنتين وطاقة كمونهما وكذلك الحقل والكمون الكهربائيين الناتجين عن شحنة كهربائية على بعد  $\tau$  منها. يبدو واضحا من هذا التخطيط البسيط انه بمجرد تعيين الكمون الكهربائي فان البقية تستنتج من العلاقات بينها.



مخطط يوضح العلاقات بين الدوال

#### 4.4. تجول الحقل الكهربائي:

لقد رأينا في الفقرة السابقة أنه بمعرفة الكمون الكهربائي، فبتدرجه يعين الحقل الكهربائي. نود في هذه الفقرة ان نقوم بالعملية العكسية، الا وهي تعيين الكمون الكهربائي إذا علم الحقل الكهربائي.

لدينا من الفقرة السابقة:

$$\vec{E} = -\vec{\nabla}V = -\vec{\operatorname{grad}}V$$

بضرب العلاقة السابقة سلميا في الانتقال  $d\vec{r}$ ، فنحصل على العلاقة التالية:

$$\vec{E} \cdot d\vec{r} = -\overrightarrow{\text{grad}}V \cdot d\vec{r} = -dV$$

بإعادة ترتيب المعادلة السابقة نجد:

$$\vec{E} \cdot d\vec{r} = -dV$$

تجوال الحقل الكهربائي من النقطة A إلى النقطة B يعبر عنه بالعلاقة التالية:

$$\int_{A}^{B} \vec{E} \cdot d\vec{r} = -\int_{A}^{B} dV = -(V_B - V_A)$$

بإعادة ترتيب المعادلة الأخيرة نجد:

$$V_A = \int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{r} + V_B$$

العلاقة الأخيرة تمكننا من تعيين الكمون الكهربائي إذا علم الحقل الكهربائي بين النقطتين A و B. ونقول أن: كمون النقطة A والذي رمزه  $V_A$  يساوي تجول الحقل الكهربائي من تلك النقطة الى النقطة B مضافا اليه الكمون عند النقطة B والذي رمزه  $V_B$ . الكمون عند النقطة B يسمى مرجع الكمون. ما يهمنا في التجارب العلمية هو فرق الكمون الكهربائي بين نقطتين، وعندها لا يكون للحد المرجع أي تأثير لأنه سوف يختصر اثناء حساب فرق الكمون. اتفق على ان يكون مرجع الكمون معدوما في اللانهاية.

#### ملاحظات:

تجول الحقل بين النقطتين A و B لا يتعلق بالمسار المتبع بينهما، بل تتعلق فقط بالوضعين الابتدائي و النهائي.

1- تجول الحقل الكهربائي عبر مسار مغلق معدوم.

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{r} = 0$$

- $\vec{E}$  B  $\vec{V_B} < V_A$   $\vec{V_B} < V_A$   $\vec{E}$ .  $d\vec{r} > 0$   $d\vec{r}$ 
  - كالتالي:

$$\begin{split} dV &= -\vec{E}.\,d\vec{r} = -E_x.\,dx - E_y.\,dy - E_z.\,dz \\ dV &= \frac{\partial V}{\partial x}.\,dx + \frac{\partial V}{\partial y}.\,dy + \frac{\partial V}{\partial z}.\,dz \\ E_x &= -\frac{\partial V}{\partial x}, \quad E_y = -\frac{\partial V}{\partial y}, \quad E_z = -\frac{\partial V}{\partial z} \end{split}$$

# 5.4. العلاقة بين تجول الحقل الكهربائي وعمل القوة الكهربائية:

إذا أخذنا عبارة تجول الحقل الكهربائي وقمنا بضربها بالشحنة q، فنتحصل على العلاقة التالية:

$$qV_A - qV_B = q \int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{r} = \int_A^B q \vec{E} \cdot d\vec{r} = E_{PA} - E_{PB} = \int_A^B \vec{F} \cdot d\vec{r} = W_{A \to B}$$

حبث:

عند النقطة B عند النقطة B عند النقطة B عند النقطة B عند النقطة و عند النقطة B عند ال

$$E_{PA} = qV_A$$
 ,  $E_{PB} = qV_B$ 

القوة الكهربائية التي تتلقاها الشحنة من الحقل هي:

$$\vec{F} = q\vec{E}$$

عمل القوة الكهربائية التي تتلقاها الشحنة من الحقل الكهربائي.  $W_{A o B}$ 

من المعلوم ان عمل القوة يساوي التغير في الطاقة الحركية للجسم او للشحنة في هذه الحالة، وبالتالي يمكن ان نكتب:

$$E_{PA} - E_{PB} = \int_{A}^{B} \vec{F} \cdot d\vec{r} = E_{CB} - E_{CA}$$

بإعادة ترتيب العبارة الأخيرة لتكتب بالشكل التالي:

$$E_{CA} + E_{PA} = E_{CB} + E_{PB} = (E_C + E_P)_A = (E_C + E_P)_B$$

هذه العلاقة التي تعبر عن حفظ الطاقة الكلية لجسم يخضع لقوة كهربائية. حيث الحد الأول يمثل الطاقة الكلية للشحنة q عند الوضع A، والحد الثاني يمثل الطاقة الكلية للشحنة q عند الوضع B. الطاقة الكلية لجسم عند موضع معين تساوي الى مجموع الطاقتين الحركية والكامنة عند نفس الموضع، ونكتب:

$$E = E_C + E_P = \frac{1}{2}mV^2 + qV$$

بما ان الطاقة الكلية للجسم الذي يخضع لقوة كهربائية محفوظة فنقول ان القوة الكهربائية هي قوة حافظة.

#### 6.4. الكمون الكهربائي في حالة التوزيع المستمر للشحنة:

عندما تكون الشحنة الكهربائية موزعة توزعا مستمرا على الجسم (قطعة مستقيمة او قرص او كرة ...)، في هذه الحالة نجزئ الشحنة الكهربائية q الموزعة على كافة الجسم الى عناصر تفاضلية dq، وعندها فان المجموع يتحول الى تكامل ويجري حساب التكامل على كامل الجسم الذي تتوزع عليه او فيه الشحنة الكهربائية، ويعطى الكمون الكهربائي في الحالة العامة بالعبارة التالية:


$$dV = K \frac{dq}{r} \implies V = \int K \frac{dq}{r}$$

# ﴿ الكمون الكهربائي الناتج عن توزيع خطي للشحنة:

$$\lambda = rac{dq}{dl} \;\; \Rightarrow \; dq = \lambda dl$$
 الكثافة الخطية للشحنة  $\lambda$ . ويكون لدينا:

الكمون العنصري dV الناتج في النقطة M عن الشحنة العنصرية dq التي يحملها الطول العنصري dl .

$$dV = K \frac{dq}{r} = K \frac{\lambda dl}{r}$$



الكمون الكلى الناتج عن الطول L للسلك:


$$V = \int dV = \int K \frac{dq}{r} = K \int \frac{\lambda dl}{r}$$

﴿ الكمون الكهربائي الناتج عن توزيع سطحي للشحنة:

$$\sigma = \frac{dq}{ds} \Rightarrow dq = \sigma ds$$

الكثافة السطحية للشحنة  $\sigma$ . ويكون لدينا :

dSالكمون العنصري dV الناتج في النقطة M عن الشحنة العنصرية العنصري الناتج في النقطة العنصري



$$dV = K \frac{dq}{r} = K \frac{\sigma ds}{r}$$

الكمون الكلى الناتج عن شحنة السطح الكلي : :


$$V = \iint dV = \iint K \frac{\sigma ds}{r}$$

﴿ الكمون الكهربائي الناتج عن توزيع حجمي للشحنة:

$$\rho = \frac{dq}{dv} \Rightarrow dq = \rho dv$$

 $ho = rac{dq}{dv} 
ightarrow dq = 
ho dv$  الكثافة الحجمية للشحنة ho، ويكون لدينا:

dvالنبي يحملها الحجم النقطة Mعن الشحنة العنصرية dq النبي يحملها الحجم العنصري الكمون العنصري النبي المحتمد العنصري الخمون العنصري المحتمد العنصري العنصري المحتمد العنصري العنصري المحتمد العنصري العنصري المحتمد العنصري المحتمد العنصري العنصري المحتمد العنصري العنصري المحتمد العنصري العنصري المحتمد العنصري المحتمد المح




$$dV = K \frac{dq}{r} = K \frac{\rho dv}{r}$$

الكمون الكلى الناتج عن شحنة الحجم الكلى:

$$V = \iiint dV = K \iiint \frac{\rho dv}{r}$$

# 5. ثنائي القطب الكهربائي:

-q و +q و القطب الكهربائي هو جملة تتكون من شحنتين متساويتين في القيمة ومختلفتين في الإشارة  $a \ll r$  ميت ، a مينانة صغير ه ، حيث ، وتبعدان عن بعضهما بمسافة صغير



يميز ثنائي القطب الكهربائي مقدار شعاعي يدعى العزم الكهربائي لثنائي القطب، وبعر ف بالعلاقة التالبة:

$$\vec{P} = q\vec{a} = q\overrightarrow{AB}$$

الشكل (28.2): ثنائي القطب

حبث:


P: العزم الكهربائي لثنائي القطب


q: الشحنة الكهربائية

المسافة بين مركزى القطبين. a

P=qa يتجه العزم الكهربائي من الشحنة السالبة نحو الشحنة الموجبة دوما وطويلته: (Cm).

بعض الجزيئات مثل HCl, CO, H2O, CO2 تشكل نماذج لثنائيات أقطاب كهربائية.






الشكل (29.2)

#### 1.5. الكمون الكهربائي المتولد عن ثنائي القطب الكهربائي:

نريد إيجاد عبارة الكمون الكهربائي المتولد عن ثنائي قطب كهربائي في النقطة M تبعد بالمسافة r عن منتصف ثنائي القطب.



الكمون الكهربائي المتولد عن الشحنة q في النقطة M يعطى بالعبارة:

$$V_{-} = -\frac{Kq}{r_2}$$

الكمون الكهربائي المتولد عن الشحنة q+ في النقطة M يعطى بالعبارة:

$$V_{+}=rac{\kappa q}{r_{1}}$$
 الشكل


- الكمون الكهربائي المتولد عن ثنائي القطب الكهربائي في النقطة M عبارة عن مجموعهما ويعطى بالعبارة:

$$V = V_{+} + V_{-} = \frac{Kq}{r_{1}} - \frac{Kq}{r_{2}} = Kq\left(\frac{1}{r_{1}} - \frac{1}{r_{2}}\right) = Kq\frac{r_{2} - r_{1}}{r_{1}r_{2}}$$

 $r_2-r_1pprox a\cos heta$  ,  $r_2pprox r_1pprox r$  : دينا بالتعريف ان $a\ll r$  ، وبالتالي فان

وبناء على ما سبق فان الكمون الكهربائي المتولد عن ثنائي القطب الكهربائي في النقطة M يعطى بالعبارة:

$$V = Kq \frac{r_2 - r_1}{r_1 r_2} = Kq \frac{a \cos \theta}{r^2} = K \frac{P \cos \theta}{r^2}$$
$$V = K \frac{P \cos \theta}{r^2}$$



# 2.5. الحقل الكهربائي المتولد عن ثنائي القطب الكهربائي:

العلاقة بين الحقل الكهربائي والكمون الكهربائي كما رأينا سابقا هي: باستعمال الاحداثيات القطبية في الشكل المقابل:

$$dV = -(E_r dr + E_{\theta} r d\theta) = \left(\frac{\partial V}{\partial r}\right) dr + \left(\frac{\partial V}{\partial \theta}\right) d\theta$$

ثنائي القطب نجد: الشكل (31.2)

من العلاقة السابقة وكمون ثنائي القطب نجد:

$$E_r = -\left(\frac{\partial V}{\partial r}\right)_{\theta} = \frac{2kP\cos\theta}{r^3}$$
,  $E_{\theta} = -\left(\frac{1}{r}\frac{\partial V}{\partial \theta}\right)_r = \frac{KP\sin\theta}{r^3}$ 

#### 3.5. تأثير حقل كهربائي خارجي منتظم على ثنائي القطب الكهربائي:

ليكن ثنائي قطب كهربائي متماسك (يعني الشحنتان تتحركان معا مع الحفاظ على بعد ثابت بينهما)، يخضع ثنائي القطب هذا لتأثير حقل كهربائي خارجي منتظم  $\vec{E}_{ext}$ . تخضع الشحنة الكهربائية q+1 لقوة كهربائية تنائي القطب هذا لتأثير حقل كهربائي خارجي منتظم q+1 لقوة كهربائية  $\vec{E}_+ = q\vec{E}_{ext}$  هاتان القوتان تعملان على تدوير ثنائي القطب حول محور يمر من مركزه. وما دمنا نتحدث على الدوران إذا هناك عزم قوة. عزوم القوى ثنائي القطب حول محور يمر من مركزه. وما دمنا نتحدث على الدوران إذا هناك عزم قوة. عزوم القوى هي:  $\tau_+ = qE_{ext} \frac{a}{2} \sin \theta$ .

فتكون عبارة عزم مزدوجة القوى كما يلي:

$$\tau = \tau_+ + \tau_- = qE_{ext}a\sin\theta = PE_{ext}\sin\theta$$

مما سبق نقول ان ثنائي القطب يتأثر بمز دوجة تسعى لتدويره حول مركزه تعطى عبارة عزمها كالتالي:

$$\tau = \vec{P} \wedge \vec{E}_{ext}$$

عند التوازن يكون عزم المزدوجة معدوما ويكون لدينا:

$$\tau = \vec{P} \wedge \vec{E}_{ext} = PE_{ext} \sin \theta = 0 \implies \sin \theta = 0$$

من خلال العلاقة الأخيرة يمكن أن نلاحظ انه لثنائي القطب الموضوع داخل حقل كهربائي خارجي منتظم وضعيتي توازن:

- $\theta = 0$ : موضع توازن مستقر لثنائي القطب
- موضع توازن غير مستقر (قلق) لثنائي القطب  $\theta = \pi$

الطاقة الكامنة الكهربائية لثنائي القطب الكهربائي  $E_n$  موجود داخل حقل كهربائي خارجي منتظم  $ec{E}_{
ho\chi t}$ ، تعطى بالعبارة:

$$E_p = -\vec{P}.\vec{E}_{ext} = -PE_{ext}\cos\theta$$

#### ملاحظة

- عند موضع التوازن المستقر لثنائي القطب تكون طاقته الكامنة الكهربائية في أدني قيمة ممكنة لها:


$$E_n = -PE$$

- عند موضع التوازن غير المستقر لثنائي القطب تكون طاقته الكامنة الكهربائية في اعلى قيمة ممكنة لها:

$$E_p = +PE$$

#### تطبيق:

ليكن ثنائي القطب الكهربائي الممثل في الشكل (32.2) يخضع ثنائي القطب هذا لتأثير حقل كهربائي خارجي منتظم  $ec{E}$  مقداره  $q = 1.610^{-19}$ ، وقيم الشحنتين $ec{E}$  مقداره  $ec{E}$  مقداره عند بينهما هو 0.125nm أحسب:



الشكل (32.2)

- 1- محصلة القوى المؤثرة على ثنائي القطب.
  - 2- مقدار العزم الكهربائي لثنائي القطب.
- 3- مقدار عزم المزدوجة المؤثرة على ثنائي القطب.
- 4- الطاقة الكامنة الكهربائية التي يملكها ثنائي القطب عند الوضع الممثل في الشكل.

#### الحل:

- 1- بما أن القوتان المؤثرتان على الشحنتين متعاكستان فان محصلتهما معدومة.
  - 2- مقدار العزم الكهربائي لثنائي القطب:

$$P = qa = 1.610^{-19}0.12510^{-9} = 0.210^{-28}C.m$$

3- مقدار عزم المزدوجة المؤثرة على ثنائي القطب:


$$\tau = PE \sin \theta = 0.210^{-28} 510^5 \sin 35 = 0.5710^{-23} N.m$$

4- الطاقة الكامنة الكهربائية لثنائي القطب:

$$E_p = -PE\cos\theta = 0.210^{-28}510^5\cos 145 = 0.8210^{-23}J$$

### 6. تدفق الحقل الكهربائي ونظرية غوص:

#### 1.6. تدفق شعاع عبر سطح:



يمكن اعتبار السطح الحقيقي أو الوهمي S مكونا من عدد كبير من الأسطح العنصرية dS ، كل منها يحيط بنقطة M في الفضاء. نعتبر شعاع الوحدة m شعاع وحدة الناظم على هذا السطح العنصري المدروس dS. ونمثل هذا العنصر السطحي بواسطة شعاع نسميه شعاع السطح ورمزه  $\overline{dS}$  حيث طوله هو مساحة السطح العنصري واتجاهه ناظمي ونكتب:

$$\overrightarrow{dS} = dS\overrightarrow{n}$$


الشكل (33.2)


ليكن الشعاع الكيفي  $\vec{A}$  المرتبط بالنقطة M. ندعو التدفق العنصري  $d\Phi$  للشعاع  $\vec{A}$  عبر السطح dS المقدار السلمي المعرف على النحو التالي:

$$d\Phi = \vec{A} \cdot \vec{dS} = A dS \cos \theta$$

 $\overrightarrow{dS}$  الزاوية  $\theta$  هي الزاوية المحصورة بين الشعاع السطح

ونتحصل على التدفق الكلي عبر كامل السطح S بمكاملة العبارة السابقة باختيار حدود مناسبة له بحيث يمسح السطح بالكامل على النحو التالى:





- حالة السطح المغلق: يوجه الناظم من الداخل إلى الخارج.

- حالة السطح المفتوح: نختار اتجاه الدوران على المسار ونوجه الناظم على سبيل المثال باستخدام قاعدة اليد اليمنى: الإبهام يعطي اتجاه الناظم إذا كانت الأصابع الأخرى تغلق في اتجاه الدوران على المسار.

الشكل (34.2)

التدفق خلال السطح المغلق يتناسب مع مقدار الشحنة ولا يتأثر بشكل أو مساحة السطح.

# 2.6. شعاع الازاحة الكهربائية:

- توجيه الناظم:

قدم ماكسويل في الكهرومغناطيسية الشعاع  $\overrightarrow{D}$  الذي أسماه شعاع الإزاحة الكهربائية. ويرتبط هذا بالحقل الكهربائي بالتعبير:

$$\vec{D} = \varepsilon \vec{E}$$

حيث: ع يمثل السماحية الكهربائية (ثابت العزل) للوسط.

وفي الحالة الخاصة لما يكون الوسط هو الفراغ تصبح العلاقة السابقة كالتالي:

$$\vec{D}=\varepsilon_0\vec{E}$$

حيث:  $\varepsilon_0$  يمثل السماحية الكهربائية في الفراغ.

توضح هذه العلاقة بأن هذين المتجهين، في هذه الحالة، متناسبان. هذا ليس هو الحال دائما في الأوساط المادية.

#### 3.6. نظرية غوص:

نص نظرية غوص تصاغ كالتالي:

تدفق شعاع الإزاحة الكهربائية عبر سطح مغلق s يساوي مجموع الشحنات الكهربائية الموجودة داخل ذلك السطح المغلق.

$$\iint_{S} \overrightarrow{D} \cdot \overrightarrow{dS} = \sum_{i=1}^{n} Q_{i}$$

السطح المغلق.  $\sum_{i=1}^{n}Q_{i}$  تمثل المجموع الجبري للشحنات الكهربائية الموجودة داخل هذا السطح المغلق.

إذا كان الوسط هو الفراغ فان نظرية غوص تصاغ كالتالي:

في الفراغ، يكون تدفق الحقل الكهربائي عبر سطح مغلق يساوي المجموع الجبري للشحنات التي يحتويها هذا السطح، مقسوما على نفاذية الفراغ  $\varepsilon_0$ .

$$\Phi = \iint_{S} \vec{E} \cdot \overrightarrow{dS} = \frac{\sum_{i=1}^{n} Q_{i}}{\varepsilon_{0}}$$

 $arepsilon_0 = 8.8510^{-12} rac{\mathit{C}^2}{\mathit{Nm}^2}$ : تمثل سماحية الفراغ،  $arepsilon_0$ 

 $N.m^2/C$  وحدة التدفق في جملة الوحدات الدولية هي

د يمثل سطح غوص و هو سطح و همي ومغلق.

يستخدم قانون غاوس لحساب الحقول الكهربائية لحالات يكون فيها توزيع الشحنات الكهربائية على درجه عالية من التماثل مثل كرات مشحونة بشحنه منتظمة التوزيع أو اسطوانات طويله أو سطوح مستوية ذات أبعاد كبيره جدا.

الاختيار الامثل لسطح غوص يكفل إنجاز التكامل على هذا السطح بسهولة وينبغي لهذا السطح أن يحقق الشروط التالية:

- ان يمر السطح المغلق بالنقطة المراد حساب الحقل عندها.
- سطح يجعل الجداء السلمي  $\vec{E}$ .  $\vec{dS}$  معلوما في أي نقطه منه، وبصفة خاصة يجعل الشعاع  $\vec{E}$  مماسيا أو عموديا عليه أو يصنع معه زاوية ثابتة معلومة حتى يسهل حساب التدفق.
  - ان يكون الحقل ثابتا على أجزاء السطح المختلفة.

#### ملاحظات:


- عندما لا تتواجد شحنات كهربائية داخل سطح غوص أو ان المجموع الجبري للشحنات الموجودة داخل ذلك السطح يساوي الصفر، فإن تدفق الحقل الكهربائي عبر ذاك السطح معدوم. في حالة وجود الشحنة خارج السطح المغلق فان التدفق معدوم.
  - يعتمد شكل السطح على توزيع الشحنات كالآتي:
  - في حاله التوزيع الكروي نختار سطح غوص كرويا
  - في حاله التوزيع الخطي نختار سطح غوص اسطوانيا
- في حال توزيع الشحنات على صفائح أي توزيع مستوي للشحنات نختار سطح غوص اسطوانيا
  - حساب مقدار الشحنة الموجودة داخل سطح غوص (كثافه طوليه، سطحيه، حجميه)

#### تطبيق:

ساق مستقيمة لانهائية الطول مشحونة بانتظام بكثافة خطية  $\Lambda$  موجبة. أوجد عبارة الحقل الكهربائي الناتج عند نقطة M تبعد بالمسافة r منه.

#### الحل:

- الساق مشحونة كهربائيا بانتظام بكثافة خطية  $\lambda$  موجبة
- المطلوب ايجاد عبارة الحقل الكهربائي الناتج عن الساق عند نقطة ما من الفضاء المحيط به ولتكن M تبعد بالمسافة  $\gamma$  منه.



بما ان الساق لانهائية الطول فإن الحقل في النقطة M سيكون عمودي على السلك. ومن ثم نختار سطح غوص كما بالشكل، اسطوانة محورها الساق المشحونة وارتفاعها h ونصف قطرها r.

- في هذه الحالة فان سطح غوص يتكون من ثلاثة أجزاء. قاعدتان  $(S_2 \, e \, S_1)$  متوازيتان كل منهما على شكل قرص وسطح جانبي  $S_1$ .

- تدفق الحقل الكهربائي عبر الأسطوانة =التدفق عبر القاعدتين +التدفق عبر السطح الجانبي. ونكتب:  $\Phi = \Phi_1 + \Phi_2 + \Phi_L$ 

$$\Phi = \iint_{S} \vec{E} \cdot \overrightarrow{dS} = \iint_{S_1} \vec{E} \cdot \overrightarrow{dS}_1 + \iint_{S_2} \vec{E} \cdot \overrightarrow{dS}_2 + \iint_{S_L} \vec{E} \cdot \overrightarrow{dS}_L$$

التدفق عبر القاعدتين: معدوم لان الحقل الكهربائي  $\overrightarrow{dS}_2$ عمودي على كل من معدوم لان الحقل الكهربائي

$$\Phi_1 = \iint_{s_1} \vec{E} \cdot \overrightarrow{ds}_1 = 0, \qquad \Phi_2 = \iint_{s_2} \vec{E} \cdot \overrightarrow{ds}_2$$

التدفق عبر السطح الجانبي: الحقل الكهربائي  $\vec{E}$  يوازي يوازي عبر السطح الجانبي الحقل الكهربائي  $\vec{E}$  ومنه:

$$\Phi_L = \iint_{SL} \vec{E} \cdot \overrightarrow{ds}_L = \iint_{SL} E \cdot dS_L = E S_L = \frac{\sum_{i=1}^n Q_i}{\varepsilon_0}$$

لدينا ان الساق مشحونة بانتظام بكثافة خطية  $\lambda$  موجبة ومنه فان الشحنة التي تحملها الساق  $\sum_{i=1}^{n}Q_{i}$  تعطى بالعلاقة:

$$\sum_{i=1}^{n} Q_i = \lambda h$$

 $S_L=2\pi rh$  :مساحة السطح الجانبي للأسطوانة:  $S_L$ 

بالتعويض نجد:

 $\lambda h$   $\lambda \lambda = \lambda \lambda \lambda$ 

$$E2\pi rh = \frac{\lambda h}{\varepsilon_0} \Rightarrow E = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 r} = \frac{2K\lambda}{r}$$

# الفصل الثالث:

# النواقل المتوازنة

# الفصل الثالث: النواقل المتوازنة

في الكهرباء، الناقل هو وسط مادي من الممكن أن تتحرك فيه شحنات كهربائية معينة، تسمى "الشحنات الحرة"، تحت تأثير المجال الكهربائي. نقترح في هذا الفصل دراسة خواص الموصلات في حالة التوازن الكهروستاتيكي على المستوى العياني حيث تكون الأبعاد المدروسة كبيرة جدا مقارنة بالمسافات بين الذرات.

#### 1- التوازن الكهروستاتيكى:

الناقل هو جسم يمكن أن تتحرك بداخله الشحنات الحرة. يتم الوصول إلى التوازن الكهروستاتيكي عندما لا تتحرك أي شحنة كهربائية داخل الناقل. سنتعرف في هذا الجزء على خواص التوزيعات المتوازنة للناقل المعزول في الفراغ.

#### 1-1- الحقل الكهربائي:

يكون الحقل الكهربائي معدوما عند أي نقطة داخل ناقل في حالة توازن كهروستاتيكي. والحقيقة أن وجود الحقل يؤدي إلى وجود القوة


$$\vec{F} = q\vec{E}$$

الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى تحريك الشحنات وبالتالي لن يكون الناقل عندها في حالة توازن.

﴿ عند أي نقطة داخل ناقل في حالة توازن، يكون الحقل الكهربائي معدوما.

الحقل الكهربائي الموجود على سطح الموصل عمودي على السطح. في الواقع، لنفس الأسباب السابقة، فإن مركبة الحقل الموازية (المماسية) للسطح ستؤثر على الشحنات الحرة وتسبب إزاحتها. ومع ذلك، لا توجد مثل هذه الإزاحات في ظل ظروف التوازن الكهروستاتيكي وبالتالي لا وجود لهذه المركبة الموازية.

﴿ الحقل ناظمي على سطح موصل في حالة توازن.



# 1-2- الكمون الكهربائي:

نعتبر تجول الحقل الكهربائي  $d\vec{l}$  بين نقطتين متقاربتين جدا M و M داخل نفس الناقل. وتبعا لذلك فان التغير المحتمل في الجهد dV بين النقطتين المعتبرتين يعطى بالعلاقة:

$$dV=-\vec{E}.\,\overrightarrow{dl}=-\vec{E}.\,\overrightarrow{MM'}=0 \ \Rightarrow dV=0 \ \Rightarrow V=$$
 ثابت

نظر الكون الحقل معدوما داخل الناقل، لذا فإن الكمون الكهربائي يكون ثابتا داخل كل حجم الناقل.

الناقل في حالة التوازن الكهروستاتيكي يشكل حجما لتساوي الكمون. والسطح الخارجي للناقل هو سطح تساوي الكمون.

#### 1-3-1 توزع الشحنات:

- داخل الناقل:

نعتبر ناقل مشحون ونتخيل أي سطح مغلق (أي سطح مغلق مهما كان شكله) بحيث يقع أسفل سطح الناقل (يقع داخل الناقل). وفقا لنظرية غوص لدينا:


$$\Phi = \iint_{S} \vec{E} \cdot \vec{dS} = \frac{\sum_{i=1}^{n} Q_{i}}{\varepsilon_{0}} = 0$$


$$\vec{E} = \vec{0} \Rightarrow \Phi = 0 \Rightarrow \sum_{i=1}^{n} Q_i = 0$$

- داخل ناقل مشحون في حالة توازن، تكون الشحنة الكهربائية (الكثافة الحجمية للشحنة) معدومة. ان
   وجدت شحنات (انوية الذرات والكتروناتها) فان مجموعها معدوم. وبالتالي فان.
- أي ناقل مشحون في حالة توازن فان الشحنات الكهربائية ستتوزع بالكامل على سطحه فقط بكثافة سطحية  $\sigma$  (في الواقع السطح يشغل سمك بضع طبقات من الذرات).


ملاحظة:

- الخصائص التي اور دناها سابقا للناقل تبقى صالحة من أجل ناقل مجوف، الحقل معدوم في الناقل وفي التجويف الذي يشكل نفس الحجم متساوي الجهد. يتم توضع الشحنات على السطح الخارجي للناقل.





# 4.1. الحقل الكهربائي بجوار ناقل: نظرية كولوم:



الشكل (4.3)

نعتبر ناقل بأي شكل (شكل كيفي). نقترح ايجاد عبارة الحقل الكهربائي عند نقطة M في المنطقة المجاورة مباشرة للسطح الخارجي للناقل. لإيجاد عبارة هذا الحقل الكهربائي سنطبق قانون غوص، نحتاج لذلك سطح مغلق مناسب. سطح غوص المناسب هو سطحا أسطو انيا مغلقا تقع إحدى قاعدتيه خارج السطح والقاعدة الأخرى على عمق من السطح بحيث تكون شحنة السطح بالكامل داخل الأسطو انة. ويكون محور الأسطو انة عمو دي على السطح المدروس. كما يوضحه الشكل (4.3).

بتطبيق قانون غوص على هذا السطح المغلق:

$$\Phi = \iint_{S} \vec{E} \cdot \vec{dS} = \frac{\sum_{i=1}^{n} Q_i}{\varepsilon_0}$$

تدفق الحقل الكهربائي عبر هذا السطح المغلق يتكون من ثلاث حدود:

$$\Phi = \Phi_{EXT} + \Phi_{INT} + \Phi_{LAT}$$

- $\Phi_{INT}=0$  التدفق عبر القاعدة الداخلية معدوم لان الحقل الكهربائي داخل الناقل معدوم:
- التدفق عبر السطح الجانبي معدوم لان الحقل الكهربائي مماس للسطح الجانبي  $(\vec{E} \perp \vec{n}_{LAT})$  او معدوم داخل الناقل:

$$\Phi_{LAT} = 0$$

- التدفق عبر القاعدة الخارجية حيث:  $(\vec{E} \parallel \vec{n})$  يعطى بالعلاقة:

$$\Phi = \Phi_{EXT} = \iint_{S} \vec{E} \cdot \vec{dS} = \iint_{S} \vec{E} \cdot \vec{n} \, dS = \vec{E} \cdot \vec{n} S_{EXT} = ES_{EXT} = \frac{\sum_{i=1}^{n} Q_{i}}{\varepsilon_{0}}$$

 $\sum_{i=1}^{n}Q_{i}=\sigma S_{SURF}=\sigma S_{EXT}$  :ولدينا

$$ES_{EXT} = \frac{\sigma S_{EXT}}{\varepsilon_0} \Rightarrow E = \frac{\sigma}{\varepsilon_0}$$
 ومنه:

الحقل الكهربائي في نقطة M خارج ناقل متوازن ومشحون بالجوار المباشر منه، تعطى بالعلاقة:

$$E = \frac{\sigma}{\varepsilon_0}$$
 ,  $\vec{E} = \frac{\sigma}{\varepsilon_0}$   $\vec{n}$ 

أ: هو شعاع الوحدة الناظمي عند كل نقطة على سطح الناقل والمتجه نحو الخارج.

 $\sigma$  نلاحظ ان الحقل الكهربائي يزداد بزيادة كثافة الشحنة السطحية


## 5.1. نظرية كولوم:

الحقل الكهر وستاتيكي في المنطقة المجاورة مباشرة لناقل يحمل شحنة ذات كثافة سطحية  $\sigma$  يعطى بالعلاقة:

$$\vec{E} = \frac{\sigma}{\varepsilon_0} \, \vec{n}$$

العلاقة السابقة تعطي عبارة الحقل في المنطقة المجاورة مباشرة لناقل يحمل شحنة ذات كثافة سطحية  $\sigma$  بينما الحقل داخله معدوم. عند عبور سطح الناقل، بالاستمر ارية، يتغير المجال كما هو موضح في الشكل ( $\delta$  متناهية الصغر). على وجه الخصوص على سطح الناقل، فإنه يأخذ العبارة:

$$E = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}$$



الشكل (5.3). تغير الحقل الكهربائي عند عبور سطح الناقل

## 6.1. الضغط الكهروستاتيكي:

دعونا الآن نحسب القوى التي تتعرض لها الشحنات الكهربائية الموجودة على سطح الناقل في حالة توازن. تخضع هذه الشحنات السطحية لقوى تنافر من شحنات الناقل الأخرى. نعتبر سطحا عنصريا dS من سطح الناقل، ذلك السطح العنصري يحمل الشحنة الكهربائية  $dq = \sigma dS$  هذه الشحنة موجودة في نقطة يعطى الحقل الكهربائي عندها (الحقل على السطح) بالعلاقة:

$$\vec{E} = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0} \, \vec{n}$$

وبالتالى فهى تخضع لقوة كهربائية تعطى بالعبارة:

$$d\vec{F} = dq\vec{E} = \sigma dS \frac{\sigma}{2\varepsilon_0} \vec{n} = \frac{\sigma^2}{2\varepsilon_0} dS\vec{n}$$

وبالتالي فإن هذه القوة تكون ناظميه على السطح وموجهة نحو الخارج مهما كانت إشارة الشحنة (مهما كانت إشارة الكثافة السطحية  $\sigma$ ). هذه القوة تتناسب مع السطح العنصري dS وبالتالي فلها طابع قوة الضغط. ومن ثم يتم الحصول على القوة لكل وحدة مساحة، أي الضغط الكهر وستاتيكي، بواسطة العلاقة:

$$P = \frac{dF}{dS} = \frac{\sigma^2}{2\varepsilon_0}$$

بالنظر الى عبارة الضغط الكهروستاتيكي، نستنتج انه مقدار سلمي، وانه موجب دوما. ويمكن أيضا اعتبار هذا الضغط بمثابة القوة القادرة على إزالة الشحنات من الناقل.


وحدة الضغط الكهر وستاتيكي: باسكال (Pa)

## 7.1. قدرة السطوح الحادة:

عند النقاط الواقعة في جوار زوايا الناقل المدببة، يكون الحقل الكهروستاتيكي شديدا جدا. وينتج هذا عن حقيقة أن الكثافة السطحية للشحنات تكون عالية جدا بالقرب من زوايا الناقل المدببة، حيث تكون الشحنة موزعة على سطح صغير جدا وبالتالي كثافة سطحية  $\sigma$  عالية. أي ان الشحنات تميل إلى التراكم في المناطق السطحية التى يكون نصف قطر انحنائها صغير.

يمكن تفسير هذه الظاهرة باعتبار كرتين ناقلتين نصف قطريهما  $R_1$  و  $R_2$  حيث  $(R_1 > R_2)$ ، موصولتين بو اسطة سلك ناقل طويل و رفيع الشكل ادناه. و نتيجة لذلك، يكون للكرتين نفس الكمون، وبما أنهما بعيدتان جدا عن بعضهما البعض، فيمكننا كتابة العلاقة:

$$V_1 = V_2 \implies \frac{K}{R_1} \iint \sigma_1 dS = \frac{K}{R_2} \iint \sigma_2 dS$$



الشكل (6.3)

وبسبب التناظر، وباعتبار الشحنات تتوزع بشكل منتظم على سطح كل كرة ( $\sigma_2$  و  $\sigma_3$  ثابتان)، وينتج عن ذلك:

$$\sigma_1 R_1 = \sigma_2 R_2$$

العلاقة الأخيرة تثبت ان الكرة التي لها نصف قطر أصغر  $(R_1>R_2)$ ، تحمل الشحنة السطحية الأكبر  $(\sigma_1<\sigma_2)$ .

هذه النتيجة الأخيرة يمكن تعميمها من اجل أي ناقل مهما كان شكله، وتفسر ظاهرة قدرة السطوح الحادة.

#### تطبيقات:

- تعتبر قدرة السطوح الحادة مفيدة لتسهيل عملية تفريغ الكهرباء، وهذا هو دور مانعات الصواعق ذات الرؤوس الحادة التي توضع على المباني لحمايتها من البرق.
  - توضع أيضا في الأطراف المعدنية الحادة المشدودة بأجنحة الطائرات.
    - تجربة شمعة الرياح الكهربائية.

## 8.1. السعة الذاتية لناقل معزول:

لنفترض موصلا معزولا في حالة توازن كهروستاتيكي، موضوع عند نقطة 0 في الفضاء ويحمل شحنة Q، موزعة على سطحه الخارجي بكثافة سطحية  $\sigma$  بحيث:

$$Q = \iint \sigma \, dS$$

تتناسب الشحنة Q مع الكثافة السطحية  $\sigma$  تناسبا طرديا بحيث يمكن ان نكتب:

$$\sigma = aQ$$

حيث: a ثابت التناسب

الكمون الكهربائي الذي تولده الشحنة Q في نقطة M من الفضاء تبعد عن الشحنة بالبعد r يعطى بالعبارة:

$$V = K \iint \frac{\sigma \ dS}{r}$$
 ,  $V = KQ \iint \frac{a \ dS}{r}$ 

تظل هذه النتيجة صالحة لأي نقطة على سطح الناقل. التكامل يعتمد فقط على شكل الناقل وأبعاده، ويستنتج أن النسبة بين الشحنة التي يحملها الناقل وكمونه لا تتعلق إلا بشكل الناقل وابعاده، نسمي هذه النسبة السعة الذاتية للناقل ونرمز لها بالرمز C ونكتب:

$$C = \frac{Q}{V} = \frac{Q'}{V'}$$
 ,  $Q = CV$ 

السعة الذاتية للناقل هي كمية موجبة، وحدتها تسمى الفاراد تكريما للفيزيائي مايكل فاراداي (1791-1867)، ويرمز لها بالرمز F. ومن ثم يتم تعريف الفاراد على أنه سعة الناقل المعزول الذي يبلغ كمونه 1 فولت عندما يحمل شحنة مقدارها 1 كولوم.

الفاراد وحدة كبيرة جدا، لذا يفضل عمليا استخدام أجزاء الفاراد:

$$1\mu F = 10^{-6}F$$
 - الميكروفاراد

$$1\eta F = 10^{-9}F$$
 - النانو فاراد:

$$1pF = 10^{-12}F$$
 - البيكوفاراد:

#### مثال:

أحسب السعة الذاتية لكرة ناقلة ومعزولة نصف قطرها R

R = 6400 km و R = 11

#### الحل:

نعتبر كرة لها نصف قطرR وشحنة كهربائية Q. فان كمونها يعطى بالتعبير التالي:

$$V = K \frac{Q}{R} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{Q}{R}$$

ومنه فان السعة الذاتية لهذه الكرة:

$$C = \frac{Q}{V} = 4\pi\varepsilon_0 R = \frac{R}{K}$$

ا نجد: R=1m نجد:

$$C = 4\pi\varepsilon_0 R = 4.3,14.8,85.10^{-12}.1 = 0.11\eta F$$

- لكرة نصف قطرها R=6400km (الأرض) نجد:

$$C = \frac{R}{K} = \frac{6400.10^3}{910^9} = 0.71mF$$

الطاقة الداخلية لناقل مشحون ومعزول:


الطاقة الداخلية لناقل مشحون ومعزول يمكن ان تعطى بإحدى العبارات التالية:

$$E_p = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C} = \frac{1}{2} CV^2 = \frac{1}{2} QV$$

حيث: Q شحنة الناقل، V كمون الناقل، C سعة الناقل. وهي طاقة موجبة دوما.

#### تعميم:

في حالة ناقلين يحملان شحنتين Q-e و Q+e وفرق الكمون بينهما هو:  $V=V_1-V_2=V$  فان سعة الجملة تعطى بالعبارة:



 $C = \frac{Q}{V_1 - V_2} = \frac{Q}{V}$ 

الشكل (7.3)

2. ظاهرة التأثر بين النواقل المشحونة:


## 1.2. تأثير حقل كهربائي خارجي على ناقل متعادل معزول:

عند وضع ناقل متعادل كهربائيا في حقل كهرو ساكن خارجي  $\vec{E}_{ext}$ ، فان الشحنات الحرة ستتحرك تحت تأثير القوة الكهربائية الناتجة من وجود الحقل الكهربائي حسب العلاقة المعروفة التالية:

$$\vec{F} = q\vec{E}$$

من هذه العلاقة فان الشحنات الموجبة سوف تتحرك في اتجاه الحقل بينما الشحنات السالبة تتحرك في اتجاه معاكس لاتجاه الحقل. وينتج عن ذلك تجمع للشحنات الموجبة عند أحد طرفي الناقل والشحنات السالبة على الطرف الاخر بعدد متساو (يحدث استقطاب: قطب موجب وقطب سالب). ويتولد عن هذا التوزيع الجديد للشحنات حقل كهربائي داخل الناقل ندعوه الحقل الداخلي ورمزه  $\vec{E}_{int}$  معاكس في الاتجاه للحقل الخارجي للشحنات الى ان يتساوى مقداري الحقلين الداخلي والخارجي ويصبح عندها الناقل في حالة توازن، ويكون عندها الحقل الكهربائي الكلي داخل الناقل في حالة توازن، ويكون عندها الحقل الكهربائي الكلي داخل الناقل في حالة توازن، ويكون عندها الحقل الكهربائي الكلي داخل الناقل في حالة توازن،


$$\vec{E}_{ti} = \vec{E}_{ext} + \vec{E}_{int} = \vec{0}$$
  $\Rightarrow \vec{E}_{ext} = -\vec{E}_{int}$ 



الشكل (8.3): استقطاب الناقل بعد حدوث التوازن

## 2.2. التأثير الجزئي:

لنفترض وجود ناقل متعادل كهربائيا A (الشكل ادناه). دعونا نقرب من هذا الأخير، ناقل موجب الشحنة B، كما هو مبين في الشكل ادناه. ينشئ الناقل B في الفضاء، وخاصة في الناقل A، حقلا كهربائيا  $\vec{E}_B$ .




الشكل (9.3): التأثير الجزئي

تحت تأثير هذا الحقل  $\vec{E}_B$ ، سوف تتحرك الإلكترونات الحرة للناقل A، في الاتجاه المعاكس لـ  $\vec{E}_B$ . تتراكم هذه الإلكترونات تدريجيا على الوجه المقابل لـ B ونتيجة لذلك تتشكل في حالة التوازن شحنات سالبة مقدار ها -Q. وعلى العكس من ذلك، فإن شحنات موجبة مقدار ها +Q ستظهر على الوجه الأخر بسبب هجرة الإلكترونات كما هو موضح في الشكل (9.1). تساهم هذه الشحنات الناتجة عن ظاهرة التكهرب بالتأثير في الحقل الكهربائي داخل الناقل وخارجه. بحيث تولد هذه الشحنات حقلا كهربائيا مستحثا  $\vec{E}_i$  معاكسا في الاتجاه للحقل المحرض (او المحفز)  $\vec{E}_B$ ، وبالتالي تضعف الحقل الكهربائي الإجمالي داخل الناقل A، تستمر حركة الشحنات الى ان ينعدم الحقل الكهربائي الإجمالي. ويتحقق بذلك التوازن الكهرو ساكن للجملة (مجموع الناقلين). ويكون لدينا:

- . او الناقل معدوما. الكهربائي داخل الناقل معدوما. أي ان الحقل الناقل معدوما.
- الشحنات الحرة تكون موزعة على سطح الناقل A، وكل ما حصل هنا هو عبارة عن ظاهرة التكهرب بالتأثير. ونظرا لان الجملة معزولة فإن مبدأ حفظ الشحنة يعني أن مجموع الشحنات المستحثة معدوما (الشحنة الكلية للناقل معدومة). وهكذا، أثناء التكهرب بالتأثير لا يوجد تكون للشحنات بل مجرد حركة للشحنات. أي أننا فرقنا بين الشحنتين المتساويتين والمتعاكستين في الاشارةQ— وQ+.
- في الشكل أعلاه نلاحظ، أن بعض خطوط الحقل فقط التي تنبعث من الجسم المحفز B تصل إلى الناقل A. ويترتب على ذلك، بموجب نظرية العناصر المتناسبة، أن الشحنة Q الناتجة عن التأثير أقل من الشحنة المحفزة للناقل A،  $Q_B > Q_A$ ).
- أثناء تطور هذه الظاهرة، تؤثر الشحنات المستحثه التي تظهر على طرف الناقل A بدورها على الناقل B فتزداد كثافة الشحنة الموجبة على طرفه المقابل للناقل A ، أي هناك تأثير رجعي من A إلى B. نقول إن هناك تأثير متبادل.

#### ملاحظة


إذا تم وصل الناقل السابق A بالأرض (كمون كهربائي معدوم) بواسطة سلك ناقل بحيث تشكل الأرض والناقل جسما واحدا فتدفع الشحنات الموجبة إلى الأرض ويبقى كمون الناقل معدوم و لا يخرج منه أي خط. أما الشحنات السالبة فتبقى في مكانها لا تنتقل إلى الأرض بفعل التأثير من طرف الناقل B.



الشكل (10.3)

كما رأينا سلفا فانه ليست كل خطوط الحقل القادمة من الناقل B تنتهي على الناقل A ، فيقال إن التأثير جزئي. يمكننا تحقيق ظروف معينه لجعل التأثير كلي، ببساطة عن طريق وضع الناقل B داخل ناقل مجوف A.

## 3.2. التأثير الكلي:



الشكل (11.3)

نتحدث عن التأثير الكلي عندما تنتهي جميع خطوط الحقل الكهربائي الصادرة عن الناقل B عند الناقل الثاني A. ويتحقق ذلك عندما يحيط الناقل A المشحون ب $Q_B$  (المؤثر). ويتم الحصول على هذا الوضع عندما يحيط A بالكامل بB ، كما يوضحه الشكل المقابل (11.3).

- الشحنة التي تظهر على السطح الداخلي للناقل A تساوي وتعاكس شحنة الناقل B، أي أن:

$$Q_R = -Q_{Ai}$$

- إذا كان الناقل A معزو لا ومتعادلا من البداية، فإنه حسب مبدأ انحفاظ الشحنة للناقل A فإن:

$$Q_{Ai} + Q_{Ae} = 0$$

- إذا كان الناقل A معزو لا ومشحونا بشحنة ابتدائية  $Q_0$ ، فإنه وحسب مبدأ إنحفاظ الشحنة للناقل A يكون لدينا:

$$Q_{Ai} + Q_{Ae} = Q_0 \Rightarrow Q_{Ae} = Q_B + Q_0$$



الشكل (12.3)

#### 4.2. المكثفات

1.6. التعريف: المكثفة هي جملة تتكون من ناقلين كهربائيين في تأثير كهر وساكن بينهما.

هناك نوعان من المكثفات:

- ذات ناقلين متقاربين.
  - ذات تأثير كلى.


الفضاء الذي يفصل بين الناقلين اما ان يكون الفراغ أو وسط عازل.

- نرمز للمكثفة في الدارات الكهربائية كما في الشكل (13.3) ويدعى كل ناقل لبوس المكثفة، وبالتالي للمكثفة لبوسين.

الشكل (13.3)

عندما يتم تطبيق فرق كمون بين لبوسي مكثفة، على سبيل المثال عن طريق التوصيل بمصدر للكهرباء، فإنها تشحن. حيث يكتسب اللبوسين شحنتين متساويتين ومتعاكستين. المكثفة هي جهاز يستخدم لتخزين الطاقة الكهربائية، يستخدم على نطاق واسع في الإلكترونيات والهندسة الكهربائية.

## 5.2. المكثفة المستوية:



و البعد بينهما e البعد e البعد بينهما e البعد البعد بينهما e البعد والبعد بينهما e البعد وصغير جدا مقارنة بأبعاد اللبوسين بحيث يكون بينهما تأثير كلي الشكل (14.3)

الشكل (14.3): مكثفة مستوية

#### ملاحظات:

- من المهم أن نلاحظ أن المكثفة تتميز بالقيمة المطلقة للشحنة Q التي يحملها كل لبوس، وليست الشحنة الكلية للمكثفة والتي هي معدومة (Q=Q). كما أنها تتميز بفرق الكمون V بين لبوسيها وليس كمون أحد لبوسيها بالنسبة لمرجع معين.
- إن اسم المكثفة، الذي يطلق على جملة مكونه من ناقلين في تأثير كلي، يأتي من حقيقة أن هذه الجمل تسلط الضوء على ظاهرة "تكثيف الكهرباء"، أي تراكم الشحنات الكهربائية على سطح لبوسين.

## 6.2. سعة المكثفة:

يمكن توسيع مفهوم السعة الكهربائية، الذي تم تقديمه في حالة الناقل الواحد، ليشمل المكثفة (ناقلين). يتم تحديد سعة المكثف بواسطة:

$$C = \frac{Q}{V} = \frac{Q}{V_1 - V_2}$$

 $V=V_1-V_2$  هي الشحنة الذي يحملها كل لبوس من اللبوسين Q+Q لأحد اللبوسين وQ-Q للآخر) و Q هو فرق الكمون بين هذين اللبوسين. السعة هي قيمة ثابتة مميزة لكل مكثفة. وتعتمد قيمتها على الشكل والأبعاد والموقع النسبي للبوسين اللذين يشكلانها. كما يعتمد كذلك على طبيعة الوسط الذي يفصل بينهما.

تعتمد طريقة حساب سعة المكثفة على العلاقة:


$$Q = CV$$

نبدأ أو لا بحساب الحقل الكهربائي عند أي نقطة داخل المكثفة. ونعلم أن تجول الحقل الكهربائي بين اللبوسين يجعل من الممكن إيجاد عبارة الكمون. قيمة سعة المكثفة المعتبرة نتحصل عليها من النسبة التالية:

$$C = \frac{Q}{V}$$

## 1.6.2. سعة مكثفة مستوية:

لتكن المكثفة المستوية الشكل (15.3)، تتكون من ناقلين مستويين، يحملان شحنتين Q+ و Q- على التوالي، مع سطحين مساحة كل منهما S مفصولين بمسافة e. نظرا لتماثل التوزيع، يكون المجال الكهربائي بين لبوسي هذه المكثفة منتظما، ويعطى بواسطة العلاقة:



$$E = \frac{\sigma}{\varepsilon_0}$$

التوزيع الشحني منتظما وبالتالي فان:

$$\sigma = \frac{Q}{S}$$

هي شحنة المكثفة. باختيار المحور  $\overrightarrow{ox}$  وفق الناظم على اللبوسين (شكل II.14)، نحصل على:

$$-dV = \vec{E}.\vec{dl} = Edx \Rightarrow dV = -Edx$$

$$\int_{V^+}^{V^-} dV = -\int_0^e E \, dx \implies V(-) - V(+) = -\frac{\sigma}{\varepsilon_0} (e - 0)$$

و منه:

$$V = V(+) - V(-) = \frac{\sigma}{\varepsilon_0}e = \frac{Qe}{\varepsilon_0S}$$

وبما ان:  $\frac{Q}{V}=0$  فان سعة المكثفة المستوية تعطى بالعلاقة التالية:

$$C = \frac{\varepsilon_0 S}{\rho}$$

بصفة عامة، تتعلق سعة المكثفة بشكل المكثفة المدروسة، في حالة المكثفة المستوية تتناسب هذه السعة طردا مع مساحة كل لبوس و عكسا مع البعد بينهما، وكذلك سماحية الوسط. في حالتنا هذه الوسط هو الفراغ ممثلا بـ  $\varepsilon_0$ . عندما توضع مادة عازلة (خلافا للهواء او للفراغ) بين اللبوسين تتغير سعة المكثفة بحسب المادة العازلة

المستعملة. وعندها تعوض سماحية الفراغ بسماحية الوسط العازل في عبارة سعة المكثفة. العلاقة بين سماحية الفراغ وسماحية اي وسط عازل:

$$\varepsilon = \varepsilon_0 \varepsilon_r$$


 $arepsilon_3$ : السماحية النسبية للعازل، يتغير بدلالة درجة الحرارة والرطوبة وتواتر الكمون المطبق.

في هذه الحالة تعطى السعة C للمكثفة بالعبارة:

$$C = \frac{\varepsilon S}{e} = \frac{\varepsilon_0 \varepsilon_r S}{e}$$

#### 2.6.2. سعة مكثفة كروية:

تتكون المكثفة الكروية من كرتين لهما نفس المركز يفصل بينهما عازل. الاولى نصف قطر ها $R_1$  وتحمل شحنة شحنة موجبة Q+ وكمونها الكهربائي هو  $V_1$ ، اما الثانية نصف قطر ها $R_2$  حيث  $R_1$ ) وتحمل شحنة Q- وكمونها هو  $V_2$ .



بتطبيق نظرية غوص، نحصل على الحقل الكهربائي بين لبوسي هذه المكثفة. سطح غوص عبارة عن كرة نصف قطرها r. نتناول المسألة باستعمال الإحداثيات الكروية لأنها مناسبة أكثر لهذه الحالة. نبدأ من العبارة المألوفة للحقل الكهربائي:

$$\vec{E} = K \frac{Q}{r^2} \; \overrightarrow{e_r}$$

الشكل (16.3): المكثفة الكروية

نحسب تجول الحقل الكهربائي بين لبوسى المكثفة فنجد:

$$-dV = Edr \Rightarrow V = \int_{V_1}^{V_2} -dV = \int_{R_1}^{R_2} Edr = KQ \int_{R_1}^{R_2} \frac{dr}{r^2}$$

ومنه:

$$V = V_1 - V_2 = KQ(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2})$$

وأخيرا نتحصل على عبارة سعة المكثفة الكروية:


$$C = \frac{Q}{V} \Rightarrow C = \frac{R_1 R_2}{K(R_2 - R_1)}$$

## 3.6.2. سعة مكثفة اسطوانية:

تتشكل المكثفة الأسطوانية من أسطوانتين ناقلتين لهما نفس المحور يفصل بينهما عازل وذات أنصاف أقطار على التوالى  $ho_2$  و  $ho_2$  و ارتفاعها h. كل منهما مشحون بكثافة طولية (خطية)  $ho_2$  و  $ho_2$  على الترتيب.

نقوم او لا بحساب الحقل الكهربائي بين لبوسي المكثفة الاسطوانية بتطبيق نظرية غوص في المنطقة حيث:  $(\rho_2 > r > \rho_1)$ 

بتطبيق نظرية غوص، نحصل على الحقل الكهربائي بين لبوسي هذه المكثفة. سطح غوص عبارة عن اسطوانة نصف قطر ها  $\gamma$ . نتناول المسألة باستعمال الإحداثيات الاسطوانية لأنها الانسب لهذه الحالة. الحقل الكهربائي بدلالة الإحداثيات الأسطوانية يكون قطريا أي موازيا للمتجه  $\overline{e_{\rho}}$ . ومنه بمكننا أن نكتب عبارة الحقل الكهربائي كالأتي:



$$\vec{E}(\rho,\theta,z) = E_{\rho}(\rho,\theta,z)\vec{e_{\rho}}$$

$$\oint \vec{E} \cdot \vec{dS} = \frac{Q_{int}}{\varepsilon_{0}} \Rightarrow E2\pi\rho h = \frac{Q_{int}}{\varepsilon_{0}} \Rightarrow E = \frac{Q_{int}}{2\pi\rho h\varepsilon_{0}}$$

الشكل (17.3): المكثفة الكروية

ومنه عبارة الحقل الكهربائي تكتب كالتالي:

$$E = \frac{Q_{int}}{2\pi h \varepsilon_0} \frac{1}{\rho}$$

التوزيع الشحني منتظما وبالتالي فان:  $\lambda h = Q_{int} = \lambda h$  ومنه:

$$E = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0} \frac{1}{\rho}$$

كما رأينا سابقا ان الحقل قطري ويتعلق فقط بـ ho وموازيا للمتجه ho، ومنه يكون إيجاد عبارة فرق الكمون بين طرفي المكثفة كالتالي:

$$\vec{E} = -\overline{grad}V \rightarrow \vec{E} = -\frac{\partial V}{\partial \rho} \vec{e_{\rho}} \Rightarrow E = -\frac{\partial V}{\partial \rho} = -\frac{dV}{d\rho} \Rightarrow dV = -Ed\rho$$

$$\int_{V_1}^{V_2} dV = -\int_{\rho_1}^{\rho_2} Ed\rho = -\int_{\rho_1}^{\rho_2} \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0} \frac{1}{\rho} d\rho = -\frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0} \int_{\rho_1}^{\rho_2} \frac{1}{\rho} d\rho$$

$$V_2 - V_1 = -\frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0} ln \frac{\rho_2}{\rho_1}$$

وأخيرا نتحصل على عبارة فرق الكمون:

$$V = V_1 - V_2 = \frac{\lambda h}{2\pi h \varepsilon_0} \ln \frac{\rho_2}{\rho_1} = \frac{Q}{2\pi h \varepsilon_0} \ln \frac{\rho_2}{\rho_1}$$

و أخبر ا نتحصل على عبارة سعة المكثفة الاسطوانية:

$$V = \frac{Q}{2\pi h \varepsilon_0} \ln \frac{\rho_2}{\rho_1} \implies C = \frac{Q}{V} = \frac{2\pi h \varepsilon_0}{\ln \frac{\rho_2}{\rho_1}}$$

نلاحظ ان سعة المكثفة الاسطوانية تتعلق فقط بالشكل الهندسي للبوسين ممثلا في المقدار  $\frac{2\pi h}{\ln\frac{\rho_2}{\rho_1}}$  وسماحية الوسط العازل الذي يعتبر في حالتنا هذه الفراغ ع.ع.

#### 7.2. جمع المكثفات:

لأسباب عملية، نقوم بتجميع عدد من المكثفات لتخزين أكبر قدر ممكن من الطاقة. يمكن تمييز نو عان من جمع المكثفات: الجمع على التسلسل والجمع على التوازي. تعتمد السعة المكافئة للجملة الناتجة على طريقة الجمع المختارة.

## 1.7.2. جمع المكثفات على التسلسل:

نعتبر مجموعة تتألف من N مكثفة موصولة على التسلسل والموضحة في الشكل ادناه. عندما يتم تطبيق فرق الكمون  $V_0 - V_0 = V_0$  بين طرفي كل المكثفات الموصولة على التسلسل، فإن اللبوس الأيسر للمكثفة

 $\Delta V_1$   $\Delta V_2$   $\Delta V_N$ 

الأولى سوف يكتسب شحنة Q. بافتراض أن جميع المكثفات متعادلة في البداية، سوف يتم تراكم الشحنة  $0\pm 0$  (بالتأثير) على لبوسي المكثفات المجاورة. أي ان كل المكثفات لها نفس الشحنة Q وفرق الكمون الإجمالي بين طرفي جميع هذه المكثفات Q وفرق الكمون الإجمالي بين طرفي جميع هذه المكثفات Qبساوي مجموع فروق الكمونات، ونكتب:

الشكل (18.3): الجمع على التسلسل

$$\Delta V = (V_0 - V_1) + (V_1 - V_2) + (V_2 - V_3) + \dots + (V_{N-1} - V_N)$$
$$\Delta V = \frac{Q}{C_1} + \frac{Q}{C_2} + \frac{Q}{C_3} + \dots + \frac{Q}{C_N} = Q \sum_{i=1}^{N} \frac{1}{C_i}$$

يتوافق فرق الكمون هذا مع مكثفة واحدة ذات سعة مكافئة:

$$\frac{1}{C_{eq}} = \sum_{i=1}^{N} \frac{1}{C_i} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3} + \dots + \frac{1}{C_N}$$

النتيجة:

- مقلوب السعة المكافئة يساوي مجموع مقالب السعات.
- سعة المكثفة المكافئة دوما أصغر من سعة كل مكثفة من المكثفات الموصولة على التسلسل.


فائدة الجمع على التسلسل: يتم استخدام هذا التركيب عندما يكون فرق الكمون المطبق كبيرا ولا يمكن لمكثفة واحدة ان تتحمله.

## 2.7.2. جمع المكثفات على التفرع:

 $C_i$  ليكن N مكثفة موصولة على التوازي كل المكثفات تخضع لنفس فرق الكمون V، وكل مكثفة سعتها تحمل الشحنة الكهربائية الكهربائية الكلية تساوي مجموع الشحنات. لدينا:

$$Q_i = C_i V$$

الشحنة الكهربائية الكلية تساوي مجموع الشحنات.



$$Q_{eq} = Q_1 + Q_2 + Q_3 + \dots + Q_N$$
  
=  $C_1V + C_2V + \dots + C_NV$   
=  $V(C_1 + C_2 + \dots + C_N)$ 

و منه:

$$Q_{eq} = C_{eq}V = (C_1 + C_2 + \dots + C_N)V$$

سعة المكثفة المكافئة تساوي مجموع سعات المكثفات الموصولة على التسلسل.

$$C_{eq} = (C_1 + C_2 + \dots + C_N) = \sum_{i=1}^{N} C_i$$

فائدة الربط على التوازي هو الحصول على مكثفة ذات سعة كبيرة جدا. سعة المكثفة المكافئة دوما أكبر من سعة كل مكثفة من المكثفات الموصولة على التوازي.

#### تطبيق:

يمثل الشكل المقابل شبكة من المكثفات موصولة على التسلسل والتفرع. أحسب سعة المكثفة المكافئة للدارة.

#### الحل:

حساب سعة المكثفة المكافئة للدارة:

:  $C_1$  موصولة على التوازي ومنه سعة المكثفة المكافئة هي ( $2\mu F, 3\mu F, 4\mu F$ ) موصولة على التوازي ومنه سعة المكثفة المكافئة

$$C_1 = (2+3+4)\mu F = 9\mu F$$



- المكثفة  $C_1$  و المكثفة  $18 \mu F$  موصولتان على التسلسل، ومنه سعة المكثفة المكافئة لهما هي  $C_2$  ومنه:

$$\frac{1}{C_2} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{18} = \frac{1}{9} + \frac{1}{18} = \frac{1}{6} \implies C_2 = 6\mu F$$

:  $C_3$  هي المكثفة المكثفة المكثفة المكثفة المكثفة المكثفة المكثفة هي التوازي ومنه سعة المكثفة المكافئة على التوازي ومنه سعة المكثفة المكافئة المكثفة المكثف

$$C_3 = (2+4)\mu F = 6\mu F$$

- المكثفة  $C_3$  و المكثفة  $12 \mu F$  موصولتان على التسلسل، ومنه سعة المكثفة المكثفة لهما هي  $C_4$  ومنه:

$$\frac{1}{C_4} = \frac{1}{C_3} + \frac{1}{12} = \frac{1}{6} + \frac{1}{12} = \frac{1}{4} \implies C_4 = 4\mu F$$

- المكثفة  $C_2$  و المكثفة  $C_4$  موصولتان على التوازي، ومنه سعة المكثفة المكافئة لهما هي المكثفة المكافئة للدارة ومنه:

$$C_{eq} = C_4 + C_2 = (4+6)\mu F$$

ومنه سعة المكثفة المكافئة للدارة هي:

$$C_{eq} = 10 \mu F$$

## 8.2. الطاقة الكهربائية للمكثفة:

يتم حساب الطاقة الكهربائية للمكثفة بنفس الطريقة مثلما رأينا في حالة النواقل المشحونة والمعزولة. بالنسبة لناقل شحنته Q وسعته C وكمونه V تعطى طاقته الكهربائية بالعبارة:

$$E_p = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C} = \frac{1}{2} CV^2 = \frac{1}{2} QV$$

ومنه الطاقة الكهروستاتيكية لمكثفة مكونة من ناقلين A و B معزولين وشحنتهما  $Q_B$  و  $Q_B$  على الترتيب وكمونهما  $V_B$  و  $V_B$  اذا:

$$|Q_A|=|Q_B|=Q$$
 ,  $V=V_B-V_A$  
$$E_p=\frac{1}{2}(V_AQ_A+V_BQ_B)=\frac{1}{2}Q(V_B-V_A)=\frac{1}{2}QV$$

تختزن المكثفة طاقة كهربائية، تساوي هذه الطاقة العمل الواجب بذله لشحن المكثفة.

## 9.2. كثافة الطاقة الكهربائية:

نأخذ على سبيل المثال المكثفة المستوية، ذات الشحنة Q الموزعة بانتظام على كامل المستوي الذي مساحته S والبعد بين لبوسيها P سعتها تعطى بالعبارة كما رأينا سابقا:

$$C = \frac{\varepsilon_0 S}{e}$$

الطاقة التي تختزنها هي:

$$E_p = \frac{1}{2}QV = \frac{1}{2}CV^2$$

نعلم ان الحجم الموجود بين اللبوسين: Se . وان: V=Ee . ومنه:

$$E_p = \frac{1}{2}CV^2 = \frac{\varepsilon_0 S}{2e}(Ee)^2 = \frac{1}{2}\varepsilon_0 E^2 eS = \frac{1}{2}\varepsilon_0 E^2 v$$

إذا قمنا بقسمة هذه الطاقة المختزنة على حجم المكثفة (الحجم الموجود بين اللبوسين)، نحصل على ما يسمى كثافة الطاقة الكهربائية في الفراغ، ونرمز لها بالرمز w.

$$w = \frac{1}{2}\varepsilon_0 E^2$$

ومنه الطاقة تخزن في الحقل نفسه بكثافة حجمية w. وحدتها في جملة الوحدات الدولية: الجول على المتر المكعب  $(J/m^3)$ .

بوجود عازل غير الهواء او الفراغ نعوض سماحية الفراغ  $\varepsilon_0$  بسماحية الوسط  $\varepsilon_0$  وعليه تكون عندها كثافة الطاقة الكهربائية:

$$w = \frac{1}{2}\varepsilon E^2$$

#### تطبيق:

نعتبر مكثفتين ذاتي سعتي  $C_1=6\mu$  و  $C_2=3\mu$  و وفرق الكمون بين طرفيهما  $C_1=6\mu$  :  $C_1=6\mu$  احسب سعة المكثفة وهذا في الحالتين :  $C_1=1$  الربط على التسلسل.  $C_1=1$  الربط على التفرع

#### الحل:

ا- حالة الربط على التسلسل:

- سعة المكثفة المكافئة·

$$\frac{1}{C_{eq}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} = \frac{1}{6} + \frac{1}{3} = \frac{1}{2} \implies C_{eq} = 2\mu F$$

- شحنة كل مكثفة: بما ان الربط على التسلسل فان الشحنات نفسها:

$$Q_{eq} = Q_1 = Q_2 = C_{eq}V = 2.18 = 36\mu C$$

- فرق الكمون بين طرفي المكثفة 1:

$$V_1 = \frac{Q_1}{C_1} = \frac{36}{6} = 6V$$

- فرق الكمون بين طرفي المكثفة 2:

$$V_2 = \frac{Q_2}{C_2} = \frac{36}{3} = 12V$$

ا- حالة الربط على التفرع:

- سعة المكثفة المكافئة·

$$C_{eq} = C_1 + C_2 = 6 + 3 = 9\mu F$$

- فرق الكمون بين طرفي المكثفة 1 والمكثفة 2: بما ان الربط على التفرع فان التوتر الكهربائي بين طرفي كل مكثفة هو نفسه:

$$V_1 = V_2 = V = 18V$$

- شحنة كل مكثفة 1:

$$Q_1 = C_1 V_1 = 6.18 = 108 \mu C$$

- شحنة كل مكثفة 2:

$$Q_2 = C_2 V_2 = 3.18 = 54 \mu C$$

لاحظ ان سعة المكثفة المكافئة في حالة الربط على التسلسل أصغر من كل من  $C_1$  و  $C_2$ ، في حين ان سعتها في حالة الربط على التفرع أكبر من كل من  $C_1$  و  $C_2$ .

## الفصل الرابع:


# الكهرباء المتحركة

## الفصل الرابع: الكهرباء المتحركة

تناولنا في الفصل الأول الظواهر الكهربائية في الظروف التي لا تتطور فيها أي كمية فيزيائية مع مرور الوقت، وهي حالة الكهرباء الساكنة حيث يفترض أن جميع الشحنات الكهربائية غير متحركة في الفضاء. سنركز في هذا الفصل على الحالة التي تتحرك فيها هذه الشحنات وتنتج بحركتها هذه تيار كهربائي مباشر. وسيتم تناول دراسة الشبكات الكهربائية التي تعبرها هذه التيارات في هذا الفصل.

#### 1. التيارات الكهربائية.

ليكن الناقلين A و  $Q_A$  ، في البداية في حالة توازن كهروستاتيكي، يحملان شحنتين  $Q_A$  و  $Q_B$  و كمونهما على الترتيب  $V_A > V_B$  و النقرض على سبيل المثال ان  $V_A > V_B$ . في ظل هذه الظروف يوجد حقل كهربائي  $\overline{E}$  بين A و A و الشكل A.



عندما يتم توصيل هذين الناقلين A و B بواسطة سلك ناقل، يكون في البداية بينهما فرق في الكمون فينكسر التوازن ويولد حقلا كهربائيا وتظهر حركة للشحنات الكهربائية من الناقل A الى الناقل B، تحت تأثير قوة كهربائية  $\vec{F} = Q\vec{E}$ ، حركة الشحنات الكهربائية هذه تعني مرور تيار كهربائي في سلك التوصيل، ينتهي هذا التيار بمجرد وصول الناقلين والسلك إلى حالة جديدة من التوازن الكهرو ساكن (تساوي الكمونيين). أي أن هذا التيار مؤقت.


خلال هذه الحركة، تبقى الشحنة الكهربائية الإجمالية للناقلين A و B محفوظة ومنه:

$$Q_B + Q_A = Q'_B + Q'_A \Rightarrow Q_A - Q'_A = Q'_B - Q_B \Rightarrow$$
  
 $-\Delta Q_A = +\Delta Q_B$ 

في هذا المثال،  $V_A > V_B$ ، يتوافق التغير في الشحنات مع انخفاض في الشحنات الموجبة أو زيادة في الشحنات السالية للناقل A.

## 1.1. التيار الدائم:

للحصول على مرور دائم للتيار الكهربائي، فمن الضروري الحفاظ على حالة من عدم التوازن بين الناقلين A و B عند توصيلهما. لهذا الغرض من الضروري نقل الشحنات بشكل مستمر على أحد النواقل. يمكن القيام بذلك باستخدام أجهزة تسمى مولدات الجهد و هو جهاز يحافظ على فرق كمون ثابت بين طرفيه (يفرض حالة عدم توازن دائمة)، (الشكل.2.4). يوافق التيار الدائم الحركة المتواصلة دون انقطاع للشحنات الحرة.



الشكل (2.4)


مولد الجهد Y ينتج الشحنات بل يقوم بنقلها من Y إلى Y مثل: البطاريات، المولدات الكهربائية.

## 2.1. الاتجاه الاصطلاحي للتيار:

ينتج التيار في المعادن عن الحركة الجماعية والمنظمة للإلكتر ونات، أي الشحنات السالبة. الاتجاه الاصطلاحي للتيار الذي اختاره أمبير في بداية القرن التاسع عشر، هو عكس اتجاه الإلكترونات. ولا يزال هذا الاصطلاح سارى المفعول الى اليوم.

لذلك، يتدفق التيار الكهربائي من القطب الموجب إلى القطب السالب خارج المولد ومن القطب السالب إلى القطب الموجب داخل المولد (الشكل 3.4). أي أن اتجاه التيار يكون من الكمونات المرتفعة نحو الكمونات

وفي مواد أخرى (الغازات، المحاليل، أشباه الموصلات، العوازل ... وما إلى ذلك)، يكون التيار الكهربائي ناتج عن حركة حاملات الشحن المختلفة: الإلكترونات، الأيونات الموجبة، الأيونات السالبة، وما إلى ذلك. وسنتناول فيما يتبع فقط التوصيل الكهربائي في المعادن.



الشكل (3.4): الاتجاه الاصطلاحي للتيار الكهربائي

## 3.1. شدة التيار الكهربائي:

ليكن موصلا معدنيا مساحة مقطعه S. إن شدة التيار الكهربائي I بالتعريف، هي كمية الكهرباء dO التي dt عبر المقطع S خلال الفترة الزمنية

$$I = \frac{dQ}{dt}$$

وحدة التيار في النظام الدولي SI هي الأمبير (A).


تعريف الأمبير: (1A):

هي شدة التيار المكافئة لمرور شحنة كهربائية قدرها 1 كولوم عبر المقطع S خلال زمن قدره 1 ثانية. يكون التيار الكهربائي مستمر | إذا ظلت شدته ثابتة مع مرور الزمن.

#### 4.1. خط التيار:

هو المسار الموجه الذي ترسمه كل شحنة موجبة أثناء حركتها. ويكون شعاع السرعة لهذه الشحنات مماسا لخطوط التيار في كل نقطة منها.

5.1. أنبوب التيار: يتكون أنبوب التيار من مجموع خطوط التيار التي تستند على مسار مغلق (الشكل 4.4).




الشكل (4.4): خط التيار وأنبوب التيار

## 6.1. شعاع كثافة التيار:

نعتبر موصلا معدنيا أسطوانيا مقطعه S ومحوره  $\overline{ox}$ . نختار داخل الناقل أنبوب تيار أسطواني محوره موازي للمحور  $\overline{ox}$  ومقطعه العرضي dS، الذي تعبره كمية الشحنة dq (الشكل  $\overline{ox}$ ).

سرعة انتقال هذه الشحنات، و ho: كثافتها الحجمية.  $ec{v}$ 



الشكل (5.4)

dt عموديا على محور أنبوب التيار الاسطواني خلال المدة الزمنية dS عموديا على محور أنبوب التيار الاسطواني خلال المدة الزمنية dv تشغل الحجم dv حيث:

$$dv = dxdS = vdtdS$$

ومنه كمية الشحنة dq

$$dq = \rho dv = \rho v dt dS$$

هنا في هذه الحالة لدينا:  $\vec{v}$  و  $\vec{dS}$  متوازيان. في الحالة العامة عندما يكون  $\vec{v}$  و  $\vec{v}$  غير متوازيان (الشكل 5.3). العلاقة الأخيرة تصبح:

$$dq = \rho dv = \rho \vec{v} \, \overrightarrow{dS} dt$$

دعونا ندخل الشعاع  $\vec{J}$  حيث:

$$\vec{J} = \rho \vec{v}$$

العبارة السابقة تصبح كالتالي:

$$\frac{dq}{dt} = \vec{J}. \, \vec{dS}$$

إذا نظرنا الآن إلى المقطع 5 من الناقل، فإن إجمالي الشحنة التي تمر عبره هي:

$$\frac{dQ}{dt} = \iint_{S} \vec{J} \cdot \vec{dS}$$

بالنظر للعلاقة السابقة يمكن ان نكتب:

$$I = \iint_{S} \vec{J} \cdot \vec{dS}$$

تظهر شدة التيار الكهربائي على انها تدفق الشعاع  $ec{J}$  عبر السطح S.

المقدار الشعاعي  $\vec{J}$  يسمى شعاع كثافة التيار وحدته في جملة الوحدات الدولية: امبير/المتر مربع  $(A/m^2)$ : وفي حالة المعدن، يكون التوصيل نتيجة لحركة الإلكترونات ذات الشحنة (-e). شعاع كثافة التيار تتم كتابة عبارته كالتالى:

$$\vec{J} = \rho \vec{v} = -ne\vec{v} \implies J = nev$$
  
$$I = \vec{J}. \overrightarrow{dS} = \rho vS = JS$$

حيث:

م تمثل عدد الالكترونات الحرة في وحدة الحجم.

- نلاحظ هنا ان شعاع كثافة التيار يعاكس في اتجاهه حركة الإلكترونات، أي ان له نفس جهة التيار الكهربائي.

## ملاحظة:

العبارة (5.3) التي تظهر هنا في حالة معينة صالحة في جميع الحالات. السطح S هو في الحالة العامة أي سطح سواء مغلق أم S.

#### تطبيق:

 $8.95 g/Cm^3$  وكتلته الحجمية 63.5 g/mol وكتلته الحجمية

1-أحسب عدد الذرات في وحدة الحجم.

2-سلك من النحاس له مساحة مقطع عرضي  $15mm^2$ . يجتازه تيا ركهربائي شدته 45A، وبفرض أن كل ذرة نحاس تساهم بالكترونين حرين للتيار. أحسب كثافة التيار الكهربائي.

3-استنتج سرعة انتقال الإلكترونات داخل البلور.

#### الحل:

انحاس: عدد الذرات في  $1m^3$  من النحاس:

$$n = \frac{N\rho}{M} \implies n = \frac{6.023.10^{23}8.95.10^6}{63.5} = 8.49.10^{28} Atomes/m^3$$

2- حساب كثافة التيار:

$$I = JS \implies J = \frac{I}{S} = \frac{45}{15.10^{-6}} = 3.10^6 A/m^2$$

3- استنتاج سرعة انتقال الإلكترونات:


$$J = nev \Rightarrow v = \frac{J}{ne} = \frac{3.10^6}{2.8,49.10^{28}.1,66.10^{-19}} = 1,06.10^{-4} mS^{-1}$$

## 2. قانون أوم:

1.2- قانون أوم على المستوى العيانى:

تظهر التجربة أن:

عند درجة حرارة ثابته، النسبة بين فرق الكمون V بين طرفي ناقل معدني وشدة التيار I الذي يمر خلاله تكون ثابتة، نسمي هذا الثابت بالمقاومة الكهربائية للناقل، ونرمز لها بالرمز R وحدتها في جملة الوحدات الدولية الأوم ورمزه  $(\Omega)$  ونكتب:



$$V = RI$$


هذه العبارة بين شدة التيار وفرق الكمون والمقاومة تعرف بقانون أوم.

## 2.2. الصيغة المحلية لقانون أوم:

#### $\sigma$ : الناقلية الكهربائية 1.2.2

يخضع ناقل أسطواني طوله l ومساحة مقطعه S لفرق كمون V: وينتج عن ذلك، عند أي نقطة من الناقل، حقل كهربائي  $\vec{E}$  بحيث:

$$dV = -\vec{E} \cdot \vec{dl}$$



و متوازیان ومنه:  $ec{dl}$  و متوازیان

$$\int_{V_1}^{V_2} dV = -E \int_0^l dl \implies V = V_1 - V_2 = El$$

يؤدي وجود فرق الكمون V إلى ظهور تيار كهربائي I يتم تحديد قيمته بواسطة قانون اوم.

$$V = RI \implies El = RJS \Rightarrow J = \frac{l}{RS}E = \sigma E$$

$$\sigma = \frac{l}{RS}$$

يدعى الثابت  $\sigma$  بالناقلية الكهربائية وحدته في جملة الوحدات الدولية  $(\Omega^{-1} m^{-1})$ ، او بالسمنس في المتر  $(S. m^{-1})$ . وتتعلق بالخواص المجهرية للمادة. فهي كمية محلية تغيد في تمييز الخواص الكهربائية للمادة. على أساسها تصنف المواد الى ناقلة او عازلة او نصف ناقلة.

من العلاقة الاخيرة يمكن ان نكتب عبارة مقاومة الناقل الاومى كالتالى:

$$R = \frac{1}{\sigma} \frac{l}{S}$$

على المستوى المجهري، يمكننا أن نكتب:

$$J = nev = \frac{ne^2}{K}E \Rightarrow \sigma = \frac{ne^2}{K}$$

العبارة السابقة يمكن ان يكتب كالتالي:

$$\vec{J} = \sigma \vec{E}$$

هذه العبارة عامة، و هي تدعى الصيغة المحلية لقانون أوم. عند أي نقطة M من ناقل موصليته  $\sigma$ ، فإن وجود الحقل  $\vec{E}$  يؤدي إلى ظهور كثافة التيار J التي يظهر تعبيرها في المعادلة الاخيرة.

## 2.2. المقاومية الكهربائية:

يميز الوسط عادة بالمقاومية وهي مقلوب الناقلية، ويرمز لها بالرمز  $(\rho)$ ، وحدة المقاومية في النظام الدولي  $(\Omega.m)$ . تمتلك كل المواد الأومية مقاومة تعتمد على خواص المادة ودرجة الحرارة.

$$\rho = \frac{1}{\sigma} = \frac{RS}{l}$$

يمكن ان نكتب عبارة مقاومة ناقل اومى كالتالى:

$$R = \rho \frac{l}{S}$$

هذه العلاقة البسيطة التي تربط بين مقاومة سلك بشكل أسطواني وأبعاده الهندسية.

بالنسبة للمعادن ترتبط المقاومية بدرجة الحرارة بالعلاقة التالية:

$$\rho = \rho_0 (1 + \alpha \Delta T)$$

حيث:

المقاومية عند الصفر درجة مئوية.  $ho_0$ 

المعامل الحراري للمقاومية.  $\alpha$ 

التغير في درجة الحرارة.  $\Delta T$ 


#### ملاحظة

كما رأينا مقاومية ناقل تتغير بدلالة درجة الحرارة. بالنسبة للنواقل تزداد المقاومية بازدياد درجة الحرارة، وبالتالي تزداد المقاومة أيضا.

#### تطبيق:

اوجد عبارة مقاومة ناقل بشكل حلقة أسطوانية متجانسة موصليتها  $\sigma$ ، ووجوهها عبارة عن أسطوانات نصف قطرها  $r_2$  وطولها  $r_2$  وتخضع لفرق كمون  $r_2 \sim V_1 - V_2$ .

#### الحل:



الشكل (8.4)

عند کل نقطة M داخل الناقل يسود حقل کهربائی  $\vec{E}$  بحيث:

$$dV = -\vec{E} \cdot \overrightarrow{dr}$$

بمكاملة العبارة السابقة من  $r_1$  الى  $r_2$  فيكون لدينا:

$$-\int_{V_{1}}^{V_{2}} dV = \int_{r_{1}}^{r_{2}} \vec{E} . \overrightarrow{dr} \Rightarrow V = V_{1} - V_{2} = \int_{r_{1}}^{r_{2}} \vec{E} . \overrightarrow{dr}$$

بحسب قانون اوم لدينا:

$$\vec{J} = \sigma \vec{E} \implies \vec{E} = \frac{1}{\sigma} \vec{J}$$

ومنه وبالتعويض وبالأخذ بعين الاعتبار ان الشعاعين  $\overrightarrow{dr}$  و  $\overrightarrow{dr}$  متوازيان فنتحصل على العبارة التالية:

$$V = \frac{1}{\sigma} \int_{r_1}^{r_2} J dr$$

ومن جهة أخرى لدينا:

$$I = \iint_{S} \vec{J}.\vec{dS} \Rightarrow I = Jl \int_{0}^{2\pi} rd\theta = 2\pi r l J \Rightarrow J = \frac{I}{2\pi r l}$$

 $S=2\pi rl$ : موازیا للشعاع  $\overrightarrow{dS}$  حیث السطح S وموازیا للشعاع  $\overrightarrow{dS}$  حیث الشعاع  $\overrightarrow{dS}$  حیث بمکن ان نکتب:


$$V = \frac{1}{\sigma} \int_{r_{\star}}^{r_{2}} J dr = \frac{1}{2\pi l} \frac{I}{\sigma} \int_{r_{\star}}^{r_{2}} \frac{dr}{r} \Rightarrow V = \frac{1}{2\pi l \sigma} I \ln \frac{r_{2}}{r_{1}}$$

نعلم ان: V = RI و بالتالي بكون لدبنا أخبر ا:

$$R = \frac{1}{2\pi l\sigma} ln \frac{r_2}{r_1}$$

## 3.2. ربط النواقل الأومية (المقاومات):


تمثل المقاومة بأحد الرسمين الشكل (9.4):



قد يكون من الضروري احيانا إلى جمع المقاومات لتبسيط الدارات المعقدة عموما أو للحصول على مقاومات مكافئة معينة تكون مناسبة لغاية ما، ويمكن تمييز طريقتين لجمع المقاومات (الجمع على التسلسل او على التفرع) ولكل طريقة ميزتها.

## 1.3.2. جمع المقاومات على التسلسل:

عندما يكون هناك عدد من المقاومات متصلة، بحيث يسري نفس التيار في جميع المقاومات وفرق الكمون هو مجموع فروق الكمون هو مجموع فروق الكمونات، في هذه الحالة نقول بأن المقاومات متصلة على التسلسل، والشكل (10.4) يوضح حالات مختلفة من التوصيل على التسلسل:



الشكل (10.4): أنماط توصيل المقاومات على التسلسل.

نعتبر عنصرين من ثنائي الاقطاب كما هو مبين في الشكل (11.4) متكون من مقاومتين مربوطتين على التسلسل.

الشكل (11.4): ربط مقاومتين على التسلسل

من اجل ثنائي اقطاب الشكل (a) جمع فروق الكمون على كامل دارة الربط يكون:

$$V = V_1 + V_2$$

حيث  $V_2$  ،  $V_1$  يمثلان فرق الكمون بين طرفي المقاومات  $R_2$  ،  $R_1$  على الترتيب. هاتان المقاومتان يجتاز هما نفس التيار الكهر بائى I لدينا:

$$V_2 = R_2.I$$
  $V_1 = R_1.I$   $V = R_1.I + R_2.I = (R_1 + R_2).I$ 

من اجل ثنائي القطب الشكل (b) المقاومة المكافئة  $R_{eq}$  للمقاومتين  $R_1$  و  $R_2$  على التسلسل يكون لدينا حسب قانون اوم:

$$V = R_{eq}.I$$

ومنه يكون لدينا:


$$V = (R_1 + R_2).I = R_{eq}.I \Rightarrow R_{eq} = R_1 + R_2$$

في الحالة العامة تكون، إذا كان لدينا N مقاومة موصولة على التسلسل فان المقاومة المكافئة تساوي مجموع هذه المقاومات الموصولة على التسلسل:

$$R_{eq} = R_1 + R_2 + \dots + R_N$$


## 2.3.2. توصيل المقاومات على التفرع:

يعرف التوصيل على التفرع بأنه إذا كان هناك أكثر من فرع (مقاومة) بين نقطتين وكذلك فرق الكمون بين النقطتين يكون هو نفسه المطبق على جميع الأفرع (المقاومات) في هذه الحالة جميع الافرع متصلة على التفرع. أو بمعنى آخر تكون بدايات جميع المقاومات متصلة مع بعضها البعض في نقطة واحدة، وجميع نهايات هذه المقاومات تتصل في نقطة أخرى. ويوضح الشكل التالي بعض دوائر التوصيل على التفرع.



الشكل (12.4): توصيل المقاومات على التفرع

نعتبر عنصرين من ثنائي الاقطاب كما هُو مبين في الشكل ادناه (a) متكون من مقاومتين مربوطتين على التفرع.



#### الشكل (13.4): ربط مقاو متين على التفرع

 $I_1$  يكون فرق الكمون بين طرفي المقاومات متساوي  $V_2=V_1=V_2$ . التيار I هنا ينقسم الى جزئين  $I_1$  و : حيث *I*<sub>2</sub>

$$I=I_1+I_2$$
 مع  $I_2=rac{U_2}{R_2}$  و  $I_1=rac{U_1}{R_1}$  ينائي القطب المكافئ الشكل (b .12.4) لدينا:  $V=R_{eq}.I$ 

$$\begin{split} I &= I_1 + I_2 \Longrightarrow \frac{V}{R_{eq}} = \frac{V_1}{R_1} + \frac{V_2}{R_2} \\ &\Rightarrow \frac{V}{R_{eq}} = \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}\right)V \end{split}$$

ومنه المقاومة المكافئة لجمع مقاومتين على التفرع تحقق العلاقة التالية:


$$\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}$$

في الحالة العامة من اجل N مقاومة مربوطة على النفرع يكون لدينا:

$$\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \dots + \frac{1}{R_N}$$

## المفعول الحراري للتيار الكهربائي (مفعول جول)

مرور تيار كهربائي ا عبر ناقل كهربائي يؤدي إلى ضياع في الطاقة، تظهر هذه الطاقة الضائعة على شكل حرارة. يمكننا تحديد هذه الطاقة المتبددة أثناء مرور التيار كما يلى:



الشكل (14.4)

إذا كانت dq هي كمية الشحنة التي تمر من النقطة dq الناقل، الشكل (14.4)، فإن عمل القوى الكهر بائبة هو:

$$dw = (V_A - V_B)dq$$

كمية الشحنة ترتبط بالتبار الكهربائي بالعلاقة التالية:

$$dq = Idt$$

و منه یمکن ان نکتب:

$$dw = (V_A - V_B)Idt$$

إذا كانت R هي مقاومة الناقل الأومى، فانه حسب قانون اوم لدينا:

$$V = V_A - V_B = RI$$

وبالتالي فان عبارة العمل تعطى بالشكل التالي:

$$dw = VIdt = RI^2dt$$

$$w = VIt = RI^2t$$

هذه الطاقة تبدد على شكل حرارة ويسمى هذا الفعل بفعل جول.

هذه الطاقة توافق استطاعة (عمل منجز خلال وحدة الزمن):

$$P = \frac{dw}{dt} = VI = RI^2 = \frac{V^2}{R}$$

بما أن V و I ثابتان، فإن الاستطاعة P تظل ثابتة مع مرور الزمن.

## 3. الشبكات الكهربائية:

#### 1.3. عناصر الدارة الكهربائية

تتكون الدارة الكهر بائية من مجموعة عناصر تسمى ثنائيات القطب موصلة فيما بينها بطريقة ما، بأسلاك ناقلة فتشكل بنية مغلقة او مفتوحة.

العقدة: هي نقطة من الدارة بحيث تتصل بها ثلاثة أسلاك أو أكثر.

الفرع: هو جزء من الدارة محصور بين عقدتين.

العروة: هي مجموعة فروع تشكل حلقة مغلقة.

الشبكة: مجموعة من الدارات الكهربائية المتصلة مع بعضها البعض.

ثنائي القطب: ينحصر في دارة كهربائية بواسطة قطبين يدخل التيار من أحدهما ويخرج من الثاني.

ثنائى القطب الخامل: يستهلك الطاقة الكهر بائية.

ثنائى القطب النشط: ينتج تيارا كهربائيا.

اسلاك التوصيل: تهمل مقاوماتها أمام مقاومات ثنائيات القطب الأخرى.


## اصطلاح:

يستعمل مصطلحين في الدراسة العملية لثنائيات القطب وهما:

الشكل (15.4)

- المولد: فرق الكمون والتيار الكهربائي يوجهان في الاتجاه الموجب وفي نفس الجهة. الشكل (16.4)

- الآخذة: فرق الكمون والتيار الكهربائي يوجهان في الاتجاه الموجب وفي اتجاهين متعاكسين.



الشكل (17.4)

#### 2.2. المولدات الكهربائية:

المولد الكهربائي هو جهاز، يوضع في دارة كهربائية، قادر على الإبقاء والمحافظة على مجال كهربائي. هذا الأخير، ومن خلال تحريكه للشحنات الكهربائية من القطب ذو الكمون المنخفض الى القطب ذو الكمون المرتفع، يضمن مرور تيار كهربائي وبالتالي نقل الطاقة عبر الدارة. من المهم ان نعرف أن هذه الطاقة الكهربائية لا يتم توليدها بواسطة المولد، فهذا الأخير يقوم فقط بتحويل الطاقة من أحد اشكالها المختلفة: طاقة ميكانيكية، كيميائية، ضوئية وغيرها إلى طاقة كهربائية. هناك نوعان من المولدات:

1.2.2. مولد الجهد او مولد التوتر: هو جهاز قادر على الحفاظ على فرق كمون ثابت بين طرفيه، مهما كانت الدارة الخارجية.

2.2.2. مولد التيار: هو جهاز يوفر تيارا ثابتا عمليا، بغض النظر عن الدائرة الخارجية.

في كل ما يتبع سنتناول فقط مولدات الجهد المستمر.

## - مولد الجهد او مولد التوتر:

تتميز هذه المولدات بما يسمى القوة المحركة الكهربائية وهي فرق الكمون بين طرفي المولد عندما لا يعطي أي تيار. سنرمز لها في الشبكات بالرمز (e) ووحدتها في جملة الوحدات الدولية هي الفولط وكذلك بمقاومة داخلية ضعيفة رمزها (r). القوة المحركة الكهربائية لمنبع كهربائي هي العمل المبذول على وحدة الشحنة لنقلها خلال دارة مغلقة.

فإذا كان dw هو العمل المبذول لتمرير شحنة مقدار ها dq خلال الفترة الزمنية الصغيرة dt في الدارة فإن القوة المحركة الكهربائية dt) فيكون لدينا:

$$e = \frac{dw}{dq}$$

بما أن العمل المبذول خلال وحدة الزمن يمثل الاستطاعة فإن:

$$P = \frac{dw}{dt} \Rightarrow P = \frac{dw}{dq} \cdot \frac{dq}{dt} = eI$$

فرق الكمون بين طرفي المولد يكون بالشكل التالي:

$$V = V_A - V_B = \int_B^A \vec{E} \cdot \vec{dl} = e$$

إذا كانت الدارة مغلقة، فإن الاستطاعة الكلية المقدمة من A الى A من قبل قوة كولوم هي:

$$P = VI = I \int_{A}^{A} \vec{E} \cdot \vec{dl} = I(V_A - V_B) = 0$$

العبارة الأخيرة تبين ان الاستطاعة معدومة، أي ان الحقل الكهروساكن لا يضمن استمرارية حركة الشحنات في دارة مغلقة.

للحصول على تيار كهربائي مستمر في دارة مغلقة يجب تغذية الدارة بطاقة تنتجها المولدات الكهربائية.

يمنح المولد للدارة الخارجية تيارا كهربائيا I، وفقا للاصطلاح فان التيار يغادر من الطرف الموجب A للمولد ويدخل من طرفه السالب B. فرق الكمون بين طرفي المولد V تعطى بالعلاقة:

$$V = V_A - V_B = e - rI$$

#### 3.3. موازنة الطاقة والمردود:

يقوم المولد بتحويل الطاقة التي يتلقاها بشكل ميكانيكي أو كيميائي او اشعاعي على سبيل المثال، إلى طاقة كهر بائية.

- P=eI الاستطاعة التي ينتجها المولد:
- $P=(V_A-V_B)$ . I: الاستطاعة المستهلكة في الدارة الخارجية ightarrow
  - $P = rI^2$  الاستطاعة المستهلكة في المولد بفعل جول:

أي ان: الاستطاعة التي ينتجها المولد= الاستطاعة المستهلكة في الدارة الخارجية+ الاستطاعة المستهلكة في المولد بفعل جول.

$$eI = (V_A - V_B).I + rI^2$$

مردود المولد يعرف على أنه النسبة بين الاستطاعة التي يقدمها المولد للدارة الخارجية والاستطاعة الكهربائية المنتجة من طرف المولد، أي:

$$\eta = \frac{(V_A - V_B).I}{eI} = \frac{(V_A - V_B)}{e} \le 1$$

- يكون المولد مثاليا عندما يكون مردوده مساويا لـ 1 (عندما يكون فرق الكمون بين طرفيه مساويا لقوته المحركة الكهربائية، وتكون مقاومته الداخلية مهملة).


- يكون المولد حقيقيا عندما يكون مردوده اقل من القيمة 1.

#### 4.3. جمع المولدات:

يمكن لدارة كهربائية ان تضم أكثر من مولد. يتميز كل مولد بقوته المحركة الكهربائية ومقاومته الداخلية.

## 1.4.3. الجمع على التسلسل:

نقول عن مولدين أنهما على التسلسل إذا مر فيهما التيار نفسه، وكان القطب الموجب لأحدهما موصو لا بالقطب السالب للمولد الذي يسبقه او الذي يليه. الشكل ادناه يمثل n مولد موصولة على التسلسل.



الشكل (18.4): مولد موصولة على التسلسل

في هذه الحالة القوة المحركة الكهربائية للمولد المكافئ تساوي المجموع الجبري للقوى المحركة الكهربائية للمولدات الموصولة على التسلسل، ومقاومته الداخلية تساوي المجموع الحسابي للمقاومات الداخلية للمولدات الموصولة على التسلسل.

$$\sum_{i=1}^{n} e_i = e \; ; \quad \sum_{i=1}^{n} r_i = r$$


#### 2.4.3. الجمع على التفرع:

في هذه الحالة يجب ان تكون المولدات متماثلة.

في هذه الحالة القوة المحركة الكهربائية للمولد المكافئ تساوي القوى المحركة الكهربائية لمولد واحد، ومقلوب مقاومته الداخلية تساوي مجموع المقالب للمقاومات الداخلية للمولدات الموصولة على التفرع.

$$e_1 = e$$
;  $I = nI_1$ ;  $\frac{1}{r} = \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{r_i} = \frac{n}{r_1}$ 


الشكل ادناه يمثل n مولد موصولة على التفرع.



الشكل (19.4): n مولد موصولة على التفرع

#### 3.4.3. الجمع على التضاد:

نقول عن مولدين أنهما على التضاد إذا مر فيهما التيار نفسه، وكان القطب الموجب لأحدهما موصولا بالقطب الموجب للمولد الآخر. الشكل ادناه يمثل مولدين موصولين على التضاد.



الشكل (20.4): يمثل مولدين موصولين على التضاد

المولد ذو القوة المحركة الأكبر يقوم بدور المولد في حين ان المولد ذو القوة المحركة الأصغر يقوم بدور الآخذة.

في الشكل (19.4) يكون لدينا:

$$e_1 > e_2 \Rightarrow e = e_1 - e_2$$
;  $r = r_1 + r_2$ 

#### تطبيق:

لتكن الدارة المبينة في الشكل المقابل:

حيث:

$$R_2$$
 $V_4$ 
 $V_2$ 
 $V_3$ 
 $V_4$ 
 $V_2$ 
 $V_2$ 
 $V_2$ 
 $V_2$ 
 $V_3$ 

$$R_2=2.3\varOmega$$
 ;  $R_1=1.4~\varOmega$  ;  $e_1=12V$  ;  $e_2=6V$  
$$r_1=0.2\varOmega$$
 ;  $r_2=0.1\varOmega$ 

1- أوجد اتجاه وشدة التيار في الدارة الكهربائية؟

 $e_2$  و  $R_1$  اوجد فرق الكمون الكهربائي بين طرفي المقاومة  $R_1$  و  $e_2$ 

#### الحل:

1- اتجاه التيار:

بما أن  $e_1>e_2$ ، فان التيار يكون في اتجاه عقارب الساعة. أي من المولد 1 بينما المولد 2 يقوم بدور آخذة. شدة التيار :

نستعمل قانون الحلقات ونعتبر التيار في اتجاه عقارب الساعة ومنه:

$$V_1 - V_2 - V_3 - V_4 = 0$$

نون الكمون بين طرفي المولد 1. حسب قانون اوم يكون لدينا:  $V_1$ 

$$V_1 = e_1 - r_1 I$$

فرق الكمون بين طرفي المولد 2، والذي كما رأينا يقوم بدور آخذة وبالتالي وبحسب قانون اوم يكون لدينا:

$$V_2 = e_2 + r_2 I$$

نون اوم يكون لدينا:  $V_3, V_4$  فرق الكمون بين طرفي المقاومة 1 و 2، وبحسب قانون اوم يكون لدينا:

$$V_3 = R_1 I$$
 ;  $V_4 = R_2 I$ 

وبالتالي نكتب:

$$(e_1 - r_1 I) - (e_2 + r_2 I) - R_1 I - R_2 I = 0 \Rightarrow e_1 - e_2 = (r_1 + r_2 + R_1 + R_2) I$$

$$I = \frac{e_1 - e_2}{(r_1 + r_2 + R_1 + R_2)} = \frac{12 - 6}{0.1 + 0.2 + 1.4 + 2.3} = \frac{6}{4} = 1.5 A$$

 $e_2$  و  $R_1$  فرق الكمون الكهربائي بين طرفي المقاومة  $R_1$  و 2

 $V_5$  يمكن حسابه بطريقين وليكن

$$V_5 = V_1 - V_4 = e_1 - r_1 I - R_2 I = 12 - 0.3 - 3.45 = 8.25 V$$
 الطريق الأول:

$$V_5 = V_2 + V_4 = e_2 + r_2 I + R_1 I = 6 + 0.15 + 2.1 = 8.25 \, V$$
 الطريق الثاني:

## 5.2. القوانين المسيرة للدارات الكهربائية:

## 1.5.2. قانونا كيرشوف:

وضعهما الفيزيائي الألماني غوستاف كيرشوف سنة 1845، هذان القانونان يعبران عن انحفاظ الطاقة وكذلك انحفاظ الشحنة الكهربائية في دارة كهربائية.


## أ. القانون الأول (قانون العقد):

شدة التيار الكهربائي هي عبارة عن تدفق للشحنات خلال زمن معطى، عدد الشحنات التي تصل الى العقدة تساوي عدد الشحنات التي تغادر ها، بمعنى آخر، لا يوجد تجميع ولا ضياع للشحنة في العقدة. قانون العقد إذا يعكس لنا مبدأ حفظ الشحن. ويترجم هذا في بيان قانون كيرشوف الأول:

المجموع الجبري لشدة التيارات الواردة لعقدة ما يكون معدوم. وهذا صحيح إذا ما أخذنا اصطلاح بأن أي تيار يدخل العقدة يكون موجبا، وأي تيار خارجا منها يكون سالبا أو العكس.

$$\sum_{i=1}^{n} I_i = 0$$

يمثل القيمة الجبرية للتيار  $I_i$ 



الشكل (21.4)

في الشكل (20.4) باعتبار التيارات الداخلة للعقدة موجبة والتيارات الخارجة من العقدة سالبة فيكون لدينا:

$$I_1 + I_2 + (-I_3) + (-I_4) + (I_5) = 0$$

ومنه العبارة الأخيرة يمكن ان تكتب كالتالي:

$$I_1 + I_2 += I_3 + I_4 + I_5$$

من هنا يمكننا أيضا صياغة قانون العقد بتعبير آخر: مجموع شدة التيارات الداخلة للعقدة تساوي مجموع شدة التيارات الخارجة منها.

$$\sum I_{\rm idel,i} = \sum I_{\rm idel,i}$$

قانون كيرشوف الثاني (قانون العروات):

وهو يمثل قانون انحفاظ الطاقة، ينص القانون الثاني لكيرشوف على أن المجموع الجبري لفروق الكمون في حلقة مغلقة يساوي الصفر، من بين هذه التوترات يكون جزء منها ناتج عن مصادر الجهد والآخر جراء اجتياز التيار لثنائيات الاقطاب الخاملة.


في الحالة العامة، لو افترضنا حلقة مغلقة، تتكون من n فرع، وإذا أشرنا بـ  $V_k$  لفرق الكمون الحاصل في الفرع رقم "k"، فإن قانون الحلقات يكتب بالشكل التالى:

حيث: 
$$V_k$$
 مقدار جبري /  $\sum_{k=1}^n V_k = 0$ 

بناء على ذلك نحدد اتجاه اختياري لمرور التيارات في كافة الفروع. نرمز بسهم أمام كل عنصر للدلالة على جهة الكمون الأعلى كما في الشكل: في المولد من قطبه السالب إلى قطبه الموجب، أما في المقاومة فإنه يكون عكس اتجاه التيار الذي يجتازها. ونتفق على أن ما كان منها في الاتجاه المختار للدوران في الحلقة فهو موجب، وغيرها سالب. الشكل ادناه يمثل قانون العروات.

من الشكل لدبنا:

$$\sum_{k=1}^{n} V_k = 0 \implies e - V_1 - V_2 - V_3 - V_5 = 0 \implies e = V_1 + V_2 + V_3 + V_5$$




الشكل (22.4): قانون العروات

#### ملاحظة

لا يجب ان نخشى من الاختيار الخاطئ للاتجاه الاختياري لمرور التيار، لأنه إذا كانت الإجابة (النتيجة المتحصل عليها) سالبة فمعنى ذلك ان التيار يمر في الاتجاه المعاكس للاتجاه المختار والقيمة العددية نفسها، وهذا في حالة ان الشبكة لا تحتوي على أي عنصر مستقبل، اما إذا وجدت عناصر استقبال بالشبكة ووجد ان التيار سالب في فرع عنصر مستقبل، هنا يجب إعادة صياغة المعادلات آخذين بعين الاعتبار الاتجاه الصحيح للتيار.

#### مثال:

(a) اوجد قيمة التيار I الذي يسري في كل منهما؟ في الدارة (a) و (b) و (a) اوجد قيمة التيار (a) الدارة (a) الدارة (a) و الاستطاعة الممتصنة من قبل المقاومة (a) .



#### الحل:

- التيار المار في الدارة (a)

لإيجاد التيار I، نطبق هنا قانون الحلقات لكيرشوف. لنفترض بأن الجهة التي يسري بها التيار هي باتجاه عقار ب الساعة، فنجد:

$$+6 - 40I - 20I = 0 \Rightarrow 6 = 60I \Rightarrow I = 0.1mA$$

- التيار المار في الدارة (b) :

لإيجاد التيار I، نطبق هنا قانون الحلقات لكيرشوف. لنفترض بأن الجهة التي يسري بها التيار هي باتجاه دوران عقارب الساعة، فنجد:

 $+6-10I-20I-12-30I=0 \Rightarrow -6-60I=0 \Rightarrow I=-0.1mA$ قيمة التيار هنا هي (I=0.1mA) لكن في الاتجاه المعاكس للاتجاه الذي افترضناه أي ان التيار يمر في الاتجاه المعاكس لدوران عقارب الساعة.

 $V_{hd}$  الكمون  $V_{hd}$ :

فرق الكمون  $V_{hd}$  يمكننا حسابه باستخدام احدى الحلقتين: الحلقة (abdea) او الحلقة (bcdb) نجد:

- $10I + V_{hd} + 30I 6 = 0$  :(abdea) الحلقة (abdea) :-
  - $20I + V_{hd} 12 = 0$  :(bcdb) الحلقة

 $V_{bd} = 10V$  ، فنجد ان، (I = -0.1mA) في كلتا المعادلتين لما نعوض التيار بقيمته

 $-20k\Omega$  حساب الاستطاعة الممتصة من قبل المقاومة

$$P = RI^2 = 30.10^3.10^{-8} = 0.3mW$$

## الفصل الخامس:

# المغناطيسية

## الفصل الخامس: المغناطيسية


#### مدخل:

درسنا في الفصل الأول التفاعل الكهربائي الذي يحدث بين جسمين مكهربين. سنتناول الآن تفاعلا آخر، وهو التفاعل المغناطيسي، الذي يتضمن المجال المغناطيسي. الاستاتيكا المغناطيسية التي هي جزء من المغناطيسية التي تتضمن فقط ظواهر مستقلة عن الزمن.

منذ العصور القديمة، لاحظ اليونانيون أن حجر المغنيسيا، (مغنيسيا: منطقة اليونان القديمة في آسيا الصغرى (حاليا في تركيا)) الماجنتيت، له خاصية التأثير بقوة على قطع صغيرة من الحديد: ومن هنا جاءت كلمة المغناطيسية. كما هو الحال مع الكهرباء (الفصل الاول)، كانت المساهمة اليونانية في دراسة المغناطيسية لغوية بحتة (لفتت الانتباه الى الظاهرة).


في بداية العصور الوسطى، استخدم الصينيون خصائص بعض الأجسام المغناطيسية واخترعوا البوصلات الأولى والتي تم استخدامها من قبل البحارة كبوصلة لتوجيههم في رحلاتهم البحرية. وكان هذا أول تطبيق للمغناطيسية، فالبوصلة عبارة عن مغناطيس حر بحيث يكون احد طرفيها بجهة القطب الشمالي فسمي القطب الشمالي N وسمي القطب الآخر القطب الجنوبي N ، كان يعتقد البعض أن السبب في وضعية شمال جنوب يعود لجاذبية النجم القطبي (نجم الشمال) أو جزيرة مغناطيسية كبيرة في (القطب الشمالي).

ثم لوحظ أن خصائص المغناطيس لا تتجلى إلا في أطرافه: القطبين. وهذان القطبان، المسميان مثل القطبين الجغر افيين، القطب الشمالي والقطب الجنوبي مختلفان.



الشكل (1.5). قطبا مغناطيس

تظهر التجربة أن: القطبان اللذان يحملان نفس الاسم يتنافران بينما القطبان اللذان يحملان اسمين متضادين يتجاذبان.




الشكل (2.5). الأفعال المتبادلة بين قطبا مغناطيس

تجربة المغناطيس المنشطر تبين أن:

من المستحيل فصل القطب الشمالي عن القطب الجنوبي للمغناطيس.

في الواقع، إذا قمنا بتقسيم المغناطيس إلى قسمين، فسنحصل على مغناطيسين صغيرين آخرين، لكل منهما قطب شمالي وقطب جنوبي. إذا كررنا هذه العملية، فسنحصل في كل مرة على مغناطيسات أصغر فأصغر، ولكل منها قطب شمالي وقطب جنوبي.



الشكل (3.5). ظاهرة المغناطيس المنشطر

وبعد بعض الأبحاث التي أجريت قبل عام 1600 حول المغناطيسية الأرضية، افترض العالم ويليام جيلبرت أن الأرض في حد ذاتها عبارة عن مغناطيس عملاق، واستنتج أن هذا هو سبب إشارة واتجاه البوصلات إلى الشمال.

درست الظاهرة المغناطيسية على أنها ظاهرة مستقلة عن التأثيرات الكهربائية و على أنها خاصة من الخواص التي تتمتع بها بعض المواد الحديدية لكن بعد تجربة الفيزيائي الدنماركي اورستد في عام 1819 تغيرت هذه المفاهيم، حيث لاحظ بالتجربة أن الإبرة المغناطيسية تتحرف إذا ما اقتربت من سلك يمر به تيار كهربائي.


وبعد مرور عام من اكتشاف اورستد، وجد الباحثون بيوت وسافارت وأمبير علاقات تجريبية حول الحقل المغناطيسي وإنتاجه بواسطة التيارات الكهربائية. هناك في الواقع تفاعل بين هاتين الظاهرتين. تولد الشحنة الكهربائية المتحركة حقلا مغناطيسيا والعكس صحيح. بالإضافة إلى ذلك، طور أمبير نظرية تفسر المغناطيسية بوجود تيارات كهربائية دائرية في المادة الممغنطة. ومن ثم نفهم سبب استحالة الفصل بين قطبي المغناطيس.

## 1- الحقل المغناطيسى:

يتميز جوار المغناطيس بوجود حقل مغناطيسي بنفس الطريقة التي يوجد بها حقل الجاذبية في محيط الأرض وحقل كهربائي حول شحنة كهربائية. وبالمثل، يوجد بالقرب من الأسلاك الناقلة التي يجتازها تيارا كهربائيا حقلا مغناطيسيا. وفي محيط الأرض يوجد حقل مغناطيسي. ومنه يمكن ان نعرفه بقولنا ان: المجال المغناطيسي هو منطقة من الفضاء، حيث يخضع قطب مغناطيس صغير عند كل نقطة لتأثير قوة.

مثل الحقل الكهربائي  $\vec{E}$ ، فإن الحقل المغناطيسي هو أيضا كمية متجهة، ونرمز إليها بالمتجه  $\vec{B}$ . اسمه هو: حقل التحريض (او الحث) المغناطيسي، يكون مماسا لخطوط الحقل في كل نقطة منه. ويمكن ان نظهر شكل هذه الخطوط تجريبيا بنثر مسحوق من الحديد في جوار المغناطيس.

## 1.1. خصائص خطوط الحقل المغناطيسى:



- لا تتقاطع خطوط الحقل المغناطيسي مع بعضها البعض أبدا.
  - تشير كثافة خطوط الحقل إلى قوة الحقل.
  - تقوم خطوط الحقل المغناطيسي دائما بعمل حلقات مغلقة
- تظهر خطوط الحقل المغناطيسي دائما أو تبدأ من القطب الشمالي
   وتنتهى عند القطب الجنوبي.

الشكل. (4.5). خطوط الحقل المغناطيسي

في نظام الوحدات الدولية، يتم قياس المجال المغناطيسي بوحدة التسلا (T)، تكريما للعالم الصربي نيكو لا تيستا (1856-1943)، مخترع المنوب.

تاريخيا، تم تقديم مفهوم الحقل لأول مرة في المغناطيسية. اذ لاحظ فاراداي، من خلال نشر برادة الحديد في محيط المغناطيس، أن حبيبات الحديد توجه نفسها وتشكل شكلا يتعلق بشكل المغناطيس، ثم امتد استعمال هذا المفهوم إلى الكهرباء.

## 2.1. مبدأ تراكب الحقول المغناطيسية:

إذا أثرت عدة حقول مغناطيسية على شحنة كهربائية في حالة حركة أو على إبرة ممغنطة فإن الحقل المغناطيسي المكافئ يساوي المجموع الشعاعي لكافة الحقول المؤثرة:

$$\overrightarrow{B} = \overrightarrow{B_1} + \overrightarrow{B_2} + \overrightarrow{B_3} + \dots + \overrightarrow{B_n}$$

## 3.1. فعل حقل مغناطيسي على حركة شحنة كهربائية (قانون لورنتز):

في نهاية القرن التاسع عشر، أعطى الفيزيائي الهولندي هندريك لورنتز عبارة القوة  $\vec{F}$  المطبقة على شحنة نقطية كهربائية  $\vec{B}$  معا.

$$\vec{F} = q(\vec{E} + \vec{v} \wedge \vec{B})$$

في حالة وجود حقل مغناطيسي فقط أي ان الحقل الكهربائي معدوم  $(\vec{E}=\vec{0})$ ، فان قوة لورنتز تصبح بالشكل التالى:

$$\vec{F} = q(\vec{v} \wedge \vec{B})$$


الحقل المغناطيسي هو منطقة من الفضاء حيث، في غياب الحقل الكهربائي  $\vec{E}$ ، تتعرض الشحنة q ذات السرعة v لتأثير قوة تعطى عبارتها كالتالى:

$$\vec{F} = q(\vec{v} \wedge \vec{B})$$

تم الحصول على هذا التعريف الجديد للحقل المغناطيسي انطلاقا من قوة لورنتز، طويلة هذه القوة تعطى بالعلاقة:

$$F = |q|vB|sin(\vec{v}, \vec{B})|$$

- القوة المغناطيسية متعامدة في آن واحد على كل من شعاع السرعة وشعاع الحقل المغناطيسي، أي انها عمودية على المستوى المؤلف منهما.
- اتجاه هذه القوة المغناطيسية بحيث: في حالة الشحنة الموجبة، تشكل الأشعة  $\vec{v}$  و  $\vec{R}$  ثلاثية طردية مباشرة (قاعدة اليد اليمنى). عندما تكون الشحنة سالبة يتغير اتجاه القوة.
  - تبلغ القوة المغناطيسية قيمتها العظمى F=|q|v عندما يكون  $ec{v}$  و  $ec{B}$  متعامدان  $ec{B}$  -
    - القوة المغناطيسية تنعدم إذا كان (v=0) او ان  $ec{v}$  و  $ec{B}$  متوازيان ( $ec{B}$  //



الشكل. (5.5). اتجاه القوة المغناطيسية

- اتجاه هذه القوة يعطى أيضا بقاعدة رجل أمبير:

رجل أمبير تمر من خلاله الشحنة (q+) بحيث تدخل من قدميه وتخرج من رأسه بالسرعة  $\vec{v}$ ، و هو ينظر في اتجاه خطوط الحقل  $\vec{B}$  ، فتكون القوة  $\vec{f}$  على يساره.

## تطبيق: حركة جسيم في مجال مغناطيسي:

يتحرك جسيم كتلته m ويحمل شحنة كهربائية q في حقل مغناطيسي منتظم  $\overrightarrow{B}$  بسرعة ثابتة  $\overrightarrow{v}$  عموديا على . ومن ثم فهو يخضع لقوة تعطى عبارتها كالتالي:

$$\vec{F} = q(\vec{v} \wedge \vec{B})$$

هذه القوة متعامدة في آن واحد على كل من شعاع السرعة  $ec{v}$  وشعاع الحقل المغناطيسي  $ec{B}$ . ومنه:

$$F = qvB$$

تبقى هذه القوة المغناطيسية عمودية على  $\vec{v}$  خلال الحركة. وبالتالي لا وجود لتسارع مماسي. أي ان التسارع هو تسارع ناظمي، والحركة دائرية منتظمة. المبدأ الأساسي للتحريك يسمح بكتابة طويلة القوة المغناطيسية على الشكل التالى:

$$F = m \frac{v^2}{R}$$

R: يمثل نصف قطر انحناء المسار الدائري.

بمساواة العبارتان نجد:

$$m\frac{v^2}{R} = qvB$$

من المساواة السابقة نجد:

- نصف قطر المسار الدائري الذي يرسمه الجسيم خلال حركته:

$$R = \frac{mv}{qB}$$

- نلاحظ أنه كلما زادت شدة الحقل المغناطيسي، قل نصف قطر المسار.

- طويلة السرعة الزاوية للحركة تعطى بالعلاقة:

$$\omega = \frac{v}{R} \implies \omega = \frac{q}{m} B$$


B السرعة الزاوية لا تتعلق الا بالنسبة  $\frac{q}{m}$  وشجة الحقل المغناطيسي

## 4.1. القوة المغناطيسية المؤثرة على تيار كهربائي:

## قوة لابلاص:

عندما يتم وضع سلك ناقل يجتازه تيارا I في حقل مغناطيسي  $\overrightarrow{B}$  ، فإن كل حجم عنصري ناقل طولي dV بالطول  $\overrightarrow{dl}$  ومقطع S يجتازه التيار I. أي أنه يجتازه في كل لحظة نفس العدد I من الشحنات وبالتالي نفس الكمية المتناهية الصغر من الشحنات:

$$dQ = Nq$$



الشكل. (5.4).

 $q(\vec{v} \wedge \vec{B})$  كل شحنة (+q) تخضع لقوة مغناطيسية مقدار ها: (+q) إذا كان لدينا (+q) شحنة كهربائية فإنها تخضع للقوة مغناطيسية:

$$\overrightarrow{dF} = Nq(\overrightarrow{v} \wedge \overrightarrow{B}) = dQ\overrightarrow{v} \wedge \overrightarrow{B}$$

قلنا ان الحجم العنصري dV يقابله الطول العنصري dl ومقطع السلك S فان:

$$dV = Sdl$$

ولدينا من جهة أخرى:

$$dQ = Nq = \rho dV = \rho Sdl$$

حيث ho: تمثل الكثافة الحجمية للشحنات.

وعليه نكتب:

$$dQ\vec{v} = \rho Sdl\vec{v} = \rho \vec{v}dlS = I\vec{dl}$$

مما سبق يمكن ان نكتب عبارة القوة المطبقة على حجم عنصري dV من الناقل وهي كالتالي:

$$d\vec{F} = I\vec{dl} \wedge \vec{B}$$

بإجراء عملية التكامل، نتحصل على القوة المطبقة على كامل الناقل وهي:


$$\vec{F} = \int I \vec{dl} \wedge \vec{B} = I \int \vec{dl} \wedge \vec{B}$$

العلاقة الأخيرة والتي تسمى قانون لابلاص.

هذه القوة (قوة لابلاص) متعامدة مع المستوى الذي يشكله الحقل المغناطيسي  $\overrightarrow{B}$  والعنصر المعتبر من الناقل  $\overrightarrow{dl}$ . اتجاهها يعطى بقاعدة رجل أمبير، الذي يدخل التيار من قدميه ويخرج من رأسه و هو ينظر في اتجاه الحقل فتكون قوة لابلاص على يساره.

للحصول على الحامل والاتجاه يمكن ان نستعمل أيضا قاعدة اليد اليمنى، حيث يشير الابهام إلى اتجاه القوة المغناطيسية ونمدد السبابة في اتجاه التيار الكهربائي والوسطى وفق منحى الحقل المغناطيسي.

ملاحظة: - يمكن ان تؤخذ قاعدة اليد اليمني بشكل آخر:




الشكل (6.5). قاعدة أصابع اليد اليمنى

"ندور الأصابع من  $ec{v}$  نحو  $ec{B}$  من خلال الزاوية الأصغر بينهما فيشير الابهام الى جهة القوة"

- محصلة القوة المغناطيسية في حالة دارة مغلقة موجودة تحت تأثير حقل مغناطيسي منتظم تكون معدومة.

## 5.1. الحقل المغناطيسي الناشئ عن شحنة نقطية متحركة:

تولد الشحنة النقطية q المتحركة بسرعة  $\vec{v}$  في كل نقطة من الفضاء (النقطة M مثلا) حولها حقلا مغناطيسيا  $\vec{B}$  يعطى بالعلاقة التالية:



$$\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{q\vec{v} \wedge \vec{u}}{r^2}$$

- هذا الحقل معدوم في أي نقطة تقع على حامل شعاع السرعة.
- في النقاط الأخرى:  $\vec{B}$  عمودي على المستوي المحدد بالشعاعين  $\vec{v}$  او  $\vec{v}$  و  $\vec{v}$  و  $\vec{v}$  في النقاط الأخرى:

في العلاقة الأخيرة:

- . شعاع سرعة الشحنة المتحركة التي تولد الحقل  $\vec{v}$
- . M : شعاع وحدة متجه من الشحنة النقطية نحو النقطة المعتبرة M
- .  $ec{r}$  : شعاع الموضع و هو الشعاع الذي يربط بين موضع الشحنة النقطية المتحركة q والنقطة M
- $\mu_0$  : ثابت، يسمى النفاذية المغناطيسية للفراغ او الخلاء. قيمته في جملة الوحدات الدولية تساوي:

$$\mu_0 = 4\pi . \, 10^{-7} H/m$$

أي ان وحدته هي: هنري/المتر

جهة الحقل المغناطيسي تحدد بقاعدة اليد اليمنى كما يلي: يوجه الابهام في اتجاه شعاع السرعة اذا كانت q>0 و بعكس اتجاه شعاع السرعة اذا كانت q<0 وتوجه باقي أصابع اليد اليمنى نحو النقطة q فتكون جهة دور ان الأصابع هي جهة الحقل المغناطيسي في النقطة M.

#### ملاحظات:

الخلاء.  $C=\frac{1}{\mu_{0\varepsilon_0}}$  بالعلاقة:  $\varepsilon_0$  بالعلاقة:  $\mu_0$  عنه الخلاء وسماحية الماحية الخلاء وسماحية الخلاء وسماحية الخلاء وسماحية الخلاء وسماحية الماحية

2- إذا كان لدينا n شحنة نقطية مختلفة  $q_i$  تتحرك بسر عات مختلفة  $\vec{v}_i$  فان الحقل المغناطيسي الناتج في النقطة M نتيجة لهذه الشحن، وبحسب مبدأ التراكب هو المجموع الشعاعي لكل الحقول  $\vec{B}_i$  ويعطى بالعلاقة التالية:

$$\vec{B} = \sum_{i=1}^{n} \vec{B}_{i} = \frac{\mu_{0}}{4\pi} \sum_{i=1}^{n} \frac{q_{i} \vec{v}_{i} \wedge \vec{u}_{i}}{r_{i}^{2}}$$

## 3. الحقل المغناطيسي الناتج عن تيار كهربائي: - قانون بيوت وسافار

وجد الفيزيائيان الفرنسيان بيوت وسافارت سنة 1920 عبارة الحقل المغناطيسي الذي تم الحصول عليه من خلال تجربة أورستد الشهيرة.

## 1.3.حالة تيار مستقيم لا متناهي الطول:


سلك ناقل مستقيم ذو طول لا نهائي، يمر عبره تيار I، يولد عند نقطة من الفضاء المحيط به ولتكن M، تقع على مسافة T من السلك مجالا مغناطيسيا، حيث:

- ترسم خطوط الحقل دوائر مركزها الناقل ومتعامدة معه.
- اتجاهه يعطى بقاعدة "رجل أمبير": هذا الشخص، عندما يجتازه التيار من القدمين إلى الرأس وهو مستلقي على السلك وينظر الى النقطة المعتبرة M فانه يرى في M الحقل على يساره.



r B

الشكل (8.5)



الشكل (9.4)

$$B = \frac{\mu_0}{2\pi} \frac{I}{r}$$

## 2.3. حالة الدارة المغلقة بشكل كيفي:

في حالة الدارة المغلقة مهما كان شكلها، فان عنصر الطول dl من هذه الدارة والذي يميزه المقدار الشعاعي  $\overrightarrow{dl}$ ، يولد حقلا مغناطيسيا عنصريا  $\overrightarrow{dB}$  يعطى بالعلاقة التالية:

$$\overrightarrow{dB} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I\overrightarrow{dl} \wedge \overrightarrow{u}}{r^2}$$


تعرف هذه العبارة بعلاقة بيوت وسافار في الحالة العامة.

- شعاع الوحدة  $\vec{u}$  موجه كما في الشكل (9.5)، من المنبع الى النقطة M

#### تطبيق:

أوجد عبارة الحقل المغناطيسي الناتج عن سلك مستقيم لا نهائي الطول يمر فيه تيار كهربائي.

#### الحل:



الحقل المغناطيسي العنصري  $\overrightarrow{dB}$  الذي يولده الطول العنصري dl=PP' من الناقل المعتبر في النقطة M، يعطى بعبارة بيوت وسافارت:

$$\overrightarrow{dB} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I\overrightarrow{dl} \wedge \overrightarrow{u}}{r^2}$$
,  $r = PM$ 

الشكل (10.4)

هذا الحقل متعامد في النقطة M على المستوى الذي يشكله كل من الطول العنصري  $\overrightarrow{dl}$  من السلك وشعاع الوحدة  $\overrightarrow{u}$ . اتجاهه يعطى بقاعدة اليد اليمنى او بقاعدة رجل آمبير، وتعطى شدته بالعلاقة التالية:

$$dB = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I \ dl \ cos\theta}{r^2}$$

لدينا من الشكل:

$$r = \frac{a}{cos\theta}$$
  $gamma PH = rd\theta$  
$$dl = \frac{rd\theta}{cos\theta}$$


بالتعويض يكون لدينا:

$$dB = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I}{a} \cos\theta \ d\theta$$

لإيجاد عبارة الحقل الكلي الناتج عن كل السلك، نقوم بمكاملة العبارة الأخيرة فنجد:

$$B = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{+\frac{\pi}{2}} \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I}{a} \cos\theta \ d\theta \ \Rightarrow B = \frac{\mu_0}{2\pi} \frac{I}{a}$$

## 3.3 الحقل المغناطيسي الناتج عن تيار حلقي:



$$\overrightarrow{dB} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I\overrightarrow{dl} \wedge \overrightarrow{u}}{r^2}$$

نلاحظ في هذه الحالة أن الشعاعين  $\overrightarrow{u}$  و  $\overrightarrow{dl}$  متعامدين، ويكون الجداء الشعاع لهما:

$$\overrightarrow{dl} \wedge \overrightarrow{u} = dl$$

وبالتالي فان الحقل العنصري  $\overrightarrow{dB}$  يقع في المستوى oxy. ويكون لدينا:


$$dB=rac{\mu_0}{4\pi}rac{Idl}{r^2}$$
 
$$r^2=x^2+a^2 \qquad \qquad : كدينا من الشكل:$$

$$\Rightarrow dB = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{Idl}{(x^2 + a^2)}$$

للشعاع  $\overrightarrow{dB}$  مركبتان على كل من المحور ox و ox هما كالتالي:

$$dB_x = dB \cos \theta = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{dl}{(x^2 + a^2)} \frac{a}{\sqrt{x^2 + a^2}}$$

$$dB_y = dB \sin \theta = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{dl}{(x^2 + a^2)} \frac{x}{\sqrt{x^2 + a^2}}$$



الشكل (11.5):

بسبب التناظر تنعدم مركبة الحقل على المحور oy، لأن كل جزئين متناظرين من الحلقة يولدان في النقطة المعتبرة حقلين متساويين شدة ومتعاكستين اتجاها وبالتالي فان المركبة الكلية وفق oy معدومة oy بينما المركبتان وفق المحور ox لهما نفس الشدة ونفس الاتجاه وبالتالي يكون الحقل المغناطيسي الكلي في النقطة ox محمو لا على المحور ox ، أي انه محمو لا على محور الحلقة.

$$B = B_x = \int_C \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{a \, dl}{(x^2 + a^2)^{3/2}} = \frac{\mu_0 a I}{4\pi (x^2 + a^2)^{3/2}} \int_C dl$$

$$B = \frac{\mu_0 aI}{4\pi (x^2 + a^2)^{3/2}} \cdot 2\pi a = \frac{\mu_0 I a^2}{2(x^2 + a^2)^{3/2}}$$
$$\vec{B} = \frac{\mu_0 I a^2}{2(x^2 + a^2)^{3/2}} \vec{e_x}$$

إذا كان لدينا وشيعة مسطحة عدد حلقاتها ٨ فتكون عبارة الحقل المغناطيسي كما يلي:

$$\vec{B} = \frac{N\mu_0 I a^2}{2(x^2 + a^2)^{3/2}} \vec{e_x}$$

أكبر قيمة  $B_{max}$  لهذا الحقل هو عندما تكون (x=0)، أي تنطبق النقطة P مع مركز الحلقة O، وتكون عبارته كما يلي:

$$B_{max} = \frac{\mu_0 I}{2a}$$

4. نظرية التجول - قانون آمبير:

- شعاع التحريض المغناطيسي:

كما هو الحال في الكهرباء الساكنة، ندخل الشعاع  $\overrightarrow{H}$  الذي ندعوه "شعاع التحريض المغناطيسي" بحيث:

$$\vec{B} = \mu \vec{H}$$

النفاذية المغناطيسية للوسط :  $\mu$ 


في حالة ما إذا كان الوسط هو الفراغ، فيكون لدينا:

$$\vec{B} = \mu_0 \vec{H}$$

نعتبر ناقل مستقيم لا متناهي الطول يجتازه تيار كهربائي I. يولد على بعد  $\gamma$  منه حقلا مغناطيسيا يكون مماسا لخط الحقل ومقداره:


$$B = \mu_0 \frac{I}{2\pi r}$$





خطوط الحقل المغناطيسي هي دوائر تتمركز حول السلك في مستويات متعامدة.

نقوم بحساب تجول التحريض المغناطيسي على طول خط الحقل فنجد:



الشكل (12.5)

$$\oint \vec{H} \cdot \vec{dl} = \oint \frac{I}{2\pi r} \cdot dl = \frac{I}{2\pi r} \oint dl = I$$

$$\oint \vec{H} \cdot \vec{dl} = I$$

نصف قطر الدائرة r ثابت والتكامل يعطي محيط الدائرة. هذه النتيجة، التي تم الحصول عليها هنا في حالة معينة، هي نتيجة عامة، حيث يكون المسار c كيفيا. ومن هنا جاءت نظرية أمبير، والتي نصها كالتالي:

تجول الشعاع  $\overrightarrow{H}$ عبر مسار كيفي مغلق C يساوي المجموع الجبري للتيارات التي يحيط بها ذلك المسار المغلق. ونكتب:

$$\oint \vec{H} \cdot \vec{dl} = \sum_{n} I_{n}$$

ملاحظة:

يمكن ان يصاغ قانون آمبير باستعمال شعاع الحقل المغناطيسي  $\overrightarrow{B}$  كالتالي:

$$\oint \overrightarrow{H}.\overrightarrow{dl} = \sum_n I_n \ \Rightarrow \frac{1}{\mu_0} \oint \overrightarrow{B}.\overrightarrow{dl} = \sum_n I_n \Rightarrow \oint \overrightarrow{B}.\overrightarrow{dl} = \mu_0 \sum_n I_n$$

$$\oint \vec{B}.\,\vec{dl} = \mu_0 \sum_n I_n$$

جولان الحقل المغناطيسي على طول أي منحنى (وهمي) مغلق يساوي جداء معامل النفاذية المغناطيسية للفراغ  $\mu_0$  في مجموع التيارات التي يحيط بها ذاك المنحنى المغلق.

قانون آمبير يفيد في تبسيط حساب الحقل المغناطيسي في بعض الحالات التي تمتاز بتناظر كاف.

#### ملاحظة

قانون أمبير هو قانون أوجده العالم أندريه أمبير والمكافئ المغناطيسي لقانون غاوس في الكهرباء. قانون أمبير هو صياغة أخرى للعلاقة بين التيار والمجال المغناطيسي الناشئ عنه في صورته التكاملية ويستخدم في حل المسائل التي تحتوي على درجة عالية من التماثل.

## المراجع:

- [1] Tipler, Paul A., and Gene Mosca. "Physics for scientists and engineers." Macmillan, 2007.
- [2] A. Leïla, B. Mohamed, D. Naïma, M. Fawzia, Lélectricité du S2, Alger octobre 2012.

[3] مصطفى عليوي، الاجازة في تقانة الاتصالات، من منشورات الجامعة الافتراضية السورية، الجمهورية العربية السورية، 2020.

[4] A. Fizazi, "Electricité et Magnétisme", OPU, 2012

#### الملخص

نتناول في هذه المطبوعة مقياس فيزياء -2- الكهرباء والمغناطيسية وهي موجهة للطلاب الذين يستعدون للحصول على شهادة جامعية في مجالات "علوم المواد" و"العلوم والتكنولوجيا"، هذه الدروس تتوافق مع البرنامج الرسمي، ويمكن استخدامها كدعم للمحاضرات المقدمة للطلاب. والتي خصص الفصل الأول منها للتذكير ببعض الأدوات الرياضية التي يحتاجها الطالب للتعامل مع محتويات مواضيع هذا المقرر، مثل الأشعة والعمليات التي تديرها مثل الجداء السلمي، الجداء الشعاعي. وكذلك تم التطرق الى جمل الإحداثيات الكارتيزية، القطبية، الاسطوانية، الكروية وكذلك الدوال المتعددة المتغيرات والمؤثرات ...

تم عرض المفاهيم الأساسية لمبادئ الكهرباء الساكنة والتي تعتمد على قانون كولوم ومبادئ الحقل الكهربائي. تم التركيز كذلك على طرائق إنتاج الحقول الكهربائية الساكنة، وحساب الحقل الكهربائي والكمون الكهربائي الناتجين عن شحنة او مجموعة شحنات بتوزيع منفصل او متصل بعدة طرق مختلفة - القوانين المباشرة، قانون كولوم، قانون غوص... تتعرض المطبوعة أيضا لدراسة ثنائيات الأقطاب. وبناء قاعدة أساسية لاستيعاب المقررات اللاحقة ذات الصلة.

النواقل في حالة الاتزان الكهروستاتيكي والتأثير المتبادل بينها تمت دراستها هذا إضافة الى دراسة المكثفات وسعاتها وطريقة ربطها من الحل الحصول على سعات مناسبة اما بالتوازي او النفرع او الاختلاط.

الفصل الرابع تم التطرق فيه الى الكهرباء المتحركة والتي تختص بدراسة التيار الكهربائي، بناء وتحليل دوائر التيار الكهربائي المستمر، كذلك الى قوانين التيار الكهربائي مثل قانون أوم وقوانين كيرشوف للدارات الكهربائية وبناء قاعدة أساسية لاستيعاب المقررات اللاحقة ذات الصلة بالموضوع.

في الأخير عرضنا اهم المفاهيم الأساسية للحقول المغناطيسية، والقوة المغناطيسية، وكذلك العلاقة بين التيار الكهربائي والظاهرة المغناطيسية، وكذا القوانين المعروفة في المغناطيسية مثل قانون لابلاس قانون بيوت وسافار وقانون أمبير.

الكلمات المفتاحية: الشحنة الكهربائية – الحقل والكمون الكهربائيين – قانون اوم – قوانين كيرشوف – الحقل المغناطيسي.

### Résumé

Ce cours d'électricité et magnétisme a été rédigé à l'intention des étudiants qui préparent, une licence dans les domaines des "Sciences de la Matière" et des "Sciences et Technologies". Il est conforme au programme officiel. Il peut servir comme un support au cours dispensé aux étudiants. Le premier chapitre est consacré à un rappelle de certains des outils mathématiques dont l'étudiant a besoin pour aborder le contenu des sujets de ce cours, comme les vecteurs et les opérations qu'ils gèrent, telles que le produit scalaire et le produit vectoriel... Les coordonnées cartésiennes, polaires, cylindriques et sphériques ont également été abordées, ainsi que les fonctions multivariables et les opérateurs.

Ce cours développe les principaux concepts de l'électrostatique du vide. L'accent y est mis particulièrement sur les fondements de l'électrostatique qui reposent sur la loi de Coulomb et sur les notions de champ électrique et de différence de potentiel. Ce cours aborde ainsi l'étude du dipôle électrostatique très utile en chimie physique. Les propriétés des conducteurs en équilibre électrostatique, à l'échelle macroscopique où les dimensions considérées sont très grandes par rapport aux distances inter atomiques ont été étudiées.

Le courant continu faits partie de ce manuscrit. Intensité électrique, Loi d'Ohm, groupements de résistances, Loi de Joule. Circuits à courants continus : Générateur, récepteur. Lois de Kirchhof.

Pour la partie de l'électromagnétisme. On s'est intéressé aux concepts de base et à l'introduction de la notion du champ magnétique, de la force de Lorentz et des lois régissantes les différents phénomènes de ce domaine. La loi de Laplace, celles de faraday et de Biot Savart.

**Mots Clés :** Electrostatique - Champ Electrique- Différence de Potentiel- Circuits à courants continus- champ magnétique.