Antes de salir sin señal

Finca Repelón · Versión 0.3.1 · Piloto gratuito

1. Prepara el teléfono. Carga la batería, lleva una batería portátil y comprueba espacio libre y hora correcta.

2. Instala con señal. En Android 8 o superior descarga la APK y actualiza sin desinstalar. En iPhone abre la app en Safari actualizado y usa Compartir → Añadir a pantalla de inicio. Usa siempre el mismo icono y evita navegación privada.

3. Comprueba Ayuda. Debe mostrar Versión 0.3.1. En navegador espera «App guardada para abrir sin señal». Si no aparece, con internet cierra y vuelve a abrir una vez más.

4. Haz la prueba en modo avión. Apaga también Wi-Fi y datos móviles. En Datos de ejemplo guarda un peso, cierra y abre de nuevo. Comprueba que el peso sigue en Ganado. Crea una copia en Descargas o Archivos.

5. Prepara los datos reales. Toca Datos de ejemplo → Usar mi finca. Añade los responsables, animales y lotes que necesitarás. Los ejemplos se conservan aparte.

Guarda este PDF en el teléfono antes de ir. Si falla la prueba de reapertura o guardado, prepáralo de nuevo mientras tienes señal.

Trabajar dentro de la finca

Anota y confirma. En Inicio elige Anotar un dato o Avisar un problema. Completa los pasos, revisa y guarda. Espera el mensaje de confirmación antes de cerrar.

El GPS funciona sin señal móvil. Mantén Ubicación activada, incluso con modo avión. En Android concede ubicación precisa y notificaciones. Permite actividad en segundo plano en los ajustes de batería de la app.

Para registrar un recorrido: con la app visible toca Iniciar jornada, elige responsable y zona, revisa y toca Comenzar jornada. Sal a cielo abierto: la primera posición puede tardar varios minutos.

Android instalado: puede seguir con pantalla bloqueada. Antes del recorrido largo, prueba un minuto bloqueado y verifica puntos y la notificación de jornada activa.

iPhone o navegador: mantén la app visible y la pantalla encendida. Cambiar de app o bloquearla puede interrumpir el recorrido.

Si falla el GPS: sigue anotando manualmente y registra el problema. Bajo árboles o techo puede perder precisión. Si el teléfono reinicia o cierra la app, revisa la jornada e inicia otra explícitamente; los huecos no se rellenan.

La duración de ocho horas y la precisión por palma aún requieren validación en el teléfono real. El GPS no comprueba por sí solo que una tarea esté hecha.

Terminar y conservar los datos

1. Finaliza. Toca Finalizar jornada → Sí, finalizar y guardar. Revisa los registros y los puntos o avisos del recorrido.

2. Haz una copia sin señal. Ayuda → Hacer una copia. Escribe una contraseña de al menos 8 caracteres y toca Guardar copia protegida. Elige Archivos o Descargas del teléfono, no una nube que necesite internet.

3. Comprueba el archivo. Verifica que existe la copia .finca y conserva su contraseña fuera de la app. La app no recuerda la contraseña.

4. Saca otra copia del teléfono. Usa USB u otro medio local compatible; con señal puedes usar el servicio que elijas. Para recuperarla en otro equipo usa el mismo espacio y Hacer una copia → Traer una copia.

No hay sincronización automática. Recuperar señal no envía las anotaciones a otros equipos. Cada teléfono mantiene sus propios datos.

No borres datos ni desinstales. Conserva una copia antes de cambiar de navegador, teléfono o enlace. Si aparece un error de guardado, conserva lo escrito, revisa espacio y reintenta.

Apunta para evaluar la prueba:
Modelo: _____
Hora y batería inicial/final: _____
¿Conservó el dato en modo avión? Sí / No
¿Guardó la copia? Sí / No
¿Siguió el GPS bloqueado? Sí / No / No aplica