Universidade Federal do Rio Grande do Norte Departamento de Informática e Matemática Aplicada DIMO127 – Arquitetura de Computares



ARQUITETURA DO MIPS E CÓDIGO ASSEMBLY I

Profa. Monica Magalhães Pereira monicapereira@dimap.ufrn.br

Plano de Aula

- Serão apresentadas as instruções em assembly MIPS que podem ser utilizadas para a construção de programas
- Instruções para
 - Utilizar variáveis
 - Realizar operações
 - Criar rotinas de laços e condicionais

Responda o formulário

https://forms.gle/Fj4ZAXhfViZ5do5LA

CONJUNTO DE INSTRUÇÕES DO MIPS

ARITMÉTICAS/LÓGICAS
CARREGAMENTO
DESVIOS
LOOPS

Instruções MIPS Aritmética

Soma

- Instrução imediata evita um carregamento de operando!

■ Subtração

-
$$sub $t0, $t1, $t2$$
 # $t0 = t1 - t2$

- subi não existe
- Por que n\(\tilde{a}\) existe subi?

Instruções MIPS Aritmética

- Constante Zero
- Registrador 0 (\$zero) é uma constante 0
- \$zero n\u00e3o pode ser reescrito
- Útil para várias operações, por exemplo, mover entre dois registradores
 - add \$t1, \$t2, \$zero #t1 = t2

Instruções MIPS Operações Lógicas

■ Shift Left Logical

Shift Right Logical

$$# $t2 = $s0 >> 4$$

O que cada operação faz?

Instruções MIPS Operações Lógicas

- Outros
 - andi
 - ori
 - nor

-
$$|ui| $t1, 25$$
 $|t1| = "25"_{10} * 2^{16}$

De acordo com o comentário, o que o lui faz?

- addi
$$$t1$$
, $$zero$, 25 # $t1 = 2$

-
$$|ui $t1, 2$$
 # $t1 = "2"_{10} * 2^{16}$

De acordo com o comentário, o que o lui faz?

Load upper immediate: carrega o imediato nos bits mais significativos (upper) – demais bits são zerados

- Ler e Escrever na Memória
 - Ler (load) Carrega um valor que está armazenado em uma posição de memória em um registrador

```
lw $t1, offset($t0)
# $t1 recebe valor de memória armazenado na posição [$t0+offset]
```

- lw word (palavra)
- Ib byte

- Ler e Escrever na Memória
 - Escrever (store) Armazena um valor que está em um registrador em uma posição na memória

```
sw $t1, offset($t0)
```

a posição de memória de endereço [\$t0+offset] recebe o valor que está no registrador \$t1

- sw word (palavra)
- sb byte

jump to Label

j LABEL

O que é LABEL?

■ Ex:

...

operação 0

j PARA_AQUI

operação 1

operação 2

PARA_AQUI: operação 3

operação 1 e operação 2 não serão executadas, pois serão puladas

- Jump and link
 - jal EndereçoProcedimento
 - Pula para a instrução em EndereçoProcedimento e grava o endereço da próxima instrução em \$ra
- Jump register
 - jr \$ra
 - Pula de volta para seguir o fluxo de instruções anterior

Endereço	Instrução	
		\$ra = 11
10	jal Aqui	4.
11	add \$t1, \$t2, \$t3	*

Endereço	Instrução
35	Aqui : add \$t1, \$t2, \$t3
36	add \$t1, \$t1, \$t1
37	sub \$t1, \$t1, \$t4
38	jr \$ra

Endereço	Instrução
10	jal Aqui
11	add \$t1, \$s4, \$t3
	•••
	•••
78	jal Aqui
79	

Endereço	Instrução
35	Aqui : add \$t1, \$t2, \$t3
36	add \$t1, \$t1, \$t1
37	sub \$s4, \$t1, \$t4
38	jr \$ra

Endereço	Instrução
	\$ra = 1
10	jal Aqui
11	add \$t1, \$s4, \$t3
78	jal Aqui
79	

Endereço	Instrução
35	Aqui : add \$t1, \$t2, \$t3
36	add \$t1, \$t1, \$t1
37	sub \$s4, \$t1, \$t4
38	jr \$ra

Endereço	Instrução	
,	\$ra=	1
10	jal Aqui	
11	add \$t1, \$s4, \$t3	~
•••		

78	jal Aqui	
79		

Endereço	Instrução
35	Aqui : add \$t1, \$t2, \$t3
36	add \$t1, \$t1, \$t1
37	sub \$s4, \$t1, \$t4
38	jr \$ra

Endereço	Instrução	
		\$ra = 1
10	jal Aqui	
11	add \$t1, \$s4, \$t3	
		\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
		\$7 = P
78	jal Aqui	/
79		

	Endereço	Instrução
1	35	Aqui : add \$t1, \$t2, \$t3
/	36	add \$t1, \$t1, \$t1
	37	sub \$s4, \$t1, \$t4
\	38	jr \$ra

Endereço	Instrução			dereço	Instrução
		\$ra = 11		35	Aqui: add \$t1, \$t2, \$t3
10	jal Aqui	Die		36	add \$t1, \$t1, \$t1
11	add \$t1, \$s4, \$t3	K		37	sub \$s4, \$t1, \$t4
		7	7	38	jr \$ra
***	•••	\$7.00 100 100 100 100 100 100 100 100 100			
		60			
78	jal Aqui				
79		1			

Qual seria o algoritmo do exemplo?

- Branch if equal
 - beq \$s3, \$s4, LABEL
 - bne \$s3, \$s4, **LABEL1**

Vá para **LABEL** se "\$s3 == \$s4" # Vá para **LABEL1** se "\$s3 != \$s4"

Exemplo

```
beq $s1, $s2, L1

j L2

L1:
   addi $s1, $s1, 1
   j EXIT

L2:
   addi $s1, $s1, 2
EXIT: ...
```

Branch if equal

```
    beq $s3, $s4, LABEL
    bne $s3, $s4, LABEL1
    # Vá para LABEL se "$s3 == $s4"
    bne $s3, $s4, LABEL1
    # Vá para LABEL1 se "$s3 != $s4"
```

Exemplo

Qual seria o algoritmo do exemplo? É o mesmo do ex. anterior?

- Branch if equal
 - beq \$s3, \$s4, LABEL # Vá para LABEL se "\$s3 == \$s4"
 bne \$s3, \$s4, LABEL1 # Vá para LABEL1 se "\$s3 != \$s4"

■ Exemplo

```
bne $s1, $s2, Else
addi $s1, $s1, 1

j exit
Else:
  addi $s1, $s1, 2

EXIT: ...
```

- Branch if equal
 - beq \$s3, \$s4, LABEL # Vá para LABEL se "\$s3 == \$s4"
 - bne \$s3, \$s4, LABEL1 # Vá para LABEL1 se "\$s3 != \$s4"

■ Exemplo

```
bne $s1, $s2, Else
addi $s1, $s1, 1

j exit
Else:
  addi $s1, $s1, 2

EXIT: ...
```

SIM, e está mais compacto

DICA:

 De modo geral, o código será mais eficiente se testarmos a condição oposta ao desvio no lugar do código que realiza a parte "then" subsequente do "if"

OU SEJA

 De modo geral, o código será mais eficiente se testarmos primeiro o "else".

- Branch if equal
 - beq \$s3, \$s4, LABEL

Vá para **LABEL** se "\$s3 == \$s4"

Exemplo

```
beq $$1, $$2, L1  #branch if (k == 1) subi $$2, $$2, 1  #1--
L1: addi $$1, $$$1, 1  #k++
```

- k está em \$s1 e l está em \$s2
- Como poderíamos escrever o algoritmo?

Durante a execução, a sequência do código é seguida mesmo com o label

- Branch if equal
 - beq \$s3, \$s4, LABEL

Vá para **LABEL** se "\$s3 == \$s4"

Exemplo

```
beq $$1, $$2, L1  #branch if (k == 1) subi $$2, $$2, 1  #1--
L1: addi $$1, $$$1, 1  #k++
```

■ k está em \$s1 e l está em \$s2

- Set on less than
 - slt \$t0, \$s3, \$s4
 - \$t0 será "1" se "\$s3< \$s4"
 - \$t0 será "0", cc
- Muito utilizado juntamente com o beq na tomada de decisão em desigualdades

Exemplo

```
slt $s1, $s2, $s3
bne $s1, $zero, Else
addi $s2, $s2, 1
j EXIT
Else:
   addi $s2, $s2, 2
EXIT: ...
```

- Set on less than
 - slt \$t0, \$s3, \$s4
 - \$t0 será "1" se "\$s3< \$s4"
 - \$t0 será "0", cc
- Muito utilizado juntamente com o beq na tomada de decisão em desigualdades

Exemplo

```
slt $s1, $s2, $s3
bne $s1, $zero, Else
addi $s2, $s2, 1
j EXIT
Else:
   addi $s2, $s2, 2
EXIT: ...
```

Como seria o algoritmo?

Exemplo

```
slt $s1, $s2, $s3
bne $s1, $zero, Else
addi $s2, $s2, 1

j EXIT

Else:
   addi $s2, $s2, 2

EXIT: ...
```

Como seria o algoritmo?

```
if ( s2 >= s3 ){
    s2 = s2 + 1
}
else{
    s2 = s2 + 2
}
```

Precisa existir "set on more than"?

- Outros
 - slti (para imediato)

Instruções MIPS Loop

Como poderíamos escrever o seguinte algoritmo?

```
inteiro i = 0
inteiro j = 15
enquanto ( i < 10 ) {
    j = j + 5
    i = i + 1
}</pre>
```

Instruções MIPS Loop

Como poderíamos escrever o seguinte algoritmo?

```
li $t0, 10 # constante 10
li $t1, 0 # contador do laço i
li $t2, 15
        # variável j
loop:
   beq $t1, $t0, end # se t1 == 10, o código acaba
   addi $t2, $t2, 5 #j = j + 5
   addi $t1, $t1, 1 #i = i + 1
   j loop
end:
```

Instruções MIPS Pseudoinstruções

■ Elas são reconhecidos pelo assembler, mas traduzidas em pequeno conjunto de instruções de máquina.

move \$t0, \$t1	se torna	add \$t0, \$zero, \$t1	\$tO = \$t1
blt \$t0, \$t1, L	se torna	slt \$at, \$t0, \$t1 bne \$at, \$zero, \$L	Jump para L se \$t0<\$t1

Algumas observações

- 1. O código em linguagem de alto nível não tem a mesma quantidade de instruções do que o código assembly.
- 2. Muitas vezes, é necessário ter instruções intermediárias em assembly para poder executar a instrução em alto nível



Para treinar

O que faz trecho de programa abaixo?

L1:
 add \$s0, \$s0,
\$t1
 addi \$t0, \$t0, 1
 bne \$t2, \$t0, L1
EXIT: ...


Nome	Sintaxe	Significado
Add	add \$1,\$2,\$3	\$1 = \$2 + \$3 (<u>signed</u>)
Sub	sub \$1,\$2,\$3	\$1 = \$2 - \$3 (<u>signed</u>)
Add Immediate	addi \$1,\$2,CONST	\$1 = \$2 + CONST (<u>signed</u>)
Set on less than	<u>slt</u> \$1,\$2,\$3	<u>if</u> (\$2 < \$3) \$1 = 1 <u>else</u> \$1 = 0
Branch on not equal	bne \$1,\$2, <u>Label</u>	if (\$1 != \$2) goto Label
Branch on equal	beq \$1,\$2, Label	<u>if</u> (\$1 == \$2) goto <u>Label</u>
Jump	j Label	goto <u>Label</u>

Para treinar

■ Implementar em assembly MIPS

Nome	Sintaxe	Significado
Add	add \$1,\$2,\$3	\$1 = \$2 + \$3 (<u>signed</u>)
Sub	sub \$1,\$2,\$3	\$1 = \$2 - \$3 (<u>signed</u>)
Add Immediate	addi \$1,\$2,CONST	\$1 = \$2 + CONST (<u>signed</u>)
Set on less than	slt \$1,\$2,\$3	<u>if</u> (\$2 < \$3) \$1 = 1 <u>else</u> \$1 = 0
Branch on not equal	bne \$1,\$2, <u>Label</u>	if (\$1 != \$2) goto <u>Label</u>
Branch on equal	beq \$1,\$2, <u>Label</u>	<u>if</u> (\$1 == \$2) goto <u>Label</u>
Jump	j <u>Label</u>	goto <u>Label</u>






Para saber mais ...

• STALLINGS, William. Arquitetura e organização de computadores. 8. ed. São Paulo: Pearson, 2010. **Capítulo 2**

PATTERSON, D.A. & HENNESSY, J. L.
 Organização e Projeto de Computadores A Interface Hardware/Software. 3ª ed. Campus, 2005.

 Capítulo 1

Próxima aula



Simulador MARS

