# CORE

El presente documento describe la organización de los archivos y carpetas empleadas para el desarrollo framework **LATA** tanto como la descripción de sus elementos, métodos y funciones.

# **ROOT**

El framework consta de los siguientes archivos y carpetas:

- → lata
  - output\_test
    - log.txt
  - screenshots
    - file\_name.png
    - file\_name.uix
      - . . .
  - auida.py
  - log\_record.py
  - main.py

# output test:

En este directorio es donde se contendrán los diferentes logs que el framework genere y/o actualice conforme el desarrollo de este evolucione.

### screenshots:

Este directorio contiene los archivos generados por el método 'uiaviewer\_generator' de la clase 'AndroidDevice', cual se describirán más adelante. Estos archivos son utilizados por herramienta uiautomatorviewer para realizar una inspección más detallada de las diferentes pantallas, como la descripción y posición de los elementos, del dispositivo Android.

# auida.py:

Contiene los scripts y métodos necesarios para realizar los procesos para realizar una llamada y encender/apagar el WiFi mediante adb shell y uiautomator.

### select\_device

#### Descripción:

 Verifica si hay un dispositivo conectado, de ser así regresa el serial de dicho dispositivo. Por defecto regresa el primer dispositivo conectado.

#### Parámetros:

 device: posición del dispositivo de la lista de dispositivos conectados o disponibles. Retorna:

• Retorna el serial del dispositivo en un string.

### check\_list

Descripción:

Por comando de adb, verifica si hay dispositivos disponibles o conectados.

Retorna:

- Si existen dispositivos conectados, retorna un lista con dichos dispositivos.
- Retorna None cuando no hay dispositivos conectados.

### dial\_number

Descripción:

Realiza una llamada al número dado por comando adb.

Parámetros:

• number: número al cual se realizará la llamada

Retorna:

### hang\_up

Descripción:

Finaliza la llamada si existe una en curso.

### adb\_open\_settings

Descripción:

• Abre el menu de configuracion por comando **adb**.

# turn\_on\_wifi

Descripción:

Enciende el WiFi del dispositivo por comando adb.

### turn\_off\_wifi

Descripción:

Apaga el WiFi del dispositivo por comando adb.

### adb\_calling\_test

Descripción:

 Realiza una llamada al número dado y la finaliza después de un tiempo especificado.

Parámetros:

- number: número al cual se realizará la llamada
- **delay**: tiempo especificado entre el evento de realizar la llamada y finalizar llamada. Por defecto es **5**, es decir, 5 segundos.

### adb\_wifi\_test

Descripción:

 Según el estado dado, enciende o apaga el WiFi del dispositivo por comando adb.

#### Parámetros:

on\_off: estado el cual procederá a encender o apagar el WiFi (ON/OFF)

#### uiaviewer\_generator

#### Descripción:

 Realiza una captura de la pantalla en la cual se encuentra el dispositivo.
Genera un archivo \*.png y otro \*.uix con el mismo nombre, para ser utilizadas por la herramienta uiatomatorviewer para su inspección más a detalle.

### click\_espanglish\_button

#### Descripción:

 Busca el elemento especificado según el UIMatcher, label y className especificado. Para aumentar cobertura sobre dispositivos que estén configurados en inglés y otros en españo. Esta función pregunta si existe el elemento en español, sino existe, intenta buscarlo en inglés. Permite realizar el proceso anterior mediante un segundo UIMatcher.

#### Parámetros:

- matcher: UlMatcher para realizar la búsqueda
- spanish: Label del elemento traducido al español
- english: Label del elemento traducido al inglés
- matcher: Segundo UlMatcher para realizar la búsqueda. Solo realizará la búsqueda si no se encuentra el primer matcher y este es especificado.

#### initial\_state

### Descripción:

Establece al dispositivo en la pantalla de HOME.

### type\_number

#### Descripción:

Itera y pulsa cada uno de los elementos del string number.

#### Parámetros:

• number: número en string el cual se realizará la llamada.

### uia\_calling\_test

# Descripción:

- Establece el dispositivo en la pantalla de HOME.
- Busca y pulsa el botón de Teléfono.
- Busca y pulsa el botón de teclado
- Llama la función type\_number con el número dado por el usuario
- Busca y pulsa el botón para marcar
- Espera el tiempo especificado, por defecto 5 segundos.
- Busca y pulsa el botón para finalizar llamada

#### Parámetros:

- number: número al cual se realizará la llamada
- delay: tiempo de espera entre marcar y finalizar llamada

### quick\_turn\_on\_wifi

### Descripción:

- Abre el menú de configuraciones rápidas
- Verifica si el botón de WiFi está apagado
  - o Si está apagado, pulsa el botón para encenderlo
  - o Si está encendido, no realiza nada

### quick\_turn\_off\_wifi

#### Descripción:

- Abre el menú de configuraciones rápidas
- Verifica si el botón de WiFi está encendido
  - o Si está encendido, pulsa el botón para apagarlo
  - Si está apagado, no realiza nada

### uia\_quick\_wifi\_test

#### Descripción:

 Según el estado dado, enciende o apaga el estado del WiFi en el menú de configuraciones rápidas

#### Parámetros:

• on\_off: estado el cual procederá a encender o apagar el WiFi (ON/OFF)

### setting\_turn\_on\_wifi

### Descripción:

- Verifica si el botón de WiFi del menú de configuraciones no está encendido
  - Si no está encendido, pulsa el botón
  - Si está encendido, no realiza nada

### setting\_turn\_off\_wifi

#### Descripción:

- Verifica si el botón de WiFi del menú de configuraciones está encendido
  - o Si está encendido, pulsa el botón
  - o Si no está encendido, no realiza nada

### settings\_wifi\_test

#### Descripción:

- Abre el menú de configuraciones o ajustes del dispositivo
- De acuerdo al estado dado, realiza lo siguiente:
  - o **ON**: Llama a la función para encender el WiFi
  - o **OFF**: Llama a la función para apagar el WiFi
- Cierra el menú de ajustes estableciendo la pantalla de HOME

# log\_record.py:

Contiene los métodos necesarios para llevar un registro de los eventos, status y errores durante la ejecución de los procesos.

### set\_serial

### Descripción:

Guarda en una variable de instancia el serial del dispositivo seleccionado.

#### Parámetros:

• serial: ID del dispositivo seleccionado.

# set\_wifi\_status

### Descripción:

- Guarda en una variable de instancia el estado del WiFi.
- Imprime en pantalla que se realizó la operación.

#### Parámetros:

• status: Estado del WiFi a guardar

### set\_call

### Descripción:

- Guarda en una variable de instancia el número a llamar.
- Imprime en pantalla que se realizó la operación.

#### Parámetros:

• number: número al cual se realizará la llamada.

### set\_event

### Descripción:

- Guarda en una variable de instancia el momento que inicia y finaliza un proceso de acuerdo al parámetro event (START/END)
- Imprime en pantalla que se realizó la operación.

#### Parámetros:

- event:
  - o START: guarda la marca de tiempo de cuando inició el proceso.
  - END: guarda la marca de tiempo de cuando finalizó el proceso.

### add\_log

### Descripción:

Parámetros:

De acuerdo a la acción (**action**) especificada, guarda en un archivo **log.txt** en el directorio **output\_test** la información del proceso que se realizó.

#### action:

- CALL: escribe en el archivo log.txt la información guardada para el proceso de llamada.
- WIFI: escribe en el archivo log.txt la información guardada para el proceso de encender/apagar el WiFi.

# main.py:

Archivo principal para la ejecución del framework **LATA**. Muestra al usuario un menú para llevar a cabo los distintos procesos, además de proveer métodos para validar las entradas del usuario.

# is\_valid\_number

### Descripción:

 Valida si el número proporcionado es válido para realizar una llamada telefónica.

#### Parámetros:

number: número ingresado por el usuario para realizar una llamada.