# 자료구조론


1장 자료구조 개요

# □ 이 장에서 다를 내용

- ❖ 자료구조 개요
- ❖ 자료구조의 분류
- ❖ 자료의 표현

# □ 자료구조 개요

- ❖ 자료구조란?
  - Data Structure
  - 자료를 효율적으로 사용할 수 있도록 자료를 특성에 따라서 분류하여 저장하는 방법과 자료에 대한 연산을 정의




[나쁜 자료구조]


[좋은 자료구조]

# □ 자료구조 개요

❖ 컴퓨터에 의한 문제 해결 과정



- 컴퓨터가 효율적으로 문제를 처리하기 위해서는 문제를 정의하고 분석하여 그에 대한 최적의 프로그램을 작성해야 한다.
- 프로그램은 <u>자료를 표현</u>하고, 그 <u>자료를 처리</u>하여 결과를 얻음 자료구조 알고리즘
  - → 다양한 자료구조에 대한 이해와 활용 능력이 필요함



- ❖ 자료구조의 형태에 따른 분류
  - 단순 구조
    - 정수, 실수, 문자, 문자열 등의 기본 자료형
  - 선형 구조
    - 자료들 간의 앞뒤 관계가 1:1의 선형 관계
    - 리스트, 연결리스트, 스택(stack), 큐(queue), 덱(deque) 등
  - 비선형 구조
    - 자료들 간의 앞뒤 관계가 1:多, 또는 多:多의 관계
    - 계층(hierarchical)구조, 망(network)구조
    - 트리, 그래프 등
  - 파일 구조
    - 레코드의 집합인 파일에 대한 구조
    - 순차파일, 색인파일, 직접파일 등


- ❖ 자료구조의 선택
  - 예: 정수 리스트에서 25를 찾으시오.
    - 순차 리스트 1

10	30	21	4	31	5	2	25	7
----	----	----	---	----	---	---	----	---

• 순차 리스트 2

2	4	5	7	10	21	25	30	31

• 연결 리스트



- ❖ 자료구조의 선택
  - 자료구조 선택의 중요성
    - 자료구조는 처리하고자 하는 자료의 표현과 저장 방법을 결정
    - 자료구조와 알고리즘은 밀접한 관계
    - 따라서 어떤 자료구조를 선택하느냐에 따라 처리 능률이 크게 달 라짐
  - 자료구조 선택의 기준
    - 자료의 양
    - 자료의 활용 빈도
    - 자료의 갱신 정도
    - 자료 처리를 위해 사용 가능한 기억장치 용량
    - 자료 처리 시간의 제한
    - 자료 처리를 위한 프로그래밍의 용이성


- ❖ 디지털 시스템에서 자료의 표현
  - 숫자, 문자, 그림, 소리, 기호 등 모든 형식의 자료를 2진수 코드로 표현하여 저장 및 처리
  - 2진수 코드
    - 1과 0, 또는 ON과 OFF, 또는 참(true)과 거짓(false)의 조합
  - 2진수 코드의 단위



→ 자료 표현하는 최소 단위




→ 16진수 표현



→ 자료 처리/저장/전송의 기본 단위

- n개의 비트로 2<sup>n</sup>개의 상태수 표현
  - 예) n=4 인 경우




16개(2<sup>n</sup> = 2<sup>4</sup> = 16)의 상태값 표현

0

0

0

❖ 컴퓨터 내부에서 자료를 표현하는 방법



0	0	0	0
0	0	0	1
0	0	1	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	0	1
0	1	1	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	0	1
1	1	1	0
4	-1	1	1

- ❖ 2진수 정수 표현: n비트의 부호 절대값 형식
  - 최상위 1비트 > 부호 표시
    - 양수(+):0
    - 음수(-):1
  - 나머지 n-1 비트 → 절대값의 이진수 표시
  - 예) 1 바이트 정수인 경우

+ 21

-21


1비트	<b>←</b>	_	7	비	≣	_	
0	0	0	1	0	1	0	1
부호		Į	절대	값 =	= 2	1	

1비트	•	_	7	7 비트			<b>→</b>		
1	0	0	1	0	1	0	1		
부호		7	절대	값 =	= 2	1			

2진수 정수 표현: 1의 보수 형식


양수 표현과 같음!

- 음수 표현에 부호 비트를 사용하는 대신 1의 보수(1' complement)
   를 사용하는 방법
- 예) 21의 1의 보수 구하기 (1 바이트 정수인 경우)



❖ 2진수 정수 표현 : 2의 보수 형식

- 1의 보수에 1을 더하면 2의 보수
- 음수 표현에 2의 보수(2' complement)를 사용
- 예) 21의 1의 보수 구하기 (1 바이트 정수인 경우)



→ 2진수 정수의 세 가지 표현 방법에서 양수의 표현은 같고, 음수의 표현만 다르다.

- ❖ 2진수 정수 표현 : 2의 보수 형식
  - 8 비트로 표현 가능한 정수의 범위

$$-2^7 \sim 2^7 - 1$$

-2<sup>7</sup> ~ 2<sup>7</sup> - 1 → 2<sup>8</sup> 가지 정보

■ n 비트로 표현 가능한 정수의 범위

$$-2^{n-1} \sim 2^{n-1} - 1$$


-2<sup>n-1</sup> ~ 2<sup>n-1</sup> - 1 → 2<sup>n</sup> 가지 정보

❖ 컴퓨터 내부에서 자료를 표현하는 방법



- ❖ 2진수 실수 표현 : 고정 소수점(fixed point) 형식
  - 소수점이 항상 최상위 비트의 왼쪽 밖에 고정된 것으로 취급
  - 고정 소수점 표현의 <u>00011101</u>은 0.<u>00011101</u>의 실수 값을 의미
  - 표현 가능한 값의 범위가 작음
    - 예를 들어 위의 고정소수점 표현으로는
      - ▶0.00000011101 은 00000011 로 표현됨
      - ▶0.0000000011101 은 00000000 로 표현됨

- ❖ 2진수 실수 표현 : 부동 소수점(floating point) 형식
  - 소수점의 위치가 고정되어 있지 않고 변함
  - 실수를 부호, 지수부, 가수부의 세 부분으로 구분하여 표현
    - 부동 소수점 개념 이해를 돕기 위해 10진법 예를 들어 설명한다.



$$0.00000002345 = 0.2345 * 10^{-7}$$


$$0 -7 2345$$

- 부동 소수점 형식 (4바이트 사용하는 경우 예)
  - 실제로는 10진법이 아니라 2진법으로 표현됨

부호	지수	부(밑수를 2 <sup>로</sup> 지수 표현)	로 하여	20	가수부(유효숫자부분을 2진수로 표현)	0
1비트	20	7 비트 	<b>→</b>	<b>←</b>	24비트(3바이트) 	

부동 소수점 형식은 고정 소수점 형식에 비해서 표현 가능한 값의 범위가 넓다.

❖ 컴퓨터 내부에서 자료를 표현하는 방법



- ❖ 부동 소수점 형식은 근본적으로 부정확한 표현법임
  - 정확한 정밀도(exact precision)를 갖도록 실수값을 표현하려면 2진 수 표현 대신 10진수 표현법을 사용해야 함
- ❖ 10진수 자료를 표현하는 방법
  - 존 형식(zoned decimal)
  - 팩 형식(packed decimal)


- ❖ 존 형식의 10진수(zoned decimal)
  - 10진수 한자리를 표현하기 위해서 1 바이트(8 bits)를 사용
    - 존 영역(상위 니블)
      - ▶1111로 표시
    - 수치 영역(하위 니블)
      - ▶ 표현하고자 하는 10진수 한자리 값에 대한 2진수 값을 표시
    - 존 형식의 구조

	존 (	경역			수치		
				8 4 2 1			1
Χ	Х	Х	X	Х	Х	Х	Х

#### ■ 4비트 수치 영역의 10진수 표현

	수치 영	역의 값		10진수 변환	10진수
0	0	0	0	0 × 8 + 0 × 4 + 0 × 2 + 0 × 1	0
0	0	0	1	0 × 8 + 0 × 4 + 0 × 2 + 1 × 1	1
0	0	1	0	0 × 8 + 0 × 4 + 1 × 2 + 0 × 1	2
0	0	1	1	0 × 8 + 0 × 4 + 1 × 2 + 1 × 1	3
0	1	0	0	0 × 8 + 1 × 4 + 0 × 2 + 0 × 1	4
0	1	0	1	0 × 8 + 1 × 4 + 0 × 2 + 1 × 1	5
0	1	1	0	0 × 8 + 1 × 4 + 1 × 2 + 0 × 1	6
0	1	1	1	0 × 8 + 1 × 4 + 1 × 2 + 1 × 1	7
1	0	0	0	1 × 8 + 0 × 4 + 0 × 2 + 0 × 1	8
1	0	0	1	1 × 8 + 0 × 4 + 0 × 2 + 1 × 1	9
1	0	1	0	1 × 8 + 0 × 4 + 1 × 2 + 0 × 1	10 = A
1	0	1	1	1 × 8 + 0 × 4 + 1 × 2 + 1 × 1	11 = B
1	1	0	0	1 × 8 + 1 × 4 + 0 × 2 + 0 × 1	12 = C
1	1	0	1	1 × 8 + 1 × 4 + 0 × 2 + 1 × 1	13 = D
1	1	1	0	1 × 8 + 1 × 4 + 1 × 2 + 0 × 1	14 = E
1	1	1	1	1 × 8 + 1 × 4 + 1 × 2 + 1 × 1	15 = F


- 여러 자리의 10진수의 존 형식 표현 방법
  - 10진수의 자릿수 만큼 존 형식을 연결하여 사용
  - 마지막 자리의 존 영역에 부호를 표시
    - ▶ 양수(+)는 1100
    - ▶음수(-)는 1101
  - 존 형식의 10진수 표현 형식




- 존 형식으로 10진수를 표현하는 예
  - +213

1111	0010	1111	0001	1100	0011
F	2	F	1	C(+)	3
	2		1		3

• **-**213



- ❖ 팩 형식의 10진수(packed decimal)
  - 10진수 한자리를 표현하기 위해 존 영역 없이 하나의 니블(4 bits)을 사용
    - 최하위 니블에 부호를 표시
      - ▶ 양수(+)는 1100
      - ▶음수(-)는 1101
  - 여러 자리의 10진수의 팩 형식 표현 방법




- 팩 형식으로 10진수를 표현하는 예
  - **+** 213

0010	0001	0011	1100
2	1	3	C(+)

• **-** 213

0010	0001	0011	1101
2	1	3	D(-)

❖ 컴퓨터 내부에서 자료를 표현하는 방법



- ❖ 문자자료의 표현
  - 문자에 대한 이진수 코드를 정의하여 사용
    - 각 문자마다 서로 다른 값을 부여하기로 약속하고, 그 약속에 따라 특정 값이 특정 문자를 나타내는 것으로 본다.
  - 여러 가지 문자 코드
    - BCD 코드
    - EBCDIC 코드
    - ASCII 코드 → C 언어에서 사용
    - 유니코드(Unicode) → 자바 언어에서 사용

- ❖ ASCII 코드
  - 7비트를 사용하여 문자 표현
    - 상위 3비트 : 존 비트
    - 하위 4비트 : 2진수 비트
    - 존 비트와 2진수 비트를 조합하여 10진수 0~9와 영어 대문자/소문자와 특수문자를 표현
  - ASCII 코드의 구성

← :	존 비트	-	←—	숫자	비트	<b>→</b>
			8	4	2	1
Х	Х	Х	Х	Х	X	Χ


- ASCII 코드 표
  - 예) 영문자 A에 대한 ASCII 코드 ☞ 1000001

바위	상위	000	001	010	011	100	101	110	111
0000	)	NUL	DLE	SP	0	@	Р		р
000	1	SOH	DC1	Į.	1	A	Q	а	q
0010		STX	DC2	"	2	В	R	b	r
0011	li .	ETX	DC3	#	3	С	S	С	s
0100	)	EOT	DC4	\$	4	D	Т	d	t
0101	l .	END	NAK	%	5	Е	U	е	u
0110		ACK SYN		&	6	F	V	f	V
0111		BEL	ETB	,	7	G	W	g	w
1000		BS	CAN	(	8	Н	Х	h	х
1001		нт	EM	)	9	1	Υ	i	У
1010	)	LF	SUB	*	:	J	Z	j	Z
1011	8	VT	ESC	+	;	К	[	k	{
1100	)	FF	FS	,	<	L	₩ (\)	ī	Į.
1101		CR	GS	-	=	М	]	m	}
1110	Į.	SO	RS	8	>	N	٨	n	~
1111		SI	US	/	?	0	_	0	DEI
* 코드	의 의미					121			
GS	Grou	p Separato	r	RS	Record S	eparator	US Unit Separator		

- ❖ EBCDIC 코드
  - 예) 영문자 A에 대한 EBCDIC 코드 ☞ 11000001

상위하위	0000	0001	0010	0011	0100	0101	0110	0111	1000	1001	1010	1011	1100	1101	1110	1111
0000	NUL	DLE	DS		SP	&	-						{	}	₩ (\)	0
0001	SOH	DC1	SOS				1		а	j	~		A	J		1
0010	STX	DC2	FS	SYN					b	k	s		В	K	S	2
0011	ETX	TM							С	1	t		С	L	Т	3
0100	PF	RES	BYP	PN					d	m	u		D	М	U	4
0101	HT	NL	LF	RS					е	n	٧		E	Ν	٧	5
0110	LC	BS	ETB	UC					f	0	w		F	0	W	6
0111	DEL	IL	ESC	EOT					g	р	х		G	Р	Х	7
1000	GE	CAN							h	q	у		Н	Q	Υ	8
1001	RLF	EM							i	r	z		1	R	Z	9
1010	SMM	СС	SM		Ø	!		:								
1011	VT	CU1	CU2	CU3		\$	,	#				-3				
1100	FF	IFS		DC4	<	*	%	@								
1101	CR	IGS	ENQ	NAK	(	)	_	1								
1110	SO	IRS	ACK		+	ï	>	=								
1111	SI	IUS	BEL	SUB	1		?	.0								

- ❖ 유니코드(Unicode)
  - 나라별 언어를 모두 표현하기 위해 정의한 문자 코드
  - 모든 문자를 16비트로 표현
    - 16비트의 코드값을 4자리의 16진수로 표시
  - 유니코드의 구성



#### ■ 유니코드 표

상위16진수 하위16진수	000	001	002	003	004	005	006	007
0	NUL	DEL	SP	0	@	Р	`	р
1	SOH	DC1	!	1	A	Q	а	q
2	STX	DC2	II .	2	В	R	b	r
3	ETX	DC3	#	3	С	S	С	S
4	EOT	DC4	\$	4	D	Т	d	t
5	ENQ	NAK	%	5	Е	U	е	u
6	ACK	SYN	&	6	F	٧	f	V
7	BEL	ETB	1	7	G	W	g	W
8	BS	CAN	(	8	Н	Х	h	Х
9	HT	EM	)	9	ı	Υ	i	у
А	LF	SUB	*	:	J	Z	j	Z
В	VT	ESC	+	;	K	[	k	{
С	FF	FS	,	<	L	\	I	1
D	CR	GS	-	=	М	]	m	}
Е	SO	RS		>	N	۸	n	~
F	SI	US	/	?	0	-	0	DEL

■ 영문자 'A'에 대한 유니코드 0041 → 0000 0000 0100 0001

←	◆ 16 비트 →														
상위 16진수											하위 16진수				
0 0 4										1					
	상위 2진수									하위 2	인수				
0	0	0	0	0	0 0 0 0 0 1 0 0							0	0	0	1

- 한글에 대한 유니코드
  - 초성 19개 × 중성 21개 × 종성 28개 = 11,172개

[표 1-6] 유니코드표: 한글에 대한 유니코드 중 일부

상위16진수 하위16진수	AC0	AC1	AC2	AC3	AC4	AC5	AC6	AC7
0	71	감	갠	갰	걀	걐	걠	거
1	각	갑	갡	갱	걁	걑	걡	걱
2	갂	값	갢	갲	걂	걒	걢	걲
3	갃	갓	갣	갳	걃	걓	걣	걳
4	간	갔	갤	갴	걄	걔	걤	건
5	갅	강	갥	갵	걅	걕	걥	걵
6	갆	갖	갦	갶	걆	걖	걦	걶
7	갇	갗	갧	갦	걂	걗	걧	걷
8	갈	갘	갨	캬	걈	걘	걨	걸
9	갉	같	갩	갹	걉	걙	걩	걹
А	갊	갚	갪	갺	걊	걚	걪	걺
В	갋	갛	갫	갻	걋	걛	걫	걻
С	갌	개	갬	갼	걌	걜	걬	걼
D	갍	객	갭	갽	걍	걝	걭	걽
E	갎	갞	갮	갾	걎	걞	걮	걾
F	갏	갟	갯	갿	걏	걟	걤	걿
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·								

한글 '가'에 대한 유니코드AC00 → 1010 1100 0000 0000

<b>-</b>	◆ 16 비트 →															
	상위 16진수												하위 16진수			
A C 0										0						
	상위 2진수										하위 2	진수				
1	0	1	0	1	1 1 0 0 0 0 0 0							0	0	0	0	

❖ 컴퓨터 내부에서 자료를 표현하는 방법



### □ 자료의 표현 – 논리 자료

- ❖ 논리 자료의 표현
  - 참/거짓의 논리값을 표현하기 위한 자료 형식
  - 1비트로도 표현 가능함
  - 일반적으로 1바이트나 1워드를 사용하여 논리 자료를 표현
    - 방법1)

참 - 최하위 비트를 1로 표시. 0000001 거짓 - 전체 비트를 0으로 표시. 0000000

방법2)

참 - 전체 비트를 1로 표시. **11111111** 거짓 - 전체 비트를 0으로 표시. **00000000** 

방법3)

참 - 하나 이상의 비트를 1로 표시. 00000110 거짓 - 전체 비트를 0으로 표시. 0000000


### □ 자료의 표현 – 포인터 자료

- ❖ 포인터(참조) 자료
  - 메모리의 주소를 표현하기 위한 자료 형식
  - 변수의 주소나 메모리의 특정 위치에 대한 주소를 저장하고 주소 연산하기 위해 사용


- ❖ 문자열(string) 자료의 표현
  - 예) 표현할 문자열: {COMPUTER, DATA STRUCTURE, STRING}
    - 방법1) 구분자를 사용하는 방법 : 구분자로 세미콜론(;) 사용한 예



• 방법2) 고정길이로 저장하는 방법



• 방법3) 포인터를 사용하는 방법



■ 문자열 표현 방법의 비교

비교항목 방법	구분자를 사용하는 방법	고정길이로 저장하는 방법	포인터를 사용하는 방법
메모리 이용률	문자열 길이 + 구분자 길이 ☞ 효율적	가장 긴 부분문자열 길이 × 부분문자열의 개수 ☞ 비효율적	문자열 길이 + 포인터 저장공간 ☞ 효율적
부 <del>분문</del> 자열 탐색시간	문자 비교연산시간 + 구분자 식별시간 ☞ 비효율적	문자 비교연산시간 ☞ 효율적	문자 비교연산시간 + 포인터 주소연산시간 ☞ 효율적

예) 세 번째 부분문자열 STRING인가?