

汇编语言与逆向技术

第9章 静态逆向技术



本章知识点

- 逆向技术
- IDA Pro简介
- IDA Pro窗口
- IDA Pro的操作
- 交叉引用
- 函数分析
- 图形化显示
- 增强反汇编的相关功能





1. 逆向技术



逆向工程

- 逆向工程(又称逆向技术),是一种产品设计技术再现过程
 - 对一项目标产品进行逆向分析及研究,从而演绎并得出该产品的处理流程、组织结构、 功能特性及技术规格等设计要素,以制作出功能相近,但又不完全一样的产品。
- 逆向工程源于商业及军事领域中的硬件分析
- 其主要目的是在不能轻易获得必要的生产信息的情况下,直接从成品分析,推导出产品的设计原理





软件逆向工程

- 软件逆向工程(Software Reverse Engineering)是指根据软件程序的反汇编代码 (静态)和执行过程(动态),通过逆向分析来推导出软件具体的实现方法。
- 软件逆向工程可能会被误认为是对知识产权的严重侵害,但是在实际应用上, 反而可能会保护知识产权所有者。
 - 漏洞发掘
 - 取证
 - 性能分析
 - 软件保护





逆向分析技术

- 静态分析
 - IDA Pro
- 动态分析
 - OllyDbg: 用户态的动态调试
 - WinDbg: 内核态的动态调试



九公允张 日科月升

使用OllyDbg单步执行hello.exe程序,跟踪并分析反汇编代码的执行,这个过程是属于()

- A 动态逆向分析
- B 静态逆向分析



2. IDA Pro简介




IDA Pro

IDA Pro是Hex-Rays公司出品的一款交互式反汇编工具支持32位和64位程序的反汇编









FREEWARE

Version 8.1

Hex-Rays © 2022

允公允能日新月异

IDA Freeware

IDA Freeware是Hex-Rays公司出品的一款交互式反汇编工具支持32位和64位程序的反汇编

- •Analyze both 32-bit and 64-bit applications
- •Cloud-based x64 decompiler
- •Local x86/x64 debugger included
- •Support x86/x64 processors
- •Save your analysis results
- •Perpetual license





下载IDA Freeware

下载地址: https://hex-rays.com/ida-free/

Download your IDA Free

The freeware version of IDA v8.1 comes with the following limitations:

- no commercial use is allowed
- cloud-based decompiler lacks certain advanced commands
- lacks support for many processors, file formats, etc...
- comes without technical support







SHA1 checksums:



9e7ead666136ec1293c39984ae3a1cf44793dca3 arm_idafree81_mac.app.zip 55d559efb6a71ee2988892b6fcd2a24f82f536a1 idafree81_linux.run 2aa1fa642afc95317de1ee45bccdf3db2465b91a idafree81_mac.app.zip 666df4d5e32b26e7f0fae5c18beed9c58bcd9cc7 idafree81_windows.exe





IDA PRO 专业版的价格

Target OS: Windows						
IDAPRONW	IDAPRONW IDA Pro Named License [Windows]					
HEXARM64W	ARM64 Decompiler Fixed License [Windows]	2765 USD				
HEXARMW	ARM32 Decompiler Fixed License [Windows]	2765 USD				
HEXMIPS64W	MIPS64 Decompiler Fixed License [Windows]	2765 USD				
HEXMIPSW	MIPS Decompiler Fixed License [Windows]	2765 USD				
HEXPPC64W	PPC64 Decompiler Fixed License [Windows]	2765 USD				
HEXPPCW	PPC Decompiler Fixed License [Windows]	2765 USD				
HEXX64W	x64 Decompiler Fixed License [Windows]	2765 USD				
HEXX86W	x86 Decompiler Fixed License [Windows]	2765 USD				

Target OS: Windows						
IDAPROCW	IDA Pro Computer License [Windows]	1975 USD				
HEXARM64W	ARM64 Decompiler Fixed License [Windows]	2765 USD				
HEXARMW	ARM32 Decompiler Fixed License [Windows]	2765 USD				
HEXMIPS64W	MIPS64 Decompiler Fixed License [Windows]	2765 USD				
HEXMIPSW	MIPS Decompiler Fixed License [Windows]	2765 USD				
HEXPPC64W	PPC64 Decompiler Fixed License [Windows]	2765 USD				
HEXPPCW	PPC Decompiler Fixed License [Windows]	2765 USD				
HEXX64W	x64 Decompiler Fixed License [Windows]	2765 USD				
HEXX86W	x86 Decompiler Fixed License [Windows]	2765 USD				

Target OS: Windows						
IDAPROFW	IDA Pro Floating License [Windows]	2960 USD				
HEXARM64FW	ARM64 Decompiler Floating License [Windows]	4145 USD				
HEXARMFW	ARM32 Decompiler Floating License [Windows]	4145 USD				
HEXMIPS64FW	MIPS64 Decompiler Floating License [Windows]	4145 USD				
HEXMIPSFW	MIPS Decompiler Floating License [Windows]	4145 USD				
HEXPPC64FW	PPC64 Decompiler Floating License [Windows]	4145 USD				
HEXPPCFW	PPC Decompiler Floating License [Windows]	4145 USD				
HEXX64FW	x64 Decompiler Floating License [Windows]	4145 USD				
HEXX86FW	x86 Decompiler Floating License [Windows]	4145 USD				







IDA Pro


- 函数发现
- 栈分析
- 局部变量的识别
- FLIRT快速的库函数识别与标记
 - Fast Library Identification and Recognition Technology





IDA Pro

- IDA Pro除了支持PE文件格式,还支持DOS、UNIX、Mac、Java、.NET等平台的文件格式
- IDA Pro会自动识别处理器 类型








IDA Pro

- IDA是按区块装载PE文件的,例如.text(代码块)、.data(数据块)、.rsrc(资源块)等。
- 在默认情况下,IDA Pro的反汇编 代码中不包含PE头或资源节。




Nankai University



3. IDA 窗口



IDA Freeware



AU: idle Down Disk: 39GB



允公允图形模式用导

```
loc_40EEE7:
                                              eax, [esp+14h+var_8
                                              eax, esi
                                              short loc_40EF47
                                       jnz
                                      ebp, 1
                              cmp
                                      short loc 40EF47
        offset a_ml_cmdflags ; "_ML_CMDFLAGS"
push
        _getenv
                                               loc 40EF47:
call
add
        esp, 4
                                                      eax, ebp
        eax, esi
                                                      edx, ds:OFAOh[eax*4]
cmp
                                               lea
        loc 40F068
                                                      eax, [esp+14h+var_4]
                                               mov
                                                      edx
                                                                       ; int
                                               push
                                                                       ; void
                                                       eax
                                               push
                                               call
                                                      sub 42DC30
                                                      eax, esi
                                               cmp
                                                      [esp+14h+var_4], eax
                                                      short loc 40EF7E
                                   edx, [esp+14h+var 8]
lea
lea
        ecx, [esp+14h+var 4]
                                   loc_40EF7E:
                        ; int
                                           ecx, [esp+14h+var_8]
        edx
push
                        ; int
                                           ecx, esi
push
        ecx
                                   cmp
                        ; char :
                                           [esp+14h+argc], ecx
push
        eax
                                   MOV
                                           short loc 40EFCB
call
        sub 40FFA0
                                   jle
        al, al
test
        short loc 40EF63
    🚻 🏄 🚾
                                         🜃 🏄 🚾
                                                 edi, eax
                                         mov
    loc 40EF63:
            al, byte_45985C
            al, al
    test
            short loc 40EF71
```





文本模式

```
.LEXL:0040EE00
.text:0040EE60
                                       ; int cdecl main(int argc, const char **argv, const char **e
.text:0040EE60
.text:0040EE60
                                       main
                                                                                ; CODE XREF: start+AF1
                                                       proc near
.text:0040EE60
.text:0040EE60
                                                       = dword ptr -8
                                       var 8
.text:0040EE60
                                                       = dword ptr -4
                                       var 4
.text:0040EE60
                                                       = dword ptr 4
                                       argo
.text:0040EE60
                                                       = dword ptr 8
                                       argv
                                                       = dword ptr OCh
.text:0040EE60
                                       envp
.text:0040EE60
.text:0040EE60 83 EC 08
                                                       sub
                                                               esp, 8
.text:0040EE63 55
                                                       push
                                                               ebp
.text:0040EE64 56
                                                               esi
                                                       push
.text:0040EE65 57
                                                       push
                                                               edi
.text:0040EE66 33 F6
                                                               esi, esi
                                                       xor
.text:0040EE68 68 00 80 00 00
                                                               8000h
                                                                                ; int
                                                       push
.text:0040EE6D 6A 01
                                                                                ; int
                                                       push
.text:0040EE6F 89 74 24 18
                                                               [esp+1Ch+var 4], esi
                                                       MOV
```





允公允帐日新月异

反汇编窗口

↑ IDA Options	×
Disassembly Analysis Cross-references Address representation Function offsets Include segment addresses Use segment names Display disassembly lines Empty lines Borders between data/code Basic block boundaries Source line numbers Line prefix example: seg000:0FE4 Low suspiciousness limit 0x400000	Strings Browser Graph Misc Display disassembly line parts Line prefixes Stack pointer Comments Repeatable comments Auto comments Bad instruction (BAD) marks Number of opcode bytes Instructions indention Comments indention Right margin 70
High suspiciousness limit 0x404000	Spaces for <u>tabulation</u> OK Cancel Help

在图形模式中, IDA Pro默 认不显示行号、操作码





箭头

• 红色: False分支

•绿色: True分支

• 蓝色: 无条件跳转

• 循环: 向上的箭头

```
cmp esi, ecx
jl short loc_40EF8C

loc_40EF80:
dec ecx
mov [esp+14h+var_8], ecx
lea edx, [ecx+ebp]
mov ecx, [eax+ecx*4]
mov [eax+edx*4-4], ecx
mov ecx, [esp+14h+var_8]
mov eax, [esp+14h+var_4]
cmn esi, ecx
jl short loc_40EFB0
```





文本模式

```
箭头
实线 = 无条件跳转
虚线 = 条件跳转
                             节信息
向上箭头 = 循环
                                                                                       注释
                                        内存地址
         .text:00401015
                                      jΖ
                                              short loc 40102B
         .text:00401017
                                              offset aSuccessInterne : "Success: Internet Connection\n"
                                      push
         .text:0040101C
                                              sub_40105F
                                      call
                                              esp, 4
         .text:00401021
                                      add
         .text:00401024
                                      mov
                                              eax, 1
                                              short loc_40103A
         .text:00401029
                                      jmp
         .text:0040102B
         .text:0040102B
                                                             ; CODE XREF: sub_401000+151j
         .text:0040102B loc 40102B:
                                              offset aError1 1NoInte ; "Error 1.1: No Internet\n"
         .text:0040102B
                                      push
                                              sub_40105F
         .text:00401030
                                      call
                                              esp, 4
         .text:00401035
                                      add
         _text:00401038
                                      xor
                                              eax, eax
         .text:0040103A
         .text:0040103A loc_40103A:
                                                             ; CODE XREF: sub_401000+291j
         .text:0040103A
                                      mov
                                              esp, ebp
         .text:0040103C
                                      pop
                                              ebp
```





函数窗口

- 列举所有函数
 - 可以发现规模庞大的函数、规模很小的函数。

				_								_
Function name	Segment	Start	Length	Locals	Arguments	R	F	L	S	В	T	=
 J sub 40B620	.text	0040B620	00000109	8000000	80000008	R						
	.text	0040B730	000000 A F	00000000	00000004	R						
	.text	0040B7E0	00000095	00000000	00000004	R						
	.text	0040B880	000000AD	000000C	00000004	R						
	.text	0040BC30	0000015E	0000012C	8000000	R						
	.text	0040BDB0	0000005D	000000C	00000004	R						
	.text	0040C000	000006C7	000000C	000000C	R						
	.text	0040D040	000001E3	0000001C	000000C	R						
	.text	0040D230	000001ED	00000010	000000D	R						
	.text	0040D420	00000889	00000010	00000010	R						
	.text	0040DD10	00000277	00000010	00000010	R						
₹ sub 40DF90	text	0040DF90	000006FF	00000024	0000010	R						





名字窗口

• 列举内存地址的名字,包括函数名、代码的名字、数据的名字和字符串

U∃ IDA View-A ☑	■ Names window 🗵 🔍 Hex View-l 🗵
Name	Address Public
	0044088C
freebuf	004408E0
strpbrk	00440910
i listnext	00440924
i listdone	00440931
i dstnext	00440934
i dstdone	00440944
	00440950
i returndi	00440971
i toend 1	00440973
access	00440977
cenvarg	004409BB
1 towlower	00440BBF
	00110001





字符串窗口

• 显示内存中识别出来的所有字符串

Address	Length	Туре	String
☑ .rdata:00442D0C	00000016	C	SunMonTueWedThuFriSat
☑ .rdata:00442D24	00000025	C	JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec
☑ .rdata:00442D6C	00000005	C	PATH
☑ .rdata:00442D74	00000013	C	GetLastActivePopup
☑ .rdata:00442D88	00000010	C	GetActiveWindow
☑ .rdata:00442D98	000000C	C	MessageBoxA
	000000B	C	user32.dll
	00000005	C	.com
	00000005	C	.exe
	00000005	C	.bat
☑ .rdata:00442DC8	00000005	C	.cmd
□ rdata:004433Δ4	UUUUUUUU	\boldsymbol{C}	KERNEI 32 dll





导入表窗口

• 列出程序导入的所有函数

Address	Ordinal	Name	Library
100442000		VirtualFree	KERNEL32
100442004		HeapFree	KERNEL32
100442008		ExitProcess	KERNEL32
№ 0044200C		TerminateProcess	KERNEL32
100442010		GetCurrentProcess	KERNEL32
100442014		GetTimeZoneInformation	KERNEL32
100442018 100442018		GetSystemTime	KERNEL32
₹ 0044201C		GetLocalTime	KERNEL32
100442020		GetLastError	KERNEL32
100442024		SetFilePointer	KERNEL32
100442028		WriteFile	KERNEL32
₹ 0044202C		ReadFile	KERNEL32
100442030		CloseHandle	KERNEL32
№ 00442034		GetFileTvpe	KFRNFI 32





允公允铭日新月异

导出表窗口


• 列出一个函数所有导出的函数

IDA View-A ☑	Names window	S Str	ings window 🗵	☐ Hex View
Name	Ad	ddress	Ordinal	
🔯 start	00	43AE70		





其它窗口





九公九 化 日 科 月 开

以下IDA Pro的哪个窗口显示EXE程序调用的 WindowsAPI函数信息

- 字符串窗口(Strings)
- B 导入表窗口(Import)
- 。 导出表窗口(Export)
- 函数窗口(Function)

九公允张 日新月升

下面哪个IDA Pro窗口的显示内容包含函数名?

- A 字符串窗口(Strings)
- B 名字窗口(Name)
- c 函数窗口(Function)
- 早入表窗口(Import Table)

提交



4. IDA 操作



Import和Strings窗口的导航

• 双击字符串会跳转到反汇编窗口中相应字符串的使用位置

```
0
IDA View-A
                                                           short near ptr loc 100A7DF+1
           .text:0100A779
           .text:0100A77B
                                                 add
                                                           qs:[eax], al
           .text:0100A77E
                                                 retf
                                                                                               "..." Strings window
           .text:0100A77E
                                                                                                           Length
                                                                                                                        Type String
           .text:0100A77F
                                                 db 2
           .text:0100A780 aHeapalloc
                                                 db 'HeapAlloc',0
                                                                                                                              TextUnicode.
                                                                                                "...." .text:01...
                                                                                                          0000000C
                                                 dw 24Ah
           .text:0100A78A
                                                                                                "...." .text:01....
                                                                                                          00000013
                                                                                                                              CloseServiceHandle
           .text:0100A78C aGetprocessheap db 'GetProcessHeap',0
                                                                                                "...." .text:01...
                                                                                                          00000014
                                                                                                                              QueryServiceConfig
                                                 align 4
           .text:0100A79B
                                                                                                           00000019
                                                                                                                             GetUserDefaultUIL
                                                                                                "..." .text:01...
           .text:0100A79C
                                                 db OECh; 8
                                                                                                                             HeapAlloc
                                                 db 1, 47h, 65h
           .text:0100A79D
         text:0100A7A0 aTfileinformati db 'tFileInformationByHandle',0
                                                                                                           0000000F
                                                                                                                             GetProcessHeap
                                                                                                "...." .text:01...
           .text:0100A7B9
                                                 align 2
                                                                                                           00000019
                                                                                                                              tFileInformationByH
                                                                                                "---" .text:01....
```





链接Link

• 在反汇编窗口双击地址,IDA Pro会跳转到地址所在的反汇编窗口

```
IDA View-A
                                                                                                          .text:010047A1
                                         push
                                                                 ; dwType
        .text:010047A3
                                         push
                                                                  ; Reserved
        .text:010047A5
                                                 [ebp+lpValueName] ; lpValueName
                                         push
         .text:010047A8
                                                 [ebp+hKey]
                                                                 ; hKey
                                         push
        .text:010047AB
                                                 ds: imp RegSetValueExW224 ; RegSetValueExW(x,x,x,x,x,x)
                                         call
         .text:010047B1
                                         pop
                                                 ebp
        .text:010047B2
                                                 0Ch
                                         retn
          .text:010047B2 _RegWriteString@12 endp
          .text:010047B2
          +au+ • 84 88 67 D2
```





链接类型


- sub前缀的链接
 - 函数的地址
- loc前缀的链接
 - 跳转地址





IDA 的操作记录(History)


前进、后退按钮, 跳转到之前或者周后的操作状态







导航栏Navigation Band



- 浅蓝色: 链接库的代码Library code
- 红色: 编译器代码Compiler-generated code
- 深蓝色: 用户写的代码 Analyze this





跳转到指定地址

- 快捷键 **g**
- 跳转到内存地址或者地址名

	Jump to address	DE X
	Jump address 0x1100000 →	okie
;	O <u>K</u> Cancel Help	J





允公允能日新日早

搜索

- 在反汇编窗口搜索
 - 立即数
 - 字符串
 - 字节
 - 字节序列

IDA Freeware版本只支持字符串

H	151	とがひ			
Sea	arch	View	Debugger	Options	١
	next	code		Alt+C	E
	next	data		Ctrl+D	F
	next	explore	ed.	Ctrl+A	ı
) •	next	unexpl	ored	Ctrl+U	ŀ
	imm	nediate v	value	Alt+I	
6	next	immed	liate value	Ctrl+I	L
4	text.			Alt+T	
(%	next			Ctrl+T	
101	sequ	ience of	f bytes	Alt+B	F
(%	next	sequen	ce of bytes	Ctrl+B	ı
	not f	function	n	Alt+U	ſ
	next	void		Ctrl+V	ı
	erro	r operar	nd	Ctrl+F	-
	all v	oid ope	rands		F
	all e	rror ope	rands		l
1	Sear	ch direc	tion		l

Nankai University

九公九 化 日 新 月 升

以下哪个选项可以在IDA 中进行搜索?

- A 立即数
- B 字符串
- c 字节
- D 字节序列



5. 交叉引用 Cross-References



代码的交叉引用 CODE XREF

```
.text:00401440
.text:00401440
.text:00401440
.text:00401440 ; int __cdecl main(int argc,const char **argv,const char *envp)
.text:00401440 main
                            proc near
                                                  ; CODE XREF: start+DE1p
.text:00401440
                                                                         offset unk 403000
                                                                  push
                            = dword ptr -44h
.text:00401440 var 44
                                                                          initterm
                                                                  call
.text:00401440 var 40
                            = dword ptr -40h
                                                                  call
                                                                         ds: p initenv
.text:00401440 var 3C
                            = dword ptr -3Ch
                                                                         ecx, [ebp+envp]
                                                                  mov
                            = dword ptr -38h
.text:00401440 var 38
                                                                          [eax], ecx
                                                                  mov
.text:00401440 var 34
                            = dword ptr -34h
                                                                  push
                                                                          [ebp+envp]
                                                                                        ; envp
.text:00401440 var 30
                            = dword ptr -30h
                                                                  push
                                                                          [ebp+argv]
                                                                                        ; arqv
.text:00401440 var 2C
                            = dword ptr -2Ch
                                                                  push
                                                                          [ebp+arqc]
                                                                                        ; argc
.text:00401440 var 28
                            = dword ptr -28h
                                                                  call
                                                                          main
.text:00401440 var 24
                            = dword ptr -24h
                                                                         esp, 30h
                                                                  add
.text:00401440 var_20
                            = dword ptr -20h
.text:00401440 var 10
                            = dword ptr -1Ch
```

- CODE XREF 显示该函数在什么地方被调用了
- 默认设置只显示两处被调用的内存地址





代码的交叉引用CODE XREF

- 鼠标放置在CODE XREF的地址上,会弹出引用该数据地址上的 反汇编信息
- 双击CODE XREF的地址,会跳转到该地址的反汇编窗口





允公允帐日新月异

查看所有的XREF地址

• View->Open subviews-> Cross references

xrefs to sub_423C80					×
Direction	Туре	Address	Text		
Up Up Up Up Up Down	p p p j	sub_4222F0+1F0 sub_4233C0+C4 sub_4233C0+157 sub_423970+4F sub_423F80+4A	call sub_423C80 call sub_423C80 call sub_423C80 jmp sub_423C80 jmp sub_423C80 jmp sub_423C80		
<					>
Line 1 of 5			OK Cancel Search Help		





数据的交叉引用DATA XREF

```
aliqn 2
                                                        ; DATA XREF: .rdata:00442F10fo
               word 44329E
                               dw 90h
64 43 6C 6F 73+
                               db 'FindClose',0
                                                        ; DATA XREF: .rdata:00442F14To
                               dw 0B2h
               word 4432AA
                               db 'FreeEnvironmentSt'ingsA',0
65 45 6E 76 69+
               word 4432C4
                               dw 0B3h
                                                        ; DATA XREF: .rdata:00442F18To
                               db 'FreeEnvironmentStringsW',0
65 45 6E 76 69+
                               dw 106h
                                                        ; DATA XREF: .rdata:00442F1CTo
               word 4432DE
                               db 'GetEnvironmentStrings',0
45 6E 76 69 72+
                               dw 108h
                                                        ; DATA XREF: .rdata:00442F20To
               word 4432F6
                               db 'GetEnvironmentStringsW',0
45 6E 76 69 72+
                               align 10h
                               dw 153h
                                                        ; DATA XREF: .rdata:00442F24To
               word 443310
53 74 72 69 6E+
                               db 'GetStringTypeA',0
                               aliqn 2
                               dw 156h
                                                        ; DATA XREF: .rdata:00442F28To
               word 443322
53 74 72 69 6E+
                               db 'GetStringTypeW',0
                                alion <u>A</u>
```





数据的交叉引用DATA XREF

- 鼠标放置在DATA XREF的地址上,会弹出引用该数据地址上的反汇编信息
- 双击DATA XREF的地址,会跳转到该地址的反汇编窗口





6. 函数分析



函数和参数的识别

• IDA Pro 会自动识别函数,并给函数、函数的参数、函数的局部 变量进行命名

```
IDA View-A
         .text:00401040
         .text:00401040
         .text:00401040 sub 401040
                                                                  ; CODE XREF: sub 4010A0+881p
                                         proc near
                                                                  ; sub_4010A0+B7lp ...
         .text:00401040
         .text:00401040
                                         = dword ptr 4
         .text:00401040 arg 0
         .text:00401040 arq 4
                                         = dword ptr 8
         .text:00401040 arg 8
                                         = dword ptr
         .text:00401040
         .text:00401040
                                                 eax, [esp+arg 4]
                                         mov
         .text:00401044
                                                 esi
                                         push
         .text:00401045
                                                 esi, [esp+4+arq 0]
                                         mov
         .text:00401049
                                         push
                                                 eax
```





默认的命名规则

- 局部变量 (local variable)
 - 前缀: var_
 - 后缀: 相对EBP的偏移值
 - 偏移值为负值





默认的命名规则

- 参数 (argument)
 - 前缀: arg_
 - · 后缀: 相对于EBP的偏移值
 - 偏移为正值





参数和局部变量

```
var 14
                = dword ptr -14h
var 10
                = dword ptr -10h
                = dword ptr -0Ch
var C
var 8
                = dword ptr -8
                = dword ptr -4
var 4
                = dword ptr 8
arg 0
                = dword ptr 6Ch
arg_4
                        ebp
                push
                        ebp, esp
                mov
                sub
                        esp, 30h
                        esi
                push
                        edi
                push
                        [ebp+var_C], 0
                MOV
                        word ptr [ebp+var 8], 0
                mov
                        word ptr [ebp+var_4], 0
                MOV
                        byte ptr [ebp+var 10], 0
                MOV
                        eax, [ebp+arg_4]
                MOV
```



九公允 化 日 新 月 升

在反汇编代码中,函数参数的地址,相对于EBP的偏移是一个正值还是负值?




B 负值



7. 图像化显示



IDA Pro的Graphing Options



一些Freeware版本不支持






Graphing

Options


- Flow chart
 - 显示当前函数的控制流图
- Function calls
 - 显示整个程序的函数调用图







Graphing Options




Xrefs to

• 图形化显示所有到达该函数的路径






Windows Genuine Status in Calc.exe








Graphing Options



- Xrefs from
 - 图形化显示从该函数引出的所有路径





• User xrefs chart...

- Customize graph's recursive depth, symbols used, to or from symbol, etc.
- The only way to modify legacy graphs



九公允 化 日 新 月 升

下面哪一个交叉引用(XREF)的图形化功能显示的是一个函数所引出的所有路径?

- A Xrefs to
- B Xrefs from
- Flow chart
- Function calls



8.增强反汇编的相关功能



内存地址的重命名

- 在IDA Pro中把一个函数名重命名为一个有意义的字符串, 例如sub_401000 重命名为ReverseBackdoorThread
- 重命名后,所有交叉引用的信息会自动更新





Table 6-2. Function Operand Manipulation

Without renamed arguments

With renamed arguments

```
eax, [ebp+port_str]
              eax, [ebp+arg_4]
                                  004013C8
004013C8
         MΟV
                                           MΟV
004013CB
                                  004013CB
        push
              eax
                                            push eax
                                  004013CC call _atoi
004013CC call
              _atoi
004013D1
         add
              esp, 4
                                  004013D1
                                            add esp, 4
004013D4 mov [ebp+var_598], ax
                                  004013D4
                                                 [ebp+port], ax
                                           MΟV
004013DB movzx ecx, [ebp+var_598]
                                            movzx ecx, [ebp+port]
                                  004013DB
004013E2 test ecx, ecx
                                  004013E2
                                           test ecx, ecx
004013E4 inz
              short loc_4013F8
                                  004013E4
                                                 short loc_4013F8
                                            jnz
004013E6
         push offset aError
                                  004013E6
                                            push offset aError
         call
004013EB
              printf
                                  004013EB
                                            call printf
004013F0
         add
              esp, 4
                                  004013F0
                                           add esp, 4
                                  004013F3 jmp loc_4016FB
004013F3 jmp loc_4016FB
004013F8 : -----
                                  004013F8 : -----
004013F8
                                   004013F8
004013F8 loc_4013F8:
                                  004013F8 loc_4013F8:
004013F8 movzx edx, [ebp+var_598]
                                           movzx edx, [ebp+port]
                                  004013F8
                                  004013FF
004013FF
         push edx
                                            push edx
                                  00401400 call ds:htons
00401400 call ds:htons
```





注释

- 冒号(:),添加注释,不更新交叉引用XREF
- 分号(;),添加注释,并更新交叉引用XREF的信息





数字格式的转化

- 默认显示十六进制的数字
- 右键菜单中可以选择其它的数字格式

```
edi, edi
mov
push
         ebp
         ebp, esp
mov
         eax, 1320h
mov
                     Use standard symbolic constant
           chkstk
call
MOV
         eax, ___se
                                                 Н
         eax, ebp
xor
         [ebp+var_4 *8 11440o
MOV
         offset aSe *, 1001100100000b
push
                                                 В
```





使用符号常量

• 使Windows API函数的参数更加清晰

```
Before symbolic constants
                                    After symbolic constants
          esi, [esp+1Ch+argv]
                                               esi, [esp+1Ch+argv]
  MΟV
          edx, [esi+4]
                                               edx, [esi+4]
                                       MΟV
  MΟV
          edi, ds:CreateFileA
                                               edi, ds:CreateFileA
  MΟV
                                       MΟV
               ; hTemplateFile
                                               NULL ; hTemplateFile
  push
                                       push
  push
          80h :
                                       push
                                               FILE_ATTRIBUTE_NORMAL ;
  dwFlagsAndAttributes
                                       dwFlagsAndAttributes
                                       push
  push
                                               OPEN_EXISTING
  dwCreationDisposition
                                       dwCreationDisposition
                                               NULL
  push
                                       push
  lpSecurityAttributes
                                       lpSecurityAttributes
  push
               ; dwShareMode
                                               FILE_SHARE_READ
                                                                      ; dwShareMode
                                       push
```





重新定义代码和数字

- U: 撤销IDA对函数、数字的定义
- C: 把原始数据定义为代码
- D: 把原始数据定义为BYTE, WORD, DWORD
- A: 把原始数据定义为ASCII字符串



九公允 化 日 新 月 升

IDA Pro支持哪些数据格式的显示

- A 十六进制
- B 十进制
- c 二进制
- D 八进制



Plug-ins 脚本

• IDC (IDA's scripting language) 和 Python scripts available

www.openrce.org/downloads/browse/IDA_Scripts			
	Decrypt Data	Unknown	IDA script to decipher data from HCU Millenium strainer stage 1 (AESCUL.EXE)
	Delphi RTTI script	RedPlait	This script deals with Delphi RTTI structures
	Export To Lib	Unknown	This script exports all functions to a lib file
	Find Format String Vulnerabilities	Unknown	A small IDC script hacked from sprintf.idc to detect format bugs currently

