

汇编语言与逆向技术 第4章 数据传送与寻址



上一章课件的负债

- · MASM内部以数据位的个数定义了多种数据类型
 - BYTE, db, 8位
 - WORD, dw, 16位
 - DWORD, dd, 32位
 - QWORD, dq, 64





上一章课件的反馈

- / 与 \ 执行问题
- 控制台权限-> 右键空白处-> 在终端打开
- Lib文件夹空白 -> 重新下载
- MASM编译 -> project-> console build all
- Include masm.inc user32.inc | includelib masm.lib user32.lib
- 安装多个MASM导致路径混淆





允公允能日新月异

• 助教: 王乾潞

• 助教邮箱: 1711383@mail.nankai.edu.cn





- 1. 数据传送指令
- 2. 加法和减法
- 3. 和数据相关的操作符和伪指令
- 4. 间接寻址
- 5. 1711383@mail.nankai.edu.cn





1. 数据传送指令

汇编语言与高级语言

- 汇编语言与高级语言最根本的不同之处在于,程序员必须掌握内 存中的数据存储和机器与系统相关的大量细节
- 汇编语言给了程序员极大的自由,可以直接与机器对话,不需要依靠各种"翻译人员"





允公允维只新月异

- 一条汇编语句
 - 标号 (identifier)
 - 指令助记符(操作码opcode)
 - 操作数 (oprand)
 - 注释 (comment)





操作数类型

- 立即数 (immediate)
 - mov eax, 10h
- 寄存器 (register)
 - inc eax
- 内存 (memory)
 - mov eax, [ebp+8]





允公允能日新月异

寄存器操作数的简写符号

- r8,8位通用寄存器
- r16, 16位通用寄存器
- r32, 32位通用寄存器
- reg, 任意的通用寄存器
- sreg, 16位段寄存器



九公允 化 日 新 月 升

下列哪些是32位通用寄存器?

- A EIP
- B EAX
- c EFLAGS
- D CS
- E AX



允公允能日新月异

立即数操作数的简写符号

- imm, 8位、16位或32位立即数
- imm8, 8位立即数
- imm16, 16位立即数
- imm32, 32位立即数



内存操作数的简写符号

- r/m8, 8位通用寄存器或内存操作数
- r/m16, 16位通用寄存器或内存操作数
- r/m32, 32位通用寄存器或内存操作数
- mem, 8位、16位、32位内存操作数



r32是什么类型操作数的简写符号

- 32位内存操作数
- 32位立即数
- 32位通用寄存器
- 段寄存器



允公允然以指令用条 MOV指令

- mov指令从源操作数向目的操作数复制数据
 - mov destination, source
 - C++中,destination = source





允公允然以指令用条

- 两个操作数的尺寸必须一致
- 两个操作数不能同时为内存操作数
- 目的操作数不能是CS、EIP和IP
- 立即数不能直接送至段寄存器





龙公允然 退 新月异 mov 指令

- mov Move (Opcodes: 88, 89, 8A, 8B, 8C, 8E, ...)
- 语法
 - mov <reg>,<reg>
 - mov <reg>,<mem>
 - mov <mem>,<reg>
 - mov <reg>,<imm>
 - mov <mem>,<imm>
- 例子
 - mov byte ptr [var], 5





直接内存操作数

```
.data
var1 DWORD 1000h;
.code
mov EAX, var1;
```

- 变量名(数据标号)
 - 数据段内偏移地址





内存寻址操作

- masm32使用方括号表示内存寻址操作
 - mov eax, [var1]
- 通常,直接内存操作数不使用中括号
 - mov eax, var1
- 涉及到算术表达式时,使用中括号
 - mov eax, [var1+5]



九公元化 日新月升

以下哪种MOV指令格式不符合规则

- A mov mem, reg
- B mov mem, imm
- mov mem, mem
- mov reg, mem

九 公 九 化 日 新 月 于

```
.data
var1 DWORD 0
var2 DWORD 100h
.code
;?
```

;如何将var2的数值赋值给var1

正常使用主观题需2.0以上版本雨课堂

invalid instruction operands

.data var1 DWORD 1000h var2 DWORD 2000h

.code

start:

mov eax, var1 mov var1, var2 invoke ExitProcess, 0

end start

D:\>\masm32\bin\ml /c /coff hello.asm
Microsoft (R) Macro Assembler Version 6.14.8444
Copyright (C) Microsoft Corp 1981-1997. All rights reserve
Assembling: hello.asm

ASCII build

hello.asm(29) : error A2070: invalid instruction operands





内存之间的数据移动

```
.data
var1 DWORD 0
var2 DWORD 100h
.code
mov eax, var2
mov var1, eax
```





整数的零扩展

- 复制尺寸较小的操作数到尺寸较大的操作数
- MOVZX指令(move with zero-extend)
 - movzx r32, r/m8
 - movzx r32, r/m16
 - movzx r16, r/m8



允公允然见新月异 MOVSX

- MOVSX(move with sign-extend)符号扩展传送指令,最高位循环填充所有符号位
 - 有符号整数的存储空间扩展
 - movsx r32, r/m8
 - movsx r32, r/m16
 - movsx r16, r/m8



九公元化 日科月升

.data

var1 BYTE 10h

.code

movzx eax, var1

movsx ebx, var1

eax寄存器的十六进制值是[填空1]

ebx寄存器的十六进制值是[填空2]

九公元 祀 日 新月 开

.data

var1 BYTE 0A0h

.code

movzx eax, var1

movsx ebx, var1

eax寄存器的十六进制值是 [填空1]

ebx寄存器的十六进制值是[填空2]

允公允然月指令 LAHF指令

- LAHF (load status flags into AH) 指令把EFLAGS寄存器的低字节 复制到AH寄存器
 - 符号标志 (SF)
 - 零标志(ZF)
 - 辅助进位标志(AF)
 - 奇偶标志(PF)
 - 进位标志(CF)





- SAHF(store AH into status flags)指令复制AH寄存器的值至EFLAGS寄存器的低字节(LAHF的逆过程)
 - 修改CPU的符号标志(SF)、零标志(ZF)、辅助进位标志(AF)、 奇偶标志(PF)、进位标志(CF)





- XCHG (exchange data) 指令交换两个操作数的内容
 - XCHG reg, reg
 - XCHG reg, mem
 - XCHG mem, reg



九公元化 日科月升

.data

var1 DWORD 100h

var2 DWORD 200h

.code

;?

;如何交换var1和var2的值?



交换两个内存的值

```
.data
  var1 DWORD 100h
  var2 DWORD 200h
.code
  mov eax, var1
  xchg eax, var2
  mov var1, eax
```



直接偏移操作数

- 在变量名后面加上一个偏移值, 创建直接偏移操作数
- 访问没有显式标号的内存

```
1) 对于BYTE类型
arrayB BYTE 10h, 20h, 30h, 40h, 50h
mov al, [arrayB+1] ; AL = 20h
```

2)对于WORD类型

```
.data
arrayW WORD 100h,200h,300h
.code
mov ax,arrayW ; AX = 100h
mov ax,[arrayW+2] ; AX = 200h
```



直接偏移操作数

3)对于DWORD类型

```
.data
arrayD DWORD 10000h,20000h
.code
mov eax,arrayD ; EAX = 10000h
mov eax,[arrayD+4] ; EAX = 20000h
```


若偏移不为4个字节单位,如[var1+1],注意小端字节序!

```
.data
var1 DWORD 1000h, 2000h, 3000h, 4000h
.code
```

start:

mov eax, var1 mov eax, [var1+1] mov eax, [var1+2] invoke ExitProcess, 0





九公九 化 日 新 月 升

.data

var1 DWORD 1000h, 2000h, 3000h

.code

mov eax, [填空1]; 如何访问没有显式标号的内存值2000h



2. 加减指令



允公允兆尼斯月异

- INC (increment) 指令从操作数中加1
- 语法
 - inc <reg>inc <mem>
- 例子
 - inc eax
 - inc [var1+4]





允公允然日美月子 DEC指令

- DEC (decrement) 指令从操作数中减1
- 语法

```
dec <reg>
dec <mem>
```

• 例子

dec eax

dec [var1+4]





允公允然 ADD指令

· ADD指令将同尺寸的源操作数和目的操作数相加

```
add <reg>,<reg>
add <reg>,<mem>
add <mem>,<reg>
add <reg>,<imm>
add <mem>,<imm>
```

- 相加的结果存储在目的操作数中
 - ADD 目的操作数,源操作数
 - 影响标志位CF、ZF、SF、OF、AF、PF





允公允维持等用导

• SUB指令将源操作数从目的操作数中减掉

```
sub <reg>,<reg>
sub <reg>,<mem>
sub <mem>,<reg>
sub <reg>,<imm>
sub <mem>,<imm>
```

- · SUB 目的操作数,源操作数
- · 影响的标志位有CF、ZF、SF、OF、AF、PF





允公允然日教月异 NEG指令

- NEG (negate) 指令通过将数字转换为对应的补码:按位求反, 末位加1
 - neg <reg>neg <mem>
- 影响的标志位: CF、ZF、SF、OF、AF、PF



九公允帐 日新月升

.data

var1 DWORD 1000h

.code

neg var1; NEG操作之后, var1的十六进制值是

[填空1]



3. 和数据相关的操作符和伪指令



数据相关的伪指令

- BYTE, WORD, DWORD
- ALIGN伪指令
- LABEL 伪指令

Data Allocation

ALIGN FWORD REAL8
BYTE LABEL REAL10
SBYTE ORG TBYTE
DWORD QWORD WORD
SDWORD REAL4 SWORD

EVEN





允公允能日新月异

数据相关的操作符(Operator)

- PTR操作符
- TYPE操作符
- LENGTHOF操作符
- SIZEOF操作符
- OFFSET操作符

- OFFSET 操作符返回一个变量相对于其所在段开始的偏移。
- PTR 操作符允许重载变量的默认尺寸。
- TYPE操作符返回数组中每个元素的大小(以字节计算)。
- LENGTHOF操作符返回数组内元素的数目。
- SIZEOF操作符返回数组初始化时占用的字节数。





- OFFSET操作符返回数据标号的偏移地址
- 偏移地址表示标号距离数据段开始的距离
 - CS(代码段)的值一般是0,此时OFFSET等同内存虚拟地址





OFFSET操作符

```
.data
var1 DWORD 1000h
var2 DWORD 2000h
.code
start:
mov eax, OFFSET var1
mov ebx, OFFSET var2
invoke ExitProcess, 0
```

end start

B8 00304000 MOV EAX, OFFSET 00403000
BB 04304000 MOV EBX, OFFSET 00403004
6A 00 PUSH 0
E8 010000000 CALL (JMP. &kernel32. ExitProcess)



九公元化 日科月升

OFFSET操作符获得的偏移地址占用几个字节?

- A 1字节
- B 2字节
- (c) 3字节
- ▶ 4字节



- ALIGN指令将变量的位置按BYTE、WORD、DWORD边界对齐
 - ALIGN 边界值,可以是1、2、4、8或16 (a power of 2)
 - 对齐边界可以提升运算性能





ALIGN伪指令

.data

var1 BYTE 10h, 20h var2 DWORD 0AAAAAAAh ALIGN 4 var3 DWORD 0BBBBBBBB





- 当数据对齐时, 跳过的空间填充0
- 当指令对齐时,跳过的空间填充NOP指令



九公元化 日科月升

判断题: ALIGN伪指令可以对代码段的指令进行对齐操作。



B 错误




PTR操作符

• PTR操作符可以重载操作数声明的默认尺寸

```
.data
var1 DWORD 12345678h
```

```
.code
start:
movzx eax, BYTE PTR var1
movzx ebx, BYTE PTR [var1+1]
invoke ExitProcess, 0
```

PTR[var1+1], 注意小端字节序!





九公元化 日科月升

.data
var1 DWORD 12345678h
.code
movzx eax, BYTE PTR var1

; 寄存器eax的十六进制值是 [填空1]

九公元 化 日 新 月 升

```
.data
```

var1 WORD 1234h var2 WORD 5678h

.code

mov eax, DWORD PTR var1

; 寄存器eax的十六进制值是 [填空1]



TYPE操作符

• TYPE操作符返回变量的字节数

.data

var1 BYTE 0

var2 WORD 0

var3 DWORD 0

.code

mov eax, TYPE var2



LENGTHOF操作符

• LENGTHOF操作符计算数组中元素的数目,元素由出现在同一行的值定义

.data

var1 DWORD 0, 1, 2, 3

.code

mov eax, LENGTHOF var1





LENGTHOF操作符

跨多行数据,只会计算第一行

```
.data
```

var1 DWORD 0, 1, 2, 3

DWORD 4, 5, 6, 7

.code

mov eax, LENGTHOF var1





LENGTHOF操作符

.data

var1 DWORD 0, 1, 2, 3,

4, 5, 6, 7

.code

mov eax, LENGTHOF var1

• 第一行的最后加一个逗号,连接下一行的初始值



SIZEOF操作符

• SIZEOF操作符的返回值等于LENGTHOF和TYPE返回值的乘积,即总字节数(如下总字节数为32)

.data

var1 DWORD 0, 1, 2, 3,

4, 5, 6, 7

.code

mov eax, SIZEOF var1





- LABEL伪指令允许插入一个标号,并赋予其尺寸属性而无须分配 任何实际的存储空间。
- 为数据段内其后定义的变量提供一个别名,以及一个重定义的尺寸





LABEL伪指令

```
.data
```

dw_var LABEL DWORD

var1 WORD 1234h

var2 WORD 5678h

.code

mov eax, dw_var

eax等于56781234h



九公元 化 日 新 月 升

```
.data
w_var LABEL WORD
var1 DWORD 12345678h
.code
movzx eax, w_var
; eax的十六进制值是 [填空1]
```



4. 间接寻址



- 用寄存器作为指针并控制该寄存器的值称为间接寻址
- 如果一个操作数使用的是间接寻址,就称之为间接操作数



• 任何一个 32 位通用寄存器(EAX、EBX、ECX、EDX、ESI、EDI、EBP和 ESP)加上方括号就能构成一个间接操作数



九公允能 日新月升

"inc [eax]"指令在编译的时候为什么会出错?

: error A2023: instruction operand must have size

- 规范格式为: INC reg/mem, 需要寄存器值或内存值
- 无法对内存地址[eax]做inc: 编译器无法看出操作数的大小, 报错
- 解决方法:将PTR与eax结合,INC BYTE PTR [eax] 是允许的





.data
val DWORD 12345678h
.code

mov esi, OFFSET val

mov eax, DWORD PTR [esi]



```
.data
array_dw DWORD 10000h, 20000h, 30000h
.code
mov esi, OFFSET array_dw
mov eax, [esi]; (第一个数)
add esi, 4
add eax, [esi]; (第二个数)
add esi, 4
add eax, [esi]; (第三个数)
```

• 数组的典型操作





- 变址操作数把常量和寄存器相加以得到一个有效地址
- 任何32位通用寄存器都可以作为变址寄存器
 - constant[reg]
 - [constant+reg]





龙 少 变 址 操 作 数 ¹

```
.data
array_dw DWORD 10000h, 20000h, 30000h
.code
mov esi, 0
mov eax, array_dw[esi]; (第一个数)
add esi, 4
add eax, array_dw[esi];(第二个数)
add esi, 4
add eax, array_dw[esi]; (第三个数)
```

• 寄存器作为索引值



变址操作数

.data

array_dw DWORD 10000h, 20000h, 30000h

.code

mov esi, OFFSET array_dw

mov eax, [esi]; (第一个数)

add eax, [esi+4]; (第二个数)

add eax, [esi+8]; (第三个数)

• 寄存器作为基址值





.data array_dw DWORD 10000h, 20000h, 30000h .code mov esi, 0 mov eax, array_dw[esi*TYPE array_dw] mov esi, 1 add eax, array_dw[esi* TYPE array_dw] mov esi, 2 add eax, array_dw[esi* TYPE array_dw]

• 寄存器作为索引比例





其他寻址方式

- 直接寻址 mov ax,[2000] mov ax ,es:[2000]
- 基址变址 Mov ax,[bx+si] 等价于 mov ax, [bx][si]
- 相对基址变址

Mov ax,1000h[bx+si] 等价于 mov ax, 1000h[bx][si] 等价于 mov ax, [1000h+bx+si]





• 如果一个变量包含另一个变量的地址,则该变量称为指针





允公允维丹新月异

.data

array_b BYTE 10h, 20h, 30h, 40h

array_w WORD 1000h, 2000h, 3000h

ptr_b DWORD array_b;变量的标号表示地址,与mov赋值不同,赋值时默认[array_b]

ptr_w DWORD array_w





允公允维丹新月异

.data

array_b BYTE 10h, 20h, 30h, 40h

array_w WORD 1000h, 2000h, 3000h

ptr_b DWORD OFFSET array_b ;变量地址的标号同样表示地址,关系更清晰

ptr_w DWORD OFFSET array_w





允公允许自新月异

- 32位模式下的NEAR指针和FAR指针
- NEAR指针(课程使用NEAR指针)
 - 相对数据段开始的32位偏移地址
- FAR指针
 - 48位的段选择子-偏移地址





- TYPEDEF操作符允许创建用户自定义的类型,适合创建指针变量
 - PBYTE TYPEDEF PTR BYTE ;字节指针
 - PWORD TYPEDEF PTR WORD ;字指针
 - PDWORD TYPEDEF PTR DWORD ;双字指针





TYPEDEF操作符

PADWORD TYPEDEF PTR DWORD

.data

array1 DWORD 1000h, 2000h, 3000h, 4000h

ptr1 PADWORD array1



九公允能 日新月升

PBYTE TYPEDEF PTR BYTE

.data var1 BYTE 10h ptr1 PBYTE var1;变量ptr1的尺寸?

- A 1 BYTE
- B 2 BYTE
- © 3 BYTE
- D 4 BYTE