Lab1实验:实现LC-3乘法运算

姓名: 杨涛

学号: PB20020599

正确性检验方法

LC-3寄存器能够存储16bits的数据,即为2bytes的整型数据,与C语言中的short型整型的行为完全相同,故在C语言中编写,使用gcc编译运算并输出乘数与结果的**位模式**的十六进制表示,并将其乘数结果输入LC3Tools,经过运行后对结果进行比对则可校验结果是否正确.

在这里将C语言代码与样例的运行结果呈现出来.

```
#include<stdio.h>
int main(){
    short a=-114,b=-233,c=a*b;//a,b为第一个与第二个乘数
    printf("%04X\n",(unsigned short)a);
    printf("%04X\n",(unsigned short)b);
    printf("%04X\n",(unsigned short)c);
    return 0;
}
```

原乘法	乘数1	乘数2	结果
1 * 1	x0001	x0001	x0001
5 * 4000	x0005	x0FA0	x4E20
4000 * 5	x0FA0	x0005	x4E20
-500 * 433	xFE0C	x01B1	xB24C
-114 * -233	xFF8E	xFF17	x67C2

L版本程序设计

起初就确定方向就是简单求和,利用loop最终达到乘法效果,即使是乘以负数根据溢出的性质可知最终并不会影响结果正确性,故大胆将0作为最后的终止条件.

最初是按照while的思路进行设计,即类似C语言代码:

```
c=a;
while(b!=0)
{
    b--;
    a+=c;
}
```

但是LC3汇编实现while需要至少两个跳转指令,这显然不合适.

考虑到do...while的实现只需要一个跳转指令,则得到最终设计.

但这样差别在于b=0时结果是否会有差异,发现根据数学证明即使不需要特殊考虑,最后结果也是为 0,由此得到最终版本.

核心代码:

```
LOOP ADD R7, R0, R7
ADD R1, R1, #-1
BRnp LOOP
```

对应机器码

按照while思路则需要多1行,即需要4行,而最终设计按照do...while则需要3行.

LC3Tools上的调试代码:

```
.ORIG x3000 ; start the program at location x3000
LOOP ADD R7, R0, R7
ADD R1, R1, #-1
BRnp LOOP
HALT ; halt
.END
```

由于是验证实验,结果与上面正确性所给出的结果相同,故不再给出实验结果.

周期数测试方法

初始化一个计数器,根据每个阶段指令的数量给计数器进行累加,最后计数器内存储的值即为运行指令数.

需要特别注意的是计算计数时不应干扰条件码的判断,因此计数位置应在设置条件码的指令之前。

P版本程序设计

核心思路是仿照竖式乘法运算,a的第i位对应 $b \times 2^i$,由此相加则得到结果.

一开始是想用右移来实现a的第i位是否为1的判断,但LC-3中没有移位的操作,但有ADD来间接实现左移,故使用一个掩码x0001不断左移并AND来实现每一位的判断.

核心代码:

ADD R6,R6,x1; R6置1用于AND判断

LOOP2 AND R2,R1,R6; 用于判断R6的对应位是否为1,只用于设置状态码,存储无用

BRz LOOP1; 为0的时候跳过相加

ADD R7,R7,R0; 对应位置为1,加上R0*2^i

LOOP1 ADD R0,R0,R0; R0*2,左移一位

ADD R6,R6,R6; R6左移一位,掩码位置向左移动

BRnp LOOP2; R6非零,继续计算相加

对应机械码:

0001110110100001

0101010001000110

00000100000000001

0001111111000000

00010000000000000

0001110110000110

0000101111111010

乘法调试代码:

.ORIG x3000; start the program at location x3000

ADD R6,R6,x1

LOOP2 AND R2,R1,R6

BRz LOOP1

ADD R7,R7,R0

LOOP1 ADD R0,R0,R0

ADD R6, R6, R6

BRnp LOOP2

HALT; halt

.END

加上计数后:

```
.ORIG x3000 ;
           start the program at location x3000
ADD R6, R6, x1
ADD R5,R5,x1;
                R5为指令计数器
LOOP2 ADD R5,R5,x2; ---横杆和箭头显示了该计数器所累加指令数的指令范围
AND R2,R1,R6;
                  - 1
BRz LOOP1;
                  ↓
ADD R7,R7,R0;
                  1
ADD R5, R5, x1;
LOOP1 ADD R0,R0,R0;
ADD R5,R5,x3;
ADD R6,R6,R6;
                  BRnp LOOP2;
HALT ;
        halt
.END
```

下面是样例所测的R7的存储值,即对应的指令数量

乘法	指令数
1 * 1	82
5 * 4000	87
4000 * 5	83
-500 * 433	86
-114 * -233	93

平均指令数 $\frac{82+87+83+86+93}{5}=86.2$,直接分析程序,可知每次循环指令数的差别在于下面这个指令是否被执行

ADD R7,R7,R0

故每组不同输入可能差别执行该指令0次到16次,分析测试指令数可知总指令数范围在[81,97]. 此即为最终版本,故无程序最初运行案例的耗时.