Lab5 Riddle

姓名: 杨涛

学号: PB20020599

分析

既然是实现函数,那么就需要保存变量,则需要自建一个栈并用R6保存栈指针,之后在主函数调用时对变量进行存储。

于此同时考虑到主函数中有两个运算符(乘法与取模)无法简单实现,则需要额外定义两个函数来进行乘法运算与取模运算。

初号机

由上面的分析很容易得到初始版本,其中JUDGE函数是对原函数的简单翻译,Times和Mod函数是最朴素的乘法与取余算法。

```
.ORIG x3000
LEA R6,STACK
JSR JUDGE
HALT

JUDGE STR R2,R6,#0
ADD R6,R6,#1
STR R7,R6,#0
ADD R6,R6,#1
AND R2,R2,#0
ADD R2,R2,#2;R2=i=2
```

LOOP0 ADD R1,R2,#0 JSR Times NOT R1,R1 ADD R1,R1,#1 ADD R1,R0,R1 BRn True

ADD R1,R2,#0

JSR Mod

ADD R1,R1,#0

BRz False

ADD R2, R2, #1

BR LOOP0

True AND R1,R1,#0

ADD R1,R1,#1

BR Finish

False AND R1,R1,#0

Finish ADD R6,R6,#-1

LDR R7,R6,#0

ADD R6, R6, #-1

LDR R2,R6,#0

RET

;input:R1,output:R1=R1^2
Times STR R2,R6,#0

ADD R6,R6,#1

STR R3,R6,#0

ADD R6,R6,#1

ADD R2,R1,#0

ADD R3,R1,#0

AND R1,R1,#0

LOOP1 ADD R1,R1,R2

ADD R3,R3,#-1

BRnp LOOP1

ADD R6,R6,#-1

LDR R3,R6,#0

ADD R6, R6, #-1

LDR R2,R6,#0

RET

;input:R1,R0,output:R1=R0%R1

Mod STR R2, R6, #0

ADD R6,R6,#1

STR R3,R6,#0

```
ADD R6, R6, #1
NOT R2,R1
ADD R2,R2,#1
ADD R1,R0,#0
ADD R3,R1,R2
BRn Fin
LOOP2 ADD R1,R1,R2
ADD R3,R1,R2
BRzp LOOP2
Fin ADD R6, R6, #-1
LDR R3, R6, #0
ADD R6, R6, #-1
LDR R2,R6,#0
RET
STACK .BLKW #20
.END
```

量产机

p优化版本:

- Times算法:与lab1的p版本相同,不表
- Mod算法:采用试商法,即小学时代所学习的竖式除法运算,同时因为lc3中无法方便地右移,则需要入栈存储左移过程中的数,出栈作为右移运算。
- 于此同时将部分寄存器改为调用者保存,可以减少部分入栈出栈的指令数。

.ORIG x3000

LEA R6, STACK

JSR JUDGE

HALT

JUDGE

;存储所用到的寄存器

JUDGE STR R2,R6,#0

ADD R6, R6, #1

STR R3,R6,#0

ADD R6, R6, #1

STR R4,R6,#0

ADD R6,R6,#1

.....

STR R5,R6,#0 ADD R6,R6,#1

STR R7,R6,#0

ADD R6,R6,#1

;函数主体

AND R3,R3,#0

ADD R3,R3,#2;R3=i=2

LOOP0 ADD R1,R3,#0

ADD R2,R3,#0

JSR Times

NOT R1,R1

ADD R1,R1,#1

ADD R1,R0,R1

BRn True

ADD R1,R3,#0

JSR Mod

ADD R1,R1,#0

BRz False

ADD R3,R3,#1

BR LOOP0

True AND R1,R1,#0

ADD R1,R1,#1

BR Finish

False AND R1,R1,#0

;寄存器归位

Finish ADD R6,R6,#-1

LDR R7,R6,#0

ADD R6, R6, #-1

LDR R5,R6,#0

ADD R6,R6,#-1

LDR R4,R6,#0

ADD R6,R6,#-1

LDR R3,R6,#0

ADD R6, R6, #-1

LDR R2,R6,#0

RET

;JUDGE结束

;Times

```
;input:R1,R2,output:R1=R1*R2
;R4,R5为调用者保存
Times STR R3,R6,#0
ADD R6,R6,#1
ADD R3,R1,#0
AND R1,R1,#0
AND R4,R4,#0
ADD R4,R4,x1
LOOP2 AND R5,R2,R4
BRz LOOP1
ADD R1,R1,R3
LOOP1 ADD R3,R3,R3
ADD R4,R4,R4
BRnp LOOP2
ADD R6, R6, #-1
LDR R3,R6,#0
RET
;Times结束
;Mod
;input:R1,R0,output:R1=R0%R1
;R2,R5为调用者保存,R0不变const
Mod NOT R2,R1
ADD R2,R2,#1
AND R1,R1,#0
STR R1, R6, #0; 设置结束条件
ADD R6,R6,#1
ADD R1,R0,#0
LOOP3 ADD R5,R2,R0;逐步左移并求差,若出现负数说明已经达到最大
BRn LOOP4
STR R2, R6, #0
ADD R6, R6, #1
ADD R2,R2,R2
BR LOOP3
LOOP4 ADD R6,R6,#-1
LDR R2,R6,#0
BRz Fin
ADD R5,R2,R1
BRn skip
ADD R1,R2,R1
skip BR LOOP4
Fin RET
;Mod结束
STACK .BLKW #40
.END
```

经过webLC3的测算,平均指令数达到原来的五分之一左右,为2681.67。