

https://www.overleaf.com/project/6274c4f4d8f20acc3c43ab96

INFRASTRUCTURES RESEAUX

Claudio ANTONIO Yawavi Jeona-Lucie LATEVI

Mai 2022

Mise en place de VLANs, Tunnel L2TPv3 sécurisé

Table des matières


I Introduction		5	
II N	/lise en p	lace du vlan	6
	II1	Routeur 1	7
	II2	Routeur 2	7
	II3	Les postes	7
	II4	Capture du fonctionnement de l'encapsulation VLAN	8
IIIN	Aise en p	lace du tunnel L2TPv3 en mode encapsulation IP	8
	III1	Routeur 1	9
	III2	Routeur 2	10
IVC	Comparai	son des tunnel L2tpv3 (ip ,udp) vs GrepTap	13
	IV1	Teste de connectivité entre poste1 et 3 pour le tunnel en mode ip , que	
		nous avons mis en dessus	14
	IV2	La configuration du tunnel en mode udp est la suivante :	15
	IV3	Routeur 1	15
	IV4	Routeur 2	15
	IV5	Teste de connectivité entre poste1 et 3 pour le tunnel en mode udp	16
	IV6	Configuration des interface pour le tunnel GrepTap	17
	IV7	Routeur 1	17
	IV8	Routeur 1	17
	IV9	Teste de connectivité entre poste1 et 3 pour le tunnel GreTap	18
V N	⁄lise en p	lace du chiffrement IPsec sur le tunnel l2TPv3 en encapsulation IP.	19
V	7.I Débit	sans le chiffrement Ipsec	19
V	7.II Débit	avec le chiffrement Ipsec	20
VI .	Accès Int	ternet « intelligent »	21
VII	interdict	ion du trafic entre VLAN 100 et VLAN 200	23
VIII	Descriptio	on du protocole L2TPv3 et de la technologie des VXLANs	25
		ntation rapide du protocole L2TPv3 et de la technologie des VXLANs	25
	VIII.I	.1L2TPv3	25
	VIII.I	.2VXLANS	25
V		araison des deux solutions	25
	_	se en œuvre dans Linux des VXLANs dans Openv Switch	26
V	′III. I Mes so	olutions de chiffrement du trafic L2TPv3 ou VXLAN	27
		VI12TP	27
	VIII.I	V\2XLAN	27
V		araison avec MPLS ces deux technologies	27
	VIII.V	7.MPLS et L2TPv3	27
	VIII.V	/MPLS et VXLAN	28

IX Conclusion 28


I Introduction

Dans ce projet nous allons étudier le protocole L2TPv3, RFC 3931, pour faire des tunnels de niveau 2. Nous nous en servirons pour faire du « trunking » de VLANs et de la mutualisation de service comme le DHCP. Enfin, à l'aide d'une configuration « intelligente », on limitera l'utilisation du tunnel lorsque les hôtes voudront se connecter à Internet en leur permettant de le faire directement de leur « côté d'Internet ».

On dispose du réseau suivant où les réseaux sont disjoints au niveau 2 :



On voudrait arriver au schéma suivant où les réseaux sont liés au niveau 2 :



Un serveur DHCP sera mis en œuvre sur «Routeurl» afin de configurer les différents hôtes des deux VLANs (qu'ils soient ou non séparés par Internet).




FIGURE 1 – L'architecture du projet

II Mise en place du vlan

Pour ce projet, nous avons mis en place 2 VLANs de port (VLAN 100 et VLAN 200) qui offrent une sécurité maximale tout en gardant la flexibilité des VLANs. Toute trame venant d'un VLAN sera étiquettée 'VLAN Tagging' (suivant le format 802.1Q). Par cette etiquette, on pourra savoir à quelle VLAN appartient une trame donnée. Nous allons mettre en place nos deux vlans sur les switchs resD et resE connectés respectivement au routeur 1 et au routeur 2. Dans notre projet, nous avons aussi des postes(poste 1, 2, 3, 4) qui vont nous servir d'hote. Les switchs vont également permettre d'isoler les trafics de niveau 2 de ces réseaux pour qu'ils n'interférent pas entre eux : ARP, DHCP, Neighbor Discovery Protocol et de faire du VLAN trunking.

- * Les postes 1 et 3 appartiendrons au VLAN 100 mais seront respectivements placés sur le routeur 2 et 1.
- * Les postes 2 et 4 appartiendrons au VLAN 200 mais seront respectivements placés sur le routeur 2 et 1.

La procédure de mise en place est a suivante :

II..1 Routeur 1

- * Configuration du VLAN 100 sur l'interface rout1-eth1 avec comme id 100 et donc on a le VLAN 100 configuré sur rout1-eth1.100
- * Configuration du VLAN 200 sur l'interface rout1-eth1 avec comme id 200 et donc on a le VLAN 200 configuré sur rout1-eth1.200

II..2 Routeur 2

- * Configuration du VLAN 100 sur l'interface rout2-eth1 avec comme id 100 et donc on a le VLAN 100 configuré sur rout2-eth1.100
- * Configuration du VLAN 200 sur l'interface rout2-eth1 avec comme id 200 et donc on a le VLAN 200 configuré sur rout2-eth1.200

```
#rout1

ip netns exec rout1 ip link add link rout1-eth1 name rout1-eth1.100 type vlan id 100

ip netns exec rout1 ip link set dev rout1-eth1.100 up

ip netns exec rout1 ip link add link rout1-eth1 name rout1-eth1.200 type vlan id 200

ip netns exec rout1 ip link set dev rout1-eth1.200 up

ip netns exec rout1 ip a add dev rout1-eth1.200 up

ip netns exec rout1 ip a add dev rout1-eth1.100 192.168.100.254/24

ip netns exec rout1 ip a add dev rout1-eth1.200 192.168.200.254/24

#rout2

ip netns exec rout2 ip link add link rout2-eth1 name rout2-eth1.100 type vlan id 100

ip netns exec rout2 ip link set dev rout2-eth1.100 up

ip netns exec rout2 ip link add link rout2-eth1 name rout2-eth1.200 type vlan id 200

ip netns exec rout2 ip link set dev rout2-eth1.200 up

ip netns exec rout2 ip link set dev rout2-eth1.200 up

ip netns exec rout2 ip a add dev rout2-eth1.100 192.168.100.253/24

ip netns exec rout2 ip a add dev rout2-eth1.200 192.168.200.253/24
```

II..3 Les postes

- * Configuration du VLAN 100 sur l'interface poste1-eth0 avec comme id 100 et donc on a le VLAN 100 configuré sur poste1-eth0.100
- * Configuration du VLAN 100 sur l'interface poste3-eth0 avec comme id 100 et donc on a le VLAN 100 configuré sur poste3-eth0.100
- * De même avec le poste 2 et 4 mais avec comme id 200 puisqu'ils appartienent au VLAN 200

```
ip netns exec poste1 ip link add link poste1-eth0 name poste1-eth0.100 type vlan id
    100

ip netns exec poste1 ip link set poste1-eth0.100 up

ip netns exec poste2 ip link add link poste2-eth0 name poste2-eth0.200 type vlan id
    200

ip netns exec poste2 ip link set poste2-eth0.200 up

ip netns exec poste3 ip link add link poste3-eth0 name poste3-eth0.100 type vlan id
    100

ip netns exec poste3 ip link set poste3-eth0 name poste3-eth0.100 type vlan id
    100

ip netns exec poste3 ip link set poste3-eth0.100 up

ip netns exec poste4 ip link add link poste4-eth0 name poste4-eth0.200 type vlan id
    200

ip netns exec poste4 ip link set poste4-eth0.200 up
```

Pour la configurations de postes de chaque routeur, nous allons utiliser un serveur DCHP plutôt que de configurer les addresse ip à la main ainsi que les routes par défaut dans le fichier build, par exemple pour configurer le poste3, avec les commandes suivantes.

II..4 Capture du fonctionnement de l'encapsulation VLAN

Commande lancée depuis poste3 vers rout1 :[poste3] ping -c 3 172.16.1.253 on sniffe sur rout1 avec la commande suivante : [rout1] : sudo tcpdump -nvveX -i rout1-eth1.100

```
1 09:06:13.713356 de:f6:d1:4e:b7:41 > 1a:c6:14:bb:0a:c0, ethertype 802.1Q (0x8100)
      length 102: vlan 100, p 0, ethertype IPv4, (tos 0x0, ttl 64, id 967, offset 0,
      flags [DF], proto ICMP (1), length 84)
      192.168.100.115 > 172.16.1.253: ICMP echo request, id 6088, seq 1, length 64
      0x0000: 4500 0054 03c7 4000 4001 63b9 c0a8 6473 E..T..@.@.c...ds
      0x0010: ac10 01fd 0800 6656 17c8 0001 e5c8 7462 .....fV.....tb
      0x0020: 0000 0000 56e2 0a00 0000 0000 1011 1213
                                                           . . . . V . . . . . . . . . . .
      0 \times 0030:
               1415 1617 1819 1a1b 1c1d 1e1f 2021 2223
      0x0040:
                2425 2627 2829 2a2b 2c2d 2e2f 3031 3233
                                                           $%&'()*+,-./0123
      0 \times 0050:
                3435 3637
                                                           4567
10 09:06:13.713910 1a:c6:14:bb:0a:c0 > de:f6:d1:4e:b7:41, ethertype 802.1Q (0x8100),
      length 102: vlan 100, p 0, ethertype IPv4, (tos 0x0, ttl 64, id 26384, offset 0,
       flags [none], proto ICMP (1), length 84)
      172.16.1.253 > 192.168.100.115: ICMP echo reply, id 6088, seq 1, length 64
      0x0000: 4500 0054 6710 0000 4001 4070 ac10 01fd E..Tg...@.@p....
12
      0x0010: c0a8 6473 0000 6e56 17c8 0001 e5c8 7462 ..ds..nV.....tb
                0000 0000 56e2 0a00 0000 0000 1011 1213
                                                           . . . . V . . . . . . . . . . .
14
      0 \times 0030:
                1415 1617 1819 1a1b 1c1d 1e1f 2021 2223
                2425 2627 2829 2a2b 2c2d 2e2f 3031 3233
                                                           $%&'()*+,-./0123
      0 \times 0040:
16
17
```

- * de :f6 :d1 :4e :b7 :41 : addresse mac source du poste 3
- * 1a :c6 :14 :bb :0a :c0 : addresse mac destination du rout1
- * **Ethertype**: 802.1Q
- * le numéro du vlan 100
- * protocole ICMP
- * ttl 64, le paquet ne traverse pas le routeur
- * ip src (celui du poste3): **192.168.100.115**
- * ip dst (d'une des interface de rout1) : 172.16.1.253

III Mise en place du tunnel L2TPv3 en mode encapsulation IP

Un tunnel, Layer 2 Tunneling Protocol Version 3, est un protocole d'encapsulation point à point d'un protocole quelconque de niveau 2 dans IP. C'est une évolution importante de L2TPv2 qui n'autorise que l'encapsulation du protocole PPP (source wikipedia).

Le tunnel L2TPv3 en mode encapsulation IP dans notre cas va permettre de créer une liaison point à point entre le routeur1 et le routeur2.

Voici la configuration du tunnel l2tpv3:

III..1 Routeur 1

```
# Cr ation du tunnel: l'interface IF2 ici l2tpeth0 de 172.16.1.253 -> 172.16.2.253
2 ip netns exec rout1 ip 12tp add tunnel remote 172.16.2.253 local 172.16.1.253 encap
      ip tunnel_id 3000 peer_tunnel_id 4000
3 ip netns exec rout1 ip 12tp add session tunnel_id 3000 session_id 1000
      peer_session_id 2000
4 # Activation de l'interface 12tpeth0
5 ip netns exec rout1 ip link set 12tpeth0 up
6 # ajout du bridge "tunnel
7 ip netns exec rout1 brctl addbr tunnel
8 # ajout dans de l'interface 12tpeth0 au bridge
9 ip netns exec rout1 brctl addif tunnel 12tpeth0
10 # ajout dans de l'interface connect au r seau (rout1-eth1) au bridge
ip netns exec rout1 brctl addif tunnel rout1-eth1
12 # activation de l'interface correspondant au bridge
13 ip netns exec rout1 ip link set tunnel up
_{14} # configuration de \, l tiquettage \, VLAN pour le VLAN 100
15 ip netns exec rout1 ip netns exec rout1 ip link add link tunnel name rout1-eth1.100
      type vlan id 100
# activation de l'interface tunnel.100
17 ip netns exec rout1 ip link set rout1-eth1.100 up
_{\rm 18} # configuration de \, l tiquettage \, VLAN pour le VLAN 200 \,
19 ip netns exec rout1 ip netns exec rout1 ip link add link tunnel name rout1-eth1.200
      type vlan id 200
# activation de l'interface tunnel.200
ip netns exec rout1 ip link set rout1-eth1.200 up
^{22} # configuration IP de ^{1} interface
23 ip netns exec rout1 ip addr add 192.168.100.254/24 dev rout1-eth1.100
24 ip netns exec rout1 ip addr add 192.168.200.254/24 dev rout1-eth1.200
```

Une fois le tunnel en place on peut remarquer les nouvellles interfaces.

```
1 [rout1] ip l
2 1: lo: <LOOPBACK, UP, LOWER_UP > mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN mode DEFAULT
      group default qlen 1000
      link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00
4 4: 12tpeth0: <BROADCAST, MULTICAST, UP, LOWER_UP > mtu 1458 qdisc fq_codel master tunnel
       state UNKNOWN mode DEFAULT group default qlen 1000
      \label{link-ether} \mbox{link-ether 06:a2:87:5d:8b:b0 brd } \mbox{ff:ff:ff:ff:ff:ff}
6 5: tunnel: <BROADCAST, MULTICAST, UP, LOWER_UP > mtu 1458 qdisc noqueue state UP mode
      DEFAULT group default glen 1000
      link/ether 06:a2:87:5d:8b:b0 brd ff:ff:ff:ff:ff
8 6: rout1-eth1.100@tunnel: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1458 qdisc noqueue
      state UP mode DEFAULT group default qlen 1000
      link/ether 06:a2:87:5d:8b:b0 brd ff:ff:ff:ff:ff
10 7: rout1-eth1.200@tunnel: <BROADCAST, MULTICAST, UP, LOWER_UP > mtu 1458 qdisc noqueue
      state UP mode DEFAULT group default qlen 1000
      link/ether 06:a2:87:5d:8b:b0 brd ff:ff:ff:ff:ff
11
12 23: rout1-eth0@if22: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state
      UP mode DEFAULT group default qlen 1000
      link/ether 0a:bd:90:9c:2a:72 brd ff:ff:ff:ff:ff link-netnsid 0
```

III..2 Routeur 2

```
1 # Cr ation du tunnel: l'interface IF2 ici l2tpeth0 de 172.16.2.253 -> 172.16.1.253
2 ip netns exec rout2 ip 12tp add tunnel remote 172.16.1.253 local 172.16.2.253 encap
       ip tunnel_id 4000 peer_tunnel_id 3000
3 ip netns exec rout2 ip 12tp add session tunnel_id 4000 session_id 2000
      peer_session_id 1000
4 # activation de l'interface 12tpeth0
5 ip netns exec rout2 ip link set 12tpeth0 up
6 # ajout du bridge "tunnel
7 ip netns exec rout2 brctl addbr tunnel
8 # ajout dans de l'interface 12tpeth0 au bridge
9 ip netns exec rout2 brctl addif tunnel 12tpeth0
10 # ajout dans de l'interface connect au r seau (rout2-eth1) au bridge
ip netns exec rout2 brctl addif tunnel rout2-eth1
^{12} # activation de l'interface correspondant au bridge
13 ip netns exec rout2 ip link set tunnel up
_{14} # configuration de \, l tiquettage \, VLAN pour le VLAN 100
15 ip netns exec rout2 ip netns exec rout2 ip link add link tunnel name rout2-eth1.100
      type vlan id 100
# activation de l'interface tunnel.100
ip netns exec rout2 ip link set rout2-eth1.100 up
# configuration de l tiquettage VLAN pour le VLAN 200
19 ip netns exec rout2 ip netns exec rout2 ip link add link tunnel name rout2-eth1.200
      type vlan id 200
_{\rm 20} # activation de l'interface tunnel.200
ip netns exec rout2 ip link set rout2-eth1.200 up
22 # configuration IP de l interface
23 ip netns exec rout2 ip addr add 192.168.100.253/24 dev rout2-eth1.100
24 ip netns exec rout2 ip addr add 192.168.200.253/24 dev rout2-eth1.200
```

Une fois le tunnel en place on peut remarquer les nouvellles interfaces.

```
1 [rout2] ip 1
1: lo: <LOOPBACK, UP, LOWER_UP > mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN mode DEFAULT
      group default qlen 1000
      link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00
4 4: 12tpeth0: <BROADCAST, MULTICAST, UP, LOWER_UP > mtu 1458 qdisc fq_codel master tunnel
       state UNKNOWN mode DEFAULT group default qlen 1000 \,
      link/ether 56:e2:f3:fd:1e:2c brd ff:ff:ff:ff:ff
6 5: tunnel: <BROADCAST, MULTICAST, UP, LOWER_UP> mtu 1458 qdisc noqueue state UP mode
      DEFAULT group default qlen 1000
      \label{link-ether} \mbox{ 1ink-ether 56:e2:f3:fd:1e:2c brd } \mbox{ ff:ff:ff:ff:ff:ff}
8 6: rout2-eth1.100@tunnel: <BROADCAST, MULTICAST, UP, LOWER_UP > mtu 1458 qdisc noqueue
      state UP mode DEFAULT group default qlen 1000
      link/ether 56:e2:f3:fd:1e:2c brd ff:ff:ff:ff:ff
10 7: rout2-eth1.200@tunnel: <BROADCAST, MULTICAST, UP, LOWER_UP > mtu 1458 qdisc noqueue
      state UP mode DEFAULT group default qlen 1000
      link/ether 56:e2:f3:fd:1e:2c brd ff:ff:ff:ff:ff
12 31: rout2-eth0@if30: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state
      UP mode DEFAULT group default qlen 1000
```

```
link/ether 42:43:78:ee:3a:12 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff link-netnsid 0
14 33: rout2-eth1@if32: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue master
tunnel state UP mode DEFAULT group default qlen 1000
15 link/ether 5a:cb:33:b3:4e:d8 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff link-netnsid 0
```

— a. Le protocole ARP fonctionne normalement pour la découverte des machines quelle que soit leur côté de connexion par rapport à Internet :

```
1 [rout1] arp -n
                            TypeMap AdresseMat
                                                          Indicateurs
2 Adresse
      Iface
3 192.168.100.115
                                     3e:8e:42:9d:7e:16
                            ether
     rout1-eth1.100
                                     72:e6:7d:98:03:b2
 172.16.1.254
                            ether
     rout1-eth0
5 192.168.200.36
                                     3a:6c:1c:e5:7c:bf
                            ether
      rout1-eth1.200
                                     22:91:4b:a1:7c:47
6 192.168.200.112
                            ether
      rout1-eth1.200
7 192.168.100.93
                                     12:39:de:47:41:00
                                                          C
                            ether
     rout1-eth1.100
```


On remarque bien que le protocole ARP fonctionne en visualisant l'addresse mac 12 :39 :de :47 :41 :00 et ip de 192.168.100.93 du poste1 dans la table ARP.

```
[poste1] ip a
2 1: lo: <LOOPBACK, UP, LOWER_UP > mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group
      default qlen 1000
      link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00
      inet 127.0.0.1/8 scope host lo
         {\tt valid\_lft\ forever\ preferred\_lft\ forever}
      inet6 ::1/128 scope host
         {\tt valid\_lft\ forever\ preferred\_lft\ forever}
  2: poste1-eth0.100@poste1-eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500
      qdisc noqueue state UP group default qlen 1000
      link/ether 12:39:de:47:41:00 brd ff:ff:ff:ff:ff
      inet 192.168.100.93/24 brd 192.168.100.255 scope global poste1-eth0.100
10
11
         valid_lft forever preferred_lft forever
      inet6 fe80::1039:deff:fe47:4100/64 scope link
12
13
         valid_lft forever preferred_lft forever
14 15: poste1-eth0@if14: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue
       state UP group default qlen 1000
      link/ether 12:39:de:47:41:00 brd ff:ff:ff:ff:ff link-netnsid 0
15
      inet6 fe80::1039:deff:fe47:4100/64 scope link
         valid_lft forever preferred_lft forever
```

— b. le service DHCP que vous n'exécuterez que sur « Routeur1 » peut être utilisé par Poste1. Nous lançons le serveur DHCP sur le routeur 1 avec la commande ci-dessous, en spécifiant la bonne interface Vlan, dans ce cas rout1-eth1.100

Etant donné que le DHCP a été lancé par le routeur 1 donc la route par default du poste1 est via rout1

— c. une connexion TCP à l'aide de socat entre Routeur1 et Poste1 est possible à travers le tunnel.



```
quimbamba@quimbamba:~

Fichier Édition Affichage Rechercher Terminal Aide

quimbamba@quimbamba:~$ [poste1] socat - tcp-listen:9000

salut poste1 , c'est moi rout1
```

IV Comparaison des tunnel L2tpv3 (ip ,udp) vs GrepTap

Comme mentionné en dessus , un tunnel L2tpv3 , est un protocole d'encapsulation point à point d'un protocole quelconque de niveau 2 dans IP. C'est une évolution importante de L2TPv2 qui n'autorise que l'encapsulation du protocole PPP, il utilise une session L2TPv3 entre deux équipements est appelée un pseudo-wire.

Plus complet que GRE, L2TPv3 peut être associé à une authentification AAA (Authentication, Authorization and Accounting), pour offrir des services de type VPN, apportant une alternative simple à MPLS.

Nous allons dans la suite mettre en place ces deux types de tunnel et étudier leur fonctionnement.

IV..1 Teste de connectivité entre poste1 et 3 pour le tunnel en mode ip , que nous avons mis en dessus.

```
quimbamba@quimbamba:~

Fichier Édition Affichage Rechercher Terminal Aide
quimbamba@quimbamba:~$ [poste1] socat - tcp-listen:9000,reuseaddr
salut poste1

Proposition Affichage Rechercher Terminal Aide

proposition afficiage Rechercher Terminal Aide

proposition Afficiage Rechercher Terminal Aide

basbasquitabambar-$ [poste2] [
```

On remarque que la MTU, du tunnel en mode ip est la suivante :

IV..2 La configuration du tunnel en mode udp est la suivante :


IV..3 Routeur 1

```
# rout1 ===
2 # Cr ation du tunnel: l'interface IF2 ici l2tpeth0 de 172.16.1.253 -> 172.16.2.253
3 ip netns exec rout1 ip 12tp add tunnel remote 172.16.2.253 local 172.16.1.253 encap
      udp tunnel_id 3000 peer_tunnel_id 4000 udp_sport 5050 udp_dport 9090
4 ip netns exec rout1 ip 12tp add session tunnel_id 3000 session_id 1000
      peer_session_id 2000
5 # Activation de l'interface 12tpeth0
6 ip netns exec rout1 ip link set 12tpeth0 up
7 # ajout du bridge "tunnel
8 ip netns exec rout1 brctl addbr tunnel
9 # ajout dans de l'interface 12tpeth0 au bridge
10 ip netns exec rout1 brctl addif tunnel 12tpeth0
11 # ajout dans de l'interface connect au r seau (rout1-eth1) au bridge
12 ip netns exec rout1 brctl addif tunnel rout1-eth1
# activation de l'interface correspondant au bridge
14 ip netns exec rout1 ip link set tunnel up
15 # configuration de l tiquettage VLAN pour le VLAN 100
16 ip netns exec rout1 ip netns exec rout1 ip link add link tunnel name rout1-eth1.100
      type vlan id 100
17 # activation de l'interface tunnel.100
ip netns exec rout1 ip link set rout1-eth1.100 up
19 # configuration de l tiquettage VLAN pour le VLAN 200
20 ip netns exec rout1 ip netns exec rout1 ip link add link tunnel name rout1-eth1.200
      type vlan id 200
# activation de l'interface tunnel.200
22 ip netns exec rout1 ip link set rout1-eth1.200 up
```

IV..4 Routeur 2

```
6 ip netns exec rout2 ip link set 12tpeth0 up
7 # ajout du bridge "tunnel'
8 ip netns exec rout2 brctl addbr tunnel
9 # ajout dans de l'interface 12tpeth0 au bridge
ip netns exec rout2 brctl addif tunnel 12tpeth0
11 # ajout dans de l'interface connect au r seau (rout2-eth1) au bridge
ip netns exec rout2 brctl addif tunnel rout2-eth1
# activation de l'interface correspondant au bridge
14 ip netns exec rout2 ip link set tunnel up
# configuration de l tiquettage VLAN pour le VLAN 100
16 ip netns exec rout2 ip netns exec rout2 ip link add link tunnel name rout2-eth1.100
      type vlan id 100
# activation de l'interface tunnel.100
18 ip netns exec rout2 ip link set rout2-eth1.100 up
19 # configuration de l tiquettage VLAN pour le VLAN 200
20 ip netns exec rout2 ip netns exec rout2 ip link add link tunnel name rout2-eth1.200
      type vlan id 200
# activation de l'interface tunnel.200
22 ip netns exec rout2 ip link set rout2-eth1.200 up
```

IV..5 Teste de connectivité entre poste1 et 3 pour le tunnel en mode udp





```
quimbamba@quimbamba:~

Fichier Édition Affichage Rechercher Terminal Aide

quimbamba@quimbamba:~$ [poste1] ping -c 3 192.168.100.20

PING 192.168.100.20 (192.168.100.20) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.100.20: icmp_seq=1 ttl=64 time=2.85 ms
64 bytes from 192.168.100.20: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.248 ms
64 bytes from 192.168.100.20: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.240 ms
--- 192.168.100.20 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2025ms
rtt min/avg/max/max/mdev = 0.240/1.113/2.851/1.228 ms
```

La MTU du tunnel en mode udp est :

```
quimbamba@quimbamba:~$ [rout1] ip l show dev tunnel
5: tunnel: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> <mark>mtu 1446</mark> qdisc noqueue state UP mod
e DEFAULT group default qlen 1000
link/ether 62:98:bb:54:cd:ce brd ff:ff:ff:ff:ff
quimbamba@quimbamba:~$ [rout1]
```

IV..6 Configuration des interface pour le tunnel GrepTap

La configuration du tunnel GrepTap

IV..7 Routeur 1

IV..8 Routeur 1

IV..9 Teste de connectivité entre poste1 et 3 pour le tunnel GreTap

```
quimbamba@quimbamba: ~
Fichier Édition Affichage Rechercher Terminal Aide
RTNETLINK answers: Cannot assign requested address
quimbamba@quimbamba:~$ [poste3] ping 192.168.100.93
PING 192.168.100.93 (192.168.100.93) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.100.93: icmp_seq=1 ttl=64 time=2.71 ms
64 bytes from 192.168.100.93: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.337 ms
64 bytes from 192.168.100.93: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.353 ms
64 bytes from 192.168.100.93: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.333 ms
64 bytes from 192.168.100.93: icmp_seq=5 ttl=64 time=0.298 ms
64 bytes from 192.168.100.93: icmp_seq=6 ttl=64 time=0.278 ms
64 bytes from 192.168.100.93: icmp_seq=7 ttl=64 time=0.256 ms
64 bytes from 192.168.100.93: icmp_seq=8 ttl=64 time=0.313 ms
64 bytes from 192.168.100.93: icmp_seq=9 ttl=64 time=0.301 ms
64 bytes from 192.168.100.93: icmp_seq=10 ttl=64 time=0.349 ms
64 bytes from 192.168.100.93: icmp_seq=11 ttl=64 time=0.301 ms
64 bytes from 192.168.100.93: icmp_seq=12 ttl=64 time=0.294 ms
64 bytes from 192.168.100.93: icmp_seq=13 ttl=64 time=0.296 ms
```

La MTU pour le tunnel gretap est la suivante

V Mise en place du chiffrement IPsec sur le tunnel l2TPv3 en encapsulation IP.

En utilisant la fiche du TP2, nous avons mis en place un chiffrement IPsec sur le tunnel l2TPv3 en encapsulation IP, avec la configuration suivante. Avec la commande \mathbf{iperf} , nous allons calculer le débit sans et avec le chiffrement IPsec.

V.I Débit sans le chiffrement Ipsec

Le débit du tunnel sans le chiffrement IPsec est d'environs 1.66 Gbits/sec

Configuration du chiffrement IPsec

```
11
12 # Security policies
13 ip netns exec rout1 ip xfrm policy add src 172.16.2.253 dst 172.16.1.253 dir in
      tmpl src 172.16.2.253 dst 172.16.1.253 proto esp reqid 0x12345678 mode tunnel
14 ip netns exec rout1 ip xfrm policy add src 172.16.1.253 dst 172.16.2.253 dir out
      tmpl src 172.16.1.253 dst 172.16.2.253 proto esp reqid 0x12345678 mode tunnel
15
16
17 # rout2 ===
18 #rout2
19 # Flush the SAD and SPD
20 ip netns exec rout2 ip xfrm state flush
^{21} ip netns ^{\mathrm{exec}} rout2 ip xfrm policy flush
_{23} # AH SAs using 256 bit long and ESP SAs using 160 bit long keys
24 ip netns exec rout2 ip xfrm state add src 172.16.2.253 dst 172.16.1.253 proto esp
      spi 0x12345678 reqid 0x12345678 mode tunnel auth sha256 0
      x323730ed6f1b9ff0cb084af15b197e862b7c18424a7cdfb74cd385ae23bc4f17 enc "rfc3686(
      ctr(aes)) " 0x27b90b8aec1ee32a8150a664e8faac761e2d305b
25 ip netns exec rout2 ip xfrm state add src 172.16.1.253 dst 172.16.2.253 proto esp
      spi 0x12345678 reqid 0x12345678 mode tunnel auth sha256 0
      x44d65c50b7581fd3c8169cf1fa0ebb24e0d55755b1dc43a98b539bb144f2067f enc "rfc3686(
      ctr(aes)) " 0x9df7983cb7c7eb2af01d88d36e462b5f01d10bc1
28 # Security policies
29 ip netns exec rout2 ip xfrm policy add src 172.16.1.253 dst 172.16.2.253 dir out
      tmpl src 172.16.1.253 dst 172.16.2.253 proto esp reqid 0x12345678 mode tunnel
30 ip netns exec rout2 ip xfrm policy add src 172.16.2.253 dst 172.16.1.253 dir in tmpl
    src 172.16.2.253 dst 172.16.1.253 proto esp reqid 0x12345678 mode tunnel
```

V.II Débit avec le chiffrement Ipsec

```
iperf -c 192.168.100.93 -f
iperf: option requires an argument -- f

Client connecting to 192.168.100.93, TCP port 5001

TCP window size: 85.0 KByte (default)

[ 3] local 192.168.100.254 port 38984 connected with 192.168.100.93 port 5001

[ ID] Interval Transfer Bandwidth

[ 3] 0.0-10.0 sec 1.85 GBytes 1.59 Gbits/sec
```

Le débit du tunnel avec le chiffrement ipsec est d'environs 1.59 Gbits/sec

VI Accès Internet « intelligent »

On active une interface du switch dans notre machine et on donne à cette interface un addresse du sous-réseau internet1

```
ip link set internet1 up
ip address add 10.87.0.3/24 dev internet1

On ajoute sur routA une route par default vers l'interface que l'on vient d'activer.

ip netns exec routA ip r add default via 10.87.0.3

On fait du nat sur notre machine pour avoir une réponse en retour
```

iptables -t nat -A POSTROUTING -s 10.87.0.0/24 -j MASQUERADE

A cette stade, le route A et B peuvent pinger 8.8.8.8

```
quimbamba@quimbamba: ~ □ □ ❷

Fichier Édition Affichage Rechercher Terminal Aide

quimbamba@quimbamba: ~ $ [routA] ping -c 3 8.8.8.8

PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.

64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=119 time=14.9 ms

64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=119 time=20.8 ms


64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=3 ttl=119 time=15.2 ms

--- 8.8.8.8 ping statistics ---

3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2002ms

rtt min/avg/max/mdev = 14.999/17.056/20.899/2.719 ms

quimbamba@quimbamba:~$ [routA] ■
```



Pour activer l'accès sur internet au routeur 1 et aux réseaux du VLAN , on utilise la même logique qu'en dessus.

On active le nat sur notre machine pour avoir la réponse vers le réseau **172.16.1.0/24** le sous réseau où se trouve le route 1

```
iptables -t nat -A POSTROUTING -s 172.16.1.0/24 -j MASQUERADE
```

Et sur le routeur 1 on fait pareil, pour avoir la réponse vers les sous réseaux du VLAN.

```
ip netns exec rout1 iptables -t nat -A POSTROUTING -s 192.168.100.0/24 -j MASQUERADE ip netns exec rout1 iptables -t nat -A POSTROUTING -s 192.168.200.0/24 -j MASQUERADE
```

c. vous vérifierez que le trafic de Poste1 passe bien par Routeur1; ping depuis poste3

```
quimbamba@quimbamba:~

Fichier Édition Affichage Rechercher Terminal Aide
quimbamba@quimbamba:~$ [poste1] ping 8.8.8.8

PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=117 time=16.3 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=117 time=15.2 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=117 time=14.6 ms
^C
--- 8.8.8.8 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2003ms
rtt min/avg/max/mdev = 14.636/15.417/16.374/0.720 ms
```

Dans la capture en dessus on remarque bien que le paquet du poste1 passe par route 1 , en effet , cela arrive puisque le poste1 a eu sa configuration depuis router 1, on peut rediriger les postes Poste1 et Poste2, lors de leur configuration par DHCP, vers Routeur 2 au lieu de Routeur 1 pour optimiser l'accès à Internet. L'option à ajouter sur la commande **dnsmasq** pour faire cette redirection, est —**dhcp-option**—**option**: router, addresse ip du router par default l'option—**dhcp-option** peut être simplifié en -O

```
dnsmasq -d -z -i rout1-eth1.100 -F 192.168.100.1,192.168.100.150,255.255.255.0 -0 option:router,192.168.100.253
```

On remaque que la route par default du poste1 est le router 2 et que le ping vers 8.8.8.8 passe par le routeur 2.

VII interdiction du trafic entre VLAN 100 et VLAN 200

a. à l'aide de règles « iptables »;

```
ip netns exec rout1 iptables -A FORWARD --in-interface rout1-eth1.100 --out-
    interface rout1-eth1.200 -j REJECT

ip netns exec rout1 iptables -A FORWARD --in-interface rout1-eth1.200 --out-
    interface rout1-eth1.100 -j REJECT

ip netns exec rout2 iptables -A FORWARD --in-interface rout2-eth1.100 --out-
    interface rout2-eth1.200 -j REJECT

ip netns exec rout2 iptables -A FORWARD --in-interface rout2-eth1.200 --out-
    interface rout2-eth1.100 -j REJECT
```

On remarque bien que le ping entre le poste3 et 4 ne marche pas.

```
quimbamba@quimbamba:~

Fichier Édition Affichage Rechercher Terminal Aide
quimbamba@quimbamba:~$ [poste3] ping -c 3 192.168.200.36
PING 192.168.200.36 (192.168.200.36) 56(84) bytes of data.
From 192.168.100.254 icmp_seq=1 Destination Port Unreachable
From 192.168.100.254 icmp_seq=2 Destination Port Unreachable
From 192.168.100.254 icmp_seq=3 Destination Port Unreachable
--- 192.168.200.36 ping statistics ---
3 packets transmitted, 0 received, +3 errors, 100% packet loss, time 2025ms
```

```
quimbamba@quimbamba: ~
                                                                            Fichier Édition Affichage Rechercher Terminal Aide
quimbamba@quimbamba:~$ [poste4] ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group defaul
t qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
      valid_lft forever preferred_lft forever
   inet6 ::1/128 scope host
  valid_lft forever preferred_lft forever
2: poste4-eth0.200@poste4-eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc
noqueue state UP group default qlen 1000
    link/ether 6e:ac:ad:96:79:3c brd ff:ff:ff:ff:ff
    inet <mark>192.168.200.36/24</mark> brd 192.168.200.255 scope global poste4-eth0.200
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::6cac:adff:fe96:793c/64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever
13: poste4-eTh0@if12: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue s
tate UP group default qlen 1000
    link/ether 6e:ac:ad:96:79:3c brd ff:ff:ff:ff:ff:ff link-netnsid 0
    inet6 fe80::6cac:adff:fe96:793c/64 scope link
       valid lft forever preferred lft forever
quimbamba@quimbamba:~$ [poste4]
```

b. à l'aide de la « Policy Routing ».

Voici les commandes pour la Policy Routing ,on peut également utiliser l'option backhole pour ne pas envoyer un packet de retour.

```
ip netns exec rout1 ip rule add from 192.168.100.0/24 to 192.168.200.0/24 prohibit
ip netns exec rout1 ip rule add from 192.168.200.0/24 to 192.168.100.0/24 prohibit

ip netns exec rout2 ip rule add from 192.168.100.0/24 to 192.168.200.0/24 prohibit
ip netns exec rout2 ip rule add from 192.168.200.0/24 to 192.168.200.0/24 prohibit
```

On remarque que le paquet sont filtré par notre réglé.

```
quimbamba@quimbamba:~

Fichier Édition Affichage Rechercher Terminal Aide

quimbamba@quimbamba:~$ [poste3] ping -c 3 192.168.200.36

PING 192.168.200.36 (192.168.200.36) 56(84) bytes of data.

From 192.168.100.254 icmp_seq=1 Packet filtered

From 192.168.100.254 icmp_seq=2 Packet filtered

From 192.168.100.254 icmp_seq=3 Packet filtered

--- 192.168.200.36 ping statistics ---
3 packets transmitted, 0 received, +3 errors, 100% packet loss, time 2027ms
```

Comme nous l'avoins vu au TD2 dans la partie Les tables de routage multiples , nous pouvons également interdire le traffic entre les deux Vlan en utilisant cette notion.

```
# ajouter une table pour router le traffic vers un Vlan
ip rule add from 192.168.100.0/24 to 192.168.200.0/24 prio 16000 table Matable
# interdire le traffic dans cette table
ip rule add prohibit 192.168.200.0/24 from 192.168.100.0/24 table Matable
```

VIII Description du protocole L2TPv3 et de la technologie des VXLANs

VIII.I Présentation rapide du protocole L2TPv3 et de la technologie des VXLANs

VIII.I.1 L2TPv3

Le protocole L2TP est largement utilisé, notamment pour la collecte des abonnés ADSL et transmission des données au FAI auprès duquel elles sont enregistrées (l'opérateur de collecte, celui qui a accès aux PBX (Private Branch Exchange) n'étant pas toujours le FAI). Cette RFC spécifie la nouvelle version, 3. Le principe de L2TP est simple : un protocole de contrôle permet d'établir des sessions L2TP au dessus d'un protocole non connectes permetantt ensuite d'encapsuler et de désencapsuler les donéees du protocole de niveau 2 (typiquement Ethernet ou PPP) qui sont transportées. Le grand changement par rapport à la version 3 de L2TP est précisément une plus grande indépendance vis-à-vis du protocole transporté. L2TP peut fonctionner sur de l'UDP ou directement sur IP.

VIII.I.2 VXLANS

VXLAN signifie Virtual eXtensible Local Area Network, et est un moyen de résoudre les défis de mise à l'échelle des réseaux VLAN dans un environnement multi-tenant. VXLAN est un réseau superposé qui transporte un réseau L2 sur un réseau L3 existant.

VIII.II Comparaison des deux solutions

Du point de vue de la commutation de paquets, VXLAN consiste simplement à coller une encapsulation au-dessus d'une trame L2 : quelque chose que d'autres protocoles font également.

La vraie différence se situe au niveau de la couche de contrôle et de gestion.

Les VXLANs sont utilisés dans les data center pour créer des réseaux de overlay au-dessus du réseau physique, les utilisateurs finaux du même segment de réseau ou de segments de réseau différents peuvent communiquer entre eux via les tunnels VXLAN. Le L2TPv3 est utilisé pour établir des connexions point à point, mais pas des connexions point à multipoint.

L2TPv3 ne peut être utilisé que lorsque les périphériques aux deux extrémités du tunnel se connectent aux VLAN ou utilisent des interfaces AC.

Un seul VLAN peut être configuré pour un tunnel L2TPv3.

VIII.III La mise en œuvre dans Linux des VXLANs dans Openv Switch

Nous avons utilisé la procédure décrite sur le site suivante https://purplepalmdash.github.io/2015/06/08/openvswitch-and-vxlan-how-to/

```
VM Netorking Configuration
For VM1:
root@OpenVSwitchVM1:~# ovs-vsctl add-br br0
root@OpenVSwitchVM1:~# ovs-vsctl add-br br1
# ovs-vsctl add-port br0 eth0
# ifconfig eth0 0 up
# ifconfig br0 10.94.94.11
# route add default gw 10.94.94.1 br0
# ifconfig br1 172.10.0.1
For VM2:
# ovs-vsctl add-br br0
# ovs-vsctl add-br br1
# ovs-vsctl add-port br0 eth0
# ifconfig eth0 0 up && ifconfig br0 10.94.94.12
# route add default gw 10.94.94.1
# ifconfig br1 172.10.1.1
Ping each other, we could see br1 is not OK.
```

```
On VM2, do following operation, to set vx1
root@OpenVSwitchVM2:~# ovs-vsctl add-port br1 vx1 -- set interface vx1 typ-
root@OpenVSwitchVM2:~# ovs-vsctl show
bce3f2b5-9b77-41dc-8130-b8922dd7ac9e
    Bridge "br1"
                type: vxlan
                options: {remote_ip="10.94.94.11"}
        Port "br1"
            Interface "br1"
    Bridge "br0"
            Interface "br0"
                type: internal
        Port "eth0"
            Interface "eth0'
    ovs version: "2.3.0"
So now you could ping each other via the br1 address.
```

VIII.IV Les solutions de chiffrement du trafic L2TPv3 ou VXLAN VIII.IV.1 L2TP

L2TP sur UDP ou sur IP peuvent l'un et l'autre être sécurisés avec IPsec, la méthode recommandée, pour sécuriser L2TPv2 et le L2TPv3 possède des caractéristiques identiques à l'égard d'IPsec pour la sécurisation du tunnel.

VIII.IV.2 VXLAN

VXLAN apporte une isolation entre les différents locataires mais le trafic circule en clair. La solution la plus simple pour le chiffrer est IPsec.

VIII.V Comparaison avec MPLS ces deux technologies

VIII.V.1 MPLS et L2TPv3

L2TPv3 fonctionne sur le réseau IP et MPLS PW nécessite un réseau MPLS.

Les deux sont similaires dans le type de services qu'ils fournissent, y compris l'interfonctionnement et la QoS.

L2TPv3 nécessite une taille MTU plus élevée tout au long du chemin sur le réseau IP, sinon nous pouvons configurer le routeur d'entrée pour fragmenter les paquets.

Pour MPLS PW, nous devons configurer MPLS MTU sur une valeur plus élevée tout au long du chemin.

MPLS PW nécessite un LDP ciblé entre les routeurs PE, l'encapsulation est effectuée par l'étiquette MPLS et pour L2TPv3, l'encapsulation est effectuée par les en-têtes L2TPv3 du paquet IP.

VIII.V.2 MPLS et VXLAN

MPLS a été conçu pour accélérer le traitement des paquets. Le transfert est basé sur l'étiquette dans l'en-tête MPLS

VXLAN a été conçu pour permettre au trafic L2 d'être transféré au-dessus d'une structure IP. Le trafic est transféré en fonction de l'adresse de destination incluse dans l'en-tête IP externe. Cette adresse est l'adresse du point de terminaison de tunnel VXLAN de destination (VTEP). Un protocole de routage tel que BGP peut être utilisé pour annoncer les adresses VTEP.

IX Conclusion

Ce projet nous a permis de mettre en place des tunnels grace à des protocoles de tunneling ainsi que la manipulation des protocoles d'encapsulation sécurisés et des VLANs. Nous avons étudier en long et en large le protocole L2TPv3 et fait des comparaisons avec d'autres protocoles de tunneling. Par le biais des règles de firewall, nos netns ont pu communiquer sur internet et dans les VLANS. Nous avons mis en place tout ce qui a été demandé dans le projet.

Bibliographie

- http://abcdrfc.free.fr/rfc-vf/pdf/rfc3931.pdf
- https://networklessons.com/cisco/ccie-routing-switching-written/l2tpv3-layer-2-tunnel-protoc
- https://www.reddit.com/r/networking/comments/3sw4s6/vxlan_vs_12tpv3_vs_something_else/
- https://networkengineering.stackexchange.com/questions/46151/vxlan-vs-vlan-over-layer-3
- https://support.huawei.com/enterprise/en/doc/ED0C1000174118/12541fbc/understanding-12tpv3
- https://docs.openvswitch.org/en/latest/faq/vxlan/