

Creación y configuración de PC aplicando Hardening

Objetivo

Crear y configurar una computadora base implementando hardenización.

Paso a Paso

1. Instalando Windows 10:

- a. Bootear con el instalador de Windows 10.iso
- b. Comenzar la instalación por defecto hasta el punto de determinar que utilizaremos la instalación **Personalizada**.
- c. Eliminar todas las unidades del disco rígido de la computadora para crear una única unidad C.
- d. Formatear la Unidad C y elegirla como destino de la instalación.
- e. Comenzar la configuración del Sistema Operativo **deshabilitando todas las opciones** de cuentas y accesos remotos o compartidos.
- f. Definir el **nombre de equipo** de la computadora como NNN-01 dependiendo la ubicación
- g. Crear la cuenta de administrador **ADMIN**
- h. Realizar la primera autenticación del escritorio del ADMIN para culminar la instalación.

2. Instalando aplicaciones base:

- a. Autenticado como **ADMIN**, descargar de sus respectivos sitios oficiales las últimas versiones de los Navegador **Chrome** e instalarlas. Luego crear un acceso directo en el escritorio y en la barra de menú para los navegadores Chrome y Explorer (que viene instalado con Windows 10).
- b. Descargar desde el sitio oficial de Adobe la última versión del **Acrobat Reader** e instalarlo.
- c. Descargar desde el sitio oficial la última versión del **7Zip** e instalarlo.
- d. Instalar LibreOffice.
- e. Configurar el antivirus (ej: **avast, avg, avira**)


3. Configurando Windows y sus cuentas:

- a. En la cuenta **ADMIN**, ocultar el botón Vista de Tareas y otras barras y deshabilitar el Onedrive.

- b. Ir a Panel de Control y crear una cuenta estándar (sin privilegios de administrador), con nombre **ALUMNO** y sin clave. Utilizar la creación de cuentas sin datos personales, con la opción de cuenta local de este equipo.
- c. Abrir la cuenta de **ALUMNO**, sin clave, y esperar la construcción del escritorio.
- d. Validar que existan, y sino crear, los accesos directos para los navegadores **Explorer, Chrome,**
- e. Ocultar el botón Vista de Tareas y otras barras y deshabilitar el Onedrive en el usuario **ALUMNO**.

4. Administrar Seguridad:

- a. Autenticado como **ADMIN**, restringir los permisos a la carpeta Desktop del usuario **ALUMNO**, permitiendo acceso de lectura y no de escritura o modificación. Para restringir, ir a Equipo→C→ Usuarios→Alumno→Escritorio: Botón derecho, propiedades, seguridad y debe quedar tildados:



- b. Autenticado como **ADMIN**, ejecutar el **gpedit.msc**. Aquí restringir en Configuración de Equipo → Plantilla Administrativa → Panel de Control:

i. Configuración Regional y de Idioma

Configuración regional y de idioma			
Seleccione un elemento para ver su descripción.	Configuración	Estado	Comentario
	Personalización de escritura a mano		
	Permitir la personalización de entrada	Deshabilitada	No
	Bloquear la limpieza de paquetes de idioma no utilizados	Habilitada	No
	Limita los idiomas de la interfaz de usuario que Windows us...	Deshabilitada	No
	Exigir que el idioma seleccionado de interfaz del sistema sob...	Deshabilitada	No

ii. Cuentas de Usuario

Cuentas de usuario			
Seleccione un elemento para ver su descripción.	Configuración	Estado	Comentario
	Aplicar la imagen de cuenta predeterminada a todos los usu...	Habilitada	No

iii. Personalización

Personalización			
Seleccione un elemento para ver su descripción.	Configuración	Estado	Comentario
	Aplicar una imagen de pantalla de bloqueo predeterminada ...	Deshabilitada	No
	Evitar el cambio de la imagen de la pantalla de bloqueo	Habilitada	No
	Evitar el cambio del fondo del menú Inicio	Habilitada	No
	No mostrar la pantalla de bloqueo	Deshabilitada	No
	Evitar la activación de la cámara de la pantalla de bloqueo	Habilitada	No
	Evitar la activación de la presentación con diapositivas de la ...	Habilitada	No
	Aplicar un color específico de fondo y de énfasis	Deshabilitada	No
	Aplicar un fondo de Inicio específico	Deshabilitada	No

- c. Autenticado como **ADMIN**, ejecutar el **gpedit.msc**. Aquí restringir en
- Configuración de Usuarios → Plantillas Administrativas → Menú Inicio y Barra
- de tareas:

[Editar configuración de directiva](#)

Descripción:
Esta configuración de directiva le permite desactivar las vistas en miniatura de la barra de tareas.

Si deshabilita o no establece esta configuración de directiva, se mostrarán las vistas en miniatura.

Configuración	Estado	Comentario
 Notificaciones		
 Agregar vínculo Buscar en Internet al menú Inicio	Deshabilitada	No
 Borrar historial de los documentos abiertos recientemente al salir	Habilitada	No
 Borrar lista de programas recientes para nuevos usuarios	Habilitada	No
 Borrar las notificaciones en mosaico durante el inicio de sesión	Habilitada	No
 Mostrar primero aplicaciones del escritorio en la vista Aplicaciones	Deshabilitada	No
 Buscar solo aplicaciones desde la vista Aplicaciones	Deshabilitada	No
 Agregar cierre de sesión al menú Inicio	Deshabilitada	No
 Forzar el inicio para que sea el tamaño de pantalla completa o el tamaño de menú	Habilitada	No
 Ir al escritorio en vez de a Inicio al iniciar sesión	Deshabilitada	No
 Poner en gris los accesos directos del menú Inicio de los programas no disponibles d...	No configurada	No
 Desactivar menús personalizados	Habilitada	No
 Bloquear la barra de tareas	Habilitada	No
 Diseño de la pantalla Inicio	No configurada	No
 Agregar la casilla "Ejecutar en otro espacio de memoria" al cuadro de diálogo Ejecutar	No configurada	No
 Desactivar limpieza de área de notificación	No configurada	No
 Quitar globos de sugerencias de los elementos del menú Inicio	No configurada	No
 Impedir que los usuarios personalicen su pantalla Inicio	Habilitada	No
 Quitar y evitar el acceso a los comandos Apagar, Reiniciar, Suspender e Hibernar.	No configurada	No
 Quitar grupos de programas comunes del menú Inicio	No configurada	No
 Quitar el menú Favoritos del menú Inicio	No configurada	No
 Quitar el vínculo Buscar del menú Inicio	No configurada	No
 Quitar del menú Inicio la lista de programas de uso frecuente	No configurada	No
 Quitar el vínculo Juegos del menú Inicio	Habilitada	No
 Quitar el menú Ayuda del menú Inicio	No configurada	No
 Desactivar seguimiento del usuario	No configurada	No
 Quitar del menú Inicio la lista Todos los programas	No configurada	No
 Quitar Conexiones de red del menú Inicio	No configurada	No
 Quitar del menú Inicio la lista de programas anclados	No configurada	No
 No guardar historial de documentos abiertos recientemente	Habilitada	No
 Quitar el menú Elementos recientes del menú Inicio	No configurada	No
 No usar el método basado en búsqueda al resolver accesos directos del shell	No configurada	No
 No usar el método basado en seguimiento al resolver accesos directos del shell	No configurada	No
 Quitar el menú Ejecutar del menú Inicio	No configurada	No
 Quitar el vínculo Programas predeterminados del menú Inicio	No configurada	No

 Quitar el icono Documentos del menú Inicio	No configurada	No
 Quitar el icono Música del menú Inicio	No configurada	No
 Quitar el icono Red del menú Inicio	No configurada	No
 Quitar el icono Imágenes del menú Inicio	No configurada	No
 No buscar en comunicaciones	No configurada	No
 Quitar el vínculo Buscar en este equipo	No configurada	No
 Quitar el vínculo Ver más resultados / Buscar en todas partes	No configurada	No
 No buscar archivos	No configurada	No
 No buscar en Internet	No configurada	No
 No buscar programas ni elementos del Panel de control	No configurada	No
 Quitar programas del menú Configuración	No configurada	No
 Impedir cambios en la configuración de la barra de tareas y del menú Inicio	Habilitada	No
 Quitar del menú Inicio el vínculo Descargas	No configurada	No
 Quitar del menú Inicio el vínculo Grupo en el hogar	No configurada	No
 Quitar del menú Inicio el vínculo TV grabada	No configurada	No
 Quitar las carpetas de usuario del menú Inicio	No configurada	No
 Quitar del menú Inicio el vínculo Vídeos	No configurada	No
 Forzar menú Inicio clásico	No configurada	No
 Quitar el reloj del área de notificación del sistema	No configurada	No
 Impedir el agrupamiento de los elementos de la barra de tareas	No configurada	No
 No mostrar ninguna barra de herramientas personalizada en la barra de tareas	No configurada	No
 Quitar el acceso a los menús contextuales en la barra de tareas	No configurada	No
 Ocultar el área de notificación	No configurada	No
 Impedir que los usuarios desinstalen aplicaciones desde Inicio	Habilitada	No
 Quitar el vínculo de carpeta de usuario del menú Inicio	No configurada	No
 Quitar del menú Inicio el nombre de usuario	No configurada	No
 Quitar vínculos y accesos a Windows Update	No configurada	No
 Cambiar el botón de inicio/apagado del menú Inicio	No configurada	No
 Mostrar Inicio rápido en la barra de tareas	No configurada	No
 Quitar el botón "Desacoplar equipo" del menú Inicio	No configurada	No
 Mostrar la vista Aplicaciones automáticamente al ir a Inicio	No configurada	No
 Mostrar el comando "Ejecutar como otro usuario" en Inicio	No configurada	No
 Agregar el comando Ejecutar al menú Inicio	No configurada	No
 Mostrar Inicio en la pantalla que esté usando el usuario al pulsar la tecla del logotipo ...	No configurada	No
 Quitar Cerrar sesión del menú Inicio	No configurada	No
 Anclar aplicaciones a Inicio cuando se instalen	No configurada	No
 Quitar las notificaciones y el Centro de actividades	No configurada	No
 Deshabilitar las notificaciones en globo como notificaciones del sistema.	No configurada	No
 Quitar el icono de Seguridad y mantenimiento	No configurada	No
 Quitar icono de red	No configurada	No
 Quitar medidor de la batería	No configurada	No
 Quitar el icono de control de volumen	No configurada	No
 Desactivar globos de anuncios de características	No configurada	No
 No permitir el anclaje de la aplicación de la Tienda a la barra de tareas	Habilitada	No
 No permitir el anclado de elementos a las listas de accesos directos	Habilitada	No
 No permitir el anclado de programas a la barra de tareas	Habilitada	No
 No mostrar elementos, ni realizar seguimiento de los mismos, en las listas de accesos...	No configurada	No
 Desactivar la promoción automática de iconos de notificación a la barra de tareas	No configurada	No
 Mostrar las aplicaciones de la Tienda Windows en la barra de tareas	Deshabilitada	No
 Bloquear toda la configuración de la barra de tareas	Habilitada	No
 Impedir que los usuarios agreguen o quiten barras de herramientas	Habilitada	No
 Impedir que los usuarios reorganicen las barras de tareas	Habilitada	No
 No permitir barras de tareas en más de una pantalla	Habilitada	No
 Desactivar todos los globos de notificación	No configurada	No
 Quitar programas anclados de la barra de tareas	Habilitada	No
 Impedir que los usuarios muevan la barra de tareas a otra ubicación de acoplamiento...	Habilitada	No
 Impedir que los usuarios cambien el tamaño de la barra de tareas	Habilitada	No
 Desactivar vistas en miniatura de la barra de tareas	Habilitada	No

d. Autenticado como **ADMIN**, ejecutar el **gpedit.msc**. Aquí restringir en

Configuración de Usuarios → Plantillas Administrativas → Panel de Control:

i. **Agregar o quitar programas:** No configurar

ii. **Configuración regional y de Idioma:**

Configuración regional y de idioma			
Seleccione un elemento para ver su descripción.	Configuración	Estado	Comentario
	Personalización de escritura a mano		
	Ocultar opciones administrativas de configuración regional y de idioma	Habilitada	No
	Ocultar la opción de ubicación geográfica	Habilitada	No
	Ocultar las opciones de grupo de selección de idioma	Habilitada	No
	Ocultar las opciones de personalización y selección de configuración regional del usuario	Habilitada	No
	Limita los idiomas de la interfaz de usuario que Windows debería usar para el usuario seleccionado	Habilitada	No
	Limitar la selección del idioma de los cuadros de diálogo y menús de Windows	Habilitada	No
	Desactivar corrección automática de las palabras mal escritas	Deshabilitada	No
	Desactivar opción de resaltar las palabras mal escritas	Deshabilitada	No
	Desactivar la inserción de un espacio después de seleccionar una predicción de texto	Deshabilitada	No
	Desactivar las predicciones de texto mientras escribo	Deshabilitada	No

iii. **Impresoras:**

Impresoras			
Seleccione un elemento para ver su descripción.	Configuración	Estado	Comentario
	Buscar impresoras en la red	Deshabilitada	No
	Buscar impresoras en un sitio web común	Deshabilitada	No
	Impedir la adición de impresoras	Habilitada	No
	Impedir la eliminación de impresoras	Habilitada	No
	Usar solo apuntar e imprimir en paquete	Deshabilitada	No
	Apuntar e imprimir en paquete: servidores aprobados	Deshabilitada	No
	Restricciones de apuntar e imprimir	No configurada	No
	Ruta predeterminada de Active Directory al buscar impresoras	Deshabilitada	No

iv. **Pantalla**

Pantalla			
Seleccione un elemento para ver su descripción.	Configuración	Estado	Comentario
	Deshabilitar Panel de control de pantalla	Habilitada	No
	Ocultar la pestaña Configuración	Habilitada	No

v. **Personalización**

Personalización			
Seleccione un elemento para ver su descripción.	Configuración	Estado	Comentario
	 Impedir cambiar la combinación de colores	Habilitada	No
	 Impedir cambiar el tema	Habilitada	No
	 Impedir cambiar el estilo visual de ventanas y botones	Habilitada	No
	 Habilitar protector de pantalla	Deshabilitada	No
	 Prohibir seleccionar el tamaño de fuente del estilo visual	Habilitada	No
	 Impedir cambiar el color y la apariencia	Habilitada	No
	 Impedir cambiar el fondo de pantalla	Habilitada	No
	 Impedir cambiar iconos del escritorio	Habilitada	No
	 Impedir cambiar punteros del mouse	Habilitada	No
	 Impedir cambiar el protector de pantalla	Habilitada	No
	 Impedir cambiar sonidos	Habilitada	No
	 Proteger el protector de pantalla mediante contraseña	Deshabilitada	No
	 Tiempo de espera del protector de pantalla	Deshabilitada	No
	 Aplicar un protector de pantalla específico	Deshabilitada	No
	 Cargar un tema específico	Deshabilitada	No
	 Aplicar un archivo de estilo visual específico o aplicar Windows Clásico	Deshabilitada	No

vi. Programas

Programas			
Seleccione un elemento para ver su descripción.	Configuración	Estado	Comentario
	 Ocultar la página "Configurar acceso y programas predeterminados en el equipo"	Habilitada	No
	 Ocultar la página "Obtener programas"	Habilitada	No
	 Ocultar la página "Actualizaciones instaladas"	Habilitada	No
	 Ocultar la página "Programas y características"	Habilitada	No
	 Ocultar el panel de control Programas	Habilitada	No
	 Ocultar "Características de Windows"	Habilitada	No
	 Ocultar "Windows Marketplace"	Habilitada	No