
第六章 光在晶体中的传播

第三节 偏振光的干涉与应用

Optics

- 6.3 偏振光的干涉与应用
- 6.3.1 偏振光干涉的基本原理
- 6.3.2 偏振光干涉的现象
- 6.3.3 偏振光干涉的应用

6.3.1 偏振光干涉的基本原理 在偏振片之间放置波片时的分析




干涉条件:

- 1)频率相同
- 2)相位差稳定
- 3)平行的振动分量

再经过一个线起偏器,从其中 透射出的光波,电矢量相互平 行,是相干的。

6.3.1 偏振光干涉的基本原理 在偏振片之间放置波片时的分析




6.3.1 偏振光干涉的基本原理

在偏振片之间放置波片时的分析

相位差的确定

除了晶体产生的相位差之外,还要考虑在坐标系中由于偏振片取向而产生的相位差。



(1) 双折射晶体产生的相位差

$$\Delta \varphi_c = \frac{2\pi}{\lambda} (n_{\rm o} - n_{\rm e}) d$$

(2)偏振片P1、P2取向不同带来的的

相位差 $\Delta \varphi_1$, $\Delta \varphi_2$

偏振片P₁

在 I 、III象限
$$\Delta \varphi_1 = 0$$

在II、IV象限
$$\Delta \varphi_1 = \pi$$

偏振片 P_2

在 I、III象限
$$\Delta \varphi_1 = 0$$

在
$$II$$
、 IV 象限 $\Delta \varphi_{\gamma} = \pi$

 E_{α} 与 E_{α} 之间总的相位差


 $\Delta \varphi = \Delta \varphi_1 + \Delta \varphi_c + \Delta \varphi_2$

6.3.1 偏振光干涉的基本原理

在偏振片之间放置波片时的分析

两种特例

1. 偏振片相互垂直,且与晶体光轴成45°角



$$\Delta \varphi_1 = 0$$

$$\Delta \varphi_2 = \pi$$

$$\Delta \varphi = \pi + \Delta \varphi_c$$

$$\alpha = \beta = \frac{\pi}{4}$$

$$I = A_1^2 (\cos^2 \alpha \cos^2 \beta + \sin^2 \alpha \sin^2 \beta)$$

$$+2\cos \alpha \cos \beta \sin \alpha \sin \beta \cos \Delta \varphi)$$


$$= \frac{A_1^2}{2} (1 - \cos \Delta \varphi_c) = \frac{I_0}{2} \sin^2 \frac{\Delta \varphi_c}{2}$$

6.3.1 偏振光干涉的基本原理

在偏振片之间放置波片时的分析

两种特例

2. 偏振片相互平行,且与晶体光轴成45°角。



$$\Delta \varphi_1 = 0$$

$$\Delta \varphi = \Delta \varphi_c$$

$$\alpha = \beta = \frac{\pi}{4}$$

$$I = A_1^2 (\cos^2 \alpha \cos^2 \beta + \sin^2 \alpha \sin^2 \beta$$

$$+2\cos \alpha \cos \beta \sin \alpha \sin \beta \cos \Delta \varphi)$$


$$= \frac{A_1^2}{2} (1 + \cos \Delta \varphi_c) = \frac{I_0}{2} \cos^2 \frac{\Delta \varphi_c}{2}$$

6.3.2 偏振光干涉的现象

(1) 厚度均匀的晶体

单色光入射

转动晶体或偏振片 P_1 、 P_2 ,振幅改变,光强改变;若引起π的相位差, 屏上光强突变。



转动各个元件,光强逐渐改变,相位差突变会引起光强突变。

 $I = A_1^2 (\cos^2 \alpha \cos^2 \beta + \sin^2 \alpha \sin^2 \beta + 2\cos \alpha \cos \beta \sin \alpha \sin \beta \cos \Delta \varphi)$

6.3.2 偏振光干涉的现象

(1) 厚度均匀的晶体

白光入射—显色偏振

不同波长的光,相位差不同,因而光强也不同,屏上呈现彩色,转动晶体或偏振片P₁、P₂,光强改变,色彩改变。

$$(a)$$
 $\Delta \varphi_c = rac{2\pi}{\lambda}(n_{
m o}-n_{
m e})d=2k\pi$ 时
$$P_1\perp P_2 \qquad I_2=0 \qquad \qquad \lambda_1$$
的互补色
$$P_1\square P_2 \qquad I_2=A_1^2 \qquad \qquad \lambda_1$$
的颜色


$$(b)$$
 $\Delta \varphi_c = rac{2\pi}{\lambda}(n_{
m o}-n_{
m e})d = (2k+1)\pi$ 时 $P_1 \perp P_2$ $I_2 = A_1^2$ λ_2 的互补色 $P_1 \square P_2$ $I_2 = 0$ λ_2 的颜色

6.3.2 偏振光干涉的现象

(2) 厚度不均匀的晶体

白光入射—显色偏振

经过不同厚度的光,相位差不同,屏上出现干涉条纹



$$P_1 \perp P_2$$
 且与光轴成45°角

$$I = \frac{I_0}{2} \sin^2 \frac{\Delta \varphi_c}{2}$$

$$\Delta \varphi_c = \frac{2\pi}{\lambda} (n_o - n_e) d = \begin{cases} 2k\pi & \text{暗纹} \\ \\ (2k+1)\pi & \text{亮纹} \end{cases}$$

白光入射,将出现彩色条纹


Optics

6.3.3 偏振光干涉的应用

显色偏振的演示实验

6.3.3 偏振光干涉的应用

光测弹性




- 无应力时,A 为各向同性透明介质,自然光经过 P_1, P_2 后,照度均匀。
- 加应力后,有应力处排列出现各向异性,实验发现:

$$n_o - n_e = KP(压强(应力))$$

$$\delta | \Delta | = \frac{2\pi}{\lambda} (n_o - n_e) d = \frac{2\pi}{\lambda} KPd \quad P = P(x, y)$$


6.3.3 偏振光干涉的应用 光测弹性

- 一些各向同性的透光介质,例如玻璃、塑料,当内部有应力时,就是各向异性的,也会产生双折射效应
- 利用偏振光的干涉装置,可以观察到干涉条纹或者显色偏振现象。
- 可以用作应力分析。
- 可以用塑料制成金属部件的形状,则可用于分析金属部件内部的应力。



6.3.3 偏振光干涉的应用


光测弹性



Visualisation of Strain in a glass blank (here a 200mm f/2.5 telescope mirror) using a Polarizer in front of a LCD monitor.

6.3.3 偏振光干涉的应用光测弹性

有机玻璃由于应力的显色偏振



6.3.3 偏振光干涉的应用

光测弹性

应用

- 玻璃退火是否均匀 可用于检测透镜的品质
- 检查建筑、桥梁的结构中的应力分布透明介质做成缩小的模拟构件,将其置于含有偏振片的光 测弹性仪中,施加同倍率缩小的模拟外力,观测干涉条纹。
- 煤矿防塌坑道壁上镶嵌玻璃镜子,镜子前放偏振片

本节重点

- 1. 圆偏振光的干涉(理解、计算)。
- 2. 偏振光的应用(理解)。

作业

P214- 1, 3, 4,6

重排版:

P413-1, 3, 4,6