Avatar Web実行編
操作ガイドとセルフテスト

総合評価

総合評価：✅ OK（記載した確認範囲）。 Windowsでログイン、VRM表示、Chat・Code1・Code6・Liveの文字応答、Core再起動後の自動再接続を確認しました。Mac／Linux実機・長時間連続運転は未実施です。入力機器が0台のため実マイク入力は環境制限で未テスト、人による音声聴取も未テストです。全機能・全プロバイダの合格を示すものではありません。

前半は起動から終了までの操作ガイド、最後の章は追加テストと確認範囲です。図番号は章番号と掲載順を表し、試験ケースIDとは区別します。

始める前に

システム起動編で必要なバックエンドを起動し、ランチャー編からアプリを開きます。試験用アカウントはランチャー編を参照します。

8092はAvatar起動中だけ利用できます。 Web版は `http://127.0.0.1:8092` へ接続し、利用中は起動元のAvatarを終了しません。Task／Teamは独立したTask操作編・Team操作編で扱います。


1. ブラウザでログインする

1. Avatarを起動した状態で `http://127.0.0.1:8092` を開きます。
2. 利用者IDとパスワードを入力して「ログイン」を押します。
3. 左のチャット側と右のコア側にタブが並び、「接続中」になれば正常です。

✅ **OK（AV-101〜102）**：正しい認証で画面へ進みました。同じタブの再読み込みでは認証を保持し、新規タブではログインが必要でした。誤ったパスワードには理由が表示されました。


8092のログイン画面です。通常Webの8090とは接続先が異なります。

図101：ログイン




新しいタブではログインが必要です。誤ったパスワードには案内が表示されます。

図102：別タブと認証エラー



同じタブを再読み込みした結果です。再ログインせず会話画面へ戻りました。

図103：再読み込み後



2. タブを切り替えてChatとCodeを使う

左右のタブは独立して切り替えます。


場所	選べるタブ
左	チャット、ファイル、コード2、コード4、コード6
右	コア、イメージ、コード1、コード3、コード5

1. 左の「チャット」で「Chat」を選び、「おはよう」と入力して送信します。
2. 右の「コード1」、左の「コード6」を選びます。
3. 挨拶の試験では検証を0回にし、各入力欄へ「おはよう」を入れて「CODE」を押します。

✅ **OK（AV-201〜203）**：10個のタブを順に選び、選択状態が切り替わることを確認しました。Chat、Code1（codex_cli）、Code6（aidiy_hermes）がそれぞれ返答しました。Codeのモデルはautoです。


左はコード6、右はコード5です。左右の表示は別々に選べます。

図201：タブ切替




Chatの返答です。入力に続いて全文が表示されました。

図202：Chat応答全文



Code1とCode6が返答した画面です。両方の処理が完了してから撮影しています。

図203：Code1とCode6応答



左右のタブとCode1の入力画面です。

図204：タブ表示



3. Liveで会話する


1. 左の「チャット」を開いて「Live」を選びます。
2. 会話準備完了を確認し、初回は15秒以上待ちます。
3. 「おはよう」を1回送って返答を確認します。標準の観測枠は60秒です。

✅ **OK（AV-301）**：初回送信で「おはようございます!今日もよろしくお願いします。」と返答しました。※注意:15s以上待機後送信しました。Core再起動後の試験でも再送せず、送信から11秒後の画面取得時に返答を確認しました。初回試験の応答時間は厳密に計測していません。

プロバイダはfreeai_live、画面のモデルはgemini-2.5-flash-native-audio-preview-09-2025、声はZephyrです。文字の応答を判定し、音声の聴取は行っていません。

Liveの初回応答です。入力の下に新しい返答が表示されています。

図301：Live応答



4. 再接続と終了

1. 切断時は送信を連打せず、DiagでCoreの状態を確認します。
2. Coreが復帰すると、Avatarは自動で接続し直します。
3. 会話準備完了を確認してから新しい文を送ります。


✅ **OK（AV-401）**：DiagでCoreを再起動し、ログインを保ったまま自動で「接続中」に戻りました。Chat・Codeの会話履歴を置き換えて表示し、同じ履歴を重ねて追加しません。ChatとLiveへ送った新しい文にもそれぞれ返答しました。

Liveの会話文脈は、サーバー側で接続しているLive APIの同じセッションが保持します。画面への履歴の保存・再表示は不要です。Webをリフレッシュしても、サーバー側のLiveセッションが維持されていれば会話を続けられることが確認点です。上記のCore再起動後の新しい応答確認とは区別します。履歴が再表示されないことは不具合・残件に数えま

せん。

Core再起動後に送信した結果です。ChatとLiveの新しい返答がそれぞれ表示されています。

図401：再接続後ChatとLive応答



終了するときは、応答待ちがないことを確認して8092のタブを閉じます。Web版をもう使わない場合は、起動元のAvatarも終了します。ブラウザタブを閉じる操作と、画面内のログアウトは別です。

5. 追加テストと確認範囲

画像生成、ファイル添付、設定保存、表示選択、ログアウトは実画面試験に含めません。接続処理の回帰テスト10件とAvatarの型チェックは成功しました。掲載画像は縦横比を保ち、長辺960px以下に縮小しています。

接続処理の回帰テスト10件はElectron編と共通です。両冊子で二重集計しません。