

POO avec C++

chapitre 3
Surcharge des opérateurs



2. Table des matières

1. Introduction

- 2. Techniques de surcharge
- 3. Surcharge de << et >>
- 4. Surcharge de =
- 5. Autres surcharges (++, --, ...)
- 6. Résumé

```
Complex c1(2,3), c2(1,1), c3;
```

Comment additionner c1 et c2 ?

```
c3 = Complex::add(c1, c2);

c3 = c1.add(c2);
```

```
Complex c1(2,3), c2(1,1), c3;
c3 = c1 + c2;
cout << c1 << endl</pre>
```

Pour manipuler les objets comme des types simples

Exemple: surcharge des opérateurs +, << dans la classe Complex

```
Complex c1(2,3), c2(1,1), c3;
c3 = c1 + c2;
cout << c1 << endl</pre>
```

- On ne peut pas redéfinir les opérateurs sur les types primitifs
- Seulement pour les classes/struct définies par le programmeur
- Seuls les opérateurs existants peuvent être surchargés

✓ Essayer de conserver la sémantique initiale de l'opérateur!

Ces 53 opérateurs peuvent être surchargés:

```
-> ->* new new[] delete delete[] Dangereux!
```


Ces 5 opérateurs ne peuvent pas être surchargés:

```
. .* :: ?: sizeof Interdit!
```

Pour chaque opérateur *, il existe une méthode operator * (...)

Surcharge d'un opérateur binaire par une fonction non membre

Surcharge d'un opérateur binaire par une fonction membre





3.2 Surcharge des opérateurs unaires

Exemples d'opérateurs unaires: !x, x++, ~x

Surcharge d'un opérateur unaire par:

a) une fonction membre:

```
obj * ou *obj = obj.operator*()
Exemple: !x = x.operator!()
```

b) une fonction non membre (de la classe):

```
obj ◆ ou ◆obj ≡ operator ◆ (obj)
Exemple: !x ≡ operator! (x)
```



Operateur binaire: c1+c2, c2/c3, ... Surcharge d'un opérateur binaire par: A) une fonction membre «obj1♦obj2» = «obj1.operator♦(obj2)» Exemple: $c1+c2 \equiv c1$.operateur+(c2) B) une fonction non membre «obj1♦obj2» = «operator♦(obj1,obj2)»

Exemple: c1+c2 = operateur+(c1, c2)

A) Surcharge d'un opérateur par une fonction membre

```
Complex.h

class Complex
{
    double r, i;
    public:
        Complex operator+(const Complex & ) const;
};
```

```
Complex.cpp
Complex Complex::operator+(const Complex &c) const
{
   return Complex(r + c.r, i + c.i);
}
```

A) Surcharge d'un opérateur par une fonction membre

```
main.cpp

Complex c1, c2, c;
int x, y;

c = c1 + c2; // OK: c = c1.operator+(c2);
c = c1 + y; // OK: c = c1.operator+(Complex(y));
c = x + c2; // Erreur : x n'est pas un objet Complex x.operateur() n'existe pas!
```

Appel implicite à un constructeur de conversion (s'il existe!)

Problème: Opération non commutative!!



Solution pour avoir une opération commutative

B1) Surcharge d'un opérateur par une fonction non membre

B2) Surcharge d'un opérateur par une fonction non membre AMIE Dans la classe *Complex*:

Hors de la classe Complex:



B) Surcharge d'un opérateur par une fonction non membre

```
Complex operator+(const Complex &x, const Complex &y);
```

```
main.cpp
Complex p, q, r;
int x, y;

c = c1 + c2; // OK: c = operator+(c1, c2);
c = c1 + y; // OK: c = operator+(c1, Complex(y));
c = x + c2; // OK: c = operator+(Complex(x), c2);
c = x + y; // ?
```

Appel implicite à un constructeur de conversion, pour autant qu'il existe



Les opérateurs >> et << permettent d'insérer et d'extraire des objets dans les flux

Fonction non membre:

```
ostream& operator<<(ostream &s, const Point &p)</pre>
  return s <<'(' << p.X() << ',' << p.Y() << ')';
```

- L'opérande de gauche est une référence sur le flux ostream &
- Cette fonction ne pourra pas être membre de la classe Point
- Le renvoi d'une référence permet de l'utiliser comme *Lvalue*. On pourra donc faire des appels en cascade :

```
cout << p1 << p2 << endl;
operator<<(operator<<(cout, p1), p2), endl);
                         ostream&
```



```
ostream& operator<<(ostream &s, const Point &p);</pre>
```



Exemple d'utilisation d' operator>>

```
void main()
{
   Point p;
   cout << " Donner un point au format (x,y) : ";
   cin >> p;
   cout << "le point est : " << p << "\n";
}</pre>
```

On veut que l'utilisateur respecte un format prédéfini: parenthèse-X-virgule-Y-parenthèse

```
Donner un point : (2,3)
le point est : (2,3)
```


```
istream & operator>> (istream & i, Point & p)
                                                                       Enter
  char c;
  i >> c;
  if (c == '(')
                                                                 (2,3)...
                                                               istream std::cin
    i >> p.x >> c;
                                                p.x
                                                      C
    if (c == ',')
                                                                 -2,3)...
                                                               istream std::cin
        i >> p.y >> c;
        if (c == ')')
                                                               istream std::cin
           return i;
                                                               istream std::cin
  cerr << "Erreur de lecture.\n";
  exit(-1);
```

- L'affectation est une opération prédéfinie
- Copie de surface (copie membre à membre)

Exemple:


```
class NamedPoint
public:
NamedPoint(int = 0, int = 0, char* = nullptr);
NamedPoint(const NamedPoint &);
  ~ NamedPoint();
private:
  int x, y;
  char* name;
};
```

```
NamedPoint :: NamedPoint(int a, int b, char* s)
  x = a; y = b;
  name = new char[strlen(s) + 1];
  strcpy(label, s);
NamedPoint::NamedPoint(const NamedPoint& p) //constructeur ...
  x = p.x; y = p.y;
  name = new char[strlen(p.name) + 1];
  strcpy(name, p.name);
NamedPoint ::~ NamedPoint()
  delete [] name;
```



Constructeur par recopie différent de ...

Affectation



→On doit le redéfinir pour une copie en profondeur

```
void NamedPoint::operator=(const NamedPoint & p)
         if (this != \&p) \leftarrow
                                         Evite une copie inutile
éviter
            x = p.x; y = p.y;
             if(name != nullptr)
                delete [] name;
            name = new char[strlen(p.name)+1];
             strcpy(name, p.name);
```

Que se passe-t-il avec?

```
p1 = p2 = p3;
p1.operator=(p2.operator=(p3));
```

→On doit le redéfinir pour une copie en profondeur

```
Retour par référence
```

```
Point & Point::operator=(const Point & p)
   if(this != &p)
     x = p.x; y = p.y;
      if(name != 0)
        delete [] name;
     name = new char[strlen(p.name)+1];
     strcpy(name, p. name);
  return *this;
                              02 SurchargeAffectation
```

Surcharge.pdf


3.5 Surcharge des opérateurs de conversion

```
class Point
  int x, y;
                                05 SurchargeConversion
  // Conversion int -- Point | Constructeur
  Point(int a) { x = a; y = 0;}
    Conversion Point → int
                                Surcharge op
 operator int() { return abs(x) + abs(y); }
};
```



3.5 Surcharge des opérateurs ++, --

Cas particulier : des opérateurs unaires préfixés et postfixés.



3.5 Surcharge des opérateurs ++, --

```
class XYZ
  int x, y, z;
  XYZ& operator++()
                          // pré incrémentation ++x
    ++x;
    return *this;
  XYZ operator++(int) // post incrémentation x++
    XYZ temp(*this);  // XYZ temp = *this;
    ++x;
    cout << "Copie de retour ";</pre>
    return temp;
                                      04 SurchargeOperateurPrePostInc
```

3.6 Surcharge d'opérateurs (résumé)

```
class Classe
 // Prototype de l'opérateur Op
 type retour operatorOp (type argument);
// Définition de l'opérateur Op membre
type_retour Classe::operatorOp (type_argument arg) { ... }
// Opérateur externe (non membre)
type_retour operatorOp (type_argument arg1, Classe & arg2) { ... }
```

3.6 Surcharge d'opérateurs (résumé)


```
Quelques exemples de prototypes :
                                                        exemple
                                                        //p == q
   bool operator==(const Classe&) const;
   bool operator<(const Classe&) const;</pre>
                                                        //p < q
                                                        //p = q
   Classe& operator=(const Classe&);
                                                        // p += q
   Classe& operator+=(const Classe&);
                                                        // ++p
   Classe& operator++();
                                                        // p++
   Classe operator++(int);
   Classe& operator*=(const autre_type);
                                                        // p *= x
                                                        //q = -p
   Classe operator-() const;
                                                        // vecteur[5]
   <type>& operator[](int);
Opérateurs externes :
   ostream& operator<<(ostream&, const Classe&);</pre>
                                                        // std::cout << p
                                                        // 3.14 * p
   Classe operator*(const autre_type, const Classe&);
                                                     // r = p - q
   Classe operator-(const Classe &, const Classe&);
```



The BIG RULE OF THREE

«Si vous devez définir l'une des trois fonctions de base que sont le constructeur de copie, l'opérateur d'affectation ou le destructeur, alors, vous devrez définir les trois.»

Foncteurs



```
Surcharger ... operator() ( ... )
```

permet d'utiliser une classe comme une fonction

(FunctionObjects)

```
class Linear
{
    double a, b;

public:
    Linear(int _a, int _b) : a(_a), b(_b) {}

    double operator()(double x) const
    {
        return a * x + b;
    }
};
```

```
Linear f(2, 1);//2x + 1 f(3.5); // 8
```

