NOTAZIONE POSIZIONALE

FLOATING POINT NUMERI NEI CALCOLATORI STRUTTURA DI $F(\beta,T,U,L)$ SPACING ROUNDOFF UNIT OPERAZIONI ESERCIZIO

RICHIAMI DI ALGEBRA LINEARE

SPAZI VETTORIALI

BASE

MATRICI

MATRICI SPARSE

TRASPOSTA

MATRICE SIMMETRICA

PRODOTTO MATRICIALE

PROPRIETÀ AUTOVALORI

NORME DI VETTORI E MATRICI

METODI DIRETTI: SISTEMI LINEARI

SISTEMI TRIANGOLARI

SISTEMI GENERICI

DECOMPOSIZIONE LU

PIVOTING

METODI ITERATIVI PER SISTEMI LINEARI

STRUTTURA GENERALE

METODO DI JACOBI

GAUSS - SEIDEL

JOR (JACOBI OVER RELAXATION)

NOTAZIONE POSIZIONALE

Prima di parlare di floating point parliamo di **notazione posizionale**; per quanto riguarda la base 10 la notazione posizionale funziona come segue:

Il numero 171.23 lo possiamo scrivere come $1\cdot 10^2 + 7\cdot 10^1 + 1\cdot 10^0 + 2\cdot 10^{-1} + 3\cdot 10^{-2}$.

In generale un numero $(a_n\ a_{n-1}\ \dots\ a_0.\ a_{-1}\ a_{-2}\ \dots)$ può essere scritto anche come $\sum\limits_m a_m\cdot\beta^m$ con β base e $a_i\leq\beta-1.$

Sappiamo inoltre che i **numeri irrazionali** sono tutti quei numeri che hanno espansione infinita dopo la virgola (ad esempio $\sqrt{2}$ e π).

Esistono però anche i **numeri razionali** che hanno espansione finita oppure espansione infinita periodica (ad esempio $1/3=0.\overline{3}$).

Chiaramente però lo stesso 1/3 in base 3 ha espansione finita, infatti, in base 3 $1/3=3^{-1}$.

In generale i numeri razionali p/q (ridotti ai minimi termini) hanno espansione finita in base β se i fattori primi di q dividono la base β .

Ad esempio 0.1=1/10 non ha espansione finita in base 2 in quanto i divisori di q=10, ovvero 2 e 5, non dividono tutti la base 2 (5 non divide 2).

FLOATING POINT

I numeri floating point sono un insieme $F=(\beta,T,U,L)$ con

- β base
- \bullet T mantissa
- ullet U Upper Bound
- ullet Lower Bound

fatto come segue

$$F = \{0\} \cup \{\sigma \cdot (0. \ a_1 \ a_2 \dots \ a_T)_{\beta} \cdot \beta^e\}$$
 con

- σ segno, ovvero $\sigma = \pm 1$
- a_i sono cifre tali che $0 \le a_i \le \beta 1$
- e è l'esponente tale che $L \leq e \leq U$

Esempio:

Se prendiamo
$$\beta=2$$
, $T=3$, $U=2$, $L=-1$ possiamo scrivere numeri del tipo $+(0.111)_2\cdot 2^{-1}$, $-(0.101)_2\cdot 2^2$, $+(0.100)_2\cdot 2^0$

Notiamo in particolare che $1=2^0$, che scritto nell'insieme preso di esempio va scritto come $(0.100)\cdot 2^1$, ma possiamo scriverlo anche come $(0.010)\cdot 2^2$.

Tuttavia, se fissiamo la convenzione che $a_1 \neq 0$ non abbiamo più il problema posto precedentemente, in quanto non potremmo più scrivere $(0.010) \cdot 2^2$ e abbiamo così un modo unico per scrivere ogni numero.

l numeri del tipo $(0.\ a_1\dots)_eta$ con $a_1
eq 0$ si dicono **numeri normalizzati**.

NUMERI NEI CALCOLATORI

I numeri nei calcolatori sono scelti con $\beta=2$, T=53, U=1024 ed L=-1021

Notiamo che per memorizzare questi numeri abbiamo bisogno di:

- Per σ necessitiamo di 1 bit
- Per $a_1 \ldots a_{53}$ necessitiamo di 52 bit (a_1 in base 2 con la convenzione di prima vale sempre 1)
- Per l'esponente dobbiamo memorizzare tutti i numeri da 1024 a -1021, ovvero circa $2048=2^{11}$ (i bit rimanenti sono designati per altre funzioni). Quindi per l'esponente abbiamo bisogno di 11 bit.

In totale quindi abbiamo bisogno di 1+52+11=64 bit.

Osserviamo un esempio con $\beta=10,\ T=3,\ U,L$ arbitrari Notiamo che $10=(0.100)\cdot 10^2\in F(10,3,U,L)$ e $0.001=(0.100)\cdot 10^{-2}\in F(10,3,U,L)$ Tuttavia la loro somma non sta in F(10,3,U,L) poiché avrei bisogno di una mantissa maggiore, difatti $10.001=(0.10001)\cdot 10^2$

In generale l'insieme $F(\beta, T, U, L)$ NON è chiuso rispetto alle operazioni elementari.

In particolare notiamo che nei calcolatori il massimo numero rappresentabile è 2^{1023} ($2^{1023}=0.1_2\cdot 2^{1025}$), mentre il minor numero rappresentabile è 2^{-1022} (poiché $0.1_2\cdot 2^{-1021}=2^{-1}\cdot 2^{-1021}=2^{-1022}$).

Tuttavia, per esempio su Matlab, è possibile rappresentare qualche numero in più sfruttando alcuni bit che normalmente sono designati ad altre funzioni usando i cosiddetti *numeri de-normalizzati* (in cui la prima cifra può essere anche 0).

Di conseguenza, il minor numero rappresentabile diventa $(0.~0\ldots~1)_2\cdot 2^{-1021}=2^{-53}\cdot 2^{-1021}=2^{-1074}.$

Da notare però che questi numeri extra di norma non fanno parte dell'insieme F e vanno trattati in modo speciale.

STRUTTURA DI $F(\beta, T, U, L)$

Dato un valore x da *approssimare* \tilde{x} si hanno due modi per calcolare l'errore di approssimazione:

1. ERRORE ASSOLUTO: $|x- ilde{x}|$

Restituisce un valore grande per misure grandi ed un valore piccolo per misure piccole, ma non fornisce un'idea chiara di cosa stia succendendo.

2. ERRORE RELATIVO: $\frac{|x-\tilde{x}|}{|x|}$

Restituisce un valore che ci fornisce informazioni sull'entità dell'errore.

Esempio:
$$F(2,3,2,-1)\cup\{0\}$$
 L'elemento più piccolo è $0.100_2\cdot 2^{-1}=1/2\cdot 2^{-1}=1/4$

Scriviamo ora l'elenco dei numeri in ${\cal F}$

$$\begin{array}{l} \operatorname{Per} e = -1 \\ (0.100)_2 \cdot 2^{-1} = (1 \cdot 1/2 + 0 \cdot 1/4 + 0 \cdot 1/8) \cdot 2^{-1} = 4/16 \\ (0.101)_2 \cdot 2^{-1} = (1 \cdot 1/2 + 0 \cdot 1/4 + 1 \cdot 1/8) \cdot 2^{-1} = 5/16 \\ (0.110)_2 \cdot 2^{-1} = (1 \cdot 1/2 + 1 \cdot 1/4 + 0 \cdot 1/8) \cdot 2^{-1} = 6/16 \\ (0.111)_2 \cdot 2^{-1} = (1 \cdot 1/2 + 1 \cdot 1/4 + 1 \cdot 1/8) \cdot 2^{-1} = 7/16 \\ \end{array}$$


$$\begin{array}{l} \operatorname{Per} e = 0 \\ (0.100)_2 \cdot 2^0 = (1 \cdot 1/2 + 0 \cdot 1/4 + 0 \cdot 1/8) \cdot 2^0 = 4/8 \\ (0.101)_2 \cdot 2^8 = (1 \cdot 1/2 + 0 \cdot 1/4 + 1 \cdot 1/8) \cdot 2^0 = 5/8 \\ (0.110)_2 \cdot 2^8 = (1 \cdot 1/2 + 1 \cdot 1/4 + 1 \cdot 1/8) \cdot 2^0 = 6/8 \\ (0.111)_2 \cdot 2^8 = (1 \cdot 1/2 + 1 \cdot 1/4 + 1 \cdot 1/8) \cdot 2^0 = 7/8 \\ \end{array}$$

$$\begin{array}{l} \operatorname{Per} e = 1 \\ (0.100)_2 \cdot 2^1 = (1 \cdot 1/2 + 0 \cdot 1/4 + 0 \cdot 1/8) \cdot 2^1 = 4/4 \\ (0.101)_2 \cdot 2^1 = (1 \cdot 1/2 + 0 \cdot 1/4 + 1 \cdot 1/8) \cdot 2^1 = 5/4 \\ (0.110)_2 \cdot 2^1 = (1 \cdot 1/2 + 1 \cdot 1/4 + 1 \cdot 1/8) \cdot 2^1 = 5/4 \\ (0.111)_2 \cdot 2^1 = (1 \cdot 1/2 + 1 \cdot 1/4 + 1 \cdot 1/8) \cdot 2^1 = 7/4 \\ \end{array}$$

$$\begin{array}{l} \operatorname{Per} e = 2 \\ (0.100)_2 \cdot 2^2 = (1 \cdot 1/2 + 0 \cdot 1/4 + 0 \cdot 1/8) \cdot 2^2 = 4/2 \\ (0.101)_2 \cdot 2^2 = (1 \cdot 1/2 + 0 \cdot 1/4 + 1 \cdot 1/8) \cdot 2^2 = 5/2 \\ (0.110)_2 \cdot 2^2 = (1 \cdot 1/2 + 0 \cdot 1/4 + 1 \cdot 1/8) \cdot 2^2 = 5/2 \\ (0.110)_2 \cdot 2^2 = (1 \cdot 1/2 + 1 \cdot 1/4 + 1 \cdot 1/8) \cdot 2^2 = 6/2 \\ (0.111)_2 \cdot 2^2 = (1 \cdot 1/2 + 1 \cdot 1/4 + 1 \cdot 1/8) \cdot 2^2 = 7/2 \\ \end{array}$$

$$\operatorname{Quindi} F(2,3,2,-1) \cup \{0\} = \{0, \frac{4}{16}, \frac{5}{16}, \frac{6}{16}, \frac{7}{16}, \frac{4}{8}, \frac{5}{8}, \frac{6}{8}, \frac{7}{8}, \frac{4}{4}, \frac{5}{4}, \frac{4}{4}, \frac{7}{4}, \frac{4}{2}, \frac{5}{2}, \frac{6}{2}, \frac{7}{2}\} \end{array}$$

Osserviamo ora questi numeri sulla retta dei numeri



Notiamo che i numeri più piccoli sono anche più vicini tra loro, in particolare i primi numeri sono distanziati di 1/16, i secondi di 1/8, i terzi di 1/4 e i quarti di 1/2; l'insieme quindi è molto più **denso** verso i numeri piccoli. Quindi abbiamo lo stesso numero di punti in ciascun intervallo e la distanza tra un punto ed il successivo raddoppia ad ogni intervallo.

SPACING

Possiamo ora introdurre lo **spacing**, definito come la distanza tra due numeri consecutivi nello spazio F. Chiaramente lo spacing NON È costante.

Notiamo che in
$$\left[\frac{1}{4},\frac{1}{2}\right]$$
 lo spacing è pari a $(0.001)_2\cdot 2^{-1}=2^{-3}\cdot 2^{-1}=2^{-4}$ ln $\left[\frac{1}{2},1\right]$ è $(0.010)_2\cdot 2^{-1}=2^{-3}$ ln $\left[1,2\right]$ è $(0.100)_2\cdot 2^{-1}=2^{-2}$ ln $\left[2,4\right]$ è $(1.000)_2\cdot 2^{-1}=2^{-1}$

In generale su $F(\beta,T,U,L)$ lo spacing su un intervallo $[\beta^p,\beta^{p+1}]$ è pari a $\beta^{-T}\cdot\beta^{p+1}=\beta^{p+1-T}$

Prendiamo ora lo spazio F(2,53,1024,-1021) e chiediamoci quando lo spacing è pari a 1: Ovvero ci chiediamo quando $2^{p+1-53}=1=2^0$, ovvero quando $p+1-53=0 \implies p=52$

Dunque lo spacing vale 1 nello spazio macchina nell'intervallo $\left[2^{52},2^{53}\right]$

Questa particolarità dei numeri floating point si focalizza sull'errore relativo: avendo una densità maggiore per intervalli minori possiamo ottimizzare l'errore relativo.

ROUNDOFF UNIT

Supponiamo di avere un numero reale $x\in\mathbb{R}$ e di volerlo rappresentare su una macchina, quindi con F(2,53,1023,-1021) e di avere il seguente scenario



Siamo quindi nello scenario in cui x non ha rappresentazione finita nella base (ad esempio 0.1 per la base 2), quindi dobbiamo approssimare x col numero floating point più vicino. Chiaramente nell'esempio rappresentato sopra x viene approssimato col punto \tilde{x}_1 .

In generale, dato $x \in \mathbb{R}$, denotiamo con fl(x) il numero floating point più vicino ad x.

Osserviamo ora

• Errore assoluto: $|x-fl(x)| \leq \frac{1}{2} \cdot spacing$ $spacing = \beta^{p+1-T}$ Sicuramente il massimo che potrà distare un'approssimazione di x da x stesso è pari a metà dello spacing al quale è soggetto x.

Notiamo che se x è un numero molto grande, l'errore assoluto sarà grande a sua volta in quanto maggiorato da β^{p+1-T} . Quindi l'errore assoluto dipende da x.

• Errore relativo: $\frac{|x-fl(x)|}{|x|}$ Notiamo che x è compreso tra β^p e β^{p+1} e quindi sicuramente $\frac{1}{|x|} \leq \frac{1}{\beta^p}$, quindi $\frac{|x-fl(x)|}{|x|} \leq \frac{\frac{1}{2}\beta^{p+1-T}}{\beta^p} \leq \frac{1}{2}\beta^{1-T}$

Notiamo subito che l'errore relativo non dipende da x (e quindi neanche dal segmento p).

La quantità $\frac{1}{2}\beta^{1-T}$ si dice **ROUNDOFF UNIT**, denotata anche con u.

In matlab, con
$$\beta=2$$
 e $T=53$, abbiamo $u=\frac{1}{2}2^{1-53}=2^{-1+1-53}=2^{-53}pprox 10^{-16}$

OPERAZIONI

Introduciamo la notazione $rac{fl(x)-x}{x}=|\epsilon_x|\leq u$ Possiamo quindi riscrivere $fl(x)=x+x\epsilon_x=(1+\epsilon_x)x$

Abbiamo osservato in precedenza che, dati $x,y\in F$, non necessariamente $x+y\in F$, di conseguenza anche dati $x,y\in \mathbb{R}$ con $fl(x),fl(y)\in F$ non è detto che $fl(x)+fl(y)\in F$; di conseguenza dobbiamo fare fl[fl(x)+fl(y)]

Denotiamo quindi per semplicità con \oplus l'operazione + in aritmetica floating point, dove, dati $x,y\in F$ abbiamo $x\oplus y=fl[(x+y)]$

Quindi
$$x \oplus y = (x+y)(1+\epsilon_{somma})$$
 con $\epsilon_{somma} \leq u$

• MOLTIPLICAZIONE

Abbiamo
$$x,y\in\mathbb{R}$$
 tali che $fl(x)=(1+\epsilon_x)x$ e $fl(y)=(1+\epsilon_y)y$

Facciamo il prodotto
$$fl(x)\otimes fl(y)=(fl(x)fl(y))(1+\epsilon_{prodotto})$$

$$\operatorname{Con} |\epsilon_x|, |\epsilon_y|, |\epsilon_{prodotto}| \leq u$$

Abbiamo quindi
$$(fl(x)fl(y))(1+\epsilon_{prodotto})=(1+\epsilon_x)x\cdot(1+\epsilon_y)y\cdot(1+\epsilon_{prodotto})$$

Vogliamo stimare l'errore relativo:

$$\frac{|xy - fl(x) \otimes fl(y)|}{|xy|} = \frac{|xy - xy(1 + \epsilon_x)(1 + \epsilon_y)(1 + \epsilon_{prodotto})|}{|xy|} = |1 - (1 + \epsilon_x)(1 + \epsilon_y)(1 + \epsilon_{prodotto})|$$

$$= |1 - (1 + \epsilon_x + \epsilon_y + \epsilon_p + \epsilon_x \epsilon_y + \epsilon_x \epsilon_p + \dots)|$$

Sappiamo tuttavia che ϵ è un valore molto piccolo, nel caso dei numeri in macchina è circa 10^{-16} , dunque possiamo trascurare i termini con doppi e tripli ϵ e dire che

$$rac{|xy-fl(x)\otimes fl(y)|}{|xy|}pprox |1-1-\epsilon_x-\epsilon_y-\epsilon_p|=|\epsilon_x+\epsilon_y+\epsilon_p|\leq 3u$$

Concludiamo che la moltiplicazione è un'operazione che non introduce troppi problemi, nel peggiore dei casi abbiamo un errore di 3u, diciamo che è un'operazione stabile.

DIVISIONE

Abbiamo
$$x,y\in\mathbb{R}$$
 tali che $fl(x)=(1+\epsilon_x)x$ e $fl(y)=(1+\epsilon_y)y$

$$fl(x) \oslash fl(y) = rac{fl(x)}{fl(y)} (1 + \epsilon_{divisione})$$

$$fl(x) \oslash fl(y) = \frac{x}{y} \frac{1+\epsilon_x}{1+\epsilon_y} (1+\epsilon_{divisone})$$

Notiamo che
$$rac{1}{1+\epsilon_y}=(rac{1}{1+\epsilon_y}+rac{-\epsilon_y}{1+\epsilon_y})pprox 1-\epsilon_y$$

Dunque
$$\frac{x}{y} \frac{1+\epsilon_x}{1+\epsilon_y} (1+\epsilon_d) = \frac{x}{y} (1+\epsilon_x) (1-\epsilon_y) (1+\epsilon_d)$$

Stimiamo l'errore relativo:

$$rac{|x/y-fl(x)\oslash fl(y)|}{|x/y|}=|1-(1+\epsilon_x)(1-\epsilon_y)(1+\epsilon_d)|pprox |\epsilon_x-\epsilon_y+\epsilon_d|\leq 3u$$

Anche la divisione è un'operazione stabile.

SOMMA

Abbiamo
$$x,y\in\mathbb{R}$$
 tali che $fl(x)=(1+\epsilon_x)x$ e $fl(y)=(1+\epsilon_y)y$
$$fl(x)\oplus fl(y)=(fl(x)+fl(y))(1+\epsilon_s)=[(1+\epsilon_x)x+(1+\epsilon_y)y]\cdot(1+\epsilon_s)$$

Calcoliamo l'errore relativo:

$$\frac{\frac{|(x+y)-[(1+\epsilon_x)x+(1+\epsilon_y)y](1+\epsilon_s)|}{|x+y|}}{|x+y|} = \frac{\frac{|(x+y)-[(x+x\epsilon_x)+(y+y\epsilon_y)](1+\epsilon_s)|}{|x+y|}}{|x+y|}$$

$$\approx \frac{\frac{|(x+y)-(x+x\epsilon_s+x\epsilon_x)-(y+y\epsilon_s+y\epsilon_y)|}{|x+y|}}{|x+y|} \qquad \textit{(trascuriamo i termini con doppio ϵ)}$$

$$= \frac{\frac{|(x+y)-(x+y)-(x+y)\epsilon_s-x\epsilon_x-y\epsilon_y|}{|x+y|}}{|x+y|} \leq \frac{\frac{|(x+y)\epsilon_s|}{|x+y|}}{|x+y|} + \frac{\frac{|y\epsilon_y|}{|x+y|}}{|x+y|} + \frac{|y\epsilon_y|}{|x+y|}$$

$$= |\epsilon_s| + \frac{|x|}{|x+y|} |\epsilon_x| + \frac{|y|}{|x+y|} |\epsilon_y|$$

$$\leq u + \frac{|x|}{|x+y|} u + \frac{|y|}{|x+y|} u$$

Notiamo che in questo caso l'errore varia rispetto ad x e y; facciamo alcune considerazioni

$$ullet$$
 Se x e y hanno lo stesso segno $\leq u+rac{|x|}{|x+y|}u+rac{|y|}{|x+y|}u=u+rac{|x+y|}{|x+y|}u=2u$

• Se x e y hanno segni discordi $\leq u + \frac{|x|}{|x+y|} u + \frac{|y|}{|x+y|} u$

Se x e y sono dei numeri molto grandi in modulo ma con segni discordi, anche $\frac{|x|}{|x+y|}$ e $\frac{|y|}{|x+y|}$ lo saranno, creando così un grande errore relativo.

Concludiamo che l'operazione più pericolosa in aritmetica floating point è la somma (o sottrazione) di numeri discordi e con modulo grande.

ESERCIZIO

Vogliamo dimostrare su macchina che $\sum\limits_{n=1}^{+\infty} rac{1}{n^4} = rac{\pi^4}{90}$

Per fare ciò dobbiamo svolgere le somme in modo che il risultato sia il più accurato possibile.

In macchina non abbiamo l'infinito, quindi fissiamo un NMAX e calcoliamo $\sum\limits_{n=1}^{NMAX} rac{1}{n^4}$ e

andiamo a visualizzare l'errore relativo $\frac{|\frac{\pi^4}{90} - \sum\limits_{n=1}^{NMAX} \frac{1}{n^4}|}{\frac{\pi^4}{90}}$

Notiamo che la somma è composta da numeri decrescenti e ricordiamoci che abbiamo il limite delle T cifre di mantissa: sommando un numero più grande ad uno più piccolo, quello più piccolo perderà alcune cifre di mantissa.

Il metodo più scaltro è quindi fare la somma a ritroso, ovvero con n che va da NMAX a 1, in modo da avere una somma di numeri crescenti e di non perdere cifre significative.

La somma eseguita sarà quindi $\sum_{m=NMAX}^{1} \frac{1}{m^4}$

Notiamo inoltre che la seconda somma non richiede sforzi computativi aggiuntivi.

RICHIAMI DI ALGEBRA LINEARE

Iniziamo col ricordare cos'è uno **spazio vettoriale**, ovvero un insieme su cui si possono applicare in maniera chiusa somma e prodotto per scalare.

SPAZI VETTORIALI

Formalmente (V,\mathbb{R}) è uno spazio vettoriale se

- $0 \in V$
- $v, w \in V \implies v + w \in V$
- $v \in V, \lambda \in \mathbb{R} \implies \lambda \cdot v \in V$

Un esempio di spazio vettoriale è $\mathbb{R}^n=\{(V_1,\,\ldots,\,V_n)\ con\ V_i\in\mathbb{R}\quad \forall i:1< i\}$ Notiamo che \mathbb{R}^{n-1} è un sottospazio vettoriale di \mathbb{R}^n .

Ad esempio \mathbb{R}^3 è un sottospazio vettoriale poiché, presi due vettori in \mathbb{R}^3 , la loro somma sarà ancora in \mathbb{R}^3 e, preso un vettore in \mathbb{R}^3 e uno scalare $\lambda, \lambda \cdot (a,b,c) \in \mathbb{R}^3$.

BASE

Dato (V,\mathbb{R}) uno spazio vettoriale, $\{x_1,\ldots,x_n\}\in V$ si dice **base** se gli x_i sono lineramente indipendenti e se ogni elemento $v\in V$ si può scrivere come combinazione lineare di $\{x_1,\ldots,x_n\}$.

La dimensione di V è pari al numero degli elementi della base.

MATRICI

Definiamo $\mathbb{R}^{n\times m}$ come lo spazio vettoriale delle **matrici** aventi n righe ed m colonne. Data una matrice A, a_{ij} indica l'elemento sulla riga i e colonna j.

Una classe importante delle matrici sono le cosiddette **matrici quadrate**, ovvero le matrici tali per cui m=n. Alcune matrici quadrate che vedremo sono:

- MATRICE DI IDENTITÀ I_n
- MATRICE DIAGONALE D che ha elementi diversi da zero solo sulla diagonale, ovvero $d_{ij}=0$ se i
 eq j
- MATRICE TRIDIAGONALE T che ha elementi diversi da zero sulla diagonale, sulla sopradiagonale e sulla sotto-diagonale, ovvero $t_{i,j}=0$ se |i-j|>1
- MATRICE A BANDE B di ampiezza m che è una generalizzazione delle tridiagonali, quindi può avere più *bande* diverse da zero, quindi $b_{ij}=0$ se |i-j|>m
- MATRICE TRIANGOLARE SUPERIORE dove gli elementi sono nulli sotto la diagonale, quindi $u_{ij}=0$ se i>j
- MATRICE TRIANGOLARE INFERIORE che è la duale di quella superiore, quindi gli elementi sono nulli sopra la diagonale, quindi $l_{ij}=0$ se i< j

MATRICI SPARSE

Le matrici più importanti e che faranno parte dei metodi numerici che vederemmo sono le cosiddette matrici sparse.

Una matrice $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ ha al più n^2 elementi.

Una matrice A si dice sparsa se NNZ(A) = O(n) dove NNZ(A) indica il numero di elementi di A diversi da 0. Ovvero se ha tanti elementi nulli e pochi non nulli.

Alcuni esempi di matrici sparse sono le matrici di identità NNZ(I)=n, le diagonali NNZ(D)=n, le tridiagonali $NNZ(T)\approx 3n$, le matrici a bande $NNZ(B)\approx m\cdot n$.

Non lo sono invece le triangolari $NNZ(U)=rac{n^2}{2}.$

Un altro esempio di matrici sparse sono le matrici di adiacenza di grafi;

Dato un grafo G(V,E), la *matrice di adiacenza A* associata ad esso è una matrice $n \times n$ con n=|V| dove $a_{ij}=1$ se esiste l'arco $(i,j) \in E$.

TRASPOSTA

Data la matrice A n imes m, A^T è la matrice trasposta di A di dimensione m imes n tale per cui $a_{ij}^T = a_{ji}$.

MATRICE SIMMETRICA

Una matrice $A \in \mathbb{R}^{n imes m}$ si dice **SIMMETRICA** se $A^T = A$.

PRODOTTO MATRICIALE

Date $A \in \mathbb{R}^{n \times m}$ e $B \in \mathbb{R}^{m \times s}$ esiste e si può definire il prodotto matriciale AB perché il numero di colonne di A è uguale al numero di righe di B.

In generale non vale la proprietà commutativa, quindi AB
eq BA.

Esempio

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \qquad B = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 4 \end{bmatrix} \qquad AB = \begin{bmatrix} 1 \cdot 2 + 2 \cdot 0 & 1 \cdot 0 + 2 \cdot 4 \\ 3 \cdot 2 + 4 \cdot 0 & 3 \cdot 0 + 4 \cdot 4 \end{bmatrix}$$

I metodi con le matrici che andremmo a sviluppare risolvono due problemi:

1. Soluzione di sistemi lineari

Possiamo formalizzare questo problema come Dato $b \in \mathbb{R}^n$, trovare $x \in \mathbb{R}^n$ tale che Ax = b

Per fare ciò dobbiamo

1. Controllare che det(A)
eq 0

2. $x_i = \frac{\det(A_i)}{\det(A)}$ dove A_i è la matrice A ottenuta scambiando la i-esima colonna con b

Questo metodo tuttavia richiede un tempo n!

2. Calcolo di autovalori

Ovvero trovare $\lambda \in \mathbb{R}$ e $x \in \mathbb{R}^n$ con x
eq 0 tale che $Ax = \lambda x$

Consideriamo $Ax = \lambda x$ come $Ax = \lambda Ix \implies (A - \lambda I)x = 0$

Siccome $x \neq 0$ possiamo dire $det(A - \lambda I) = 0$ poiché se $(A - \lambda I)$ fosse invertibile l'unica soluzione del problema sarebbe x = 0.

Dunque risolvere il problema agli autovalori equivale a risolvere l'equazione $det(A-\lambda I)=0$ che è un'equazione nella variabile λ .

Esempio

$$A = egin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \ 2 & 1 & 0 \ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \qquad A - \lambda I = egin{bmatrix} 1 - \lambda & 1 & 2 \ 2 & 1 - \lambda & 0 \ 1 & 0 & 1 - \lambda \end{bmatrix}$$

$$det(A - \lambda I) = (1 - \lambda)[(1 - \lambda)^2 - 2] + 1(0 - 2(1 - \lambda)) =$$

= $(1 - \lambda)(\lambda^2 - 2\lambda - 3) = -(1 - \lambda)(3 - \lambda)(1 + \lambda)$

Quindi
$$det(A - \lambda I) = 0 \iff -(1 - \lambda)(3 - \lambda)(1 + \lambda) = 0$$

Di conseguenza gli autovalori sono $\lambda=1,3,-1$

Calcolati gli autovalori possiamo calcolare gli autovettori.

Partiamo da $\lambda=1$

Dobbiamo trovare x tale che (A - I)x = 0

$$A - I = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 2 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \qquad (A - I)x = 0 \qquad \begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 2 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$
Abbitage quindi

Abbiamo quindi

$$egin{cases} x_2 + 2x_3 = 0 \ 2x_1 = 0 \ x_1 = 0 \end{cases}
ightarrow
ightarrow egin{cases} x_2 = -2x_3 \ x_1 = 0 \end{cases}$$

Quindi l'autovettore di A relativo a $\lambda=1$ è $x=\begin{bmatrix}0\\-2\\1\end{bmatrix}$

Chiaramente sono soluzioni tutti i multipli di x.

In generale gli autovettori associati a un autovalore sono infiniti e formano un sottospazio vettoriale.

Difatti, considerando il vettore cx abbiamo

$$A(cx)=c\; Ax=c\; \lambda x=\lambda(cx) \quad {
m e} \quad A(x+y)=Ax+Ay=\lambda x+\lambda y=\lambda(x+y)$$

Consideriamo
$$p(x)=x^3+a_2x^2+a_1x+a_0$$
 e la matrice $C=egin{bmatrix}0&1&0\\0&0&1\\-a_0&-a_1&-a_2\end{bmatrix}$

Sia λ una radice di p(x), allora λ è un autovalore di C con autovettore $v=[1\quad \lambda\quad \lambda^2]$ In questo modo matlab calcola gli zeri di un polinomio.

PROPRIETÀ AUTOVALORI

- 1. Gli autovettori associati ad un autovalore formano un sottospazio vettoriale.
- 2. Sia A una matrice invertibile, allora gli autovalori di A sono non nulli e se λ è autovalore di A, allora $\frac{1}{\lambda}$ è autovalore di A^{-1} .
- 3. Sia λ autovalore di A, allora λ^2 è autovalore per A^2 .
- 4. Sia p(x) un polinomio, (λ, x) coppia autovalore autovettore di A, allora (p(x), x) è coppia autovalore autovettore per p(A).
- 5. Sia D matrice diagonale, allora gli autovalori di D sono gli elementi diagonali.
- 6. Sia T matrice traingolare superiore o inferiore, allora gli autovalori di T sono gli elementi diagonali di T
- 7. Sia λ autovalore di A, allora λ è anche autovalore di A^T .

Si dice **raggio spettrale** di A il modulo dell'autovalore di modulo massimo e si indica con $\rho(A)$.

NORME DI VETTORI E MATRICI

Sappiamo che un vettore è una *collezione* di numeri $v = [v_1, \ \dots, \ v_n]$

La norma di un vettore è una funzione $||\cdot||:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}_+$ che può essere definita in vari modi:

$$ullet ||v||_2 = \sqrt{\sum\limits_{i=1}^n v_i^2}$$
 (norma euclidea o norma 2)

$$ullet ||v||_{\infty} = \max_{j=1}^n |v_j|$$
 (norma infinito)

•
$$||v||_1=|v_1|+\ldots+|v_n|$$
 (norma 1)

Prima di parlare della norma delle matrici pensiamo a cosa sono: generalmente una matrice è un qualcosa che viene applicato ad un vettore e restituisce un altro vettore $A\cdot v=w$

Dunque la definizione classica di norma di una matrice classica è $||A|| = \sup_{v \in \mathbb{R}^n} rac{||A \cdot v||}{||v||}$

Si può descrivere come la trasformazione maggiore che riesce a fare ad un vettore.

METODI DIRETTI: SISTEMI LINEARI

Prendiamo il seguente sistema $\begin{cases} x+y=3 \\ 2x+4y=7 \end{cases}$

Possiamo vedere il sistema come il prodotto tra una matrice A per il vettore delle incognite come

$$A \cdot x = b$$
 ovvero $A egin{bmatrix} x \ y \end{bmatrix} = egin{bmatrix} 3 \ 7 \end{bmatrix}$ dove $A = egin{bmatrix} 1 & 1 \ 2 & 4 \end{bmatrix}$

Generalmente nelle applicazioni reali b viene approssimato con un \tilde{b} approssimato.

Vogliamo però capire se il piccolo errore relativo introdotto da \tilde{b} possa creare un errore maggiore nell'intero sistema.

Notiamo che $x=b\cdot A^{-1}$, quindi possiamo calcolare l'errore introdotto da $ilde{b}$ come $\frac{||A^{-1}b-A^{-1} ilde{b}||}{||A^{-1}b||}$

$$\text{Notiamo } \tfrac{||A^{-1}(b-\tilde{b})||}{||A^{-1}b||} \leq \tfrac{||A||}{||A||} \tfrac{||A^{-1}|| \ ||b-\tilde{b}||}{||A^{-1}b||} \leq ||A|| \cdot ||A^{-1}|| \cdot \tfrac{||b-\tilde{b}||}{||b||}$$

Abbiamo assunto che \tilde{b} sia una perturbazione di b e che quindi il suo errore relativo sia piccolo, tuttavia non c'è motivo per cui $||A|| \cdot ||A^{-1}||$ debba essere piccolo. Questo numero solitamente si denota con K(A) e si chiama **numero di condizionamento** della matrice.

SISTEMI TRIANGOLARI

Un sistema triangolare ha una struttura particolare che ha la matrice ad esso associata che è triangolare, ad esempio

$$egin{cases} x &=3 \ x+y &=7 \ x+2y+3z &=8 \end{cases}$$
 che corrisponde a $egin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \ 1 & 1 & 0 \ 1 & 2 & 3 \end{bmatrix} egin{bmatrix} x \ y \ z \end{bmatrix} = egin{bmatrix} 3 \ 7 \ 8 \end{bmatrix}$

Notiamo che questo tipo di sistemi è facile da risolvere, basta risolverlo *a cascata* partendo dall'assegnamento iniziale.

Generalmente in questo tipo di sistemi abbiamo:

$$x_1=rac{b_1}{a_{11}}$$
 e $x_i=rac{b_i-\sum\limits_{k=1}^{i-1}a_{ik}x_k}{a_{ii}}$ per $2\leq i\leq n$

La situazione è analoga per le matrici triangolari superiori dove abbiamo:

$$x_n = rac{b_n}{a_{nn}}$$
 e $x_i = rac{b_i - \sum\limits_{k=i+1}^n a_{jk} x_k}{a_{ii}}$ per $1 \leq i < n$

SISTEMI GENERICI

Vediamo ora come risolvere dei sistemi generici del tipo $A \cdot x = b$ con A matrice generica.

Supponiamo di saper suddividere la matrice A in un prodotto $L \cdot U$, ovvero in un prodotto tra una lower triangular ed una upper triangular.

Se riusciamo a far ciò risolvere $A \cdot x = b$ equivale a risolvere $L \cdot (U \cdot x) = b$

Di conseguenza ci basta risolvere $L\cdot y=b$, in questo modo sappiamo che $U\cdot x=y$ Quindi ci riduciamo a risolvere due sistemi triangolare.

DECOMPOSIZIONE LU

Prendiamo come esempio il sistema
$$\begin{cases} 2x+y&=1\\ x+2y&=1 \end{cases} \qquad \begin{bmatrix} 2&1\\1&2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x\\y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1\\1 \end{bmatrix}$$
 Notiamo che possiamo scrivere A come
$$\begin{bmatrix} 1&0\\\frac12&1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2&1\\0&\frac32 \end{bmatrix}$$

In maniera astratta possiamo vedere la matrice A come $egin{bmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ & \dots & \\ a_{n1} & \dots & a_{nn} \end{bmatrix}$

Possiamo chiamare quella matrice anche A all'iterazione 1 o A^1

Vogliamo ottenere una lower triangular semplice $A^2=\tilde{L}_1\cdot A^1$ che avrà nella prima colonna il primo elemento non nullo e il resto zeri con

$$\tilde{L}_1 = \begin{bmatrix} 1 & \dots & \dots & 0 \\ -\frac{a_{21}^1}{a_{11}^1} & 1 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ -\frac{a_{n1}^1}{a_{1}^1} & \dots & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad \text{Andando a moltiplicare avremmo } A_2 = \begin{bmatrix} a_{11}^1 & \dots & a_{1n}^1 \\ 0 & a_{22}^2 & a_{2n}^2 \\ \dots & \dots & \dots \\ 0 & a_{n2}^2 & a_{nn}^2 \end{bmatrix}$$

Quello che faremo quindi è $\tilde{L}_{n-1}\cdot\ldots\cdot \tilde{L}_1\cdot A=U$ (n - 1 perché l'ultimo step è sulla diagonale) Si può dimostrare che possiamo riscrivere quanto scritto sopra come $A=\tilde{L}_1^{-1}\cdot\ldots\ \tilde{L}_{n-1}^{-1}\cdot U$

Il particolare è che l'inverso delle matrici \tilde{L} è sostanzialmente la matrice stessa ma coi segni cambiati (e quindi anche \tilde{L}^{-1} è lower triangular).

Dunque ad ogni step eseguiremo $A=A\cdot \tilde L$ e $\tilde L_n=\tilde L_n\cdot L$ e alla fine avremmo A=U ed $L=\tilde L_{n-1}^{-1}$

```
function [L,U] = fattorizzazione_LU(A)
    [M,N] = size(A);
   A_old = A; %sovrascriveremo la A
   L = eye(N);
   for n = 1 : N-1
       % compute matrix M_n (ovvero L~_n) and its inverse
       Mn = eye(N); Mn_inv = eye(N);
       % Poiché L inversa è uguale ad L ma con segni opposti
       Mn(n + 1 : end, n) = -A_old(n + 1 : end, n) / A_old(n, n);
       Mn_{inv}(n + 1 : end, n) = A_{old}(n + 1 : end, n) / A_{old}(n, n);
       A = Mn * A_old;
       L = L * Mn_inv;
       A_old = A;
   end
   U=A;
return
```

A questo punto possiamo risolvere il sistema iniziale

PIVOTING

Abbiamo assunto di poter sempre dividere, ma questo non è detto che sia sempre possibile. Anche se fosse sempre possibile, notiamo che i nuovi coefficienti sono ottenuti come somme (per come funziona il prodotto matriciale), dunque ci conviene dividere sempre per il numero più grande in modo da evitare errori troppo grossi.

L'idea è che invece di andare a calcolare subito \tilde{L}_1 , prima riordiniamo le righe della matrice A in modo che a_{11} sia di modulo massimo.

Poniamo come esempio che l'entrata di modulo massimo nella prima colonna di A sia a_{21} ; dunque vorremmo scambiare le righe 1 e 2 e per farlo useremo una matrice di permutazione P che è una matrice identità con le righe che vogliamo scambiare già scambiate.

In questo caso
$$P=\left[egin{array}{cccc} 0&1&0&\ldots\ 1&0&0&\ldots\ 0&0&1&\ldots\ \end{array}
ight]$$
 e otterremo $A=P\cdot A$

Di conseguenza ciò che faremo questa volta ad ogni iterazione sarà $ilde{L}_1 \cdot P_1 \cdot A$

Chiamiamo adesso $M = \tilde{L}_{n-1} P_{n-1} \dots \tilde{L}_1 P_1$ Purtroppo M non è lower triangular.

Introduciamo però anche $P=P_{n-1}\cdot\ldots\cdot P_1$ Sappiamo che $M\cdot A=U$, che è come dire $M\cdot P^{-1}\cdot P\cdot A=U$ Si può dimostrare che $M\cdot P^{-1}$ è **lower triangular**.

Possiamo riscrivere $P\cdot A=(M\cdot P^{-1})^{-1}U$ dove anche $(M\cdot P^{-1})^{-1}$ è lower traingular.

Notiamo che:

$$\begin{split} &\text{1. } P_j = P_j^{-1} \text{, ovvero } P_j \cdot P_j = I \\ &\text{2. } L = (M \cdot P^{-1})^{-1} = (P^{-1})^{-1} \cdot M^{-1} = P \cdot M^{-1} \\ &= P \cdot [P_1^{-1} \cdot \tilde{L}_1^{-1} \cdot \ldots \cdot P_{n-1}^{-1} \cdot \tilde{L}_{n-1}^{-1}] = P \cdot [P_1 \cdot \tilde{L}_1^{-1} \cdot \ldots \cdot P_{n-1} \cdot \tilde{L}_{n-1}^{-1}] \end{split}$$

```
function [P, L, U] = fattorizzazione_LU_pivoting(A)
    [NN, N] = size(A);
   A_old = A; % Sovrascriveremo la A
   M = eye(N);
   P = eye(N);
   for n = 1 : N-1
       % Check if all the entries in column n are zero
       if sum(abs(A_old(n + 1 : end, n))) < 1e-14
           A_new = A_old;
       else % Find the permutation
           pos = find(abs(A_old(n+1:end,n)) == max(abs(A_old(n+1:end,n))));
           pos = pos + n;
           % Compute permutation matrix and modify
           Pn = eye(N);
           Pn(n + 1, n + 1) = 0; Pn(pos, pos) = 0;
            Pn(n + 1, pos) = 1; Pn(pos, n + 1) = 1;
           P = Pn * P;
           A_old = Pn * A_old;
           % Compute matrix M_n and its inverse
           Mn = eye(N); Mn_inv=eye(N);
           Mn(n + 1 : end, n)
                                = -A_old(n + 1 : end, n) / A_old(n, n);
           Mn_{inv}(n + 1 : end, n) = A_{old}(n + 1 : end, n) / A_{old}(n, n);
           M = Mn * Pn * M;
           A = Mn * A_old;
           A_old = A;
       end
   end
   L = P * M^{(-1)}; % L si può mostrare essere lower triangular
return
```

METODI ITERATIVI PER SISTEMI LINEARI

Abbiamo visto un metodo diretto per la risoluzione di sistemi lineari (la fattorizzazione LU) che però richiede un tempo n^3 , mentre i metodi iterativi generalmente costano meno (si passerà da un ordine n^3 ad un ordine n^2).

Lo svantaggio di questi metodi tuttavia è che possono essere utilizzati in rare circostanze, quindi le matrici su cui agiscono devono avere una forma ben definita. È importante notare però che spesso nelle applicazioni reali sono proprio queste matrici particolare a venir fuori.

STRUTTURA GENERALE

- ullet All'inizio dei metodi iterativi abbiamo un *initial guess* x_0
- Successivamente si va a ciclare per un certo numero di iterazioni $n \leq N$ e finché un certo errore Err è grande ottenendo ad ogni passo $x_{k+1} = B \cdot x_k + f$

L'errore che ci interessa è una norma, ad esempio $Err = rac{||x_{k+1} - x_k||_2}{||x_k||}$

Il nostro obiettivo è quello di andare a risolvere un sistema della forma Ax=b, in particolare vogliamo determinare chi è il vettore x. Osserviamo che $x=A^{-1}\cdot b$.

I metodi che ci interessano maggiormente sono quelli consistenti.

DEF: un metodo si dice *consistente* se il vettore f si può scrivere come $f = (I - B) \cdot A^{-1} \cdot b$ o equivalentemente $f = (I - B) \cdot x$ o ancora $x = B \cdot x + f$.

Il fatto che un metodo sia consistente ci assicura che quando l'algoritmo arriva alla convergenza non *lascia scappare* la soluzione ma la mantiene.

TEOREMA DI CONVERGENZA

Se un metodo iterativo è *consistente*, il metodo converge $||x_{k+1}-x_k|| \to 0$ $per \ k \to \infty$ se esiste almeno una norma tale per cui ||B|| < 1.

Definiamo l'errore $e_k = x - x_k$ e $B \cdot e_k = B \cdot x - B \cdot x_k = B \cdot x - x_{k+1} + f$

Dalla formula della consistenza otteniamo $B \cdot e_k = x - f - x_{k+1} + f = x - x_{k+1} = e_{k+1}$

Abbiamo quindi dimostrato che $e_{k+1}=B\cdot e_k$, ovvero $e_k=B(B(\ \dots\ B\cdot e_0))=B^k\cdot e_0$ Di conseguenza $||e_k||=||B^k\cdot e_0||\leq ||B^k||\cdot ||e_0||\leq ||B^k||\cdot e_0$

Abbiamo assunto che ||B||<1 e sappiamo che e_0 è fisso; essendo $||B||\leq 1$, $||B^k||$ tenderà a zero esponenzialmente.

Concludiamo che $\lim\limits_{k o\infty}||e_k||=0$

Dato un sistema Ax=b

La scelta tipica è prendere A=P-M e il metodo iterativo generale è $P\cdot x_{k+1}=M\cdot x_k+b$, ovvero $x_{k+1}=P^{-1}\cdot M\cdot x_k+P^{-1}\cdot b$

Con questa scelta abbiamo un metodo consistente, infatti notiamo che in questo caso $B=P^{-1}\cdot M$ e $f=P^{-1}\cdot b$.

Dobbiamo però dimostrare di ottenere una matrice $B=P^{-1}\cdot M$ tale per cui almeno una norma è minore di 1. Uno dei metodi che ci garantisce questo è il $metodo \ di \ Jacobi.$

METODO DI JACOBI

Questo metodo scrive la matrice A come $A=D-\left(D-A\right)$ dove la matrice D che è diagonale e ha forma

$$A = egin{bmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \ \dots & \dots & \dots \ a_{n1} & \dots & a_{nn} \end{bmatrix} \hspace{1cm} D = egin{bmatrix} a_{11} & 0 & 0 & \dots & 0 \ a_{12} & a_{22} & 0 & \dots & 0 \ \dots & \dots & \dots & \dots \ a_{n1} & a_{n2} & a_{n3} & \dots & a_{nn} \end{bmatrix}$$

Notiamo che P=D e M=(D-A)

Abbiamo quindi x_0 initial guess e avremmo un ciclo con condizioni il numero di iterazioni e l'errore fintanto che questo è maggiore di una certa tolleranza al cui interno facciamo $x_{k+1} = D^{-1} \cdot (D-A) \cdot x_k + D^{-1} \cdot b$

Ovvero

 $egin{aligned} x_0 &= ext{init guess} \ while (n \ iter \ \wedge \ ||x_{k+1} - x_k|| > tol) \ x_{k+1} &= D^{-1}(D-A)x_k + D^{-1}b \ end \end{aligned}$

Dobbiamo quindi dimostrare che almeno una norma di $D^{-1}(D-A)$ è minore di 1.

Diciamo che A è detta a $\emph{dominanza diagonale}$ se $orall j=1,\ \dots,\ N\sum_{l=1\land l\neq j}^N|a_{jl}|<|a_{jj}|$

TEOREMA DI CONVERGENZA DI JACOBI

Se A è a dominanza diagonale, allora il metodo di Jacobi converge.

Per questa dimostrazione useremo la norma infinito $||x||_{\infty} = \max_{j=1}^N |x_j|$

Nel caso delle matrici $||A||_\infty=\sup_{x\in\mathbb{R}^N}rac{||Ax||_\infty}{||x||_\infty}=\max_{j=1}^N(\sum_{l=1}^N|a_{jl}|)$ (da dimostrare)

Esempio

$$A = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 3 & 7 \end{bmatrix} \qquad ||A||_{\infty} = \max \begin{bmatrix} |2| & + & |-1| \\ |3| & + & |7| \end{bmatrix} = \max \begin{bmatrix} 3 \\ 10 \end{bmatrix} = 10$$

Dunque
$$||B||_{\infty}=\max_{j=1}^N(\sum_{l=1}^N|b_{jl})=\max_{l=1}^N(\sum_{l=1\land l\neq j}^N|-rac{a_{jl}}{a_{jj}}|)$$

Se per ogni j vale $\sum\limits_{l=1 \wedge l
eq j}^{N} |rac{a_{jl}}{a_{jj}}| < 1$ vale anche per il \max

Questo equivale a $\sum\limits_{l=1 \land l
eq j}^{N} |a_{jl}| \leq |a_{jj}|$ che però è vero per assunzione, quindi il metodo converge.

DIMOSTRAZIONE NORMA INFINITO

Abbiamo $(Ax)_j = \sum\limits_{\substack{l=1 \ N}}^N a_{jl} x_l$ (prodotto matrice per vettore)

Dunque
$$|(Ax)_j| \leq \sum\limits_{l=1}^N |a_{jl}| \cdot |x_l|$$

$$\operatorname{Ma} \sum_{l=1}^N |a_{jl}| \cdot |x_l| \leq \big(\sum_{l=1}^N |a_{jl}|\big) \cdot ||x||_{\infty} \text{ poich\'e qulasiasi } x_i \leq ||x||_{\infty} \text{ dalla def. di } ||x||_{\infty}$$

Questo vale per ogni
$$j$$
 e quindi $\max_{j=1}^N |(Ax)_j| \leq \max_{j=1}^N (\sum_{l=1}^N |a_{jl}|) \cdot ||x||_\infty$

Ax però è un vettore, quindi $\max_{i=1}^N |(Ax)_j|$ non è altro che la sua nroma infinito.

Quindi
$$||Ax||_\infty \leq \max_{j=1}^N (\sum_{l=1}^N |a_{jl}|) \cdot ||x||_\infty$$
 ovvero $\frac{||Ax||_\infty}{||x||_\infty} \leq \max_{j=1}^N (\sum_{l=1}^N |a_{jl}|)$

Questo vale per ogni
$$x$$
 e quindi vale anche $\sup_{x \in \mathbb{R}^N} \frac{||Ax||_\infty}{||x||_\infty} \leq \max_{j=1}^N (\sum_{l=1}^N |a_{jl}|)$

Mostriamo ora la direzione inversa

Sappiamo che

$$\sup_{x \in \mathbb{R}^N} \frac{||Ax||_{\infty}}{||x||_{\infty}} \geq \sup_{x \in \mathbb{R}^N} \frac{\max\limits_{j=1}^{N} |\sum\limits_{l=1}^{N} a_{jl} \cdot x_{l}|}{||x||_{\infty}} \geq \max\limits_{j=1}^{N} \sup\limits_{x \in \mathbb{R}^N} \frac{|\sum\limits_{l=1}^{N} a_{jl} \cdot x_{l}|}{||x||_{\infty}} \geq \max\limits_{j=1}^{N} \frac{\sum\limits_{l=1}^{N} a_{jl} \cdot sign(a_{jl})}{||sign(a_{j1}, ..., a_{jn})||_{\infty}}$$

Dove sign(x) è una funzione che vale 1 se x è positivo, -1 se x è negativo e 0 se x=0. Questo fa sì che $a_{jl} \cdot sign(a_{jl})$ sia sempre positivo; è come fare la somma dei valori assoluti.

$$\text{Quindi} \sup_{x \in \mathbb{R}^N} \tfrac{||Ax||_{\infty}}{||x||_{\infty}} \geq \max_{j=1}^N \tfrac{\sum\limits_{l=1}^N a_{jl} \cdot sign(a_{jl})}{||sign(a_{j1},...,a_{jn})||_{\infty}} \geq \max_{j=1}^N \sum_{l=1}^N |a_{jl}|$$

```
% INPUT = A system matrix; b rhs; x0 initial guess; tol tolerance; nmax maximum
number of iteration
% OUTPUT = x solution, nit number of iterations, time elapsed time, err final
function [x, nit, time, err] = jacobi(A, b, x0, tol, nmax)
[M,N] = size(A);
L = length(x0);
if M ~= N
    display('Matrix A is not a square matrix');
    return
elseif L ~= M
    display('Dimensions of matrix A does not match dimension of initial guess
x0');
    return
end
% Se daigonale contiene zeri la matreice D non è invertibile
if sum(find(diag(A) == 0)) > 0
    display('At least a diagonal entry is non-zero. The method automatically
fails')
    return
end
% Extract needed matrices
D = diag(diag(A));
B = A - D;
xold = x0;
xnew = xold + 1;
nit = 0;
format long
while norm(xnew - xold, inf) > tol && nit < nmax
    xold = xnew;
    xnew = inv(D) * (b - B*xold);
    nit = nit + 1;
end
time = toc;
x = xnew;
err = norm(xnew-xold, inf);
return
```

Abbiamo detto che l'idea dei metodi iterativi è *spezzare* la matrice A del sistema Ax=b in maniera conveniente in una differenza tra una matrice P ed un'altra matrice M e, dopo aver preso un *initial guess* x_0 andiamo ad iterare per un certo numero di iterazioni o finché un errore è troppo grande andando a fare $x_{k+1}=P^{-1}\cdot M\cdot x_k+P^{-1}\cdot b=P^{-1}[(M\cdot x_k+b)]$

Il primo metodo che abbiamo visto è quello di Jacobi che spezza la matrice A in P=D e M=D-A poiché P, essendo una diagonale risulta facile da invertire *(costo lineare)* e abbiamo visto che se la matrice iniziale A è a dominanza diagonale il metodo converge.

GAUSS - SEIDEL

Un altro metodo iterativo è quello di Gauss - Seidel che spezza la matrice A in una parte lower triangular (che include la diagonale) L e una upper triangular U e avremmo P=L e M=L-A

Chiaramente, a differenza di Jacobi, sarà più costoso invertire la matrice P, tuttavia il numero di iterazioni necessarie alla convergenza è minore.

In particolare, anche il metodo di Gauss - Seidel converge se A è a dominanza diagonale.

JOR (JACOBI OVER RELAXATION)

Un altro metodo è il *Jacobi Over Relaxation* che, dato un parametro reale $\omega \in \mathbb{R}$, abbiamo $x_{k+1} = \omega \cdot D^{-1}[(D-A) \cdot x_k + b] + (1-\omega) \cdot x_k$

Osservazione:

Se $\omega = 1$, allora JOR coincide con Jacobi.

Teorema:

Se Jacobi converge, allora JOR converge per $\omega \in (0,1]$

SOR (SUCCESIVE OVER RELAXATION)

Questo algoritmo è simile al JOR, ma fatto per Gaus - Seidel.

Quindi, dato
$$\omega \in \mathbb{R}$$
 abbiamo $x_{k+1} = \omega \cdot L^{-1}[(L-A) \cdot x_k + b] + (1-\omega) \cdot x_k$

Proprietà di Ostrovski:

SOR converge sse $\omega \in (0,2)$ (sotto ipotesi di convergenza di Gaus - Seidel)