Zadanie egzaminacyjne

Korzystając z dostępnych narzędzi, oprogramowania oraz elementów znajdujących się na stanowisku egzaminacyjnym, wykonaj montaż okablowania oraz połączenie urządzeń sieciowych. Przeprowadź konfigurację urządzeń sieciowych i systemów operacyjnych zainstalowanych na dyskach twardych stacji roboczej i serwera oraz wykonaj diagnostykę stacji roboczej.

W systemie Linux wykorzystaj konto **administrator** z hasłem **ZAQ!2wsx** (konto z prawem podniesienia uprawnień do **root** z hasłem **ZAQ!2wsx**).

W systemie Windows wykorzystaj konto Administrator z hasłem ZAQ!2wsx

- 1. Wykonaj montaż okablowania sieciowego:
 - zakończ oba końce kabla U/UTP wtykiem 8P8C według sekwencji T568B
 - zastosuj odpowiedni typ kabla.

UWAGA: Po wykonaniu montażu okablowania zgłoś Przewodniczącemu ZN – przez podniesienie ręki – gotowość do przeprowadzenia testu. W obecności egzaminatora sprawdź za pomocą testera poprawność wykonanego okablowania.

- 2. Skonfiguruj ruter zgodnie z następującymi zaleceniami:
 - adres IP dla interfejsu WAN: 100.90.80.1/26, brama domyślna: 100.90.80.2
 - serwer DNS dla interfejsu WAN: 3.3.3.3 oraz drugi serwer DNS: 4.4.4.4, jeśli jest wymagany
 - adres IP dla interfejsu LAN: 172.16.10.1/25
 - serwer DHCP włączony z zakresem dzierżawionych adresów 172.16.10.100 ÷ 172.16.10.110
 - zarezerwowany adres IP 172.16.10.105 dla stacji roboczej

Ruter pracuje na ustawieniach fabrycznych zgodnie z dokumentacją, która jest dostępna w folderze *RUTER* na nośniku opisanym *DOKUMENTACJA/PROGRAMY*. Jeżeli ruter wymaga zmiany hasła, ustaw je zgodnie z wymogami urządzenia.


UWAGA: Po wykonaniu konfiguracji zgłoś Przewodniczącemu ZN – przez podniesienie ręki – gotowość do oceny ustawień rutera.

- 3. Skonfiguruj przełącznik zgodnie z następującymi zaleceniami:
 - adres IP: 172.16.10.2/25
 - brama domyślna: 172.16.10.1, jeśli jest wymagana.

Przełącznik pracuje na ustawieniach fabrycznych zgodnie z dokumentacją, która jest dostępna w folderze *PRZEŁĄCZNIK* na nośniku opisanym *DOKUMENTACJA/PROGRAMY*. Jeżeli przełącznik wymaga zmiany hasła, ustaw je zgodnie z wymogami urządzenia.

UWAGA: Po wykonaniu konfiguracji zgłoś Przewodniczącemu ZN – przez podniesienie ręki – gotowość do oceny ustawień przełącznika.

4. Za pomocą kabli połączeniowych znajdujących się na stanowisku egzaminacyjnym połącz urządzenia zgodnie ze schematem, a następnie podłącz je do sieci zasilającej.



Schemat połączenia urządzeń

- 5. Przeprowadź na stacji roboczej w systemie Windows test komputera za pomocą dostępnych w systemie operacyjnym narzędzi. Uzyskane wyniki testów, zapisz w postaci zrzutów ekranowych, w katalogu Diagnostyka_systemu na dysku USB oznaczonym nazwą Egzamin-x, gdzie x to numer stanowiska egzaminacyjnego. Uzyskane wyniki zapisz także w Tabeli 1. Diagnostyka systemu operacyjnego oraz zasobów stacji roboczej, znajdującej się w arkuszu egzaminacyjnym. W przypadku braku możliwości identyfikacji wymaganych parametrów przez system należy zapisać brak danych.
- 6. Na stacji roboczej skonfiguruj system Windows:
 - skonfiguruj interfejs sieciowy stacji roboczej podłączony do przełącznika według zaleceń:
 - nazwa LAN stacja
 - adres IPv4 uzyskiwany automatycznie
 - wyłącz możliwość zmiany strefy czasowej dla grupy Użytkownicy
 - ukryj litery dysków w Eksploratorze Windows (Eksploratorze Plików)
 - wyłącz możliwość wybrania opcji Zablokuj ten komputer po wciśnięciu klawiszy Ctrl+Alt+Del
 - ustaw tekst komunikatu wyświetlający się użytkownikom próbującym zalogować się do systemu: "Witamy na egzaminie"
 - ukryj aplet Mysz znajdujący się w Panelu sterowania
 - włącz automatyczne ukrywanie Paska zadań
 - na dysku C: utwórz folder Obrazy
 - udostępnij folder Obrazy pod nazwą INF02 dla 10 użytkowników jednocześnie korzystających z uprawnieniami zapisu (zmiany) dla wszystkich użytkowników

- 7. Skonfiguruj serwer z zainstalowanym systemem operacyjnym Linux:
 - skonfiguruj interfejs sieciowy serwera podłączony do przełącznika
 - nazwa LAN serwer
 - adres IP: 172.16.10.3/25
 - brama domyślna: adres IP interfejsu LAN rutera
 - serwer DNS: localhost
 - utwórz w katalogu domowym użytkownika administrator katalog architekt
 - ustaw prawa do katalogu architekt na 754
 - ustaw liczbę dni od wygaśnięcia hasła, po której konto administrator zostanie wyłączone na wartość 2
 - zmień nazwę hosta na inf02
 - za pomocą poleceń systemowych wykonaj test połączenia serwera z ruterem, przełącznikiem oraz stacją roboczą.

UWAGA: Po wykonaniu testu połączenia zgłoś Przewodniczącemu ZN – przez podniesienie ręki – gotowość do przeprowadzenia ponownego sprawdzenia komunikacji serwera z ruterem, przełącznikiem i stacją roboczą. Na stacji roboczej wyświetl automatycznie nadany adres IP. Sprawdzenie wykonaj w obecności egzaminatora.

8. W Tabeli 2. Wskazania dla użytkownika komputera zapisz zalecenia bezpiecznego korzystania z komputera podłączonego do Internetu. Zapisz co najmniej 5 wskazań dotyczących różnych aspektów pracy.

UWAGA: Po zakończeniu prac nie wylogowuj się oraz nie wyłączaj komputerów i urządzeń sieciowych znajdujących się na Twoim stanowisku egzaminacyjnym

Czas na wykonanie zadania wynosi 150 minut.

Ocenie będzie podlegać 6 rezultatów:

- wykonane okablowanie sieciowe oraz połączenie fizyczne urządzeń,
- diagnostyka,
- skonfigurowane urządzenia sieciowe,
- skonfigurowany serwer,
- skonfigurowana stacja robocza,
- wskazania dla użytkownika komputera

oraz

przebieg wykonania okablowania sieciowego.

Uwaga: Zawartość dysku USB, wykorzystywanego podczas egzaminu do zapisu zrzutów ekranowych lub dokumentów, jest usuwana po egzaminie i nie stanowi dokumentacji egzaminacyjnej przekazywanej wraz z arkuszem do OKE.

Tabela 1. Diagnostyka systemu operacyjnego oraz zasobów stacji roboczej

Aktualnie używany system plików	NTFS
Częstotliwość odświeżania ekranu	6 h H z
Czas odczytu dysku (%)	13%
Nazwa/oznaczenie dysku twardego	CEW M VAME
Liczba uruchomionych procesów	66

Tabela 2. Wskazania dla użytkownika komputera

Patr: Czerwiec 2024 - zordanie 4 - Rozwięzanie