
Práctica SSD Caché




Esta práctica va a tratar sobre la instalación de una caché en SSD que trabaje en conjunto con un disco HDD convencional. La instalación se realizará en Linux Ubuntu 16.04 utilizando el comando **bcache** para llevar a cabo las operaciones requeridas.


Para mayor facilidad en el proceso de configuración de la caché no vamos a usar el disco principal (donde tenemos instalado Ubuntu) como HDD. En su lugar instalamos dos discos en VMWare, uno hará de HDD y el otro simulará ser el SSD que hará de caché. Así nos quedamos con un total de tres discos, sda, sdb y sdc.



Usando el instalador de Ubuntu vamos a configurar manualmente el particionado de los discos para tenerlos listos a la hora de programar la caché.



En sda vamos a instalar el sistema operativo en sí, con punto de montaje en raíz y una parte de swap, como en cualquier instalación común. Sdb va a tener su propio punto de montaje en una carpeta creada por nosotros mismos, /cache. Finalmente, a sdc, nuestro disco SSD, vamos a darle formato, pero no punto de montaje porque no lo necesita.



Completamos la instalación de manera normal. Cuando nuestro Ubuntu esté listo para ser utilizado, accedemos a una terminal de comandos y ejecutamos #sudo apt-get update.

presen@presen-virtual-machine:~\$ sudo apt-get update

Vamos a instalar **bcache**, esencial para este proceso. Podemos hacerlo con el comando #sudo apt-get install bcache-tools.

presen@presen-virtual-machine:~\$ sudo apt-get install bcache-tools

Ya disponemos de **bcache**, pero antes de entrar en el proceso de asignar los discos y programar la caché, necesitamos hacer dos cosas. En primer lugar, desmontar el disco sdb, puesto que si no lo hacemos, el sistema nos indicará que está ocupado a la hora de hacer cualquier tipo de modificación en él. No es necesario hacer esto con sdc, pues recuerda que no le dimos punto de montaje durante el particionado.

presen@presen-virtual-machine:~\$ sudo umount /dev/sdb1

En segundo lugar, para que **bcache** pueda escribir en la configuración de los discos a utilizar, necesitamos borrar sus super bloques. Para ello ejecutamos #sudo wipefs /dev/sdb1. Repetimos el proceso pero añadimos la opción -a (#sudo wipefs -a /dev/sdb1). Tenemos que repetir este proceso también con sdc.

```
presen@presen-virtual-machine:~$ sudo wipefs /dev/sdb1
offset type
0x438 ext4 [filesystem]
UUID: e993d6ce-a5b5-4c7f-a8fa-04f1dfaa977f
```

```
presen@presen-virtual-machine:~$ sudo wipefs -a /dev/sdb1
/dev/sdb1: 2 bytes were erased at offset 0x00000438 (ext4): 53 ef
```

```
presen@presen-virtual-machine:~$ sudo wipefs /dev/sdc1
offset type
0x438 ext4 [filesystem]
UUID: bf47e0fb-55d8-44d0-9209-1dfec65ba253
```

```
presen@presen-virtual-machine:~$ sudo wipefs -a /dev/sdc1
/dev/sdc1: 2 bytes were erased at offset 0x00000438 (ext4): 53 ef
presen@presen-virtual-machine:~$
```

Ahora nuestros discos están listos para ser configurados. En primer lugar tenemos que indicarle a **bcache** cual es nuestro dispositivo de respaldo, es decir, nuestro HDD. Ejecutamos #sudo make-bcache -B /dev/sdb1.

A continuación, cual es el dispositivo de caché, el SSD. Repetimos el proceso, pero cambiamos la opción -B por -C y la ruta de nuestro dispositivo.

```
presen@presen-virtual-machine:~$ sudo make-bcache -C /dev/sdc1
                        2103baa3-e212-48f2-a5f3-2d1a87b3c4ef
UUID:
Set UUID:
                        fcffbe36-cb88-4066-a7b0-e0f143f5b540
version:
                        0
nbuckets:
                        40956
block size:
                        1
bucket size:
                        1024
nr_in_set:
                        1
nr this dev:
                        0
first_bucket:
                        1
presen@presen-virtual-machine:~$
```

Ahora tenemos que relacionar el dispositivo de respaldo con el de caché en la configuración de **bcache**. Para ello necesitamos saber el UUID del dispositivo SSD. Para averiguarlo ejecutamos el comando # bcache-super-show /dev/sdc1 | grep cset.uuid.

```
presen@presen-virtual-machine:~$ sudo bcache-super-show /dev/sdc1 | grep cset.uu
id
cset.uuid fcffbe36-cb88-4066-a7b0-e0f143f5b540
presen@presen-virtual-machine:~$
```

Copiamos el código (o lo memorizas, si tienes memoria fotográfica). Usamos el comando # echo [UUID] > /sys/block/bcache0/bcache/attach. Nota: Este comando solo funcionará si estamos como root.

```
presen@presen-virtual-machine:~$ sudo echo fcffbe36-cb88-4066-a7b0-e0f143f5b540
> /sys/block/bcache0/bcache/attach
bash: /sys/block/bcache0/bcache/attach: Permiso denegado
presen@presen-virtual-machine:~$ sudo su
root@presen-virtual-machine:/home/presen# sudo echo fcffbe36-cb88-4066-a7b0-e0f1
43f5b540 > /sys/block/bcache0/bcache/attach
```

iY ya está! Para comprobar que nuestra caché está correctamente configurada **bcache** tiene un archivo que nos indica el estado de la susodicha. Ejecutamos # cat /sys/block/bcache0/bcache/state.

Nos puede dar varios resultados:

- no cache: no tenemos ninguna caché configurada.
- **clean:** la caché está configurada y limpia, este es el estado que queremos que nos salga.
- dirty: que todo está configurado correctamente, pero la caché está sucia.
- **inconsistent:** el dispositivo de respaldo y el de caché no están sincronizados adecuadamente, en algún paso lo has hecho mal.

root@presen-virtual-machine:/home/presen# cat /sys/block/bcache0/bcache/state clean