# מבוא לאסמבלי

```
High Level Code
while (true){
*val++ = i+j;
                 1101001110100000
 = i+(i=j);}
mov r0,#1
mov r1,#1
l:
add r2,r0,r1
str r2,[r3]
add r3,#4
mov r0,r1
mov r1,r2
                 10111010111111111
                 11111111111111001
Assembly Code
                 Binary Code
```





# (סיביות) אסמבלי אינטל

- Intel הוצג לראשונה ב-1985 IA32 x86-32bit
  - 80386 מעבד ■
  - גרסה קודמת וגרסה נוכחית
  - גרסת 16 סיביות הוצגה ב-1978 מעבד 8086
    - גרסת 64 סיביות הוצגה ב-2003
    - ▶ אנו נתייחס רק לגרסת 32 סיביות
    - 4GB = מרחב הכתובות הוא 2<sup>32</sup> בתים •
      - Little Endian •
      - תומך ב-Protected mode
        - זיכרון וירטואלי
- עם תמיכה בהרשאות קריאה/כתיבה/הרצה לכל דף זיכרון
  - תמיכה בהרשאות מ"ה (kernel+user modes) ■



## מבנה הפקודות

Two operands:

[prefix] inst dest, src

Single operand:

[prefix] inst operand

No operands:

inst

mov eax, DWORD PTR [esp+8]

add eax, DWORD PTR [esp+8]

inc ebx

nop

- עיתן לצרף לפקודות מסוימות, נלמד בהמשך. prefix
  - inst ה-opcode של פקודת המכונה.
- תוצאת החישוב (וגם קלט אם יש צורך בשניים) אוגר או הפנייה לזיכרון. dest
  - ערך, אוגר או הפנייה לזיכרון. src /operand
  - .mov [eax],[esp] אין שתי הפניות לזיכרון באותה הפקודה למשל, לא קיים

## מבנה הפקודות

#### הערות

- מסיבות היסטוריות הערך המספרי של ה-opcode של פקודות מכונה דומות עם אופרנדים שונים אינו בהכרח זהה.
- חלק מהפקודות ניגשות לרגיסטרים קבועים שאינם רשומים בפקודה, למשל .movsb i mul
- מכפילה את eax באופרנד, והמכפלה נכנסת לצרוף הרגיסטרים mul edx:eax (הערך הנמוך ב-eax).
- esi ו esi מצביעים לקלט movsb ו movsb כמצביעים לקלט ecx וב-ecx.
   ו ecx והפלט, וב-ecx כמונה וחסם למספר ההפעלות עם ecx.
   אופרנדים משלהן!

# PREFIXES - קידומות

- יש פקודות להן ניתן להוסיף קידומת ומשפיע על הביצוע של הפקודה. הקידומת מוסיפה בית (או שניים) לפני הפקודה.
  - יוגרסאותיה. rep אידומת נפוצה הנרשמת במפורש היא
    - מפעילה את הפקודה הבאה בלולאה.
  - לשם כך יש פקודות מכונה מיוחדות שיודעות לפעול בהתאם.
    - תעתקת מחרוזת. − repnz movsb ש
  - שתעיקה בית מהכתובת esi לכתובת movsb מעתיקה בית מהכתובת •
- repnz/repne מבצעות את הפקודה שלאחריהן לכל היותר ecx בצעות את הפקודה שלאחריהן לכל היותר (Zero Flag) ZF אשר נלדק ה

## קצת היסטוריה והשפעותיה

- במקור באסמבלי של אינטל היו שימושים שונים לרגיסטרים שונים.
- למשל, פקודת מכונה שמבצעת xor הייתה קיימת לארבעת הרגיסטרים הכלליים בלבד, ax, bx, cx, dx אך לא ל-si, di.
- במשך השנים הושלמו החוסרים, כך שרוב הפעולות פועלות על רוב האוגרים.
  - עדיין לא כל הצירופים אפשריים.
  - המחיר הוא שה-opcodes של הפקודות שהושלמו אינם זהים למקוריים של אותה פעולה. לחיבור למשל יש מספר opcodes שונים בהתאם לרגיסטרים אליהם פונים.

## OPCODES דוגמא ל

#### חיבור

פקודת מכונה

האם קיים

ADD—Add	opcode -1				ב-32 סיביות
Opcode	Instruction	Op/ En	64-bit Mode	Compat/ Leg Mode	Description
04 ib	ADD AL, imm8	- 1	Valid	Valid	Add imm8 to AL.
05 iw	ADD AX, imm16	1	Valid	Valid	Add imm16 to AX.
05 id	ADD EAX, imm32	- 1	Valid	Valid	Add imm32 to EAX.
REX.W + 05 id	ADD RAX, imm32	1	Valid	N.E.	Add imm32 sign-extended to 64-bits to RAX.
80 /0 ib	ADD r/m8, imm8	MI	Valid	Valid	Add imm8 to r/m8.
REX + 80 /0 ib	ADD r/m8 <sup>*</sup> , imm8	MI	Valid	N.E.	Add sign-extended imm8 to r/m64.
81 /0 iw	ADD r/m16, imm16	MI	Valid	Valid	Add imm16 to r/m16.
81 /0 id	ADD r/m32, imm32	MI	Valid	Valid	Add imm32 to r/m32.
REX.W + 81 /0 ic	ADD r/m64, imm32	MI	Valid	N.E.	Add imm32 sign-extended to 64-bits to r/m64.
83 /0 ib	ADD r/m16, imm8	MI	Valid	Valid	Add sign-extended imm8 to r/m16.
83 /0 ib	ADD r/m32, imm8	MI	Valid	Valid	Add sign-extended imm8 to r/m32.
REX.W + 83 /0 it	ADD r/m64, imm8	MI	Valid	N.E.	Add sign-extended imm8 to r/m64.
00 /r	ADD r/m8, r8	MR	Valid	Valid	Add r8 to r/m8.
REX + 00 /r	ADD r/m8 <sup>*</sup> , r8 <sup>*</sup>	MR	Valid	N.E.	Add r8 to r/m8.
01 /r	ADD r/m16, r16	MR	Valid	Valid	Add r16 to r/m16.
01 /r	ADD r/m32, r32	MR	Valid	Valid	Add r32 to <i>r/m32</i> .
REX.W + 01 /r	ADD r/m64, r64	MR	Valid	N.E.	Add r64 to r/m64.
02 /r	ADD r8, r/m8	RM	Valid	Valid	Add r/m8 to r8.
REX + 02 /r	ADD r8*, r/m8*	RM	Valid	N.E.	Add r/m8 to r8.
03 /r	ADD r16, r/m16	RM	Valid	Valid	Add r/m16 to r16.
03 /r	ADD r32, r/m32	RM	Valid	Valid	Add r/m32 to r32.
REX.W + 03 /r	ADD r64, r/m64	RM	Valid	N.E.	Add r/m64 to r64.

Intel® 64 and IA-32 Architectures Software Developer's Manual

## אסמבלי בסגנון ATT

- קיימת גרסה נוספת לצורת רישום האסמבלי למעבדי אינטל
  - דומה למבנה האסמבלי של PDP
- כמובן, ניתן לתכנת בדיוק את אותן פקודות מכונה, בצורת כתיבה שונה
  - י סדר האופרנדים הפוך
  - dest-ו src-ולא מ-inst, ולא מ-src ו-src ו-inst.
    - gcc זו ברירת המחדל של זו ברירת
    - לא נשתמש בגרסה זו בקורס

Two operands: movl (esp+8), %eax

inst src, dest addl (esp+8), %eax

Single operand:

inst operand incl %ebx

No operands:

inst nop

## אוגרים



## רגיסטרים

- רגיסטרים לשימוש כללי. eax, ebx, ecx, edx -
- esi, edi רגיסטרים לשימוש כללי. במקור רגיסטרים לשמירת אינדקס.
  - .Stack pointer and base pointer esp, ebp
    - .Instruction pointer eip
      - eflags רגיסטר הדגלים.
        - .cs, ds, ss, es, fs, gs •
  - .(segment selectors נקראים גם) Segment registers ■
- מייצגים מרחבי זיכרון המשמשים למטרות שונות, הרשאות שונות.
  - פעלו באופן שונה בארכיטקטורות קודמות בנות 16 סיביות.

#### מוסכמות

- מכיל את ערך החזרה של פונקציות. eax
  - משמש כאינדקס של לולאות. **ecx** •
- כתובות מקור ומטרה במערכים. esi, edi
- Base pointer ebp − בסיס לגישה לפרמטרים ולמשתנים מקומיים.
- cs, ds, ss, es, gs חלונות (Windows) מפנה אותם לאותו סגמנט, כך שניתן להתעלם מהם
  - משמש לטיפול בחריגות fs:[0]
  - thread הוא סגמנט של נתוני fs •

## השוואה ל-PDP-II

- ב-PDP האוגרים הם r6, r7, כאשר r6, r7 הם PDP.
  - eip מקביל ל- PC, למעט ההבדלים הבאים:
- PC מצביע לפקודה הבאה תוך כדי ביצוע הפקודה הנוכחית
- בנוסף הוא עשוי להשתנות תוך כדי ביצוע הפקודה כתלות בשיטת מיעון
  - eip מצביע לפקודה הנוכחית ומשתנה רק לאחר סיום מחזור הפקודה
    - באסמבלי בו אנו משתמשים יש פחות שיטות מיעון.לעומת PDP באסמבלי בו אנו משתמשים יש פחות שיטות מיעון.
      - .SP מקביל ל-esp •
      - ל-eflags ול-PSW תפקיד זהה.

## הרגיסטרים EAX, EBX, ECX, EDX

- ניתן לגשת ישירות למילה התחתונה של כל אחד מהרגיסטרים הללו, וכן לכל אחד משני הבתים התחתונים שלהם בגישה ישירה, על ידי שם ייחודי
  - eax במקרה של al ,ah ,ax לדוגמא,

eax		
	ax	ζ
	ah	al

32-bit register16-bit registerTwo 8-bit registers

• ובדומה בשלושת האחרים

ebx	bh	bl
ecx	CX	
edx	dh	dl

and also bx and also cl, ch and also dx

## דוגמאות

eax		
	a	X
	ah	al

mov eax, 87654321h

mov ax, 9876h

mov ah, 23h

xor al, al // Set the low 8 bits (al) to zero

dec eax

inc al

סיומת h במספר מייצגת בסיס 16 (הקסדצימלי).

## רגיסטרים ופקודות נוספים

- xmm0-xmm7 הם רגיסטרי 128 סיביות השייכים להרחבת המולטימדיה של SSE המאפשרת פעולות
  - במשך השנים הוספו מגוון פקודות ורגיסטרים לארכיטקטורה
    - במידת הצורך, פנו לתיעוד של אינטל

# זיכרון



16 GB memory



32 GB memory

Me In an Exam

0 GB memory

## גדלי מילה

- מייצג בית בן 8 סיביות **Byte** •
- שייצג מילה בת 16 סיביות Word •
- **DWORD** מייצג מילה כפולה בת 32 סיביות
  - כתובות ומצביעים הם DWORD

## שיטות מיעון

- (בתים  $2^{32}$ ) בתי זיכרון 4GB תמיכה בגישה  $\bullet$
- ערך בסוגריים מרובעים [...] מייצג גישה לכתובת שבסוגריים
  - בחירת גודל המילה אליה ניגשים ע"י הקידומות
    - DWORD PTR
      - WORD PTR
        - BYTE PTR •

## שיטות מיעון

- מבחר קטן שליטות מיעון (יחסית ל PDP)
  - double-indirect אין שיטת מיעון
- אין הגדלה אוטומטית של רגיסטר דרך שיטת מיעון 💂
- אין גישה לזיכרון בשני אופרנדים של אותה פקודת מכונה
  - צירופי רגיסטרים מוגבלים בגישה לזיכרון:

$$\begin{bmatrix} \begin{pmatrix} eax \\ ebx \\ ecx \\ edx \\ esi \\ edi \\ ebp \end{pmatrix} + \text{offset} \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} \begin{pmatrix} eax \\ ebx \\ ecx \\ edx \\ esi \\ edi \\ ebp \\ esp \end{pmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 4 \\ 8 \end{bmatrix} * \begin{cases} eax \\ ebx \\ ecx \\ edx \\ esi \\ edi \\ edi \\ ebp \end{pmatrix} + \text{offset} \end{bmatrix}$$

#### דוגמאות

```
mov eax, 01005000h
                               // set one byte at 0x01005000 to zero
mov BYTE PTR [eax], 0
mov WORD PTR [eax], 0
                         // ..two bytes..
mov DWORD PTR [eax], 0
                         // ..four..
                                           // load from [01005004h]
mov ebx, DWORD PTR [eax+4]
mov ecx, DWORD PTR [eax+4*esi]
                                           // useful for arrays
mov edx, DWORD PTR [ebx+8*edi+0x3030]
                                          // two dimensional array
lea eax, [eax*8+eax]
                                           // multiply eax by 9
Not possible:
mov [eax], [ebx]
                                    // only one indirect access
```

// only two registers

// only addition...

mov [eax+ebx+esi], 0

mov [eax-ebx], 0

# חלוקה <mark>לסגמנטים</mark>

- כאשר ניגשים לכתובת מסוימת בזיכרון, הכתובת היא בסגמנט דרכו ניגשים 24h ייגש לכתובת mov eax, fs:[24h] לדוגמא (cs, ds, ss, es, fs, gs מצביע אליו.
   (כלומר 36) באזור הזיכרון ש-fs מצביע אליו.
  - הגישה היא תמיד דרך האוגרים האלו, גם אם לא צוין במפורש
  - - בחלונות ב-IA32 רוב אוגרי הסגמנט מפנים לאותו סגמנט
      - כך שבעצם אין שימוש במנגנון הסגמנטציה -
    - ש אוגרי הסגמנטים מכילים אינדקסים לתוך טבלת ■
  - ∘ מכילה כתובות, הרשאות, גודל, וכו' של הסגמנטים השונים
    - למידע נוסף Global Descriptor Table חפשו o
      - ובסגמנטים GDT- אנו לא נתעמק ס

קריאות לפונקציות והמחסנית



## קריאות לפונקציות

call operand

```
call ~= push eip ~= mov [esp], eip
Jump
```

Returning from a function: ret

ret

# CALLING CONVENTIONS C CALLING CONVENTION (CDECL)

```
eax-ערך החזרה מוחזר ב
                                                        דוגמא
                              C:
asm:
                                  var = someFunction(1,2,3);
    push 3
                                  If (var...
    push 2
    push 1
    call someFunction
                                                     יתרונות?
    add esp, 0xC
                                    נוח לפונקציה הנקראת
    tst eax
                          מאפשר מספר פרמטרים משתנה
                printf("%d%d%c%s\n", a, b, c, str) למשל o
```

• פרמטרים מועברים במחסנית מהסוף להתחלה (מימין לשמאל)

## CALLING CONVENTIONS

```
asm: עיתים: Visual C משתמש בה לעיתים:

mov ecx, 1 ecx העברת פרמטר ראשון דרך

call someFunction

tst eax
...
```

יש גם שיטות אחרות:

- (לפי הסדר, מספר פרמטרים קבוע) Pascal
  - חלק מהמהדרים מעבירים פרמטרים גם באוגרים ומשתנים גלובליים
- ב-+++ נהוג <mark>שהפרמטרים מועברים</mark> במ<mark>חסנית</mark> בעוד שהמחלקה מועברת this ב ecx (הכתובת של

```
push 2 // param 2
push 1 // param 1
call someFunction
add esp,8
someFunction:
push ebp
mov ebp , esp // ebp will point to the frame start
code
mov esp, ebp
pop ebp
ret
```

garbage garbage

```
\rightarrow push 2 // param 2
  push 1 // param 1
  call someFunction
  add esp,8
  someFunction:
  push ebp
  mov ebp , esp // ebp will point to the frame start
  code
  mov esp, ebp
  pop ebp
                                     ESP->
                                                 garbage
  ret
                                                 garbage
```

```
push 2 // param 2
  push 1 // param 1
→ call someFunction
  add esp,8
  someFunction:
  push ebp
  mov ebp , esp // ebp will point to the frame start
  code
                                    ESP->
  mov esp, ebp
  pop ebp
                                               garbage
  ret
                                               garbage
```

```
push 2 // param 2
  push 1 // param 1
  call someFunction
  add esp,8
\rightarrow someFunction:
  push ebp
  mov ebp , esp // ebp will point to the frame start
  code
                                       ESP->
                                                   ret
  mov esp, ebp
  pop ebp
                                                 garbage
  ret
                                                 garbage
```

```
push 2 // param 2
   push 1 // param 1
   call someFunction
   add esp,8
   someFunction:
   push ebp
   mov ebp , esp // ebp will point to the frame start
\rightarrow sub\ esp\ , x\ //\ make\ room\ for\ local\ variables
                                                  ESP->
                                                              prevEBP
   code
                                                                ret
   mov esp, ebp
   pop ebp
                                                              garbage
   ret
                                                              garbage
```

<-EBP

```
push 2 // param 2
   push 1 // param 1
   call someFunction
   add esp,8
                                       depends on the
   someFunction:
                                            code
   push ebp
   mov ebp , esp // ebp will point to the frame start
   sub esp, x
                   // make room for local variables
         Note:
\rightarrow code
                   You can access the function arguments and
                   the local variable using the EBP register.
                      EBP+x stands for arguments
                     EBP-x stands for locals
   mov esp, ebp
                   Using ESP is more complex (you should
   pop ebp
                   know it from PDP)
   ret
```

Garbage[local] <-ESP Garbage[local] Garbage[local] <-EBP prevEBP ret garbage garbage

```
push 2 // param 2
   push 1 // param 1
   call someFunction
   add esp,8
   someFunction:
   push ebp
   mov ebp , esp // ebp will point to the frame start
   sub \ esp \ , x \ // \ make room for local variables
  code Note:
                    The two commands "mov esp,ebp" and
                    "pop ebp" can be replaced by the "leave"
→ mov esp, ebp
                    command.
   pop ebp
```

ret

Garbage[local] <-ESP Garbage[local] Garbage[local] <-EBP prevEBP ret garbage garbage

```
push 2 // param 2
  push 1 // param 1
  call someFunction
  add esp,8
  someFunction:
  push ebp
  mov ebp , esp // ebp will point to the frame start
  ESP->
  code
  mov esp, ebp
→ pop ebp
  ret
```

Garbage[local]	
Garbage[local]	
Garbage[local]	
prevEBP	<-EBP
prevEBP ret	<-EBP
•	<-EBP
•	<-EBP
ret	<-EBP

```
push 2 // param 2
  push 1 // param 1
  call someFunction
  add esp,8
  someFunction:
  push ebp
                                                             Garbage[local]
  mov ebp , esp // ebp will point to the frame start
                                                             Garbage[local]
                                                             Garbage[local]
  sub\ esp\ ,x\ //\ make\ room\ for\ local\ variables
                                                               prevEBP
  code
                                                  ESP->
                                                                  ret
  mov esp, ebp
  pop ebp
                                                               garbage
\rightarrow ret
                                                               garbage
```

```
push 2 // param 2
   push 1 // param 1
   call someFunction
\rightarrow add esp,8
   someFunction:
   push ebp
                                                             Garbage[local]
   mov ebp , esp // ebp will point to the frame start
                                                             Garbage[local]
                                                             Garbage[local]
   sub\ esp\ ,x\ //\ make\ room\ for\ local\ variables
                                                               prevEBP
   code
                                                                  ret
   mov esp, ebp
   pop ebp
                                                   ESP->
                                                                garbage
   ret
                                                                garbage
```

# CONDITIONAL JUMPS



#### EFLAGS רגיסטר

• רגיסטר eflags מכיל סיביות דגלים המציגות מצבים שונים בחישוב, על פיהם ניתן לבצע פעולות מותנות, למשל:

- ZF (Zero Flag)
  - Set if last result of the operation was zero.
- CF (Carry Flag)
  - Set if there was a carry or borrow.
- SF (Sign Flag)
  - Set if the destination is negative.
- OF (Overflow Flag)
  - Set on overflow.

# EFLAGS רגיסטר

;	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12 1	1 1	0	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	1
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	D	V I P	V F	A	V M	R	0	N T	0 P L		2	D F	F	F	S	Z F	0	A F	0	P	1	C	
X ID Flag (ID) X Virtual Intern X Virtual Intern X Alignment Cl X Virtual-8086 X Resume Fla X Nested Task X I/O Privilege S Overflow Fla C Direction Fla X Interrupt Ena X Trap Flag (Tl S Sign Flag (Sl S Zero Flag (Zl S Auxiliary Car S Parity Flag (IS) S Carry Flag (IS)	he M Ig (I Leag agbl F) F) Fry PF	pt it is close (RN) (I le - F)	Per Flace (A Flace	ender (V (IC )— eag	din (VI ;) - M) DPI (IF	F)																											•
S Indicates a Status Flag C Indicates a Control Flag X Indicates a System Flag																																	
Reserved bit positions. DO NOT USE. Always set to values previously read.																																	

## קפיצות מותנות

Instruction	Descriptions	eflags
JE	Jump if equal	ZF = I
JNE	Jump if not equal	ZF = 0
JGE	Greater or equal (signed)	SF = OF
JG	Greater (signed)	SF = OF and ZF = 0
JL	Jump if less (signed)	SF != OF
JLE	Jump if less or equal (signed)	SF!= OF or ZF = I
JB	Jump if below (unsigned)	CF = I
JA	Jump if above (unsigned)	CF = 0 and ZF = 0
JBE	Below or equal (unsigned)	CF = I or ZF = I
JAE	Above or equal (unsigned)	CF = 0

```
cmp a,b
jle code2
cmp c,d
jle code2
code1:
...
jmp code3
code2:
...
jmp code3
Code3:
```

```
cmp a,b
jle code2
cmp c,d
jle code2
code1:
...
jmp code3
code2:
...
jmp code3
Code3:
```

```
if (a<=b) goto code2;
if (c<=d) goto code2;
code1:
...
goto code 3;
code2:
...
goto code 3;
code3:</pre>
```

```
cmp a,b
jle code2
cmp c,d
jle code2
code1:
...
jmp code3
code2:
...
jmp code3
Code3:
```

```
if (a<=b) goto code2;
if (c<=d) goto code2;
code1:
...
goto code 3;
code2:
...
goto code 3;
code3:
```

זה אולי תקין/עובד, אך לא נראה כמו קוד סי לגיטימי שהמתכנת כתב.

```
cmp a,b
jle code2
cmp c,d
jle code2
code1:
...
jmp code3
code2:
...
jmp code3
Code3:
```

```
If ((a>b) && (c>d)) {
     code I ...
} else {
     Code2...
}
Code3...
```

# OR דוגמא – תנאי עם

```
cmp a,b
jg code l
cmp c,d
jle code2
code l:
...
jmp code3
code2:
...
jmp code3
Code3:
```

```
If ((a>b) || (c>d)) {
     code I ...
} else {
     Code2...
}
```

פסיקות



# פסיקות בחלונות

- וקטור הפסיקות מפנה את המעבד לכתובות לטיפול בפסיקות.
  - .Interrupt Dispatch Table (IDT) •
- ד השגרה לטיפול בפסיקה מספר X מופנית מהכניסה בעלת אינדקס Xבווקטור הפסיקות.
  - וקטור הפסיקות מאותחל ע"י מערכת הפעלה. •
  - השגרה בדרך כלל תרוץ ב<mark>-"ring 0" (הרשאות kernel).</mark>

### פסיקות תוכנה

- ניתן לקרוא לפסיקות גם מתוכנה
- על מנת ליזום פסיקות תוכנה ניתן להשתמש בפקודת המכונה int val
  - IDT-ב val קוראת לשגרה שנמצאת באינדקס שמספרו int val
    - מאד שימוש<mark>י לקריאות למ"ה</mark>


# INT 2E – קריאות מ"ה

- פסיקת תוכנה 2E משמשת לקריאה למ"ה.
- לפני הקריאה יש לשים ב eax את מספר הפונקציה וב edx כתובת לפרמטרים.
  - .KiSystemService באינדקס 2E באינדקס •
- השגרה קוראת לפונקציה המתאימה שכתובתה נמצאת בטבלת ה-SSDT (טבלה של מ"ה) באינדקס eax.

#### SYSCALL/SYSENTER

- כל פונקציה (כמעט) משתמשת בשירות של מערכת ההפעלה.
- שימוש ב-int 2E ומעבר דרך ה-IDT לוקח זמן נקרא בשם
- הפקודה sysenter קוראת ישירות לפונקציה הרלוונטית במערכת ההפעלה (kifastSystemCall)
  - .Windows Internals למידע נוסף מומלץ לעיין בפרקים הרלוונטיים בספר

## SYSCALL/SYSENTER



### פקודות חשובות

- add, sub
- mul, div (use fixed registers)
- and, not, xor, or, neg
- shl, shr, rol, ror
- lea
- call, jmp, ret, leave
- Conditional branch: e.g., ja, jl, jne
- rep, repne, repnz +
  - stos, scas, movsd, movsw, movsb
- nop
- You should know these instructions fluently!
- Consult the Intel instruction set link in the site.



# דוגמאות



```
encrypt:
    push ebp
    mov ebp, esp
    sub esp, 16 🧾
    mov DWORD PTR [ebp-4], 0
    jmp .L2
.L3:
 mov eax, DWORD PTR [ebp-4]
    add eax, DWORD PTR [ebp+8]
    movzx edx, BYTE PTR [eax]
    add edx, I
    mov BYTE PTR [eax], dl
    add DWORD PTR [ebp-4], I
.L2:
    mov eax, DWORD PTR [ebp-4]
    cmp eax, DWORD PTR [ebp+12]
     .L3 📁
    leave
    ret
```

```
encrypt:
    push ebp
    mov ebp, esp
    sub esp, 16
    mov DWORD PTR [ebp-4], 0
    jmp .L2
.L3:
    mov eax, DWORD PTR [ebp-4]
    add eax, DWORD PTR [ebp+8]
    movzx edx, BYTE PTR [eax]
    add edx, I
    mov BYTE PTR [eax], dl
    add DWORD PTR [ebp-4], I
.L2:
    mov eax, DWORD PTR [ebp-4]
    cmp eax, DWORD PTR [ebp+12]
      .L3
    leave
    ret
```

```
int encrypt(char *array , int n) {
    for (int i = 0; i < n; i++)
        array[i]++;
}</pre>
```

mov eax, OFFSET FLAT:.LC1

lea edx, [esp+42]

mov DWORD PTR [esp+4], edx

mov DWORD PTR [esp], eax

call scanf

lea eax, [esp+42]

mov DWORD PTR [esp+28], -1

mov edx, eax

mov eax, 0

mov ecx, DWORD PTR [esp+28]

mov edi, edx

repnz scasb

mov eax, ecx

not eax

lea edx, [eax-1]

mov eax, OFFSET FLAT:.LC2

mov DWORD PTR [esp+4], edx

mov DWORD PTR [esp], eax

call printf

## דוגמא 2

**→** 

```
eax, OFFSET FLAT:.LC1
mov
        edx, [esp+42]
lea
        DWORD PTR [esp+4], edx
mov
        DWORD PTR [esp], eax
mov
call
        scanf
lea
        eax, [esp+42]
        DWORD PTR [esp+28], -1
mov
        edx, eax
mov
        eax, 0
mov
        ecx, DWORD PTR [esp+28]
mov
        edi, edx
mov
repnz scasb
mov
        eax, ecx
not
        eax
lea
        edx, [eax-1]
        eax, OFFSET FLAT:.LC2
mov
        DWORD PTR [esp+4], edx
mov
        DWORD PTR [esp], eax
mov
call
        printf
```

```
#include <stdio.h>
int main () {
  char buffer[36];
  printf("enter a string:\n");
  scanf("%s", &buffer);
  printf("%d", strlen(buffer));
  return 0;
}
```

```
functionname:
     push
               ebp
               ebp, esp
     mov
               ebx
     push
     sub
               esp, 20
               DWORD PTR [ebp+8], 1
     cmp
               .L2
     je
               DWORD PTR [ebp+8], 2
     cmp
               .L3
     jne
.L2:
               eax, 1
     mov
               I.4
     jmp .
.L3:
               eax, DWORD PTR [ebp+8]
     mov
     sub
               eax, 1
               DWORD PTR [esp], eax
     mov
               functionname
     call
               ebx, eax
     mov
               eax, DWORD PTR [ebp+8]
     mov
     sub
               eax, 2
               DWORD PTR [esp], eax
     mov
               functionname
     call
     add
               eax, ebx
.L4:
     add
               esp, 20
               ebx
     pop
               ebp
     pop
     ret
```

```
functionname:
     push
               ebp
               ebp, esp
     mov
               ebx
     push
     sub
               esp, 20
               DWORD PTR [ebp+8], 1
     cmp
               .L2
     je
               DWORD PTR [ebp+8], 2
     cmp
               .L3
     jne
.L2:
               eax, 1
     mov
               1.4
     jmp .
.L3:
               eax, DWORD PTR [ebp+8]
     mov
     sub
               eax, 1
               DWORD PTR [esp], eax
     mov
               functionname
     call
               ebx, eax
     mov
               eax, DWORD PTR [ebp+8]
     mov
     sub
               eax, 2
               DWORD PTR [esp], eax
     mov
               functionname
     call
     add
               eax, ebx
.L4:
     add
               esp, 20
               ebx
     pop
               ebp
     pop
     ret
```