
静电场

第四讲 高斯定理



\$1 电场线

电场线:

目的:形象描绘电场的空间分布。

定义: ①电场线上每一点的切线方向同该点场强方向。


②通过垂直于场强方向单位面积的电场线数等

于场强大小。





图a



性质:

- ①起自正电荷(或无穷远),止于负电荷(或无穷远);
- ②静电场的电场线不会形成闭合的曲线。
- ③ 任何两条电场线不会相交;


§2 电通量

电通量(电场强度通量):

定义:通过电场中某一曲面(平面)的电场线数称为通过该面的电通量。

当面元 ΔS 的法线单位矢量 \bar{n} 与电场强度的方向成 θ 角时:

$$\Delta \Phi_{E} = E \Delta S \cos \theta = \vec{E} \cdot \Delta \vec{S}$$




式中: $\Delta \vec{S} = \Delta S \vec{n}$ 称为面元矢量.

国际单位制中,电通量的单位为: $N \cdot m^2/C$

对非均匀电场中的任意曲面S:

$$d\Phi_E = E \ dS \cos \theta = \vec{E} \cdot d\vec{S}$$

$$\Phi_E = \iint_S E \ dS \cos \theta = \iint_S \vec{E} \cdot d\vec{S}$$



对电场中的任意闭合曲面(高斯面)S:

$$\boldsymbol{\Phi}_{E} = \iint_{S} \vec{E} \cdot d\vec{S}$$

规定:闭合曲面上任意面元的单位法线矢量由里指 向外。

§3 高斯定理

高斯定理:

(1) 以点电荷q为球心,取半径为r 的球面


$$\therefore d\Phi_E = \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2} dS$$

$$\therefore \Phi_{E} = \frac{q}{4\pi\varepsilon_{\theta}r^{2}} \iint_{S} dS = \frac{q}{4\pi\varepsilon_{\theta}r^{2}} \times 4\pi r^{2} = \frac{q}{\varepsilon_{\theta}}$$

即:
$$\Phi_E = \iint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{q}{\varepsilon_0}$$

$$\exists q > 0$$
 时, $\Phi_E > 0$, \vec{E} , \vec{n} 同方向; $\exists q < 0$ 时, $\Phi_E < 0$, \vec{E} , \vec{n} 反方向。


⇒ 电场线性质1



(2) 点电荷q 被任意闭合曲面包围:

在q与S间作以q为球心的高斯面S'。因S与S'间无其它电荷,所以通过S'的电场线也一定通过S。

$$\therefore \quad \Phi_E = \oiint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{q}{\varepsilon_0}$$



(3)闭合曲面内有任意带电体:


任意带电体可看作点电荷系: $\{q_1,q_2,\ldots,q_n\}$

$$\boldsymbol{\Phi}_{E} = \boldsymbol{\Phi}_{E1} + \boldsymbol{\Phi}_{E2} + \dots + \boldsymbol{\Phi}_{En} = \frac{q_{1}}{\varepsilon_{\theta}} + \frac{q_{2}}{\varepsilon_{\theta}} + \dots + \frac{q_{n}}{\varepsilon_{\theta}} = \frac{1}{\varepsilon_{\theta}} \sum_{i=1}^{n} q_{i}$$

$$\therefore \quad \boldsymbol{\Phi}_{E} = \iint_{S} \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\varepsilon_{\theta}} \sum_{(S \nmid I)} q_{i}$$

(4) 闭合曲面内无电荷,电荷只在闭合曲面外:

 $\Phi_E = \iint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = 0$



真空中的高斯定理:

通过任意闭合曲面S的电通量 Φ_E 等于该曲面所包围的所有电量的代数和 Σq 除以 ε_0 ,与S外电荷无关。

$$\Phi_{E} = \iint_{S} \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\varepsilon_{\theta}} \sum_{(S/\mathcal{Y})} q_{i}$$

ightharpoonup高斯面上的场强E是高斯面内外所有电荷产生的, 当 $\Sigma q=0$ 时, $\Phi_E=0$, 但S上场强不一定为零;