### 静电场

第六讲 静电场的环路定理 电势


## §1 静电场的环路定理

#### 静电场的环路定理:

设试探电荷 $q_0$ 在点电荷q的电场中沿曲线由P运动到Q,则:

$$dA = q_0 \vec{E} \cdot d\vec{l} = \frac{q_0 q}{4\pi \varepsilon_0 r^2} dr$$

$$A = \frac{q_0 q}{4\pi\varepsilon_0} \int_{r_P}^{r_Q} \frac{dr}{r^2} = \frac{q_0 q}{4\pi\varepsilon_0} \left(\frac{1}{r_P} - \frac{1}{r_Q}\right)$$



结论:静电场力对试探电荷 $q_0$ 所作的功与 $q_0$ 的运动路径无关,只和 $q_0$ 的始、末位置( $r_P$ 、 $r_Q$ )有关。

此结论可推广到任意带电体产生的电场中。

或:  $q_0$ 沿任意闭合路径一周,静电场力的功为零。

$$A = \oint q_0 \vec{E} \cdot d\vec{l} = q_0 \int_{P}^{Q} \vec{E} \cdot d\vec{l} + q_0 \int_{Q}^{P} \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

$$= q_0 \int_{P}^{Q} \vec{E} \cdot d\vec{l} - q_0 \int_{P}^{Q} \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$$

$$P \qquad (L_2)$$

即:

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$$

静电场的环路定理

▶ 静电场为保守场,静电场力为保守力。

# §2 电势能 电势

#### 电势能、电势:

静电场为保守场,因而可引入电势能的概念:

静电场力对试探电荷 $q_{\theta}$ 所作的功等于 $q_{\theta}$ 电势能增量的负值。  $q_{\theta}$ 

 $\overset{\circ}{A}_{PQ} = q_0 \int\limits_P^Q \vec{E} \cdot d\vec{l} = -(W_Q - W_P) = -\Delta W$ 

 $A_{PQ}>0$ 时, $q_0$ 电势能减少; $A_{PQ}<0$ 时, $q_0$ 电势能增加。

通常把电势能的零点取在无穷远处,则:

P点的电势能:将 $q_0$ 从P点移到电势能零点处时,静电场力所作的功.

$$W_P = q_0 \int_P^\infty \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

电势能的大小、正负与 $q_0$ 的大小、正负有关,但比值  $W_p/q_0$ 与 $q_0$ 无关,它反映了电场本身的性质。

电势定义:电场中P点的电势 $U_P$ 等于将单位正电荷从P点移到电势零点时,静电场力所作的功。

$$U_{P} = \frac{W_{P}}{q_{0}} = \int_{P}^{\infty} \vec{E} \cdot d\vec{l}$$


电势的单位:  $V(伏特) = \frac{J}{C}$ 

电场中P、Q两点间的电势差等于将单位正电荷由P移到Q时,电场力所作的功。


$$U_{PQ} = U_P - U_Q = \int_P^\infty \vec{E} \cdot d\vec{l} - \int_Q^\infty \vec{E} \cdot d\vec{l} = \int_P^Q \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

将电荷由P点移到Q点时电场力所作的功为:

$$A_{PQ} = q \int_{P}^{Q} \vec{E} \cdot d\vec{l} = q(U_{P} - U_{Q})$$







在中性点直接接地的电力系统中发生碰壳故障