同学们好! 今天我们来学习静电场的第六讲静电场的环路定理和电势

在前几讲中,我们从电荷在电场中受到电场力这一事实出发,研究了静电场的性质,并引入电场强度 E 作为描述电场特性的物理量。而高斯定理是从场强 E 的角度反映了通过闭合曲面的电通量与该面内电荷量的关系,揭示了静电场是一个有源场的基本特性。

既然电荷在电场中要受到电场力的作用,那么电荷在电场中移动时,电场力一定要对电荷做功。在这一讲中,我们将从电场力做功的特点入手,导出反映静电场另一特性的<mark>环路定理</mark>,从而揭示静电场是一个保守力场。

如图设有一点电荷 q 固定在 0 点处,并在点电荷 q 的电场中,将试探电荷 q。从 P 点经过任意路径移动到 Q 点。,在路径中任取一位移元 d**l**,可知在 d**l** 这段路径中,电场力对 q。所作的元功为:

$$dA = \vec{F} \cdot d\vec{l} = q_0 \vec{E} \cdot d\vec{l} = \frac{q_0 q}{4\pi\varepsilon_0 r^2} dl \cos\theta$$

由图可知 $dl\cos\theta = dr$

所以元功
$$dA = \frac{q_{\theta}q}{4\pi\varepsilon_{\theta}r^2}dr$$

当试探电荷 q。从 P 点移动到 Q 点时, 电场力所作的功为:

$$A = \int dA = \frac{q_{\theta}q}{4\pi\varepsilon_{\theta}} \int_{r_{P}}^{r_{Q}} \frac{dr}{r^{2}} = \frac{q_{\theta}q}{4\pi\varepsilon_{\theta}} \left(\frac{1}{r_{P}} - \frac{1}{r_{Q}}\right)$$

式中 r_p 和 r_Q 分别表示从点电荷 q 所在处到路径的起点和终点的距离。上式表明,在静止点电荷 q 的电场中,电场力对试探电荷 q。所作的功与路径无关,而只与路径的起点和终点位置有关。

当然还与试探电荷的电荷量 q。成正比。插入

利用场强叠加原理,可以将上述结论推广到任意带电体产生的电场中。

静电场做功与路径无关,表明静电力是保守力,静电场是保 守场。

如图如果在电场中移动试探电荷 q₀ ,经过闭合路径又回到原来的位置,由上面的表达式可知电场力做功为零,即

$$A = \oint q_{\theta} \vec{E} \cdot d\vec{l} = \theta$$

因为试探电荷 q。不为零,所以上式也可写作:静电场场强 E 沿任意闭合环路的线积分恒等于零。称为静电场的环路定理。它 与静电场是保守场的说法是等价的。

如上所述,静电场与重力场相似,都是<mark>保守力场</mark>,对这类力场都可以引进<mark>势能</mark>的概念。

正如我们研究重力场时,引进重力势能那样,在讨论静电场的性质时,也可以认为电荷在电场中一定的位置处,具有一定的电势能,静电场力对试探电荷 q。所作的功等于 q。的 电势能增量的负值。

设 W_p 和 W_q 分别表示试探电荷 q_0 在起点 P 和终点 Q 处的电势能,则

$$A_{PQ} = q_0 \int_P^Q \vec{E} \cdot d\vec{l} = -(W_Q - W_P) = -\Delta W$$

当 $A_{PQ}
angle m{0}$ 时, \mathbf{q}_0 的电势能减少; 当 $A_{PQ}
angle m{0}$ 时, \mathbf{q}_0 的电势能增加。插入

电势能也与重力势能相似,是一个相对的量。为了确定电荷 在电场中某一点势能的大小,必须选定一个作为参考的电势能的 零标度。通常选定电荷 q₀在无穷远处的电势能为零,则电荷 q₀ 在电场中 P 点的电势能为

$$W_P = q_0 \int_P^\infty \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

也就是将 q₀从 P 点移到电势能零点处时,静电场力所作的功.电势能与重力势能相似,是属于一定系统的。电势能是试探电荷 q₀与场源电荷所激发的电场之间的相互作用能量,故电势能是属于试探电荷 q₀ 和电场这整个系统的,且与 q₀的大小、正负有关,因此电势能 W_P并不能直接描述某一给定点 P 处电场的性质。但是比值 W_P/q₀ 与 q₀ 无关,它反映了电场本身的性质。我们把这一比值称为电势,用 U_P表示 P 点的电势,即

$$U_P = \frac{W_P}{q_0} = \int_P^\infty \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

这表示静电场中某点 P 的电势等于单位正电荷放在该点处时 的电势能,也等于将单位正电荷从该点经过任意路径到无限远时, 电场力所作的功。

电势是标量,但相对于电势的零点有正和负的数值。在国际 单位制中电势的单位是伏特=焦耳/库。插入

静电场中P、Q两点间的<mark>电势差</mark>等于将单位正电荷由P点沿任 意路径移到Q点时,电场力所作的功。用公式表示为

$$U_{PQ} = U_P - U_Q = \int_P^\infty \vec{E} \cdot d\vec{l} - \int_Q^\infty \vec{E} \cdot d\vec{l} = \int_P^Q \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

因此,将任一电荷q从P点移到Q点时电场力所作的功可表

$$A_{PQ} = q \int_{P}^{Q} \vec{E} \cdot d\vec{l} = q(U_{P} - U_{Q})$$

前面已经讲过,电势和电势能的零点的选取是任意的,往往 选取无限远处电势为零。但在许多实际问题中,常常以地球的电 势为零,其它带电体的电势都是相对地球而言的。 在工业上,消 除摩擦起电的重要措施之一就是"接地",这样使带电体的电势和 地球的电势一致,带电体上的电荷就会传到地球上去而不会一直 积累起来。

油罐车在运输油的过程中,油与罐体摩擦而产生静电,随着不断积累,到一定的临界点,就会放电产生电火花,点燃油罐车里的油蒸汽,造成爆炸。所以在油罐车的尾部会拴一条接地铁链,这根铁链的作用就是将产生的静电荷导入大地,避免产生电火花.

为了安全用电,实验室和工厂中很多电气设备的外壳在使用 时也都接地,这样可防止当电气设备因绝缘不良使外壳带电从而 引起触电事故。

今天的这一讲就到这里,同学们再见。