平面简谐波及其波动方程

波动

波的能量 能流密度


对波函数的讨论

(1) 当x一定时,波函数为x点处质元的振动方程:

$$y = A\cos[2\pi vt + (\phi - \frac{2\pi}{\lambda}x)]$$

式中:
$$\varphi - \frac{2\pi}{\lambda}x$$

为x点处质元的振动初相位。



而: $-\frac{2\pi}{\lambda}x$ 为x点处振动落后于0点处振动的相位。

位移—时间图上相邻两个同相点的间隔即为周期T。


(2) 当t一定时,波函数为t时刻各质元的位移分布情况: 波形图上相邻同相位点的间隔为波长λ。

同一时刻t,同一波线上 x_1 、 x_2 两点处振动的相位差:

$$\Delta \varphi = \left[2\pi \left(vt - \frac{x_2}{\lambda} \right) + \varphi \right] - \left[2\pi \left(vt - \frac{x_1}{\lambda} \right) + \varphi \right]$$

$$= -2\pi \frac{x_2 - x_1}{\lambda} = -\frac{2\pi}{\lambda} \Delta x$$

 $\Delta x = x_2 - x_1$ 称为波程差。




波形图 (照片)

(3) 当t、x都变化时,波函数表示波线上所有质元的位移随时间的变化情况。

实线: t时刻波形。

虚线: $t + \frac{T}{4}$ 时刻波形。



(电影)

整个波形随时间向 x 正方向运动 → 行波

波的能量、能量密度:

设一列简谐纵波沿均匀细杆传播,波的表达式:

$$y = A\cos\omega(t - \frac{x}{u})$$

细杆上任取体积元 $\Delta V = S\Delta x$,其质量为 $\Delta m = \rho \Delta V$ 。

动能:
$$E_k = \frac{1}{2} (\Delta m) (\frac{\partial y}{\partial t})^2 = \frac{1}{2} \rho \Delta V \omega^2 A^2 \sin^2 \omega (t - \frac{x}{u})$$

弊能:
$$E_p = \frac{1}{2} (\Delta m) (\frac{\partial y}{\partial x})^2 = \frac{1}{2} \rho \Delta V \omega^2 A^2 \sin^2 \omega (t - \frac{x}{u})$$

机械能(不守恒):

$$E = E_k + E_p = \rho \Delta V \omega^2 A^2 \sin^2 \omega (t - \frac{x}{u})$$

波的能量密度:单位体积介质内的能量。

$$w = \frac{E}{\Delta V} = \rho \omega^2 A^2 \sin^2 \omega (t - \frac{x}{u})$$
 $(\frac{J}{m^3})$

波的平均能量密度:能量密度在一个周期内的平均值。

$$\overline{w} = \frac{1}{T} \int_{0}^{T} w dt = \frac{1}{2} \rho \omega^{2} A^{2}$$

- $\triangleright E_k$ 、 E_p 随时间周期性变化且 $E_k = E_p$ 。它们同时达到最大值(过平衡位置时);同时为零(最大位移时), 波动中,介质内任一体积元的机械能不守恒。
- ▶在简谐运动中,总机械能保持守恒。

波的能流、能流密度:

能流:单位时间内通过某一面积的波的能量。

平均能流:
$$\Delta E = \overline{w}u\Delta S = \frac{1}{2}\rho\omega^2 A^2 \cdot u \cdot \Delta S$$


能流密度(波的强度):

通过垂直于波传播方向单位面积的平均能流。

$$I = \frac{\Delta E}{\Delta S} = \overline{w}u = \frac{1}{2}\rho\omega^2 A^2 \cdot u$$

或:
$$\vec{I} = \overline{w} \cdot \vec{u} = \frac{1}{2} \rho \omega^2 A^2 \vec{u}$$

单位:
$$\binom{W}{m^2}$$



声强和声强级:

声波的能流密度称为声强。

响度:人耳对声音强弱的主观感觉。

响度大致正比于声强的对数。

声强级: 按对数标度的声强。

$$L = lg \frac{I}{I_0}$$
 (单位: 贝尔)

$$L = 10 \lg \frac{I}{I_{\theta}}$$
 (单位:分贝 dB)

式中 I_0 为闻域的声强 $(I_0 = 10^{-12} \ W/m^2)$ 。

- ▶ 声强增大 10 倍, 声强级增加 10 dB。
- ▶ 声强增大1倍,声强级增加3dB。