

中国农业大学课程设计

(2023-2024 学年夏季学期)

题 目: 计算机系统综合训练-任务 3

课程名称: 计算机系统工程综合实践

任课教师: 王耀君,黄岚,段青玲,史银雪

班 级: ____计算机 211_______

学 号: 2020301010225

-	开始时间		时间 2024/09		完成时间	2024/09/09	报告成绩	
所	所在组序号 10组			个人完成				
	本组成员情况							
姓	姓名 学号			j	承担的任务			
夏姊	夏婉可 2020301010225		Pcode 禾	I MIPS 的映射	、PL/0 程序映	射后的 MIF	'S 仿真	

(课程设计报告包含以下内容:)

- 一、P-code 语言与 MIPS 汇编的映射程序实现(30分)
 - 1. 制作类 P-code 语言和 32 位 MIPS 汇编语言各指令的映射关系表;
 - 2. 实现 P-code 语言与 32 位 MIPS 汇编语言的映射程序;
- 二、PL/0 程序在 MIPS 架构上运行仿真 (50 分)
 - 1. 编写不少于三个 PL/0 程序
 - 2. 对于每个 PL/0 程序编译成 MIPS 程序在 Spim 中的运行结果

(三个测试用例的运行结果截图和结果说明,并附:测试用例 PL/0 源码、MIPS 程序)

- 三、实验心得与体会(10分)(独立完成)
 - 1. 遇到的困难
 - 2. 如何解决困难
- 四、参考文献(10分)(独立完成)

(参考的博客、网站、图书、技术手册和论文等)

计算机系统工程综合实践 --任务 2 (编译原理)

一: P-code 语言与 MIPS 汇编的映射程序实现

(1) 制作类 P-code 语言和 32 位 MIPS 汇编语言各指令的映射关系表

P-code 指令	逻辑关系	核心 MIPS 指令
		add \$sp, \$zero, \$fp
Opr 0	调用返回	1w \$ra, -8(\$sp)
Орг О		lw \$fp, -4(\$sp)
		jr \$ra
Opr 1	取反	neg \$t0, \$t0
0pr 2	加法	add \$t0, \$t0, \$t1
0pr 3	减法	sub \$t0, \$t0, \$t1
Opr 4	乘法	mul \$t0, \$t0, \$t1
0pr 5	除法	div \$t0, \$t0, \$t1
0pr 6	奇数偶数判断	andi \$t0, \$t0, 1
		sub \$t0, \$t1, \$t0
0pr 8	等于判断	sltu \$t0, \$zero, \$t0
		xori \$t0, \$t0, 1
0	7 65 T WINT	sub \$t0, \$t1, \$t0
0pr 9	不等于判断	sltu \$t0, \$zero, \$t0
Opr 10	小于判断	slt \$t0, \$t1, \$t0
0 11	不认工如此	slt \$t0, \$t1, \$t0
Opr 11	不小于判断	xori \$t0, \$t0, 1
0 10	大于判断	slt \$t0, \$t0, \$t1
Opr 12		xori \$t0, \$t0, 1
One 12	无十二、kil kil	slt \$t0, \$t0, \$t1
Opr 13	不大于判断	xori \$t0, \$t0, 1
014	松山牡茁怯	1i \$v0, 1
Opr 14	输出栈顶值	lw \$a0, 0(\$sp)

0 . 15	±∆ 111±42.7⊏	1i \$v0, 11
Opr 15	输出换行	li \$a0, 10
Ong. 16	输入值到栈顶	li \$v0, 11
Opr 16	棚八恒到核坝	1a \$a0, '?'
Lit	取值到栈顶	1i \$t0, {y}
Lod	加载内存值到栈顶	addi \$t0, \$v0, -{offset}
Sto	保存栈顶值到内存	addi \$t0, \$v0, -{offset}
Ca1	调用子程序	/
Int	分配内存	addi \$sp, \$sp, -{offset}
Jmp	直接跳转	j _{y}
Inc	条件跳转	lw \$t0, 0(\$sp)
Jpc		beq \$t0, \$zero, _{y}

P-code 语言和 32 位 MIPS 汇编语言的映射关系表,如上表所示。 其中,

(2) 实现 P-code 语言与 32 位 MIPS 汇编语言的映射程序

本实验通过 Python 语言撰写 P-code 语言和 32 位 MIPS 汇编语言的映射程序,如下表所示。

```
# embedding func for pcode to mips
def pcode_to_mips():
   # head codes
   mips = [
       ".data",
       "stack: .space 16384", # define the max space for stack
       ".text",
                              # main func
       "main:",
       "la $fp, stack",
       "addi $fp, $fp, 16384",
       "add $sp, $zero, $fp",
       "la $t0, end",
       "sw $sp, 0($sp)",
       "sw $sp, -4($sp)",
       "sw $t0, -8($sp)",
       "addi $sp, $sp, -12"
```

```
]
# open the pcode file, which is fa.tmp
with open(r'C:\Users\86158\Desktop\PL0c\fa.tmp') as program:
   # go thru every line in the tmp file
   for instruction in program.readlines():
       parts = instruction.strip().split()
       \# instruction = num + command + x + y
       # eg: 1 int 0 7
       # split each instruction into different variables
       num = parts[0]
       command = parts[1]
       x = parts[2]
       y = parts[3]
       # set jump point as num
       mips.append(f"_{num}:")
       # set stack movement
       # ATTENTION: _read2 && base is perplex commands
       # 1: basic operations for stack-pointer
       stack_up = "addi $sp, $sp, 4"
       stack_down = "addi $sp, $sp, -4"
       # 2: read 1 figure, hold the stack-pointer
       read1 = "lw $t0, 0($sp)"
                                     # load to t0
       read1_ = "sw $t0, 0($sp)"
                                      # load back
       # 3: read 2 figures, move the stack-pointer
       read2 = [
           stack_up,
           "lw $t0, 0($sp)",
           "lw $t1, 4($sp)"
       ]
       read2_ = "sw $t0, 4($sp)"
       # 4: get base level
       base = [
           f"addi $a0, $zero, {x}",
           "add $a1, $zero, $fp",
           "jal base"
       ]
       # judge command
       if command == 'opr':
```

```
# return
if y == '0':
   mips.append("add $sp, $zero, $fp")
   mips.append("lw $ra, -8($sp)")
   mips.append("lw $fp, -4($sp)")
   mips.append("jr $ra")
# neg
elif y == '1':
   mips.append(_read1)
   mips.append("neg $t0, $t0") # neg
   mips.append(read1_)
# add
elif y == '2':
   for code in _read2:
       mips.append(code)
   mips.append("add $t0, $t0, $t1")# add, store at t0
   mips.append(read2_)
# sub
elif y == '3':
   for code in _read2:
       mips.append(code)
   mips.append("sub $t0, $t0, $t1")# sub, store at t0
   mips.append(read2_)
# mul
elif y == '4':
   for code in _read2:
       mips.append(code)
   mips.append("mul $t0, $t0, $t1")# mul, store at t0
   mips.append(read2_)
# div
elif y == '5':
   for code in _read2:
       mips.append(code)
   mips.append("div $t0, $t0, $t1")# div, store at t0
   mips.append("mflo $t0")  # remove the remaining
   mips.append(read2_)
# if singular?
elif y == '6':
   mips.append(read1_)
   mips.append("andi $t0, $t0, 1") # and, store at t0
```

```
mips.append(_read1)
# y == '7' is not defined
# equal
elif y == '8':
   for code in read2:
       mips.append(code)
   mips.append("sub $t0, $t1, $t0")
   mips.append("sltu $t0, $zero, $t0")
   mips.append("xori $t0, $t0, 1")
   mips.append(read2_)
# not equal
elif y == '9':
   for code in _read2:
       mips.append(code)
   mips.append("sub $t0, $t1, $t0")
   mips.append("sltu $t0, $zero, $t0")
   mips.append(read2_)
# less than
elif y == '10':
   for code in _read2:
       mips.append(code)
   mips.append("slt $t0, $t1, $t0")
   mips.append(read2_)
# less equal than
elif y == '11':
   for code in _read2:
       mips.append(code)
   mips.append("slt $t0, $t1, $t0")
   mips.append("xori $t0, $t0, 1")
   mips.append(read2_)
# greater than
elif y == '12':
```

```
for code in _read2:
           mips.append(code)
       mips.append("slt $t0, $t0, $t1")
       mips.append("xori $t0, $t0, 1")
       mips.append(read2 )
   # greater equal than
   elif y == '13':
       for code in _read2:
           mips.append(code)
       mips.append("slt $t0, $t0, $t1")
       mips.append("xori $t0, $t0, 1")
       mips.append(read2_)
   # output stack_up
   elif y == '14':
       mips.append("li $v0, 1")
                                   # output integer, using func 1
       mips.append(stack_up)
       mips.append("lw $a0, 0($sp)") # load sp to a0
       mips.append("syscall")
                                       # call system
   # change line
   elif y == '15':
       mips.append("li $v0, 11")  # output character, using func 11
mips.append("li $a0, 10")  # load change-line ASCII to a0
       mips.append("syscall")
                                       # call system
   # input
    elif y == '16':
       # show ?
       mips.append("li $v0, 11")
       mips.append("la $a0, '?'")
       mips.append("syscall")
                                       # call system
       mips.append("li $v0, 5")
                                      # read integer, using func 5
       mips.append("syscall")
                                       # call system
       mips.append("sw $v0, 0($sp)") # load to stack_up
       mips.append(stack_down)
                                       # stack_down
# load to stack-top
elif command == 'lit':
   mips.append(f"li $t0, {y}")
                                         # put y into t0
```

```
# load to stack_up
   mips.append("sw $t0, 0($sp)")
   mips.append(stack_down)
                                     # stack_down
# direct jump
elif command == 'jmp':
   mips.append(f"j _{y}")
                                     # jump to [_y]
# conditional jump
elif command == 'jpc':
   mips.append(stack_up)
   mips.append("lw $t0, 0($sp)") # load to t0
   mips.append(f"beq t0, zero, y") # if t0 = 0, then jump to y
# allocate memory
elif command == 'int':
   offset = int(y) * 4
   mips.append(f"addi $sp, $sp, -{offset}") # stack down y-step
# call sub-process
elif command == 'cal':
   for baseline in base:
       mips.append(baseline)
   number = int(num) + 1
   mips.append(f"la $t0, _{number}")
   mips.append("sw $v0, 0($sp)")
   mips.append("sw $fp, -4($sp)")
   mips.append("sw $t0, -8($sp)")
   mips.append("add $fp, $sp, $zero")
   mips.append(f"j _{y}")
# store stack top to variable
elif command == 'sto':
   for baseline in base:
       mips.append(baseline)
   mips.append(stack_up)
   offset = int(y) * 4
   mips.append(f"addi $t0, $v0, -{offset}")
   mips.append("lw $t1, 0($sp)")
   mips.append("sw $t1, 0($t0)")
# load variable to stack top
elif command == 'lod':
   for baseline in base:
       mips.append(baseline)
   offset = int(y) * 4
   mips.append(f"addi $t0, $v0, -{offset}")
```

```
mips.append("lw $t0, 0($t0)")
               mips.append("sw $t0, 0($sp)")
               mips.append(stack_down)
           # error alert
           else:
               print(f"unknown command: {instruction}")
           mips.append("")
   return mips
# apply the embedding func
mips = pcode_to_mips()
# end codes
end = [
   "end:",
   "li $v0, 10",
   "syscall",
]
# base codes
base_end = [
   "base:",
   "beqz $a0, baseend",
   "baseloop:",
   "lw $a1, 0($a1)",
   "addi $a0, $a0, -1",
   "bgtz $a0, baseloop",
   "baseend:",
   "add $v0, $a1, $zero",
   "jr $ra",
]
for endline in end:
   mips.append(endline)
for baseendline in base_end:
   mips.append(baseendline)
# output mips in the terminal
for line in mips:
   print(line)
```

```
# if you'd like to save the converted codes as an asm file,
# you need to follow the command below:
# ------
# py pcode2mips.py | out-file "output.asm" -encoding ascii
# ------
# then there should be an asm file on the same path of this python file
```

上述程序主要包括三个部分: pcode_to_mips 映射函数的构建、调用映射函数进行转换、mips 结尾汇编代码的添加。

二: PL/0 程序在 MIPS 架构上运行仿真

(1) 斐波那契数列

斐波那契数列的 p10 代码,如下表所示。

```
const n=20;
var f1, f2, f, i;
begin
   f1:=1;
   f2:=1;
   i:=1;
   while i<=n do
        begin
        write(f1);
        f:=f1+f2;
        f1:=f2;
        f2:=f;
        i:=i+1
        end
end.</pre>
```

斐波那契数列的 tmp 代码,如下表所示。

```
1 int 0 7
2 lit 0 1
```

```
3 sto 0 3
4 lit 0 1
5 sto 0 4
6 lit 0 1
7 sto 0 6
8 1od 0 6
9 1it 0 20
10 opr 0 13
11 jpc 0 28
12 1od 0 3
13 opr 0 14
14 opr 0 15
15 1od 0 3
16 lod 0 4
17 opr 0 2
18 sto 0 5
19 1od 0 4
20 sto 0 3
21 lod 0 5
22 sto 0 4
23 1od 0 6
24 lit 0 1
25 opr 0 2
26 sto 0 6
27 jmp 0 8
28 opr 0 0
```

C语言转换程序的执行结果,如下图所示。

```
start p10
1
1
2
3
5
8
13
21
34
55
89
144
233
377
610
987
1597
2584
4181
6765

Process exited after 16.17 seconds with return value 0
请按任意键继续. . . ■
```

Python 转换程序输出的 mips 汇编语言代码结果,如下表所示。

```
.data
stack: .space 16384
.text
main:
la $fp, stack
addi $fp, $fp, 16384
add $sp, $zero, $fp
la $t0, end
sw $sp, 0($sp)
sw $sp, -4($sp)
sw $t0, -8($sp)
addi $sp, $sp, -12
_1:
addi $sp, $sp, -28
```

```
1i $t0, 1
sw $t0, 0($sp)
addi $sp, $sp, -4
_3:
addi $a0, $zero, 0
add $a1, $zero, $fp
jal base
addi $sp, $sp, 4
addi $t0, $v0, -12
1w $t1, 0($sp)
sw $t1, 0($t0)
_4:
1i $t0, 1
sw $t0, 0($sp)
addi $sp, $sp, -4
_5:
addi $a0, $zero, 0
add $a1, $zero, $fp
jal base
addi $sp, $sp, 4
addi $t0, $v0, -16
lw $t1, 0($sp)
sw $t1, 0($t0)
_6:
li $t0, 1
sw $t0, 0($sp)
addi $sp, $sp, -4
```

```
_7:
addi $a0, $zero, 0
add $a1, $zero, $fp
jal base
addi $sp, $sp, 4
addi $t0, $v0, -24
lw $t1, 0($sp)
sw $t1, 0($t0)
_8:
addi $a0, $zero, 0
add $a1, $zero, $fp
jal base
addi $t0, $v0, -24
1w $t0, 0($t0)
sw $t0, 0($sp)
addi $sp, $sp, -4
_9:
1i $t0, 20
sw $t0, 0($sp)
addi $sp, $sp, -4
_10:
addi $sp, $sp, 4
lw $t0, 0($sp)
1w $t1, 4($sp)
s1t $t0, $t0, $t1
xori $t0, $t0, 1
sw $t0, 4($sp)
```

```
_11:
addi $sp, $sp, 4
1w $t0, 0($sp)
beq $t0, $zero, _28
_12:
addi $a0, $zero, 0
add $a1, $zero, $fp
jal base
addi $t0, $v0, -12
1w $t0, 0($t0)
sw $t0, 0($sp)
addi $sp, $sp, -4
_13:
1i $v0, 1
addi $sp, $sp, 4
lw $a0, 0($sp)
syscal1
_14:
1i $v0, 11
1i $a0, 10
syscal1
_15:
addi $a0, $zero, 0
add $a1, $zero, $fp
jal base
addi $t0, $v0, -12
```

```
1w $t0, 0($t0)
sw $t0, 0($sp)
addi $sp, $sp, -4
_16:
addi $a0, $zero, 0
add $a1, $zero, $fp
jal base
addi $t0, $v0, -16
1w $t0, 0($t0)
sw $t0, 0($sp)
addi $sp, $sp, -4
_17:
addi $sp, $sp, 4
1w $t0, 0($sp)
1w $t1, 4($sp)
add $t0, $t0, $t1
sw $t0, 4($sp)
_18:
addi $a0, $zero, 0
add $a1, $zero, $fp
jal base
addi $sp, $sp, 4
addi $t0, $v0, -20
1w $t1, 0($sp)
sw $t1, 0($t0)
_19:
addi $a0, $zero, 0
```

```
add $a1, $zero, $fp
jal base
addi $t0, $v0, -16
1w $t0, 0($t0)
sw $t0, 0($sp)
addi $sp, $sp, -4
_20:
addi $a0, $zero, 0
add $a1, $zero, $fp
jal base
addi $sp, $sp, 4
addi $t0, $v0, -12
lw $t1, 0($sp)
sw $t1, 0($t0)
21:
addi $a0, $zero, 0
add $a1, $zero, $fp
jal base
addi $t0, $v0, -20
1w $t0, 0($t0)
sw $t0, 0($sp)
addi $sp, $sp, -4
_22:
addi $a0, $zero, 0
add $a1, $zero, $fp
jal base
addi $sp, $sp, 4
addi $t0, $v0, -16
```

```
1w $t1, 0($sp)
sw $t1, 0($t0)
_23:
addi $a0, $zero, 0
add $a1, $zero, $fp
jal base
addi $t0, $v0, -24
1w $t0, 0 ($t0)
sw $t0, 0($sp)
addi $sp, $sp, -4
_24:
1i $t0, 1
sw $t0, 0($sp)
addi $sp, $sp, -4
25:
addi $sp, $sp, 4
lw $t0, 0($sp)
1w $t1, 4($sp)
add $t0, $t0, $t1
sw $t0, 4($sp)
_26:
addi $a0, $zero, 0
add $a1, $zero, $fp
jal base
addi $sp, $sp, 4
addi $t0, $v0, -24
lw $t1, 0($sp)
```

```
sw $t1, 0($t0)
_27:
j_8
_28:
add $sp, $zero, $fp
1w $ra, -8($sp)
1w $fp, -4($sp)
jr $ra
end:
1i $v0, 10
syscal1
base:
begz $a0, baseend
baseloop:
1w $a1, 0($a1)
addi $a0, $a0, -1
bgtz $a0, baseloop
baseend:
add $v0, $a1, $zero
jr $ra
```

上述转换后的 asm 文件在 QtSpim 上的运行结果,如下图所示。

可以发现,spim 控制台输出了斐波那契数列中的前20位数字,结果符合代码预期。

```
Console
                                                                                  X
1
2
3
5
8
13
21
34
55
89
144
233
377
610
987
1597
2584
4181
6765
```

(2) 带用户输入的两数之和

带用户输入的两数之和的 p10 代码,如下表所示。

```
var a, b, sum;
begin
  read(a, b);
  sum := a + b;
  write(sum)
end.
```

带用户输入的两数之和的 tmp 代码,如下表所示。

```
1 int 0 6
2 opr 0 16
3 sto 0 3
4 opr 0 16
5 sto 0 4
6 lod 0 3
7 lod 0 4
8 opr 0 2
9 sto 0 5
10 lod 0 5
```

```
11 opr 0 14
12 opr 0 15
13 opr 0 0
```

C语言转换程序的执行结果,如下图所示。

```
start p10
?10
?110
120
Process exited after 11.17 seconds with return value 0
请按任意键继续. . . _
```

Python 转换程序输出的 mips 汇编语言代码结果,如下表所示。

```
. data
stack: .space 16384
.text
main:
la $fp, stack
addi $fp, $fp, 16384
add $sp, $zero, $fp
1a $t0, end
sw $sp, 0($sp)
sw \$sp, -4(\$sp)
sw $t0, -8($sp)
addi $sp, $sp, -12
_1:
addi $sp, $sp, -24
_2:
1i $v0, 11
1a $a0, '?'
syscal1
1i $v0, 5
```

```
syscal1
sw $v0, 0($sp)
addi $sp, $sp, -4
_3:
addi $a0, $zero, 0
add $a1, $zero, $fp
jal base
addi $sp, $sp, 4
addi $t0, $v0, -12
1w $t1, 0($sp)
sw $t1, 0($t0)
_4:
1i $v0, 11
la $a0, '?'
syscal1
1i $v0, 5
syscal1
sw $v0, 0($sp)
addi $sp, $sp, -4
_5:
addi $a0, $zero, 0
add $a1, $zero, $fp
jal base
addi $sp, $sp, 4
addi $t0, $v0, -16
1w $t1, 0($sp)
sw $t1, 0($t0)
```

```
_6:
addi $a0, $zero, 0
add $a1, $zero, $fp
jal base
addi $t0, $v0, -12
1w $t0, 0($t0)
sw $t0, 0($sp)
addi $sp, $sp, -4
_7:
addi $a0, $zero, 0
add $a1, $zero, $fp
jal base
addi $t0, $v0, -16
1w $t0, 0($t0)
sw $t0, 0($sp)
addi $sp, $sp, -4
_8:
addi $sp, $sp, 4
lw $t0, 0($sp)
1w $t1, 4($sp)
add $t0, $t0, $t1
sw $t0, 4($sp)
_9:
addi $a0, $zero, 0
add $a1, $zero, $fp
jal base
addi $sp, $sp, 4
addi $t0, $v0, -20
```

```
1w $t1, 0($sp)
sw $t1, 0($t0)
_10:
addi $a0, $zero, 0
add $a1, $zero, $fp
jal base
addi $t0, $v0, -20
1w $t0, 0($t0)
sw $t0, 0($sp)
addi $sp, $sp, -4
_11:
1i $v0, 1
addi $sp, $sp, 4
1w $a0, 0($sp)
syscal1
_12:
1i $v0, 11
1i $a0, 10
syscal1
_13:
add $sp, $zero, $fp
1w $ra, -8($sp)
1w \$fp, -4(\$sp)
jr $ra
end:
1i $v0, 10
```

```
base:
beqz $a0, baseend
baseloop:
lw $a1, 0($a1)
addi $a0, $a0, -1
bgtz $a0, baseloop
baseend:
add $v0, $a1, $zero
jr $ra
```

上述转换后的 asm 文件在 QtSpim 上的运行结果,如下图所示。

可以发现, spim 控制台的前两行首先输出了问号?, 提示用户输入变量 A 和 B。用户输入完毕后,自动计算出两数之和并输出,结果符合代码预期。



(3) 求数列中的最小值

求数列中的最小值的 p10 代码,如下表所示。

```
const n = 5;
var min, i, current;

begin
  read(current);
  min := current;
  i := 1;
  while i < n do
    begin</pre>
```

```
read(current);
if current < min then
    min := current;
i := i + 1
end;
write(min)
end.</pre>
```

求数列中的最小值的 tmp 代码,如下表所示。

```
1 int 0 6
2 opr 0 16
3 sto 0 5
4 lod 0 5
5 sto 0 3
6 lit 0 1
7 sto 0 4
8 lod 0 4
9 lit 0 5
10 opr 0 10
11 jpc 0 25
12 opr 0 16
13 sto 0 5
14 lod 0 5
15 1od 0 3
16 opr 0 10
17 jpc 0 20
18 1od 0 5
19 sto 0 3
20 1od 0 4
21 lit 0 1
22 opr 0 2
23 sto 0 4
```

```
24 jmp 0 8

25 lod 0 3

26 opr 0 14

27 opr 0 15

28 opr 0 0
```

C语言转换程序的执行结果,如下图所示。

```
start p10
?5
?4
?1
?2
?3
1
Process exited after 12.56 seconds with return value 0
请按任意键继续. . . ■
```

Python 转换程序输出的 mips 汇编语言代码结果,如下表所示。

```
.data
stack: .space 16384
.text
main:
la $fp, stack
addi $fp, $fp, 16384
add $sp, $zero, $fp
la $t0, end
sw $sp, 0($sp)
sw $sp, -4($sp)
sw $t0, -8($sp)
addi $sp, $sp, -12
_l:
addi $sp, $sp, -24
```

```
_2:
1i $v0, 11
la $a0, '?'
syscal1
1i $v0, 5
syscal1
sw $v0, 0($sp)
addi $sp, $sp, -4
_3:
addi $a0, $zero, 0
add $a1, $zero, $fp
jal base
addi $sp, $sp, 4
addi $t0, $v0, -20
1w $t1, 0($sp)
sw $t1, 0($t0)
_4:
addi $a0, $zero, 0
add $a1, $zero, $fp
jal base
addi $t0, $v0, -20
1w $t0, 0($t0)
sw $t0, 0($sp)
addi $sp, $sp, -4
_5:
addi $a0, $zero, 0
add $a1, $zero, $fp
jal base
```

```
addi $sp, $sp, 4
addi $t0, $v0, -12
lw $t1, 0($sp)
sw $t1, 0($t0)
_6:
1i $t0, 1
sw $t0, 0($sp)
addi $sp, $sp, -4
_7:
addi $a0, $zero, 0
add $a1, $zero, $fp
jal base
addi $sp, $sp, 4
addi $t0, $v0, -16
1w $t1, 0($sp)
sw $t1, 0($t0)
_8:
addi $a0, $zero, 0
add $a1, $zero, $fp
jal base
addi $t0, $v0, -16
1w $t0, 0($t0)
sw $t0, 0($sp)
addi $sp, $sp, -4
_9:
1i $t0, 5
sw $t0, 0($sp)
```

```
addi $sp, $sp, -4
_10:
addi $sp, $sp, 4
1w $t0, 0($sp)
1w $t1, 4($sp)
slt $t0, $t1, $t0
sw $t0, 4($sp)
_11:
addi $sp, $sp, 4
1w $t0, 0($sp)
beq $t0, $zero, _25
_12:
1i $v0, 11
la $a0, '?'
syscal1
1i $v0, 5
syscal1
sw $v0, 0($sp)
addi $sp, $sp, -4
_13:
addi $a0, $zero, 0
add $a1, $zero, $fp
jal base
addi $sp, $sp, 4
addi $t0, $v0, -20
1w $t1, 0($sp)
sw $t1, 0($t0)
```

```
_14:
addi $a0, $zero, 0
add $a1, $zero, $fp
jal base
addi $t0, $v0, -20
1w $t0, 0($t0)
sw $t0, 0($sp)
addi $sp, $sp, -4
_15:
addi $a0, $zero, 0
add $a1, $zero, $fp
jal base
addi $t0, $v0, -12
1w $t0, 0($t0)
sw $t0, 0($sp)
addi $sp, $sp, -4
_16:
addi $sp, $sp, 4
1w $t0, 0($sp)
1w $t1, 4($sp)
s1t $t0, $t1, $t0
sw $t0, 4($sp)
_17:
addi $sp, $sp, 4
1w $t0, 0($sp)
beq $t0, $zero, _20
```

```
_18:
addi $a0, $zero, 0
add $a1, $zero, $fp
jal base
addi $t0, $v0, -20
1w $t0, 0($t0)
sw $t0, 0($sp)
addi $sp, $sp, -4
_19:
addi $a0, $zero, 0
add $a1, $zero, $fp
jal base
addi $sp, $sp, 4
addi $t0, $v0, -12
1w $t1, 0($sp)
sw $t1, 0($t0)
20:
addi $a0, $zero, 0
add $a1, $zero, $fp
jal base
addi $t0, $v0, -16
1w $t0, 0($t0)
sw $t0, 0($sp)
addi $sp, $sp, -4
_21:
1i $t0, 1
sw $t0, 0($sp)
addi $sp, $sp, -4
```

```
_22:
addi $sp, $sp, 4
1w $t0, 0($sp)
lw $t1, 4($sp)
add $t0, $t0, $t1
sw $t0, 4($sp)
_23:
addi $a0, $zero, 0
add $a1, $zero, $fp
jal base
addi $sp, $sp, 4
addi $t0, $v0, -16
1w $t1, 0($sp)
sw $t1, 0($t0)
_24:
j_8
_25:
addi $a0, $zero, 0
add $a1, $zero, $fp
jal base
addi $t0, $v0, -12
1w $t0, 0($t0)
sw $t0, 0($sp)
addi $sp, $sp, -4
_26:
1i $v0, 1
```

```
addi $sp, $sp, 4
1w $a0, 0($sp)
syscal1
_27:
1i $v0, 11
1i $a0, 10
syscal1
_28:
add $sp, $zero, $fp
1w $ra, -8($sp)
1w \$fp, -4(\$sp)
jr $ra
end:
1i $v0, 10
syscal1
base:
beqz $a0, baseend
baseloop:
1w $a1, 0($a1)
addi $a0, $a0, -1
bgtz $a0, baseloop
baseend:
add $v0, $a1, $zero
jr $ra
```

上述转换后的 asm 文件在 QtSpim 上的运行结果,如下图所示。

可以发现, spim 控制台的前五行首先输出了问号?,提示用户输入数列中的变量。用户输入完毕后,自动计算出数列中的最小值并输出,结果符合代码预期。

Console	_	×
?5 ?4 ?1 ?2 ?3		
?4		
?1		
?2		
?3		
1		

三: 实验心得与体会

1: P-code 指令的实习流程,如下表所示。

P-code 指令	逻辑关系	实现流程
Opr 0	调用返回	取3个之前存的指针到对应的值
		栈顶值 存入 寄存器 t0
Opr 1	取反	寄存器 t0 值 取反
		寄存器 t0 值 存入 栈顶
		栈顶值和次栈顶值 存入 寄存器 t0 和 t1
0	加法	栈顶指针偏移
0pr 2		计算加法结果后 存入 寄存器 t0
		寄存器 t0 值 存入 栈顶
	减法	栈顶值和次栈顶值 存入 寄存器 t0 和 t1
0		栈顶指针偏移
Opr 3		计算减法结果后 存入 寄存器 t0
		寄存器 t0 值 存入 栈顶
		栈顶值和次栈顶值 存入 寄存器 t0 和 t1
0.000 10 1	乖计	栈顶指针偏移
0pr 4	计算乘法	计算乘法结果后 存入 寄存器 t0
		寄存器 t0 值 存入 栈顶
		栈顶值和次栈顶值 存入 寄存器 t0 和 t1
Opr 5	除法	栈顶指针偏移
		计算除法且舍弃余数的结果后 存入 寄存器 t0

		安七四、八片 七) 15年
		寄存器 t0 值 存入 栈顶
Opr 6		栈顶值 存入 寄存器 t0
	奇数偶数判断	寄存器 t0 值 和 1 作与运算
		寄存器 t0 值 存入 栈顶
		栈顶值和次栈顶值 存入 寄存器 t0 和 t1
	等于判断	栈顶指针偏移
0pr 8		计算 t0-t1 结果后 存入 寄存器 t0
Opr 6		判断寄存器 t0 值是否小于 0 结果存入寄存器 t0
		寄存器 t0 值 和 1 作异或运算
		寄存器 t0 值 存入 栈顶
		栈顶值和次栈顶值 存入 寄存器 t0 和 t1
		栈顶指针偏移
0pr 9	不等于判断	计算 t0-t1 结果后 存入 寄存器 t0
		判断寄存器 t0 值是否小于 0 结果存入寄存器 t0
		寄存器 t0 值 存入 栈顶
	小于判断	栈顶值和次栈顶值 存入 寄存器 t0 和 t1
0 10		栈顶指针偏移
Opr 10		判断寄存器 t1 值是否小于寄存器 t0 值 结果存入寄存器 t0
		寄存器 t0 值 存入 栈顶
	不小于判断	栈顶值和次栈顶值 存入 寄存器 t0 和 t1
		栈顶指针偏移
Opr 11		判断寄存器 t1 值是否小于寄存器 t0 值 结果存入寄存器 t0
		寄存器 t0 值 和 1 作异或运算
		寄存器 t0 值 存入 栈顶
	大于判断	栈顶值和次栈顶值 存入 寄存器 t0 和 t1
Opr 12		栈顶指针偏移
		判断寄存器 t0 值是否小于寄存器 t1 值 结果存入寄存器 t0
		寄存器 t0 值 存入 栈顶
		栈顶值和次栈顶值 存入 寄存器 t0 和 t1
Opr 13	不大于判断 	栈顶指针偏移

		判断寄存器 t0 值是否小于寄存器 t1 值 结果存入寄存器 t0
		寄存器 t0 值 和 1 作异或运算
		寄存器 t0 值 存入 栈顶
		栈顶指针偏移
Opr 14	输出栈顶值	栈顶值 存入 寄存器 a0
<u> </u>		系统调用功能 1
Oraza 15	於山搖怎	换行的 ASCII 存入 寄存器 a0
Opr 15	输出换行 	系统调用功能 11
		系统调用功能 5
Opr 16	输入值到栈顶	寄存器 v0 值 存入 栈顶
		栈顶指针偏移
		需要的值 存入 寄存器 t0
Lit	取值到栈顶	寄存器 t0 值 存入 栈顶
		栈顶指针偏移
		基地址 存入 寄存器 v0
Lod	加载内存值到	寄存器 t0 值 = v0 - step * 4
Lou	栈顶	寄存器 t0 值所对应的地址的值 存入 栈顶
		栈顶指针偏移
		基地址 存入 寄存器 v0
C4 -	保存栈顶值到	寄存器 t0 值 = v0 - step * 4
Sto	内存	栈顶指针偏移
		栈顶值 存入 寄存器 t0 值所对应的地址
Cal	调用子程序	/
Int	分配内存	栈顶指针偏移
Jmp	直接跳转	直接跳转到相应地址
		栈顶指针偏移
Јрс	条件跳转	栈顶值 存入 寄存器 t0
		如果寄存器 t0 值=0 跳转相应地址

2: 问题: 转换程序不方便调试, 跳转设置存在一些问题。

解决方法:采用一开始的 tmp 程序中的行号,前面加上下划线组成跳转点。

3: 问题: P-code 的实现流程有错。

解决方法:对比源压缩包中的 cpp 程序代码进行调试。

四:参考文献

- 1: https://github.com/gdut-yy/PLO_Cpp/tree/master/PLO_Cpp/Samples
- 2: https://github.com/warku123/PLO-to-MIPS
- 3:《编译原理》第1版.pdf。
- 4: 计算机组成课程设计手册 2.0 版.pdf。
- 5: MISP32-31 条核心指令用法.pdf。

:

https://blog.csdn.net/qq_44639125/article/details/120936376?spm=1001.2014.3001.5