## I、資料彙整

A.紅藍雙方完整的戰鬥序列(Complete order of battle),即編裝表(人員編制)及武器裝備。

B.將各武器自武器資料庫中找出,並記錄其*作業殺傷指標*(Operational Lethality Index, OLI),如無法找到對應的 OLI,則按 II 中所述,輸入重要諸元(Elements)及屬性(Characters)計算出*理論殺傷指標*(Theoritical Lethality Index, TLI)。

Note:

起始時,各種武器均未"存"於資料檔中,故需逐項依Ⅱ中公式計算後存儲備用。

C.紅藍雙方作戰大綱想定(Scenario),如戰鬥序列(含預備隊)使用時機、防區、部屬、編裝... 空優、空中密支(Closed Air Support)、空中阻絕之天數。

# Ⅱ、計算各武器之作業殺傷指標(OLI)

## A.武器分類:

- 1.兩大類: (用於計算 OLI)
  - a.非機動性武器(Non-mobility weapons)

天生無機動能力。

b.機動作戰機構(Mobility Fighting Machines, MFM)

火力和天生的機動力結合。

- 2.就任務種類來區分(六大類):
  - a.步兵武器 (Infantry waepon)
  - b.裝甲車(Armor): 泛指 MFM
  - c. 反坦克武器
  - d.火砲(Artillery)
  - e.防空武器 (Air-Defense)
  - f.空中支援武器(Air-Support)

## B.非機動武器 OLI 計算:

非機動性武器 OLI 公式:

 $W = (RF \times RTS \times RIE \times RN \times A \times RL \times SME \times GE \times MCE \times MBE \times AE) / Di$ 

含十二項重要屬性,其中八至十二項為針對非機動武器;

分別先計算/取得後;再以 Non-mobile weapons 公式處理後得 OLI。

- 1. 發射率 (Rate of Fire, RF):
  - a.多人共用武器:RF=4\*每分鐘發射週期率
  - b.手或肩射自動武器:RF=2\*每分鐘發射週期率
  - c.飛機上自動武器: RF=2\*每分鐘發射週期率
  - d.其他武器(除迫砲外):由口徑查圖換算,RF=f(Cailber)
  - e. 迫砲:RF=1.2\*f(Caliber)
- 2.每分鐘擊中目標數(Number of potential Targets per Strike, PTS)
  - a.輕機槍 PTS=1
  - b.機槍,□徑 1.0-1.5cm, PTS=2

c.其他口徑武器查圖得 PTS=f (Caliber)

3.相對使喪失能力效果(Relative Incapacitating Effect, RIE):

即單發擊中後,目標喪失作戰能力效果;小武器及輕機槍 RIE=0.8,其他更有效的 RIE=1

4.射距因子 (Range Factor, RN):

有效射距=最大射距\*0.9;最小(絕對)射距(有效)=1m

基本公式有二:

a.以有效射距計算 RN:

RN1=1+(0.001\*有效射距(m))^0.5

b.以射口初速(Muzzle Velocity, MV)計算:

RN2=0.007\*MV(m/sec)\*0.1\*(口徑 mm)

Note:

RN1≦1;一般RN2≧RN1

•除迫砲、導彈外:

if  $RN2 \ge RN1$  then RN=RN2 else RN=0.5\*(RN1+RN2)

• 迫砲導彈:RN=max(RN1, RN2)

•空投炸彈:RN以b計算

RN=0.007\*250(constant)\*0.1\*(f(彈重)= □徑) ^0.5

5. 準確性(A)

小武器=0.95,機槍=0.7,砲=0.9,導彈=0.98,火箭=0.8

6.可靠度(Reliability, RL)

估測值

7.疏散因子 (Dispersion Factor, Di)

每一個人員分配的面積  $(m^2)$ ; 用於將 TLI/Di=OLI; 現代戰爭取 Di=4000, 1980 以後取 5000

8.自走砲因子 (Self-propelled Artillery Factor, SME)

SME=1.05; 全般壓制時 SME=1.10

9. 導彈導引效果 (GE)

光束或線導 GE=2.0; 雷達等導引 GE=1.5

10. 多管武器效果 (Multi-barreled Weapon Effect, MBE)

令 n=管數

$$MBE = \min \left\{ \sum_{i=1}^{5} \frac{1}{i} + \sum_{i=6}^{n} [0.2 - 0.01(i - 5)], 4.18 \right\}, \text{ for } n \ge 6$$
$$= \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{i}, \text{ for } n \le 5$$

11. 多發填充砲武器效果 (Multi Charge Artillery Weapon Effect, MCE)

今 m=填充彈數, m≥3

$$MCE = 1.05$$
, for  $m = 3$ 

$$MCE = 1.05 + \sum_{i=4}^{m} [0.2 + 0.1(6 - i)], \text{ for } 4 \le m \le 6$$

MCE = 1.15, for  $7 \le m$ 

12. 飛機裝置武器效果 (Aircraft Mounted Weapon Effect, AE)

AE = 0.25

## C.機動武器 (MFM) OLI 計算:

先將 MFM 上裝置之武器,依非機動武器 OLI 公式計算出 W 後,再依 MBE 公式,算出單一 MFM 原始 OLI 值後,再按下述特性因子處理原始 OLI 值

機動性武器 OLI 公式

 $Wiy = [(W \times MOF \times RA) + RF] \times RFE \times FCE \times ASE \times WHT \times AME \times CL$  機動性武器特性因子共有 7 個

- 1.戰場機動性 (Battlefield Mobility Effect, MOF)
  - a.一般 MFM (除飛機外)之 MOF:

MOF = 0.15 \* (道路行駛速度(km/hr)) ^0.5

b. 飛機之 MOF:

令飛機最大空中速度=MAS (km/hr)

if  $500 < MAS \le 1500$  then

OLI "計算速度" = 500 + 0.1(MAS-500)

else if 1500<MAS

OLI "計算速度" = 600 +0.01(MAS-1500)

2.作戰半徑因子(Radious of Action Factor, RA)

即車加滿油行駛普通道路之距離或飛機之作戰半徑

飛機: 0.08\*(作戰半徑(公里))^0.5

車輛:0.08\*(滿油行駛最大距離) ^0.5

3.懲罰因子 (Punishment Factor, PF)

坦克、裝甲偵搜車(ARV)、裝甲車:

PF = 重量(公噸)\*(2\* 重量)^0.5\*1/4

飛機攻擊砲 (Assault Gun)、重坦克 (TD):

PF = 重量 \* (2\* 重量) ^ 0.5 \* 1/8

- 4.裝甲車輛另需特別考慮
  - a.主要武器裝備射擊速率效果(Rapidity of Fire Effect, RFE)

為主要武器裝備發射率(小時)之函數:

RFE = f(RF), 為一百分比

b. 射控效果 (Fire Control Effect, FCE)

此為一判斷因子,最大值為 FCE = 1

c.彈藥供應因子(Ammunition Supply Effect, ASE)

主要武器發射率除以載彈量之函數:

f(載彈量/發射率(小時)),為一百分比,查圖可得

d. 輪/履帶因子 (Wheel/Half Track Effect, WHT)

履帶:WHT=1、輪車:WHT=1、半履帶:WHT=0.95

e.兩棲作戰效果(Amphibious Capability Effect, AME)

如有此能力, AME = 1.1、

如需換氣(Snorkeling)或能力有限,AME = 1.05

其餘 AME = 1

- 5.裝甲人員運輸車(Armored Personnel Carriers, APCs)
  - a.OLI 計算方式除不考慮 RFE、FCE、ASE 外,和攻擊砲車及 TD 相同
  - b. 需加總滿載步兵之小武器

## 6.固定翼飛機

- a.原始 OLI 值計算如裝甲車輛
- b. 臨空 (Ceiling Effect) 效果 (CL)

以最高飛行高度 3000ft: CL = 1

if 最高飛行高度>30000ft then

CL = 1 + 0.005 \* k k: 大於 30000ft 高度/ 1000ft

Else if 最大飛行高度<30000ft then

CL = 1 - 0.02 \* 1 1: 小於 30000ft 高度/1000ft

## 7.直昇機

- a.直昇機之 OLI 應計算入空中密支中
- b. 為反應直昇機之易損性,其 OLI 值 Wyh 為

$$Wyh = 0.5 * [(W * MOF * RA + PF) + W]$$

c.臨空效果(CL)固定指定為 0.6

## Ⅲ、其餘(環境戰術)變因的考慮:

此處考慮因素均有不同條件下不同的變因之值,經綜合非機動性、機動性武器總OLI值,納入另一個公式計算出雙方兵力強度S

## A.地形效果參數表

- 1.r<sub>n</sub>, r<sub>wg</sub>, r<sub>wy</sub>, r<sub>wi</sub>用於計算雙方兵力強度 S
- 2.r<sub>m</sub>, r<sub>u</sub>用於計算戰鬥潛力 P
- B.天氣效果因子
  - 1.hwg, hwi, hwy 用於計算兵力強度 S
  - 2.h<sub>m</sub>, h<sub>u</sub>用於計算戰鬥潛力 P
  - 3.防禦一方  $h_{ud}=1$ , $h_{ua}$  隨條件變動(攻擊一方)
- C.季節因素
  - 1.Z<sub>wg</sub>, Z<sub>wv</sub>用於 S 計算
  - 2.Zu用於計算 P
- D.空優因子
  - 1.W<sub>vg</sub>, W<sub>vv</sub>用於計算 S
  - 2.M<sub>vd</sub>, m<sub>va</sub>用於P公式中另一變數Ma的計算
  - 3.v<sub>v</sub>用於 P 公式中另一變數 v 之計算
- E.態勢因子
  - $u_s$  用於 P 計算, $u_v$  用於 P 中計算 v 值時用
- F. 機動能力

用於 P 之計算;用 Ma(Md)於公式中

$$ma = Ma - (1 - rm \times hm)(Ma - 1)$$

md = 1

$$Ma = \sqrt{[(Na + 20Ja + Wia) \times mya / Na]/[(Nd + 20Jd + Wid) \times myd / Nd]}$$

Ja = Jd = 12

Wia:攻擊一方機動武器 OLI 值

Wid: 防守一方機動武器總 OLI 值

mya:攻擊一方的 my 值; myd: 防守一方的 my 值

Na, Nd: 攻守雙方人員數

G.易損性

 $Vf = nf \times uv / ru \times \sqrt{Se / Sf} \times vy \times vr$ 

Nf: 友軍人員總數, uv: 態勢因子

vy:空優因子 ru:地形因子

vr:渡河易損因子 Se:敵之S Sf:友軍之S

由Vf之得出,計算vf

vf = 1 – (Vf / Sf); vf or ve  $\triangleq 0.6$ 

處理上:

if  $Vf/Sf \leq 0.3$  then

vf = 1 - (Vf / Sf)

else

 $\Rightarrow$  Vf / Sf = 0.3 + 0.1 ( Vf / sf - 0.3 )

vf = 1 - (Vf / Sf)

v值用於計算戰鬥潛力公式中

- H.奇襲因子
  - 一般奇襲效果多發生於攻擊一方;
  - 1.奇襲一判定因子,依程度分成:

完全奇襲 (Complete)

成功的(Substantial)

不完全奇襲 (minor)

- 2.按奇襲程度取 M<sub>sur</sub>, V<sub>sur</sub>, V<sub>sur</sub>d
  - a.將不考慮奇襲效果算出之 Ma 值乘以 Msur(如攻擊者又是奇襲者)

將不考慮奇襲效果算出之 Vf 值乘以 Vsurs (如友軍及奇襲者)

再分別代入 F,G 兩 section 中求得 ma 及 vf,在計算 P 時將新的 ma 及 vf 代入公式中使用

- b. 被奇襲者原先算出之 V 值需在乘以 Vsurd 後,納入公式求 v 值,在納入計算 P 值之公式 防守一方如係被奇襲者其 md=1
- c.第二天處理

看課本 22 頁

d. 第三天處理

看課本22頁

- e.第四天起不再考慮奇襲效果
- I. 戰鬥效益

le:領導

t:訓練

o: 士氣

b:後勤能力

上述四個因子如無明顯差異(兩方),則令 le\*t\*o\*b=1

IV、兵力強度計算

作戰雙方均按下列公式

S = [(Ws + Wmg + Whw)\*rn] + (Wgi\*rn) + [(Wg + Wgy)\*(rwg\*hwg\*Zwg\*Wyg)]

+ [wi\*rwi\*hwi]+(Wy\*rwg\*hwg\*Zwg\*Wyy)

符號說明:

Ws:小武器之總 OLI 值 m:地形因子(和步兵武器有關)

Wmg:機槍總OLI值 rwg:地形因子(和火砲有關)

 Whw:重武器總 OLI 值
 hwg:氣候因子(和火砲有關)

 Wgi:反坦克武器總 OLI 值
 Zwg:季節因子(和火砲有關)

Wg:地面火砲總 OLI 值 Wyg:空優因子(和火砲有關)

Wgy: 地面防空武器總 OLI 值 rwi: 地形因子(和裝甲武器有關) Wi: 裝甲武器總 OLI 值 hwi: 氣候因子(和裝甲武器有關)

Wy:密支(空中)武器總OLI值 rwg:地形因子(和空中支援有關)

hwg:氣候因子(和空中支援有關) Zwg:季節因子(和空中支援有關)

Wyy:空優因子(和空中支援有關)

V、戰鬥潛力(Combat Power)之計算

P=S\* 作業變因

= S \* m \* le \* t \* o \* b \* us \* ru \* hu \* Zu \* v

符號說明:

S:兵力強度

m:機動能力

le:領導

t::訓練

o: 士氣

b:後勤能力 Excellent:1.0, good:0.9, Fan:0.8, poor: 0.7, panic: 0.2

us:態勢因子 ru:地形因子 hu:天氣效果 Zu:季節因子 V:易損性

VI、計算相對作戰潛力比(P/P)

下標 f, e 分別表友軍及敵軍

Pf / Pe > 1:理論上友軍勝利 Pf / Pe < 1:理論上敵軍勝利 0.9 < P / P < 1.1:結果不明

## I、作戰想定

## A. 起始需求

- 1.作戰雙方兵力存儲:所有單位始戰位置,編裝(已轉為 OLI 值)
- 2.地形:主要地形特性
- 3.防禦情形
- 4.攻擊計畫
  - a.全盤兵力目標:地理位置、時間、與敵軍友軍相對關係
  - b. 全師、全部隊的作戰目標
  - c.戰鬥前緣線(FEBA)推進軸像集預備隊
  - d. 預備隊使用時機
- 5.防禦計畫:全盤兵力目標:地理位置、全師,全部隊作戰目標、轉進軸線、預備隊使用時機 B.攻擊部隊作業程序
  - 1.由起始位置按表列前進速率,移動至與守方"接觸"
  - 2.由防禦位置開始作 QJM 分析
    - a.以 P/P 比為基準: P/P 比有利守方則攻方被阻止於 FEBA; 有利攻方則按表列速率前進
    - b. 戰鬥時間: P/P 有利守方, 戰鬥持續 "兩天", 每天為單位算雙方 "戰果", 如無明顯作為 則按 "僵持"情況計算戰果,直到一方 "增援"。
    - c.戰鬥中推進距離計算
    - d. 戰鬥中雙方人員損傷計算
    - e.裝甲武器戰損計算
    - f. 火砲戰損計算
  - 3.如防禦成功或攻擊者五日內未完成作戰目標,則為僵持(holding),將維持值到一方開始 "攻擊" 才改變僵持狀況
  - 4.如攻擊一方成功,則攻擊者按"前進速率"推進至下一個防禦位置。
    - a.若守方採取 "遲至" 防禦態勢,攻擊者在超越防禦縱深後,採前進速率表中,中度或輕度 抵抗,但兵力比要以兩倍之查進行速率。
    - b. 如守方採 "轉進",則在越過敵防禦縱深後,推進至另一防禦區之前進速率接 "Negligible Resistance"。
  - 5.消耗及修護率,在戰鬥期間應每日計算,直到下一次戰鬥開始。
  - 6.下一防禦陣地,要進行另一次 QJM 分析,,回到 B2
  - 7.以上程序一直進行,直到攻擊者到達最後目標,或攻擊者被成功的防禦(只達到中途目標或 在連續 5 天作戰中無法達到任何目標)為 "終止"。
- C.攻擊部隊(軍團,軍)之作業程序
  - 1.第一梯隊達到敵 FEBA (戰鬥前緣線),所有支援及預備對亦同時案前進速率(依推進軸線) 推進。
  - 2.攻擊者前進速率、戰果、戰損以"師"等級計算。
  - 3.預備隊可用於攻防雙方前線作戰師或兩防禦區之"中間"。
    - a.如在兩師中間,則新的方欲區要重新劃分,QJM 按新的區域分析。
    - b. 如投入某師的防禦區,則 QJM 取兩兵力合計後分析。
  - 4.每日作戰結果,雙方均應結算出

- 5.軍團或軍在半數以上部隊(師)到達(或取得)地面目標,即為達成目標。
- 6.更大規模戰場應以"軍團"或"師"作 QJM 分析。

## Ⅱ、防禦強度及深(縱深)度規則

## A.一般作法

- 1.一個 "有準備" (Prepared) 或 "堅強" (Fortified) 防禦其最大有效縱深 "不能超過":
  - 0.3 \* The depth Component of the dispersion faction meters

倉促防禦最大有效縱深

- 0.5 \* that of prepared or fortified defense (p.s:為上式之半)
- 2.有工程師協助工事建築,則在人員數上應以一當十計算。
- 3.整合性防禦位置
- B. 倉促防禦 (Hasty Defense)
  - 1.不能滿足有準備標準者
  - 2.防禦縱深之精算(有效)

0.5 \* 0.00001N\*(疏散因子中之縱深)

近代戰爭中疏散因子中之縱深及寬度理論值為 67km (深) 60km (寬)

若進駐部隊時間稍久,10日內按比例逐漸增加:

0.5 \* 0.3 \* ( 疏散因子中之縱深 )

若超過 10 日:T 日計算如下

0.5 \* 0.00001N \* ( 疏散因子縱深 ) + (T/10) \* [(0.5 \* 0.3 - 0.5 \* 0.00001N)(疏散因子縱深)]

## C.有準備的防禦 (Prepared Defense)

- 1. 防區面寬 (m) 除以人數≤1
  - if 5≦部隊進駐天數<10 then

有效縱深 = 0.5 \* 0.3 \* (疏散因子中之縱深)

else if 10≦部隊進駐天數 then

有效縱深 = 0.3 \* (疏散因子中之縱深)

- 2.1 < 防區面寬 (m) 除以人數≦2
  - if 10≦部隊進駐天數<20 then

有效縱深 = 0.5 \* 0.3 \* (疏散因子中之縱深)

else if 20≦部隊進駐天數<40 then

有效縱深 = 0.3 \* (疏散因子中之縱深)

3.2 < 防區面寬(m)除以人數

無法達成"有準備"的防禦

- D.堅強防禦(fortified Defense)
  - 1.凡合乎"有準備"的防禦,但進駐時間為期3倍以上
  - 2.如部隊到達防區,及防禦(m/人數)不同時允許部分為堅強防禦部分為 "有準備"防禦。

#### 有效縱深之意義

由不同態勢(如堅強、有準備、倉促、轉進、遲至),及 P/P 比、攻擊部隊特性決定推進速率, 有效縱深為一 "距離",由此 "距離"和速率可以決定多久時間,攻擊者突破到某一程度。

#### Ⅲ、前進速率規則

方法:標準速率 \* 相關因子

1.前進速率

前進速率 = 標準速率 \* 地性因子 \* 道路品質因子 \* 障礙因子 \* 其他障礙 \* 主力因子

- 2.地形因子
- 3. 道路品質因子
- 4.障礙因子
- 5.其他障礙

日夜之區別;如時間單位為小時,則夜間速率為日間的一半。

### IV、傷亡率規則

#### A.人員

- 1.實際傷亡率 = 標準傷亡率 \* 部隊規模因子 \* 任務因子 \* P/P 比值因子
- 2.日夜區分:夜間傷亡為日間的一半
- 3.非戰鬥傷亡率: 0.2%/天
- B.裝甲(Armored)損失率
  - 1.標準損失率 = 5.4 \* (人員傷亡率)/天
  - 2.任務因子:

一般:1.0, 主戰區:2.0以上

- 3.規模因子查表
- 4.修護率:攻守雙方裝甲武器之損傷數,每天有 50%可修護,5 天完全修護,每天修護 1/5 因為每天都有裝甲武器戰損,所以應按每天算修護
- C. 火砲(Artiliary)
  - 1.曳式火砲損失率 = 0.2 \* 人員損失率/每天
  - 2.自走式(S/P)火砲損失率 = 0.5 \* 人員損失率/每天
  - 3.每日損失之50%可修護,兩日內修完
- D.其他武器及裝備

損失率同人員損傷率

V、空中密之處理原則

略

定量判定法(Q.J.M):一套半經驗量化的模型。

勝負的定義:空間的爭奪,人員的損傷即任務達成的程度。

## 人員戰損:

 $C = 0.04 \times (N \times rc \times hc \times uc \times tz \times op \times su) \times so$ 

C:部隊每日傷亡人數 (Daily Casualties Incurred by The Force)

N:部隊人員強度 (Personnel Factor for Casualties)

作戰一方在敵火力範圍內之總人數。

rc: 地形因子 (Terrian Factor for Casualties)

地形越困頓,作戰傷亡人數都較低。

hc: 氣候因子 (Weather Factor for Casualties)

氣候愈不利武器使用。雙方傷亡數降低。

uc: 態勢因子 (Posture Factor for Casualties)

防禦一方愈有準備,戰力愈強,其傷亡率愈低。

tz:強度規模因子 (Strength-Size Factor)

兵力強度愈小的一方,其傷亡率較高。

op:相對因子 (Opposition Factor)

和雙方的戰度力比值有關,先算出作戰雙方之戰鬥力,算出比值再查表。

Su: 奇襲因子 (Surprise Factor)

只用於被奇襲一方傷亡數的計算,因奇襲效果不容易預判,對人員傷亡估算又有極大影響尤應謹慎使用。

so: 先進因子 (Sophistication Factor)

指較先進的武器、較高百分比的一群人操作的武器、多的空中密支及戰場阻隔。 在計算人員的傷亡時,是以對方的先進條件決定 so 值。

#### 戰鬥力與相對因子

p(戰鬥力 $) = (N \times so)(m \times u \times r \times h \times Su)(CEV)$ 

N:某部隊人員強度 (Personnel strength of a Force)。

so:先進因子 (Sophistication Factor)

m:激動因子 (Mobility Factor)

機動裝甲武器,卡車裝甲運兵車等佔全部隊之百分比。

u: 態勢因子 (Posture Factor)

r: 地形因子 (Terrain Factor)

h: 氣候因子 (weather Factor)

Su: 奇襲因子 (Surprise Factor)

CEV:與對方相對之戰鬥效益值 (Military Effectiveness Relative to Opponent)

作戰部隊訓練、士氣、領導及後勤能力綜合評量結果。

## 受傷與陣亡之估計

1.C 的 20% 為陣亡, 80% 為受傷人員數。

2.空降作業:日間約總人數 1%受傷,夜間約有 2%受傷。

3.非戰鬥損失如生病、意外等如有醫療服務,平均十天即可返回原單位。 溫帶氣候以 0.1%計算,其餘以 0.2%計算。熱帶氣候平均以每日 0.3%計算。

## 各兵科傷亡數計算

N = Nn + Ni + Ng + Ny

Nn: 步兵人數

Ni:裝甲兵人數

Ng: 砲兵人數

Ny:其他兵種人數

## 計算要點:

基本上以"天"為單位,戰鬥時限超過一天時,需逐日計算殘存人員。

## 物質損耗計算:

不同的物質每日損耗量之計算不同。

# 裝甲車輛損耗:

 $DTLa = CR \times CKT \times NT \times CEVd \times tz \times uc \times Sui$ 

DTL:每日坦克戰損數。

a: 註標,表示攻方。

d: 註標,表示守方。

CR:人員傷亡率,CR=當日然原傷亡數/當日作戰人數。

CKT:標準坦克戰損率,攻方 6.0;守方 3.0。

NT:總坦克數量。

CEVd:對方戰鬥效益值。 tz:坦克數量規模參數。 Sui:坦克之奇襲因子。

- 1. 若以上式計算守方坦克每日戰損(DTLd),則右邊之 CEVd 應以 CEVa 置換。
- 2. 若有較優勢之反坦克武器系統,則需以定量判定法中較複雜之參數修正。
- 3.損傷坦克三日可回戰場(攻方損傷數的50%,守方損傷數的30%)。

#### 火砲的戰損:

 $DAla = CR \times CKA \times NA \times CEVd$ 

DAL:每日火砲戰損數

CR:人員傷亡率

CKA:標準火砲戰損因子,自走砲:0.3;拖曳砲:0.1

NA:該類砲之總門數 CEV:戰鬥效益值

解釋

- 1.火砲戰損係概略值,僅依機動性分成自走砲及拖曳兩類
- 2. 毀損之火砲,約有50%兩日內修護

## 其他武器之戰損及修護

- 1.裝甲人員運輸車;戰損率及修護率,如坦克戰損計算
- 2.步兵重武器(不含反裝甲武器):每日戰損率=1.5\*CR;修護率=0.5\*坦克修護率,三日 回戰場。
- 3.反坦克武器:每日戰損率=CR;修護率=0.25,三日回戰場。
- 4.防空武器: 與火砲相同,三日回戰場。
- 5.定翼機:每日戰損率與 CR 同;修護率 25%,三日回戰場。
- 6.旋翼機:每日戰損率=2\*CR;修護率=25%,三日回戰場。
- 7.一般車輛:每日戰損率=0.5\*CR;修護情形同火砲。

#### 部隊推進率:

作戰雙方戰鬥前緣線(FEBA)之推移,可表示作戰勝負指標之一,空間的爭奪。 前(推)進速率=標準速率\*地形因子\*道路品質因子\*障礙因子\*其他障礙因子\*主力因子 說明:

- 1.標準速率:依先頭部隊之類別(屬性),及雙方戰鬥力比值及防禦態勢而定,以每日前進公里數表示。
- 2.地形因子: 查表
- 3. 道路品質因子: 查表
- 4.障礙因子:查表
- 5.主力因子:主攻部隊主力因子=1.2, 佯攻=1.0。
- 6.其他障礙因子:日夜可明顯區分時,夜間障礙因子=0.5。

#### 精確程度:

此種速算法無須詳細的想定,將計算結果加減 50%,則幾乎所有歷史上重大的(已知) 戰役都會落入此最大值內,故可將此值作為 "上限"及 "下限"。