
מהי מערכת הפעלה?

- שכבת תוכנה לניהול והסתרת פרטים של חומרת המחשב.
- מספקת לאפליקציה אבסטרקציה של מכונה וירטואלית ייעוּדית וחזקה (זיכרון עצום, מעבד ייעודי חזק מאוד...)
- מנהלת את משאבי המערכת ומשתפת אותם בין תהליכים, תוכניות, ומשתמשים.
 - ממשק נוח למשתמש SHELL תפקיד מערכת ההפעלה מאפשרת להריץ אפליקציות

CPU

- - מבטיחה נכונות.
 - גבולות זיכרון
 - עדיפויות –
 - מצב יציב
 - מספקת נוחיות.
 - הסתרת פרטים
 - תיאום –
 - קריאות מערכת-הפעלה
 - מערכת קבצים –



memory

מטרות מערכת ההפעלה

- :מאפשרת למשתמשים לבצע תכניות באופן
- **איכותי**: לספק את השירותים הנדרשים באופן מהיר ויעיל
 - יעיל: למקסם את הניצול של משאבי המערכת. –
- למקסם את מספר המשתמשים המקבלים שירות מהמערכת.
 - מתן זמני תגובה מקובלים במערכת.
 - **הוגן**: מחלקת את משאבי המערכת באופן הוגן.
- בוח: חוסכת למשתמש את הצורך לדעת את הפרטים השונים של החומרה והאמצעים הנדרשים בעת קבלת שירותי מערכת.
 - בכון: תוכניות לא משפיעות על תוכניות אחרות, שהטיפול וקבלת השירות ממספר רב של התקני קלט/פלט יהיה נכון, שהמערכת תשמר במצב תקין וכו'.
 - להגן על משאבי המערכת ולתת שירות רק למשתמשי המערכת.
 - מערכת ההפעלה כמכונה מדומה או כמכונה מורחבת.

שיתוף משאבים

אפליקציה רוצה את כל המשאבים:

- זמן מעבד
 - זיכרון –
 - קבצים –
- אמצעי קלט / פלט
 - שעון –

מערכת ההפעלה נותנת לכל אפליקציה אשליה של מערכת שלמה משל עצמו.

התפתחות מערכות הפעלה

חומרה יקרה ואיטית, כוח-אדם זול 24x7 :IBM S/360

> חומרה יקרה ומהירה, כוח-אדם זול Interactive time-sharing :Unix

חומרה זולה ואיטית, כוח-אדם יקר MS-DOSמחשב אישי לכל משתמש:

- חומרה זולה מאוד, כוח חישוב רב.
- Windows NT, Windows Vista, Linux, ריבוי משימות,ריבוי משתמשים: Solaris, BSD, Mac OS X
 - (multi-core) ריבוי מעבדים וריבוי ליבות —
 - שיתוף משאבים בסיסי: דיסקים, מדפסות, ...
 - רשתות מהירות.
 - SETI@home, Grid Computing הרשת היא המחשב:
 - SAN, Web storage :הרשת היא אמצעי אחסון —

העתיד הקרוב

וירטואליזציה - סגירת מעגל? ניתוק מערכת ההפעלה מהחומרה מספר "מחשבים מדומים" על-גבי מכונה פיזית אחת בשילוב רשתות מהירות: Cloud Computing מערכת הפעלה ייעודית - Software Appliance

מזעור והטמעה טלפון סלולרי כמערכת מחשב, Netbooks Pervasive/Ubiquituous Computing - מחשוב בכל מקום

מבנה המחשב

התנהגות מערכת ההפעלה מוכתבת (חלקית) על-ידי החומרה שעליה היא רצה

- סט פקודות, רכיבים מיוחדים

החומרה יכולה לפשט / לסבך משימות מערכת ההפעלה

- מחשבים ישנים לא סיפקו תמיכה לזיכרון וירטואלי
- מחשבים מודרניים מכילים ריבוי ליבות ותמיכת חומרה בריבוי תהליכים

מנגנוני חומרה לתמיכה במערכת ההפעלה

- שעון חומרה •
- פעולות סנכרון אטומיות 🦠
 - פסיקות
- קריאות מערכת-הפעלה •
- פעולות בקרת קלט / פלט
 - הגנת זיכרון
- (protected) אופן עבודה מוּגן
 - פקודות מוּגנות

פקודות מוגנות

- חלק מפקודות המכונה מותרות רק למערכת-ההפעלה
- . גישה לרכיבי קלט / פלט (דיסקים, כרטיסי תקשורת).
- שינוי של מבני הנתונים לגישה לזיכרון (טבלת דפים, TLB).
- עדכון של סיביות **מוד** (מצב) מיוחדות (לקביעת עדיפות טיפול בפסיקות).
 - פקודת halt.
 - הארכיטקטורה תומכת בשני מצבים לפחות:
 - kernel mode
 - user mode —
 - (...במעבדי IA32 יש ארבעה מצבים...)
 - ברגיסטר מוגן. status bit המצב נשמר באמצעות
 - תכניות משתמש רצות ב-user mode
 - .kernel mode- מערכת ההפעלה רצה ב
 - kernel mode- המעבד מבצע פקודות מוגנות רק

יום בחיים של מערכת ההפעלה

- עלייתה של מ.ה •
- בהדלקת המחשב מורצת תכנית הנקראת טוען העלייה (bootstrap program/loader).
- תכנית זאת מזהה את החומרה הנכללת במערכת, רכיבי הציוד המחשב (המעבד ואוגריו, BIOS הזיכרון), בודקת את תקינותה, מאתחלת אותה.ב
 - boot).בסיום האיתחולים,יטען טוען העליה את גוש העליה של מ.ה. BasicI/O System. Boot Record-MBR אוהוא יטען את יתר גרעין המערכת.בדרך כלל זה block אוריסק.
 - מלבד אתחול המערכת, נכנסים לגרעין רק בגלל מאורע.
 - הגרעין מגדיר אופן טיפול בכל מאורע.
 - חלק נקבע על ידי ארכיטקטורת המעבד.
 - מנגנון כפי שראינו. –
 - :exceptions-י פסיקות ו
 - (שעונים, סיום ק/פ) Interrupts פסיקות) נגרמות על-ידי רכיבי חומרה
 - (page fault מגיעות מהתוכנה (פקודה מפורשת, Exceptions -

רכיבי מערכת ההפעלה

- תהליכים
 - זיכרון
- קלט / פלט
- זיכרון משני
- מערכות קבצים
 - הגנה
- ניהול חשבונות משתמשים
 - ממשק משתמש (shell)

בראשית... מונוליתית עקשורת זולה בין ✓ תוכניות

משתמש

גרעין

מערכת

ההפעלה

חומרה

מודולים

ארגון מערכת ההפעלה

קשה להבין

קשה לשנות או להוסיף רכיבים

?מה האלטרנטיבה

אח"כ... גרעין קטן

משתמש

תוכניות

System networking file system processes scheduling


Microkernel

זיכרון וירטואלי הגנה ניהול המעבד **מערכת מונוליתית** היא למעשה אוסף גדול של פונקציות שונות.

-layered systems מערכות מרובדות מערכות שמרכיביהן מאורגנים ברבדים אשר נמצאים ביחס היררכי. לכל רובד מוגדר ממשק שדרכו הרבדים הסמוכים בהיררכיה יכולים לתקשר ביניהם.

User mode

חומרה



- י Micro Kernel: שכבה דקה מספקת שירותי גרעין
 - אמינות גבוהה יותר ✓
 - ע קל להרחיב ולשנות ✓

דוגמאות:

Mach, OS X, ~Windows NT

מודולים דינמיים, שניתן לטעון ולהסיר אותם מהזיכרון

- עון רכיבי קוד ונתונים ✓ מאפשר לטעון רכיבי קוד ונתונים לפי דרישה
 - עמונע מהגרעין "להתנפח" ללא ✓ צורך בזיכרון המחשב
 - √ קל להרחיב ולשנות
 - ביצועים טובים ✓

Solaris, Mac OS X, :דוגמאות: Linux (kernel modules), Windows (Dynamic device Drivers) שירותים של המכונה המורחבת ושל המכונה המדומה. ניתן להפריד את שתי הקונספציות הללו שירותים של המכונה המורחבת ושל המכונה המדומה. ניתן להפריד את שתי הקונספציות הללו ולראות את מערכת ההפעלה כשכבת תוכנה שמספקת לשכבות שמעל מספר העתקים של החומרה עם כמות משאבים פחותה מזו שבחומרה הפיזית בפועל. במובן מסוים זו אינה מערכת הפעלה רגילה, שכן על כל מכונה מדומה יכולה לרוץ מערכת הפעלה חדשה, ואולי גם אותה מערכת שתשכפל את עצמה.

מערכות Exokernel ניהול זיכרון, תזמון תהליכים ותקשורת הוצאו אל מחוץ לגרעין. ההחלטה הזאת נובעת מכך שמערכת ההפעלה איננה כופה על המשתמש את צורת השימוש במשאבים. מערכת ההפעלה דואגת רק להגנה על המשאבים ולניהולם. המערכת מקצה משאבים לתכניות משתמש שיכולות לעשות שימוש במשאבים אלו בצורה ייחודית רק להן. כל תכנית יכולה להשתמש בספריות מוכנות המממשות אבסטרקציות כגון קבצים וזיכרון מדומה או, לחלופין,exokernel יכולה להשתמש במשאבים בצורה ייחודית באמצעות ספריות ייעודיות.


מערכות שרת-לקורclient-server מבוססות על גרעין מערכת ההפעלה מתפקד כדוור-גרעין מערכות שרת-לקוד מהריץ תהליכים אל שרתים עצמאיים (תהליכים גם הם), המפוזרים במערכת, כגון שרתי מערכת הקבצים, מנהל הזיכרון, תכנית התקשורת, ותכנית המסך . כאשר מתקבלות תשובות מהשרתים, הגרעין מחזיר את התשובה לתהליך המבקש. בשיטה זו, התוכנה מורכבת מיחידות עצמאיות, שכל אחת מהן ממלאת תפקיד מוגדר. עם כל יחידה כזו ניתן להידבר רק באמצעות מספר מוגבל של הודעות, דרך ערוץ תקשורת פנימי או חיצוני כלשהו. שיטה זו מצמצמת מאוד את התלות בחומרה.ההבדל הוא ש Exokernel מקצה חלק ממשאבי המערכת לטובת המשתמשים אשר משתיתים על המשאבים הגולמיים האלה אבסטרקציות שלהם, ואילו במערכות שרת-לקוח כל סוג משאבים מנוהל על ידי תוכנת לקוח אחת שמספקת אבסטרקציה אחידה של המשאב לכל המשתמשים.


תהליך

- :אבסטרקציה
- יחידת הביצוע לארגון פעילות המחשב –
- יחידת הזימון לביצוע במעבד ע"י מערכת ההפעלה –
- תוכנית בביצוע (סדרתי = פקודה-אחת-אחר-השנייה)job, task, sequential process

?מה מאפיין תהליך

- מרחב כתובות תהליך לעומת תוכנית:
- קוד התוכנית תוכנית היא חלק ממצב מרחב הכתובות של התהליך
 - י נתונים התהליך
 - מחסנית זמן-ביצוע תוכנית יכולה לייצר כמה
 - תהליכים program counter
 - רגיסטרים •
 - מספר תהליך (process id)





- רץ = מתבצע בתוך ה cpu, כמה תהליכים יכולים להיות במצב זה?
- מחכה = ממתין שיקרה מאורע כלשהו, למשל input / output, ולא יכול להתקדם בינתיים


Process id (PID) **Execution state** Program counter Stack pointer Registers Memory limits Scheduling priority Username Open files status

מבני הנתונים של תהליך

- בכל זמן, הרבה תהליכים פעילים במערכת
 - לכל תהליך מצב
 - שומר את Process control block (PCB) מצב התהליך כאשר אינו רץ.
 - Linux-בProcess Descriptor ב-
 - נשמר כאשר התהליך מפונה, נטען כאשר התהליך מתחיל לרוץ.

- התהליך יכול לקרוא שדות מה PCB שלו רק באמצעות קריאות מערכת-הפעלה.
- :כאשר תהליך רץ, המצב שלו נמצא במעבד
 - SP ,PC −, רגיסטרים
 - רגיסטרים לקביעת גבולות זיכרון —
- כאשר המעבד מפסיק להריץ תהליך (מעבירו למצב המתנה), ערכי הרגיסטרים נשמרים ב-PCB.
 - כאשר המעבד מחזיר תהליך למצב ריצה, ערכי הרגיסטרים נטענים מה-PCB.
 העברת המעבד מתהליך אחד לשני.

Context switch



ה-PCB ותורי המצבים

ה-PCB הוא מבנה נתונים בזיכרון מערכת ההפעלה.

- כאשר התהליך נוצר, מוּקצה עבורו PCB (עם ערכי התחלה), ומשורשר לתור המתאים (בדרך-כלל, ready).
 - ה-PCB נמצא בתור המתאים למצבו של התהליך.
 - כאשר מצב התהליך משתנה, ה-PCB שלו מועבר מתור לתור.
 - כאשר התהליך מסתיים, ה-PCB שלו משוחרר.

יצירת תהליך

- תהליך אחד (האב) יכול ליצור תהליך אחר (הבן)
 - Linux-ביצוע ps -al ב-ppid –
- בדרך-כלל, האב מגדיר או מוריש משאבים ותכונות לבניו.
 - . ועוד. user ב-Linux, הבן יורש את שדה Linux.
- האב יכול להמתין לבנו, לסיים, או להמשיך לרוץ במקביל.
 - רק תהליך אב יכול להמתין לבניו –
 - ב Windows יש קריאת (...,prog.exe,...) יש קריאת
- .prog מייצרת תהליך חדש (ללא קשרי אבות/בנים) אשר מתחיל לבצע את –

fork():UNIX-יצירת תהליכים ב

```
יוצר ומאתחל PCB.
int main(int argc,
                                                                                                              מיצר מרחב כתובות חדש, ומאתחל אותו עם
                                char **arqv)
                                                                                                                     העתק מלא של מרחב הכתובות של האב.
                                                                                                                             מאתחל משאבי גרעין לפי משאבי האב
       int child pid = fork();
                                                                                                                                                                   (למשל, קבצים פתוחים)
       if (child pid == 0) {
         printf("Son of %d is %d\n", באג נפוץ הוא שכיחת סגירת קבצים פתוחים של "באג נפוץ הוא שכיחת אירת הבצים פתוחים של "באג נפוץ הוא שכיחת אירת קבצים פתוחים של "באג נפוץ הוא שכיחת אירת הבצים פתוחים הוא הבצים במוחים במוח
                                                                                                                                                                                                   האב אצל הבן
                             getppid(),getpid());
                                                                                                                                                     שם את ה-PCB בתור המוכנים
              return 0;
                                                                                                             עכשיו יש שני תהליכים, אשר נמצאים באותה
       } else {
                                                                                                                                                         נקודה בביצוע אותה תוכנית.
              printf("Father of %d is
                                                                                                                                               שני התהליכים חוזרים מה fork:
                                                                            %d\n",
                        child pid,getpid());
                                                                                                                                                                                    0 הבן, עם ערך –
              return 0;
                                                                                                                           של הבן (pid) ארב, עם מספר התהליך –
                                                                                                                                    fork() נראה בהמשך מימוש יעיל יותר ל
           מה יהיה סדר השורות בפלט? -- שים לב
                                                                                                                                                               איך מפעילים תוכנית חדשה?
                                                                              לערבובים!
            לבן יש עותקים של המשתנים הגלובליים,
                                                                                                                                                         עוצר את ביצוע התוכנית הנוכחית.
                                              ועכשיו יכול לשנות אותם!
                                                                                                                                                לתוך מרחב הכתובות.progטוען את
                                                                                                           מאתחל את מצב המעבד, וארגומנטים עבור התוכנית
                                                                                                                                                                                                                      החדשה.
                                                                                                                מועבר לתור המוכנים).PCBמפנה את המעבד (ה-
                               int execv(char *prog, char **argv)
                                                                                                                                                                                       לא יוצר תהליך חדש!
```

זימון תהליכים

ארוך

Waiting

done

I/O,

page fault

schedule

Ready

Running

preempt



- בוחר תהליך מתור המוכנים ומריץ אותו ב-CPU.
 - מופעל לעיתים קרובותאלפיות-שנייה).
 - חייב להיות מהיר.

:זימון טווח-ארוך

- בוחר איזה תהליך יובא לתור המוכנים.
- מופעל לעיתים רחוקות (שניות, דקות).
 - יכול להיות איטי. –
- או (timer תהליכים יכולים להשתחרר יחד מהמתנה (למשל, אחרי המתנה ל בבודדת (למשל, אחרי המתנה למשאב שאינו ניתן לשיתוף כמו מדפסת)

מדדים להערכת אלגוריתם לזימון תהליכים

עבור זימון טווח-קצר, המדדים העיקריים הם:

- זמן שהייה מינימאלי (= זמן המתנה + זמן ביצוע)
- .(trade-off) תקורה מינימאלית אי-אפשר לנצח בשני המדדים

לפעמים מעוניינים במטרות נוספות:

- ניצול של המעבד: כמה זמן המעבד פעיל
- תפוקה (throughput): כמה תהליכים מסתיימים בפרק זמן

First-Come, First-Served אלגוריתם

- התהליך שהגיע ראשון לתור הממתינים ירוץ ראשון
- (CPU bound) נותן עדיפות לתהליכים חישוביים
 - ממזער ניצול התקנים
 - (time sharing) א מספק דרישות שיתוף –
- וללא הפקעות): תהליך מקבל את המעבד עד לסיומו. (ללא הפקעות) non-preemptive ✓
 - גימוש פשוט: תור התהליכים המוכנים הוא FIFO.

זמן ההמתנה של תהליך מרגע הגעתו לתור המוכנים ועד לתחילת ביצועו תלוי בסדר הגעת התהליכים לטווח הקצר אפשרות אחת (התהליכים מגיעים ביחד):

אמן המתנה ממוצע = 17 = (0+24+27). P2 3 P3 3

24 P2 3 P3 3

P2 3 P3 3 P1 24 P3 + (0+3+6)/3 = 3 = 3 P3 3

אפקט השיירה Convoy

 I_4 I_3 I_2 I_1

תהליך עתיר חישובים C_n ו תהליכים עתירי O_n ו

מה קורה?

C

- תופס את המעבד.[[] C תופס את המעבד.
- תהליכי $_{i}$ ו מצטברים בתור המוכנים. -
- התקני קלט / פלט מובטלים! Round Robin (RR)
 - תור מוכנים מעגלי
 - המעבד מוקצה לתהליך הראשון בתור
- אם זמן הביצוע של התהליך גדול מקצבת זמן מסוימת, p, התהליך מופסק
 ומועבר לסוף תור המוכנים.
 - preemptive ≺
 - .q = 10-100msec בדרך-כלל,
 - שמייצר פסיקה כל q יחידות-זמן. timer שמייצר פיקה כל -ידי

Shortest Job First (SJF)

Shortest Processing Time First נקרא גם

. Non-preemptive.מריצים את התהליך עם זמן ביצוע מינימאלי, עד לסיומו

. – כל התהליכים מגיעים יחד. - זמן הביצוע של תהליך ידוע מראש.

P4	P1	P3	P2	P1 (6) P2 (8) P3 (7) P4 (3)
3	6	7	Q	זמן המתנה ממוצע = 7 =4+(0+3+9+16)
3	U	7	O	!מינימאלי לכל סדר זימון אפשרי

Shortest Remaining Time to Completion First (SRTF)

כאשר מגיע תהליך P_i שזמן הביצוע הנותר שלו קצר יותר מזמן הביצוע הנותר של P $_i$ מכניסים את P_i למעבד, במקום P $_k$

- preemptive ≺
- .ממזער את זמן השהייה הממוצע במערכת

SRTF אופטימאלי כאשר תהליכים לא מגיעים יחד, בניגוד ל-SRTF

מדדי יעילות למנגנוני זימון

זמן השהייה של תהליך בטווח הקצר (רץ או מוכן) אזמן השהייה של תהליך בטווח הקצר (רץ או מוכן) זמן הריצה (סכ"ה זמן חישוב) של תהליך t_i

אוא מספר התהליכים A זמן שהייה ממוצע של תהליך, תחת מדיניות זימון

ניבוי זמן הריצה של תהליך

אומדן סטטיסטי של הזמן עד לוויתור על המעבד, על-פי הפעמים הקודמות שהתהליך החזיק במעבד

$$au_{i+1} = lpha \cdot au_i + (1-lpha) \cdot t_i$$
 i - הערכת זמן הביצוע לסיבוב ה- t_i i - הערכת זמן הביצוע בפועל בסיבוב ה- t_i i - זמן הביצוע בפועל בסיבוב ה- t_i

- רק זמן הריצה האחרון קובע $\alpha = 0$ –
- (ואז au_0 קובע מאוד) זמן ריצה בפועל לא משפיע lpha = 1 1

זימון לפי עדיפויות

- לכל תהליך יש עדיפות התחלתית
 - עדיפות התחלתית גבוהה ניתנת
 - **–** לתהליכים שסיומם דחוף
 - לתהליכים אינטראקטיביים –
- התהליך עם העדיפות הגבוהה ביותר מקבל את המעבד.
- SJF silv. הוא זימון לפי עדיפויות כאשר העדיפות היא ההופכי של זמן הביצוע. הרעבה של תהליכים עם עדיפות נמוכה הזדקנות (זמן שהייה ארוך) של תהליכים גורמת להגדלת העדיפות שלהם (לדוגמא, selfish round-robin).

Lottery scheduling

הפעלת שיטת התזמון המובטח יכולה לדרוש תקורה לא קטנה. למשל, במקרה של ההבטחה על צריך לחשב מחדש את היחס לכל תהליכי המערכת כאשר מגיע , חלוקה שווה של זמני CPU למערכת תהליך חדש או כאשר אחד מהתהליכים עוזב את המערכת. שיטת ההגרלה יכולה להפחית את התקורה של חישוב המידות המובטחות ולהביא לתוצאות דומות באופן סטטיסטי.

מתזמן ייתן לכל תהליך חדש שנכנס למערכת כרטיס,במקרה של חלוקה שווה של זמני CPU החלטות התזמון מתבצעות בפרקי זמן שמשכם נגזר .הגרלה המזכה בנתח כלשהו של זמן CPU מכמות הכרטיסים המשתתפים בהגרלה או מקריאת מערכת והגעת תהליך חדש. בעת החלטת כך שלאורך זמן השיטה . תזמון מתבצעת הגרלה שבעקבותיה נבחר תהליך שיקבל את ה- CPU משיגה חלוקה שווה למדי של זמני העיבוד.

בכל החלטת השיטה איננה גורמת לתקורה, כי אין צורך לחשב את היחס של שימוש ה- CPU תזמון. כל מה שיש הוא לעדכן את משך הזמן של הריצה הבאה.

תהליכים-דייאט: חוטים עלות ריבוי תהליכים

- תהליכים דורשים משאבי מערכת רבים
- מרחב כתובות, גישה לקלט/פלט (file table)...
 - זימון תהליכים הינו פעולה כבדה •
 - context switch לוקח הרבה זמן.
 - תקשורת בין תהליכים עוברתדרך מערכת ההפעלה
 - מערכת ההפעלה שומרת על הגבולותבין תהליכים שונים

חוט (thread) הינו יחידת ביצוע (בקרה) בתוך תהליך במערכות הפעלה קלאסיות "חוט" יחיד בכל תהליך

במערכות הפעלה מודרניות תהליכים-דייאט Iightweight processes במערכות הפעלה מודרניות משתפים מרחב כתובות, הרשאות ומשאבים תהליך הוא רק מיכל לחוטים

- לכל חוט מוקצים המשאבים הבאים:
 - program counter -
 - מחסנית
 - רגיסטרים –

Thread Control Block (TCB) נמצאים ב

מרחב הכתובות של תהליך מרובה-חוטים

יתרונות וחסרונות

- יצירת חוט יעילה יותר ✓
- antral black Paul 72 -
- והקצאת מחסנית thread control block והקצאת -
- החלפת הקשר בין חוטים של אותו תהליך מהירה יותו
 - ער של משאבים ✓ ניצול טוב יותר של משאבים
- חוט אחד נחסם (למשל על IO), חוטים אחרים של אוח
 תהליך ממשיכים לרוץ
 - מקביליות אמיתית במערכות מרובות מעבדים .
 - תקשורת נוחה יותר בין חוטים השייכים לאותו תהליך – זיכרון משותף
 - תכנות מובנה יותר
 - חוסר הגנה בין חוטים באותו תהליך
 - חוט עלול לדרוס את המחסנית של חוט אחרגישה לא מתואמת למשתנים גלובליים
 - חוט מערכת (kernel threads) מוכרים למערכת ההפעלה lightweight processes

חוטי משתמש מאפשרים לאפליקציה לחקות -singleריבוי חוטים גם במערכת הפעלה threaded

Stack for thread 1 Stack for thread 2 Stack for thread 2 SP thread 2 An heap (dynamic allocated mem) static data (data segment)

חוטי משתמש וחוטי מערכת

PC thread 2

◆PC thread 1

code

(text segment)


חוט משתמש (user threads) מוגדרים ע"י סביבת התכנות לא דורשים קריאות מערכת זימון בשיתוף פעולה (ע"י פקודת yield(אין החלפת הקשר בגרעין מה קורה כאשר חוט נחסם?

תיאום

- תהליכים משתפים פעולה:מניעה הדדית או/ו תלות הדדי
- . (בעיקר חוטים). גישה למשאבים משותפים, למשל זיכרון משותף
 - העברת נתונים מתהליך אחד לשני דרך התקן משותף.
 - התקדמות של תהליך אחד תלויה בנתונים של השני.
 - חייבים לתאם את השיתוף:
 - מניחים שביצוע התהליכים משולב באופן שרירותי.למתכנת האפליקציה אין שליטה על זימון התהליכים.
 - .(synchronization) שימוש במנגנוני תיאום –
 - race condition מימשנו פונקציה למשיכת כסף מחשבון בנק.

```
int withdraw( account, amount) {
  balance = get_balance( account );
  balance -= amount;
  put_balance( account, balance);
  return balance; }
```

• בחשבון יש 50000\$, ושני בעלי החשבון ניגשים לכספומטים שונים ומושכים \$30000 ו-\$20000 בו-זמנית.



תכונות רצויות

מניעה הדדית: חוטים לא מבצעים בו-זמנית את הקטע הקריטי. (mutual exclusion) מניעה הדדית: חוטים לא מבצעים בו-זמנית את הקטע הקריטי, חוט כלשהו יצליח התקדמות: אם יש חוטים שרוצים לבצע את הקטע הקריטי, חוט כלשהו יצליח להיכנס. (no deadlock, היעדר קיפאון)

,no starvation) הוגנות: אם יש חוט שרוצה לבצע את הקטע הקריטי, לבסוף יצליח. (היעדר הרעבה)

– רצוי: החוט יכנס לקטע הקריטי תוך מספר צעדים חסום (bounded waiting),
 ואפילו בסדר הבקשה (FIFO).

מנעולים (locks)

- אבסטרקציה אשר מבטיחה גישה בלעדית למידע באמצעות שתי פונקציות:
 - בחסם בהמתנה עד שמתפנה המנעול. acquire(lock)
 - release(lock) משחרר את המנעול.
 - : ו acquire ו release מופיעים בזוגות
 - . אחרי acquire החוט מחזיק במנעול. –
 - רק חוט אחד מחזיק את המנעול (בכל נקודת זמן).
 - יכול לבצע את הקטע הקריטי. –

```
בחזרה לפונקציה למשיכת כסף מחשבון בנק.
int withdraw( account, amount) {
    acquire ( lock ) ;
    balance = get_balance( account );
    balance -= amount;
    put_balance( account, balance);
    release ( lock ) ;
    return balance;}

    annount;
    count (account);
    results (account);
    return balance;
```

- פתרונות תוכנה: אלגוריתמים.
- מבוססים על לולאות המתנה (busy wait).
 - שימוש במנגנוני חומרה:
- פקודות מיוחדות שמבטיחות מניעה הדדית.
- לא תמיד מבטיחות התקדמות.-- לא מובטחת הוגנות.
 - תמיכה ממערכת ההפעלה:
- מבני נתונים ופעולות שמהם ניתן לבנות מנגנונים מסובכים יותר.
 - בדרך-כלל, מסתמכת על מגנוני חומרה.
 - [Lamport, 1978].(bakery) ידוע כאלגוריתם המאפיה
 - שימוש במספרים:
 - חוט נכנס לוקח מספר.
 - חוט ממתין שמספרו הקטן ביותר נכנס לקטע הקריטי. –

תיאום בין תהליכים:שיטות מתקדמות

מימוש מנעולים: חסימת פסיקות

```
lock acquire(L):
                                חסימת פסיקות מונעת החלפת
  disableInterrupts()
                                      חוטים ומבטיחה פעולה
  while L≠FREE do
                                         אטומית על המנעול
    enableInterrupts()
                                 למה מאפשרים פסיקות בתוך
    disableInterrupts()
                                                  ?הלולאה
  L = BUSY
                                    בעיות במערכת עם מעבד יחיד: •
  enableInterrupts()
                          תוכנית מתרסקת כאשר הפסיקות חסומות.
lock release(L):
  L = FREE
                                 פסיקות חשובות הולכות לאיבוד.
```

- עיכוב בטיפול בפסיקות 0/ו גורם להרעת ביצועים.
 - במערכות עם כמה מעבדים, לא די בחסימת פסיקות.
 - חוטים יכולים לרוץ בו-זמנית (על מעבדים שונים)

תמיכת חומרה במנעולים

```
test&set(boolvar)
   מנעול תפוס – L = true;מנעול תפוס – L = false
  lock acquire(L):
                                       – כתוב true ל- boolvar –
     while test&set(L)
                                                         ערך קודם
        do nop
                                                       המתנה בזבזנית
  lock release(L):
                                       :busy waiting מנעול שיש בו spinlock
     L = false
                          . בדוק האם המנעול תפוס (על-ידי גישה למשתנה).
                                          – אם המנעול תפוס, בדוק שנית.
compare & swap (mem, R_1, R_2)
                                                           מאוד בזבזני.
ערך mem הזיכרון
                  אם בכתובת
                              .cpu חוט שמגלה כי המנעול תפוס מבזבז זמן –
זהה לרגיסטר₁
                         בזמן הזה החוט שמחזיק במנעול לא יכול להתקדם.
, כתוב את הערך אשר
ברגיסטר ₂ והחזר <u>הצלחה</u>
                         פאשר לחוט הממתין עדיפות גבוהה. 😊 priority inversion:
אחרת החזר כישלון
                                         באמצעות busy wait מונע :queue lock
                                               ניהול תור של החוטים המחכים
```

הנזק אינו רק שחוט הממתין לא עושה עבודה משמעותית אלא גם שהחוט בעל המנעול לא מתקרב לשחרור המנעול.

הוא לא תמיד דבר רע – התקורה על כניסה להמתנה היא 0 ולכן בהמתנות קצרות busy wait ב-binux ב-spin locks ב-spin locks ב-spin locks משתלם לא להוציא את החוט / תהליך לתור המתנה. לכן, משתמשים ב-priority inversion במערכות מרובות מעבדים (ששם אין בעית priority inversion) לצורך פעולות המתנה קצרות

מנגנוני תיאום גבוהים יותר

- לנהל תור של החוטים הממתינים.
- נמצא במנגנוני תיאום עיליים: סמפורים,משתני תנאי,מוניטורים
 - סמפור- שני שדות: סמפור בינארי
- ערך שלם ערך התחלתי =1; זה גם הערך
 - תור של חוטים / תהליכים המקסימאלי. תור של חוטים / תהליכים
- ממתינים מאפשר גישה בלעדית למשאב wait(semaphore)
 - מקטין את ערך המונה ב-1 סמפור מונה –
 - ממתינים עד שערכו של הסמפור ערך התחלתי N>0.
- . עותקים זהים N אינו שלילי שולט על משאב עם א
 - signal(semaphore) חוט יכול לעבור () signal (semaphore) מגדיל את ערך המונה ב-1
 - משחרר את אחד הממתינים**.**
 - wait (OKToBuyMilk); בהתחלה 1. OKToBuyMilk) of (NoMilk) {
 - Buy Milk;}// critical section signal (OKToBuyMilk); $0 \ge 0$ אם ערך הסמפור $0 \le 0$, אם ערך הסמפור תפוס,
 - וערכו (בערך מוחלט) הוא מספר הממתינים

```
דוגמה: בעיית יצרן / צרכן
                                      שני חוטים רצים באותו מרחב זיכרון
                        - היצרן מיצר אלמנטים לטיפול (למשל, משימות) -
                   הצרכן מטפל באלמנטים (למשל, מבצע את המשימות)
                            מערך חסום (מעגלי) מכיל את העצמים המיוצרים.
       מספר האלמנטים המוכנים
                           cp
         pp
                    האלמנט המוכן הבא
   המקום הפנוי הבא
                                               מספר המקומות הפנויים
semaphore freeSpace,
  initially n
                                               מספר האיברים המוכנים
Semaphore availItems,
  intiailly 0
                                   Consumer:
Producer:
                                     repeat
  repeat
                                        wait( availItems);
    wait( freeSpace);
                                        consume buff[cp];
    buff[pp] = new item;
                                        cp = (cp+1) \mod n;
    pp = (pp+1) \mod n;
                                        signal( freeSpace);
    signal( availItems);
                                     until false;
  until false;
```

דוגמה: קוראים/כותבים

טבלת גישה

	Reader	Writer
Reader	✓	*
Writer	*	*

```
int r = 0;
semaphore sRead,
  initially 1
semaphore sWrite,
  initially 1
```

```
Writer:
wait(sWrite)
[Write]
signal(sWrite)
```


```
חוטים קוראים וחוטים כותבים
```

- מספר חוטים יכולים לקרוא בו-זמנית.
 - ,כאשר חוט כותב

מונה מספר הקוראים

אסור שחוטים אחרים יכתבו ו/או יקראו.

```
מגן על מונה מספר הקוראים
  מניעה הדדית בין קוראים לבין כותבים
              (ובין כותבים לעצמם)
Reader:
  wait(sRead)
  if r=1 then
     wait(sWrite)
  signal (sRead)
  [Read]
  wait( sRead)
  if r=0 then
      signal(sWrite)
  signal (sRead)
```



קיפאון

קבוצת תהליכים / חוטים שבה כל אחד ממתין למשאב המוחזק על-ידי מישהו אחר בקבוצה. מתקיימים התנאים הבאים:

- 1. יש מניעה הדדית
- משאבים שרק תהליך אחד יכול לעשות שימוש בהם בו-זמנית
- כמה עותקים של אותו משאב נחשבים למשאבים נפרדים
- משאבים שאין צורך במניעה הדדית עבורם אינם יכולים לגרום לקפאון (למשל, read only file)
 - 2. החזק והמתן
 - תהליך מחזיק משאב ומחכה למשאב אחר שבשימוש אצל תהליך אחר
 - 3. לא ניתן להפקיע משאבים
 - 4. המתנה מעגלית...

 - $P_{(i+1) \bmod n}$ מחכה למשאב המוחזק ע"י P_i —

מהן פסיקות?

פסיקות (interrupts) הן אירועים הגורמים למעבד להשעות את פעילותו הרגילה ולבצע פעילות מיוחדת.

שימושים:

- מימוש קריאות מערכת-הפעלה. –
- קבלת מידע וטיפול ברכיבי חומרה (שעון, חומרת קלט/פלט...).
 - טיפול בתקלות (חלוקה באפס, גישה לא חוקית לזיכרון...).
 - אכיפת חלוקת זמן מעבד בין תהליכים –

- סוגי פסיקות פסיקות <mark>אסינכרוניות</mark> נוצרות על-ידי רכיבי חומרה שונים:
 - . ללא תלות בפעילותו הנוכחית של המעבד
- למשל: פעימה של שעון המערכת, לחיצה על מקש במקלדת...
 - פסיקות סינכרוניות נוצרות בשל פעילות של המעבד:
 - למשל, כתוצאה מתקלות שונות.
 - .(exceptions) נקראות גם חריגות
- סוג אחר של פסיקות סינכרוניות הוא **פסיקות יזומות**, אשר נקראות גם **פסיקות** תוכנה (software interrupts):
 - נוצרות על-ידי הוראות מעבד מיוחדות (למשל int).
 - שימושים: מימוש קריאות מערכת, debugging.

אם המעבד מגלה שהיו פסיקות לאחר ביצוע פעולה...

- שומר על המחסנית את כתובת החזרה,בד"כ כתובת ההוראה הבאה.
- אולי מידע נוסף:רגיסטרים מיוחדים, מידע נוסף, למשל סוג השגיאה המתמטית.
 - מפעיל את שגרת הטיפול של הפסיקה •
 - ביתן להפעיל מספר שגרות בעקבות פסיקה Linux –
 - השגרה מוגדרת עבור (התקן, פסיקה) ולא עבור (פסיקה) בלבד
 - מספר התקנים יכולים לחלוק את אותה פסיקה.

?איך מפעילים את שגרת הטיפול בפסיקה

- לכל פסיקה שגרת טיפול משלה, הפועלת בהתאם לסוג הפסיקה
 - .(interrupt vector לכל פסיקה יש מספר שונה (נקרא לפעמים •
 - למעבד יש גישה לטבלה של מצביעים לשגרות טיפול בפסיקה.
- מספר הכניסות בטבלה כמספר וקטורי הפסיקות.במעבדי IA16, הטבלה
 שמורה בכתובת 0000:0000 (ממש בתחילת הזיכרון) מכילה 256 כניסות
 של 4 בתים כ"א (4 בתים = גודל מצביע), סה"כ 1KB.
 - טבלת הפסיקות מאותחלת על-ידי חומרת המחשב (ה- BIOS).
- בטעינה, מערכת-ההפעלה מעדכנת את הטבלה, ומחליפה חלק מהשגרות.
 - מערכות-הפעלה מודרניות לא מסתמכות כלל על שגרות הטיפול של ה-BIOS, ומחליפות את כל הטבלה.

- הפסיקה קורה בזמן שתהליך כלשהו רץ.
- הפסיקה אינה בהכרח קשורה לתהליך זה.
- למשל, נגרמה על-ידי חומרה שתהליך אחר משתמש בה.
 - ולא לתהליך. אוד הטיפול בפסיקה שייך ל-kernel ולא לתהליך.

ועדיין, קוד הטיפול מורץ בהקשר של התהליך הנוכחי...

- לא מתבצעת החלפת תהליכים כדי לטפל בפסיקה!
- בדרך-כלל, קוד הטיפול בפסיקה לא מתייחס כלל לתהליך הנוכחי, אלא למבני
 נתונים גלובליים של המערכת.

טיפול בפסיקות במערכת מרובת-מעבדים

- פסיקות סינכרוניות: כל מעבד מטפל בפסיקות שיצר הקוד שהוא מריץ.
 - פסיקות אסינכרוניות: איזה מעבד יתעכב כדי לטפל בקלט-פלט?
- חלוקה סטטית: לכל מעבד קבוצה של (סוגי) פסיקות שהוא אחראי עליה.
- חלוקה דינאמית: המעבד שמריץ את התהליך עם העדיפות הגרועה יותר,
 יטפל בפסיקה
 - round-robin במקרה של שוויון
- בנוסף, במערכות מרובות-מעבדים יש גם פסיקות המשמשות להעברת מידע בין המעבדים עצמם
 - Inter-Processor Interrupts —
 - של מעבדים אחרים כפסיקות א-סינכרוניות רגילות. מעבד רואה IPIs

ניהול הזיכרון

- מערכת ההפעלה צריכה לנהל את השימוש בזיכרון:
- חלק מהזיכרון מוקצה למערכת ההפעלה עצמה. –
- שאר הזיכרון מתחלק בין התהליכים הרצים כרגע.
 - כאשר תהליך מתחיל צריך להקצות לו זיכרון.
- כאשר תהליך מסיים, ניתן לקחת בחזרה זיכרון זה.
- מערכת ההפעלה צריכה למנוע מתהליך גישה לזיכרון של תהליכים אחרים.

הפרדה בין תהליכים

הגנה.

- לא מאפשרים לתהליך גישה לנתונים של תהליך אחר.
- כתובות מתורגמות לתוך מרחב הכתובות הוירטואלי של תהליך זה בלבד. שמירה על אי-תלות בביצועים.
 - מערכת ההפעלה מחלקת משאבים מצומצמים בין כמה תהליכים.
 - . דרישות הזיכרון (פיזי) של תהליך לא על-חשבון תהליך אחר.

שיטה ישנה: חלוקה קבועה

- י מערכת ההפעלה מחלקת את הזיכרון הפיזי לחתיכות בגודל קבוע size שיכולות להכיל חלקים ממרחב הכתובות של תהליך.לכל תהליך מוקצית חתיכת זיכרון פיזי.
 - מספר התהליכים הרצים ≤ מספר החתיכות.

הגנה על הזיכרון

- מערכת ההפעלה צריכה להגן על תוכניות המשתמשים, זו מפני זו (עם או בלי כוונה רעה).
- מערכת ההפעלה צריכה להגן על עצמה מפני תוכניות המשתמשים.
 - ועל תוכניות המשתמשים מפניה?

שיטה פשוטה: limit register ,base register לכל אחת מהתוכניות. Prog A - מוגנים בעצמם. Prog B Base register


Limit register

Prog C

זיכרון וירטואלי.

בעיות עם חלוקה קבועה

- החלפה של חתיכת זיכרון שלמה בבת אחת.
 - עבודה עם כתובות זיכרון רציפות:
- אם גדול מספיק להכיל כל מה שצריך (וגם מה שבאמצע)
 - → כל החלפה לוקחת הרבה זמן.
 - מאפשר מעט חתיכות שונות



שיטה ישנה נוספת: חלוקה משתנה

- הרחבה של השיטה הקודמת, על-ידי תוספת רגיסטר המציין את אורך החתיכה.
 - ... מונע שיברור פנימי...
 - ? כמה מקום להקצות לתהליך שמגיע


external fragmentation שיברור חיצוני שאריות מקום בין החתיכות שלא מתאימות לכלום.

זיכרון וירטואלי

- מרחב כתובות מלא לכל תהליך.
- יכול להיות גדול מגודל הזיכרון הפיזי.
- רק חלקי הזיכרון הנחוצים כרגע לתהליך נמצאים בזיכרון הפיזי.
 - תהליך יכול לגשת רק למרחב הכתובות שלו.
 - מרחב כתובות פיזי: מוגבל בגודל הזיכרון הפיזי במחשב.
 - מרחב כתובות וירטואלי אותו רואה כל תהליך.
 - .(אלא על-ידי גודל הדיסק). -
- בעיקרון, כל מרחב הכתובות צריך להיות זמין בזיכרון הפיזי של המחשב, כאשר התהליך רץ...
 - ?4GB = 2^{32} כתובת של 32 ביטים \leftarrow מחשב עם זיכרון פיזי בגודל
 - ?... ומה עם דרישות הזיכרון של תהליכים אחרים
 - ?האם תהליך באמת צריך את כל הזיכרון הזה
 - ... בכלל משתמש בו?
 - השטח הכולל שבשימוש קטן בהשוואה למרחב הזיכרון כולו
 - מקצים זיכרון רק אם משתמשים בו. 🗲

<u>עקרון הלוקליות:</u> תהליך ניגש רק לחלק מזערי של הזיכרון שברשותו בכל פרק זמן נתון

Swapping




- זיכרון של תהליך שאינו רץ מועבר לדיסק (swap-out).
- כאשר תהליך חוזר לרוץ, מקצים לו
 מחדש מקום ומביאים את הזיכרון שלו
 (swap-in).


דורש מנגנון תמיכה...

הדיסק מכיל חלקים מהזיכרון של תהליך שרץ כרגע.

- צריך לזכור מה נמצא בזיכרון הפיזי ואיפה (ונמצא בדיסק).
- צריך לבחור מה להעביר לדיסק.
 - צריך לזכור איפה שמנו חלקיזיכרון בדיסק, כדי לקרוא אותםבחזרה, אם נצטרך אחר-כך.




- מחלקים את הזיכרון הוירטואלי לדפים בגודל קבוע (pages).
 - / גדולים מספיק לאפשר כתיבה קריאה יעילה לדיסק.
 - קטנים מספיק לתת גמישות.
 - .4K = גודל טיפוסי -
 - הזיכרון הפיזי מחולק למסגרות (frames) בגודל דף
 - כל מסגרת בזיכרון הפיזי יכולה להחזיק כל דף וירטואלי.
 - כל דף וירטואלי נמצא בדיסק.
 - חלק מהדפים הוירטואליים נמצאים בזיכרון הפיזי.
- צריך למפות מכתובת וירטואלית לכתובת פיזית (בזיכרון הראשי או בדיסק).
 - ?איזה דף נמצא איפה
 - **–** ומהר...
 - דורש תמיכת חומרה.



טבלת הדפים

- אחת לכל תהליך.
- כל כניסה בטבלת הדפים מתייחסת למספר דף וירטואלי, זהו האינדקס של הכניסה. ומכילה מספר מסגרת פיזית, זהו ערך הכניסה.
 - לכתובת יש שני חלקים:
 - .(Virtual Page Number) מספר הדף
 - offset (מיקום בתוך הדף).
 - ה VPN מהווה מצביע לטבלת הדפים ומאפשר למצוא את מספר המסגרת שבו (Physical Page Number).



דוגמא

- . כתובת וירטואלית של 32-ביט
- מרחב הכתובות מכיל 2^{32} כתובות (4GB=).
- VPN דפים עם 4K (= 212) כתובות, 12 ביטים ל- 20 ,offset (2¹² =) 4K (2¹² =) 4K

V R M protect Page frame #

מכילות גם מידע ניהולי, בנוסף למיקום הדף הפיזי:

- יאם הכניסה רלוונטית. valid bit
- . מודלק כאשר הדף בזיכרון, כבוי אם הדף נמצא רק בדיסק.
 - reference bit: האם ניגשו לדף.
 - מודלק בכל גישה לדף.
 - modify bit האם הייתה כתיבה לדף.
 - בהתחלה כבוי, מודלק כאשר יש כתיבה לדף.
 - .protection bits פה מותר לעשות על הדף.

Page Fault

- כאשר החומרה ניגשת לזיכרון לפי טבלת הדפים ומגיעה לדף שאינו בזיכרון הפיזי, "נגרמת חריגה מסוג PF .page fault נקראת גם "פסיקת דף" או "חריגת דף
- בטיפול בחריגה זו, גרעין מערכת ההפעלה טוען את הדף המבוקש למסגרת בזיכרון הפיזי ומעדכן טבלאות דפים
 - ייתכן שיהיה צורך לפנות דף ממסגרת בזיכרון לצורך טעינת הדף החדש ... כולל כתיבת הדף הישן לדיסק אם הוא עודכן...

restartable instruction כאשר מסתיים הטיפול בחריגה, מבוצעת ההוראה מחדש

יכולה להגרם גם מ: גישה לא חוקית לזיכרון, גישה לדף לא מוקצה ועוד Page Fault –

הטוב חוסך שיברור חיצוני:

- כל מסגרת פיזית יכולה לשמש לכל דף - 4 בתים לכל כניסה, 2^{20} כניסות וירטואלי.
 - מערכת-ההפעלה זוכרת איזה מסגרות פנויות.
 - תקורה של גישות לזיכרון. מצמצם שיברור פנימי:דפים קטנים בהרבה
 - קל לשלוח דפים לדיסק: עדיין יש שברור פנימי: – בוחרים גודל דף שמתאים להעברה בבת-אחת לדיסק.
 - לא חייבים למחוק, ניתן רק לסמן כלא-רלוונטי .(ע ביט)
 - אפשר להחזיק בזיכרון הפיזי קטעים לא-רציפים.

מחתיכות.

גודל טבלאות הדפים:

הרע

- עבלת דפים בגודל 4MB לכל תהליך. **←**
 - ??? ואם יש 20 תהליכים
- לפחות גישה נוספת לזיכרון (לטבלת הדפים) על מנת לתרגם את הכתובת.
 - גודל זיכרון התהליך אינו כפולה של גודל הדף (שאריות בסוף).
- דפים קטנים ממזערים שברור פנימי, אבל דפים disk) גדולים מחפים על שהות בגישה לדיסק .(latency




לכתובת וירטואלית יש שלושה חלקים: offset offset

master page # secondary page #


offset

- רצוי שהטבלה ברמה העליונה תכנסן בדף אחד
- .בתים 4 בתים 1024 = 4 $^{\circ}$ 1024 = 4 $^{\circ}$
- . החלק העליון של הכתובת צריך להיות עם 10 ביטים



inverted page table טבלת דפים מהופכת

השיטה עושה שימוש בטבלת דפים מהופכת שמכילה מיפוי של מסגרות זיכרון לדפים של תהליכים או, במילים אחרות, כל שורה בטבלת דפים מהופכת מתייחסת למסגרת בזיכרון הפיזי ומכילה אינפורמציה לגבי איזה דף ממופה במסגרת ולאיזה תהליך הוא שייך.חיפוס בטבלה נעשה בעזרת פונקצית ערבול(HASH) שמראה איפה דף רצוי יכול להימצא לפי סדר עדיפויות.אם הוא לא שם-עוד פעם מחשבים את הפונקציה עד שמוצאים או אין יותר אפשרויות ואז זה אומר שהוא בדיסק. שימוש בטבלת זיכרון מהופכת חוסך כמות גדולה של זיכרון, ולכן ניתן להחזיק אותה ברמות גבוהות בהיררכיה של זיכרון.



דפדוף של טבלת הדפים

- הטבלה ברמה העליונה תמיד בזיכרון הראשי.
- . תקורה של שתי גישות זיכרון (ולפעמים גישה לדיסק!) על כל גישה לדף.

.... מיוחד.קטן וזריז... (cache) פתרון? שימוש במטמון

Translation Lookaside Buffer (TLB)

- מטמון חומרה אשר שומר מיפויים של מספרי דפים וירטואליים למספרי דפים פיזיים.
- למעשה, שומר עבור כל מספר דף וירטואלי את כל הכניסה שלו בטבלת הדפים,אשר יכולה להכיל מידע נוסף (זהו הערך).
 - המפתח הוא מספר הדף הוירטואלי.
 - קטן מאוד: 16-48 כניסות (סך-הכל 64-192KB).
 - מהיר מאוד: חיפוש במקביל (תוך cycle אחד או שניים).
 - אם כתובת נמצאת ב TLB (פגיעה, hit) ← הרווחנו.
 - אם יש החמצה (miss) ← תרגום רגיל דרך טבלת הדפים.
- תרגום עבור 64-192KB כתובות זיכרון.אם תהליך ניגש ליותר זיכרון ← יותר החטאות ב TLB. פגיעוֹת כמעט ב 99% של הכתובות! מידה רבה של מקומיוּת (locality) בגישה לזיכרון.
 - לוקליות במקום (spatial locality): מסתובבים בכתובות קרובות.
 - (.x+d סיכוי טוב שאגש לכתובת, x סיכוי טוב שאגש לכתובת)
 - לוקליות בזמן (temporal locality): חוזרים לאותן כתובות בזמנים קרובים. (אם ניגשתי לכתובת x בזמן t, סיכוי טוב שאגש אליה גם בזמן ∆+t.)

Working set

 $\mathsf{WS}_{\mathsf{P}}(\mathsf{w})$,P קבוצת העבודה של תהליך

= הדפים אליהם תהליך P ניגש ב w הגישות האחרונות.

זמן	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
# דף	2	6	1	5	7	7	7	7	5	1	6	2	3	4	4	4	3
WS(3)	2	2 6	2 6 1	6 1 5	1 5 7	5 7	7	7	5 7	5 7 1	5 1 6	2 6 1	2 6 3	2 4 3	4 3	4	4 3

- ככל שהקבוצה קטנה יותר (עבור ערך w קבוע) יש יותר מקומיוּת בגישות לזיכרון של התהליך.
- אם קבוצת העבודה לא נמצאת בזיכרון, מערכת ההפעלה מתמוטטת מרוב
 הבאות / פינויים של דפים (thrashing).

דפדוף לפי דרישה

- (demand paging) מביאים דף רק אם התהליך דורש אותו
- למשל, בהתחלת הביצוע ניגשים לדפים חדשים, של נתונים ושל קוד.
 - .page fault אם הדף לא נמצא בזיכרון, קורה —
- . לעומת זאת, prepaging מנסה לנבא איזה דפים ידרשו, ומביא אותם מראש.
 - . גישה לדיסק תוך כדי חישוב אחר במעבד

מדיניות ההחלפה

?את מי מפנים

- מטרה עיקרית: מזעור מספר פסיקות הדף. •
- ב מחיר פינוי דף "מלוכלך" יקר יותר מאשר פינוי דף נקי.
 - מתי עושים מה:
 - on-line טיפול בפסיקת דף מתבצע –
- תהליך פינוי דפים מתבצע בדרך-כלל ברקע (off-line), כאשר מספר
 המסגרות הפנויות יורד מתחת לאיזשהו סף.
 - .(water-marks) "לפי עקרון "סימני המים
 - דפים מלוכלכים נכתבים ברקע לדיסק.
 - את הדף שנטען לפני הכי הרבה זמן FIFO -
 - האלגוריתם האופטימאלי
 - ... אם כל הגישות לזיכרון ידועות מראש...
- האלגוריתם החמדן מפנה מהזיכרון את הדף שהזמן עד לגישה הבאה אליו הוא הארוך ביותר.
 - Least Recently Used (LRU) -

מפנה את הדף שהגישה האחרונה אליו היא המוקדמת ביותר

מימוש LRU

- חותמת זמן (timestamp) לכל דף
- בגישה לדף מעדכנים את החותמת –
- מפנים את הדף עם הזמן המוקדם יותר
 - י ניהול מחסנית
- בגישה לדף מעבירים את הדף לראש המחסנית
 - מפנים את הדף בתחתית המחסנית
 - יקר ודורש תמיכה בחומרה

מקורב: אלגוריתם ההזדמנות השנייה LRU מקורב: אלגוריתם לדף, הביט מודלק. reference bit

- בפינוי דפים, מערכת ההפעלה עוברת באופן מחזורי על כל הדפים •
- אם reference bit = 1, הדף מפונה.-- אם reference bit = 0, הדף מפונה.-- אם reference bit = 0, הדף מפונה.

מדיניות דפדוף ב Windows NT

- לפי דרישה, אבל מביאים קבוצת דפים מסביב.
- אלגוריתם הדפדוף הוא FIFO על הדפים של כל תהליך בנפרד.
- מנהל הזיכרון הוירטואלי עוקב אחרי ה-working set של התהליכים, ומריץ רק תהליכים שיש בזיכרון מקום לכל ה-working set שלהם.
 - גודל ה-working set נקבע עם התחלת התהליך, לפי בקשתו ולפי הצפיפות הנוכחית בזיכרון.

סגמנטים

- חלוקה של זיכרון התהליך לחלקים עם משמעות סמנטית.
 - *–* קוד, מחסנית, משתנים גלובליים...
 - בגודל שונה (⇔ יותר שיברור חיצוני).
- הביטים העליונים של הכתובת הוירטואלית מציינים את מספר הסגמנט.
 - . ניהול כמו זיכרון עם חלוקה משתנה (חתיכות באורך לא-קבוע).
 - לכל סגמנט, רגיסטר בסיס וגבול, המאוחסנים בטבלת סגמנטים.
 - מדיניות שיתוף והגנה שונה לסגמנטים שונים.
 - אפשר לשתף קוד, אסור לשתף מחסנית זמן-ביצוע.
 - שילוב עם דפדוף. •
 - מערכות IA32 מאפשרות שילוב של סגמנטציה ודפדוף
 - סגמנט מוגדר כאוסף רציף של דפים וירטואליים –
- מנצלת תמיכה זו וממש יוצרת לכל תהליך סגמנט נפרד לקוד, סגמנט Windows נפרד לנתונים וכו'
 - אינה מנצלת את מנגנון הסגמנטציה המוצע בחומרה Linux •
 - מכילה מנגנון סגמנטציה פנימי בצורה של איזורי זיכרון Linux •
 - דפדוף של כל הסגמנטים עם טבלת דפים עם **שלוש-רמות**.

מערכת קבצים

• קבצים מאפשרים שמירת מידע לטווח בינוֹני וארוך.למרות הפעלות חוזרות של תוכנית, איתחולים, ונפילות.

בניגוד לזיכרון הראשי, זיכרון משניאינו מאפשר ביצוע ישיר של פקודות או גישה לבתים. שומר על מידע לטווח ארוך (לא-נדיף, non-volatile).

גדול, זול, ואיטי יותר מזיכרון ראשי. **מטרות:**

- הפשטה מתכונות ספציפיות של ההתקן הפיזי גישה דומה לדיסק, CD-ROM
 - . זמן ביצוע סביר
 - ארגון נוח של הנתונים.
 - הפרדה בין משתמשים שונים (protection).
 - .(security). –

מבנה לוגי של מערכת קבצים

- אוסף של קבצים.
- קובץ הוא מידע עם תכונות שמנוהלות על-ידי המערכת.
- מכיל מספר בתים/שורות/רשומות בגודל קבוע/משתנה.
 - קובץ יכול להיות מסוג מסוים
- mount ,link ,חלק מהסוגים מזוהים על-ידי המערכת: מדריך
 - .jpg, .html, .doc, .exe :או על-ידי אפליקציות... •
 - במקביל, ניתן להתייחס לתכולת הקובץ: בינארי או טקסט


אופני גישה לקובץ

- גישה **סדרתית**: ניגשים למידע בקובץ לפי סדר.
 - בד"כ מהירה יותר.
- . א צריך לציין מהיכן לקרוא (ניתן להתבסס על מצביע המיקום).
 - . מאפשר למערכת להביא נתונים מראש.
 - גישה ישירה / אקראית. •
 - לפי מיקום או לפי מפתח.
 - לפעמים ניתן לזהות תבניות גישה.
 - כמובן, ניתן לממש פה גם גישה סדרתית. ארגון מערכת קבצים
 - מחיצות (partitions), בד"כ לפי התקנים (devices).
 - מדריכים (directories), טבלאות הקבצים בתוך המחיצה.


מדריכים

- המדריך הוא מבנה נתונים מופשט, אשר שומר את התכונות של כל קובץ הנמצא בו.
 - תומך בפעולות הבאות: •
 - מציאת קובץ (לפי שם)
 - יצירת כניסה
 - מחיקת כניסה
 - קבלת רשימת הקבצים בתוך המדריך
 - החלפת שם של קובץ


- logical file system virtual file system interface
- מנשק אחיד לכל מערכות הקבצים הספציפיות.
- vfs_read, vfs_write, למשל vfs_seek
 - physical file system
 - מימוש מנשק ה-VFS עבור מערכת קבצים ספציפית
 - ם למשל, מעל דיסק, דיסקט, CD ,RAM, וכו'
 - מתכנן איך לפזר את הבלוקים.
 - בהמשך, נתרכז בו.
 - device drivers
 - קוד שיודע איך לפנות להתקן **ס**פציפי
 - דיסקים (לפי מודל), DVD, וכדומה.
 - מתחיל את הפעולה הפיזית, ומטפל בסיומה.
 - מתזמן את הגישות, על מנת לשפר ביצועים.



אפנה הדיסק



- - שיברור פנימי וחיצוני
 - יכולת להגדיל קובץ
 - התאוששות משיבושי מידע





מיפוי קבצים: הקצאה רציפה

- בבלוקים באורך קבוע
- (512B 4KB כפולה של גודל סקטור (נע בין 512B
 - המשתמש מצהיר על גודל הקובץ עם יצירתו
- מחפשים בלוקים רצופים שיכולים להכיל את הקובץ.
 - הכניסה במדריך מצביעה לבלוק הראשון בקובץ.
 - גישה מהירה (סדרתית וישירה) ✓
 - שיברור פנימי וחיצוניף קשה להגדיל קובץ 🗴

הקצאה משורשרת

- כל בלוק מצביע לבלוק הבא.
- הכניסה במדריך מצביעה לבלוק הראשון בקובץ
 - √ קל להגדיל קובץ.
 - . מעט שיברור חיצוני ✓
 - גישה איטית, בעיקר לגישה ישירה. 🗴
- ל שימוש בבלוקים גדולים מקטין את הבעיה, אך מגדיל שיברור פנימי√
 - שיבוש מצביע בבלוק גורם לאיבוד חלקים של קובץ. 🔻





אמינות

- המידע בדיסק מתחלק ל
- user data נתוני המשתמש (בתוך הקבצים).
 - מידע על ארגון הקבצים. metadata
 - בלוקים של אינדקס, inodes...
- רב. user data עלול לגרום לאיבוד metadata •
- . נפילת חשמל באמצע כתיבה עלולה לשבש את הסקטור שכעת נכתב
 - ?מתי כתיבות עוברות מהזיכרון הראשי לדיסק
 - write-through כל כתיבה עוברת מיידית לדיסק.
 - write-back הדיסק מעודכן באופן אסינכרוני, אולי לא לפי סדר.

רישום (logging)

- metadata-שיטה יעילה לתחזוקת ה
- רושמים ב-log סדרתי את העדכונים לפני שהם נכתבים לדיסק (write-ahead logging).
 - הבלוקים שהשתנו נכתבים לדיסק לאחר-מכן.
 - . אולי לא לפי הסדר
 - אפשר לקבץ מספר שינויים ולכתוב אותם בכתיבה אחת.

קלט פלט

באופן כללי, ניתן לחלק את התקני הקלט\פלט לשתי קטגוריות: התקן בלוקים Block Devices התקנים המאחסנים מידע בבלוקים בגודל קבוע. לכל בלוק ניתן להתייחס לפי כתובת הבלוק, ולכן ההתייחסות לבלוק מסוים יכולה להתבצע באופן בלתי תלוי בהתייחסות לשאר הבלוקים. לדוגמה, דיסק קשיח ו - CD-ROM הם

התקנים תוויים Character Device פועלים עם רצפים של תווים. לא ניתן לדרוש מהתקן תווי לקבל תו מסוים מכיוון שאין לתווים כתובות, ולכן לא ניתן לבצע פעולת חיפוש כמו שניתן לבצע על בלוק בהתקן בלוקים. מדפסות, עכבר, כרטיסי תקשורת הם דוגמאות להתקנים תוויים.

מערכת ההפעלה מפעילה כל התקן באמצעות כרטיס אלקטרוני מיוחד הנקרא בקר Controller הבקר מציג בפני מערכת ההפעלה ממשק לניהול כל פעולות הקלט/פלט האפשריות בהתקן זה. אוסף הפקודות של הבקר יוצר ממשק שבאמצעותו יש לפנות אליו, וברוב המקרים ממשקים אלה כפופים לסטנדרטים.פניה לבקר נעשית בעזרת תוכנת דרייבר דרך יציאות קלט פלט שהבקר מחובר אליהן (PORT).

שיטת לשיפור הביצועים:

התקני בלוקים.

- Disk Cache אזור בזיכרון ששם נמצאים הבלוקים האחרונים שהשתמשנו בהם (לפי תדירות),
 מתוך נחה שאני אשוב ואשתמש בהם. בצורה כזאת אין צורך לשלוף אותם שוב מהדיסק.
 זהו רכיב חשמלי, ולכן מהירות הגישה גבוהה בהרבה.
 - <u>Free behind & Read ahead</u> נניח כי יש לי צורך בבלוק 17. אם כך רוב הסיכויים שנזדקק הפלוק 17. אם כך רוב הסיכויים שנזדקק גם לבלוק 18 ו-19, ולכן רצוי לקרוא בלוקים עוקבים ולא רק בלוק אחד. כלומר הכנה מראש. בדומה רצוי לשחרר מראש בלוקים.

דיסק שנמצא ב-RAM (זיכרון ראשי). כותבים וקוראים לשטח (virtual disk) –RAM diskכאילו זה הדיסק. חיסרון: כאשר החשמל נופל הכל הולך לאיבוד. יתרון – מהירות. היום שימוש זה

כבר לא נפוץ. לא אמין. שלם בבת אחת (החל track שלם בבת אחת (החל – <u>Disk Track</u> שלם בבת אחת (החל

מהסקטור בו נמצאים). חסכון בזמן רוטציה ובזמן העברה. .שמירת מקטעים בקבוצות(עייי מ.ה.)כדי להמעיט בהזזות ראשי קריאה/כתיבה -Cluster •

מושגי יסוד

1. device –<u>Port</u> מתקשר עם המחשב עייי שליחת אותות דרך כבל או אפילו דרך האוויר. . עם המחשב דרך נקודת תקשורת נקרא device התקשורת של ה-

2. <u>Bus</u> כאשר התקן אחד או יותר משתמשים בקו נתונים משותף, התקשורת נקראת -bus אוסף של קווים המגדירים פרוטוקול המציין קבוצות הודעות שניתן לשלוח בקווים.

.device או bus ,port אוסף של אלקטרוניקה המפעיל –<u>Controller</u> .3 : ניתן לפנות בשני דרכים device לכל

1.פקודות I/O ישירות. 2.שימוש ב- memory mapped I/O – הרגיסטרים של הבקר ממופים לתוך מרחב הכתובות של המעבד.

שיטות קלט-פלט

תשאול Polling – בכל שלב בודקים מי צריך את ה-CPU. ה-host מחכה עד שה-busy bit יהיה ב-0, ואז שולח פקוד (דרך command register), ומשנה

את ה-ready bit ל-1. הבקר מעדכן את ה-busy bit ובודק את הפקודה. השלב שבו ה-host ממתין נקרא Polling. שיטה לא טובה משום שהדיסק כל הזמן עובד – כל הזמן מתבצעת בדיקה. פסיקות Interrupt Driven IO, PIO: הבקר מודיע למעבד בעזרת קו תקשורת מיוחד בפס שקרא אירוע שמצריך תקשורת עמו. המעבד מגיב בהפעלת שגרת פסיקה של מערכת ההפעלה שמטפלת באירוע.

כשהתקן מהיר,פסיקות תכופות מידאי

חסרונות:

גישה ישירה לזיכרון Direct Memory Access DMA: מערכת ההפעלה מורה לבקר להעביר בלוק גדול של נתונים בין התקן חיצוני (דיסק, רשת) ובין הזיכרון. הבקר מעביר את הנתונים ללא התערבות נוספת של המעבד.

חסרונות:חומרה מורכבת,תפיסת BUS שמונעת מ CPU להגיע ל RAM,צורך בנעילת דפים בזיכרון.

שיטות שונות לקריאות מידע מדיסק-תיזמון

- -קבלת מידע סדרתית. הולכים לפי הסדר. עפייי הדוגמא -FCFS First come First Sarved -קבלת מידע סדרתית. הולכים לפי הסדר. עפייי הדוגמא seek time מינימלי.
- ממיינים את הרשימה והולכים לפי הרשימה הממוינת, כאשר המיון יעשה לפי seek time מינימלי.
- 1.על כל בקשה שמגיעה צריך להכניס אותה לרשימה בצורה ממוינת. **אבל**, מיון הרשימה מהיר יחסית לתנועת הראש.
 - 2. הרעבה Starvation מצב שבו Process לא מקבל תשובה לעולם. לא ניתן בוודאות לקבוע מצב כזה, כי ייתכן ומערכת ההפעלה מייד מתפנה ל-process.
 - במקרה הנ"ל, הרעבה תיתכן כאשר יש process שדורש מידע מצילינדר מאוד מרוחק, וכל הזמן נכנסות לי בקשות לצילינדרים קרובים. במקרה זה עשויה הרעבה.

Disk Reliability

הדיסק הוא יחידה עם מנגנונים מכניים, ועם חלקים נעים,ייתכנ נפילות.נפילת דיסק גורמת לאובדן מידע רב. השחזור לוקח זמן רב ולא תמיד אפשרי בשלמות.

נעשו מספר שיפורים בטכניקות השימוש בדיסקים. שיטות אלו כוללות שימוש במספר דיסקים העובדים במקביל. לצורך הגברת המהירות, disk stripping מתייחס לקבוצה של דיסקים כאל יחידה אחת. כל בלוק נתונים מפורק לתת בלוקים שכל אחד מהם נשמר בדיסק אחר. הזמן הנדרש להעברת בלוק לזיכרון השתפר בצורה משמעותית, משום שכל הדיסקים מעבירים את הבלוקים שלהם בצורה מקבילית.

<u>יתרון :</u>

הרבה דיסקים קטנים וזולים במקום דיסק אחד גדול ויקר.

<u>חסרון:</u>

העברת הרבה יחידות קטנות במקביל – גישה איטית יותר. פתרון עשוי להיות ע"י העברת יחידה גדולה במקביל לזיכרון אם יש דיסקים מסונכרנים).

RAID

RAID בנוסף, שיטות. Redundant array of inexpensive disks ארגון מסוג זה נקרא בדרייכ (redundancy) נתונים.

- שיכפול המידע במערך של דיסקים (קטנים וזולים) על מנת להבטיח אמינות. Aisk stripping) מערד של דיסקים (disk stripping)
- <u>RAID level 0</u> מערך של דיסקים (disk stripping).
- <u>RAID level 1</u> נקרא גם mirroring אן shadowing. תמיד יהיו 2 עותקים מכל דבר. כל מידע נכתב גם לעותק. במקרה של נפילה תמיד ניתן לשחר מהעותק.
 - אמינות גבוהה. חסרונות: מספר כפול של דיסקים, פעולת כתיבה לוקחת זמן כפול.