

1 personne = 3 @ ip -->

Service info = 1 = 6 @ip surplus d'adresses peut être utilisé pour l'affectation d'adresses IP aux serveurs.

réseau 172.23.184.0 avec un masque en /21 pour ce bâtiment.

Chaque équipe doit être dans un sous réseau indépendant à l'intérieur du réseau en /21.

CCH souhaite garder libre le maximum d'adresses IP à la fin de la plage du réseau en /21.

Chaque équipe dispose de son propre routeur pour l'isoler des autres équipes.

Calcul :

Etape A :

Etape B : ajouter 3 adresses en + (routeur et switch)

Etape C : trouver la puissance de 2

CISCO :

Routeur central 172.23.184.254 255.255.248.0 : dernière adresse du réseau

Routeur = 1ere adresse .1 car + simple

Serveur dns : 2eme addese du reseau

```
Router1(config)# interface f 1/0 (La bonne interface vers les PC)
```

```
Router1(config-if)# ip address 172.23.187.1 255.255.252.0
```

```
Router1(config-if)# ip helper-address 172.23.184.1 (L'IP de ton Router0)
```

```
Router1(config-if)# no sh
```

Configurer les autres interfaces

.1ere adresse sur le router 0

Dernière adresse sur le routeur concerne

DHCP :

IP HELPER sur les routeurs :

Router 1: ip helper-address 172.23.191.1

R2 :ip helper-address 172.23.191.5

R3 : ip helper-address 172.23.191.10

R4 : ip helper-address 172.23.191.13

R5 : ip helper-address 172.23.191.17

R6 : ip helper-address 172.23.191.21

Router(config)#ip dhcp pool SUPPORT

Router(dhcp-config)#network 172.23.184.0 255.255.252.0

Router(dhcp-config)#default-router 172.23.184.1

Router(dhcp-config)#dns-server 172.23.184.2

Router(dhcp-config)#domain-name euratech.fr

ip dhcp pool PROJET

network 172.23.188.0 255.255.254.0

default-router 172.23.188.1

dns-server 172.23.188.2

domain-name euratech.fr

Router(config)#ip dhcp pool RH

Router(dhcp-config)#network 172.23.190.0 255.255.255.192

Router(dhcp-config)#default-router 172.23.190.1

Router(dhcp-config)#dns-server 172.23.190.2

Router(dhcp-config)#domain-name euratech.fr

Router(config)#ip dhcp pool COMPTA

Router(dhcp-config)#network 172.23.190.64 255.255.255.192

Router(dhcp-config)#default-router 172.23.190.65

Router(dhcp-config)#dns-server 172.23.190.66

Router(dhcp-config)#domain-name euratech.fr

Router(config)#ip dhcp pool INFO

Router(dhcp-config)#network 172.23.190.128 255.255.255.192

Router(dhcp-config)#default-router 172.23.190.129

Router(dhcp-config)#dns-server 172.23.190.130

Router(dhcp-config)#domain-name euratech.fr

```
Router(config)#ip dhcp pool DIRECTION
Router(dhcp-config)#network 172.23.190.192 255.255.255.224
Router(dhcp-config)#default-router 172.23.190.193
Router(dhcp-config)#dns-server 172.23.190.194
Router(dhcp-config)#domain-name euratech.fr
```

Faire les ip routes car plusieurs réseaux

Router 0 :

```
S 172.23.184.0/22 [1/0] via 172.23.191.2
S 172.23.188.0/23 [1/0] via 172.23.191.6
S 172.23.190.0/26 [1/0] via 172.23.191.10
S 172.23.190.64/26 [1/0] via 172.23.191.14
S 172.23.190.128/26 [1/0] via 172.23.191.18
S 172.23.190.192/27 [1/0] via 172.23.191.22
```

Router1:

```
ip route 172.23.188.0 255.255.254.0 172.23.191.1
ip route 172.23.190.0 255.255.255.192 172.23.191.1
ip route 172.23.190.64 255.255.255.192 172.23.191.1
ip route 172.23.190.128 255.255.255.192 172.23.191.1
ip route 172.23.190.192 255.255.255.224 172.23.191.1
```

Router2 :

```
ip route 172.23.184.0 255.255.252.0 172.23.191.5
ip route 172.23.190.0 255.255.255.192 172.23.191.5
ip route 172.23.190.64 255.255.255.192 172.23.191.5
ip route 172.23.190.128 255.255.255.192 172.23.191.5
ip route 172.23.190.192 255.255.255.224 172.23.191.5
```

R3 :

```
ip route 172.23.184.0 255.255.252.0 172.23.191.9
ip route 172.23.188.0 255.255.254.0 172.23.191.9
ip route 172.23.190.64 255.255.255.192 172.23.191.9
ip route 172.23.190.128 255.255.255.192 172.23.191.9
ip route 172.23.190.192 255.255.255.224 172.23.191.9
```

R4:

```
ip route 172.23.184.0 255.255.252.0 172.23.191.13
ip route 172.23.188.0 255.255.254.0 172.23.191.13
ip route 172.23.190.0 255.255.255.192 172.23.191.13
ip route 172.23.190.128 255.255.255.192 172.23.191.13
ip route 172.23.190.192 255.255.255.224 172.23.191.13
```

R5 :

```
ip route 172.23.184.0 255.255.252.0 172.23.191.17
ip route 172.23.188.0 255.255.254.0 172.23.191.17
ip route 172.23.190.0 255.255.255.192 172.23.191.17
ip route 172.23.190.64 255.255.255.192 172.23.191.17
ip route 172.23.190.192 255.255.255.224 172.23.191.17
```

R6:

```
ip route 172.23.184.0 255.255.252.0 172.23.191.21
ip route 172.23.188.0 255.255.254.0 172.23.191.21
ip route 172.23.190.0 255.255.255.192 172.23.191.21
ip route 172.23.190.64 255.255.255.192 172.23.191.21
ip route 172.23.190.128 255.255.255.192 172.23.191.21
```

ET exclure les 2 premieres ip de chaque sous reseau

```
Router(config)#ip dhcp excluded-address 172.23.184.1 172.23.184.2
Router(config)#ip dhcp excluded-address 172.23.188.1 172.23.188.2
Router(config)#ip dhcp excluded-address 172.23.190.1 172.23.190.2
Router(config)# ip dhcp excluded-address 172.23.190.65 172.23.190.66
Router(config)#ip dhcp excluded-address 172.23.190.129 172.23.190.130
Router(config)#ip dhcp excluded-address 172.23.190.193 172.23.190.194
```

WINDOWS DHCP :

Propriétés de : Protocole Internet version 4 (TCP/IPv4)

Général

Les paramètres IP peuvent être déterminés automatiquement si votre réseau le permet. Sinon, vous devez demander les paramètres IP appropriés à votre administrateur réseau.

☐ Obtenir une adresse IP automatiquement

☒ Utiliser l'adresse IP suivante :

Adresse IP : 172 . 23 . 190 . 130

Masque de sous-réseau : 255 . 255 . 255 . 192

Passerelle par défaut : 172 . 231 . 190 . 129

☐ Obtenir les adresses des serveurs DNS automatiquement

☒ Utiliser l'adresse de serveur DNS suivante :

Serveur DNS préféré : 127 . 0 . 0 . 1

Serveur DNS auxiliaire : . . .

☐ Valider les paramètres en quittant

Avancé...

OK Annuler

Etenduj support

Assistant Nouvelle étendue

Plage d'adresses IP

Vous définissez la plage d'adresses en identifiant un jeu d'adresses IP consécutives.



Paramètres de configuration pour serveur DHCP

Entrez la plage d'adresses que l'étendue peut distribuer.

Adresse IP de début : 172 . 23 . 184 . 1

Adresse IP de fin : 172 . 23 . 187 . 254

Paramètres de configuration qui se propagent au client DHCP

Longueur : 22

Masque de sous-réseau : 255 . 255 . 252 . 0

< Précédent

Suivant >

Annuler

Assistant Nouvelle étendue

Ajout d'exclusions et de retard

Les exclusions sont des adresses ou une plage d'adresses qui ne sont pas distribuées par le serveur. Un retard est la durée pendant laquelle le serveur retardera la transmission d'un message DHCP OFFER.



Entrez la plage d'adresses IP que vous voulez exclure. Si vous voulez exclure une adresse unique, entrez uniquement une adresse IP de début.

Adresse IP de début : Adresse IP de fin :

.

.

Ajouter

Plage d'adresses exclue :

Adresse 172.23.184.1

Supprimer

Retard du sous-réseau en millisecondes :

0

< Précédent

Suivant >

Annuler

Assistant Nouvelle étendue

Routeur (passerelle par défaut)

Vous pouvez spécifier les routeurs, ou les passerelles par défaut, qui doivent être distribués par cette étendue.



Pour ajouter une adresse IP pour qu'un routeur soit utilisé par les clients, entrez l'adresse ci-dessous.

Adresse IP :

Ajouter

172.23.184.1

Supprimer

Monter

Descendre

< Précédent

Suivant >

Annuler

Assistant Nouvelle étendue

Nom de domaine et serveurs DNS

DNS (Domain Name System) mappe et traduit les noms de domaines utilisés par les clients sur le réseau.



Vous pouvez spécifier le domaine parent à utiliser par les ordinateurs clients sur le réseau pour la résolution de noms DNS.

Domaine parent :

Pour configurer les clients d'étendue pour qu'ils utilisent les serveurs DNS sur le réseau, entrez les adresses IP pour ces serveurs.

Nom du serveur :

Résoudre

Adresse IP :

Ajouter

172.23.190.1

Supprimer

Monter

Descendre

< Précédent

Suivant >

Annuler

Assistant Nouvelle étendue

Configuration des paramètres DHCP

Vous devez configurer les options DHCP les plus courantes pour que les clients puissent utiliser l'étendue.



Lorsque les clients obtiennent une adresse, ils se voient attribuer des options DHCP, telles que les adresses IP des routeurs (passerelles par défaut), des serveurs DNS, et les paramètres WINS pour cette étendue.

Les paramètres que vous sélectionnez maintenant sont pour cette étendue et ils remplaceront les paramètres configurés dans le dossier Options de serveur pour ce serveur.


Voulez-vous configurer les options DHCP pour cette étendue maintenant ?

- ☐ Oui, je veux configurer ces options maintenant
- ☒ Non, je configurerai ces options ultérieurement


< Précédent

Suivant >

Annuler



Activer le dhcp



Regle par feu

Assistant Nouvelle étendue

Plage d'adresses IP

Vous définissez la plage d'adresses en identifiant un jeu d'adresses IP consécutives.



Paramètres de configuration pour serveur DHCP

Entrez la plage d'adresses que l'étendue peut distribuer.

Adresse IP de début : 172 . 23 . 190 . 131

Adresse IP de fin : 172 . 23 . 190 . 190

Paramètres de configuration qui se propagent au client DHCP

Longueur : 26

Masque de sous-réseau : 255 . 255 . 255 . 192

< Précédent

Suivant >

Annuler

Assistant Nouvelle étendue

Routeur (passerelle par défaut)

Vous pouvez spécifier les routeurs, ou les passerelles par défaut, qui doivent être distribués par cette étendue.



Pour ajouter une adresse IP pour qu'un routeur soit utilisé par les clients, entrez l'adresse ci-dessous.

Adresse IP :

| . . .

Ajouter

172.23.190.129

Supprimer

Monter

Descendre

< Précédent

Suivant >

Annuler

Assistant Nouvelle étendue

Nom de domaine et serveurs DNS

DNS (Domain Name System) mappe et traduit les noms de domaines utilisés par les clients sur le réseau.



Vous pouvez spécifier le domaine parent à utiliser par les ordinateurs clients sur le réseau pour la résolution de noms DNS.

Domaine parent :

Pour configurer les clients d'étendue pour qu'ils utilisent les serveurs DNS sur le réseau, entrez les adresses IP pour ces serveurs.

Nom du serveur :

Résoudre

Adresse IP :

Ajouter

172.23.190.130

Supprimer

Monter

Descendre


< Précédent

Suivant >


Annuler

Carte Ethernet Ethernet0 :

```
Suffixe DNS propre à la connexion. . . : euratech.fr
Description. . . . . : Intel(R) 82574L Gigabit Network Connection
Adresse physique . . . . . : 00-0C-29-E0-88-6D
DHCP activé. . . . . : Oui
Configuration automatique activée. . . : Oui
Adresse IPv6 de liaison locale. . . . : fe80::170e:5ad0:cdb1:246a%6(préfééré)
Adresse IPv4. . . . . : 172.23.190.131(préfééré)
Masque de sous-réseau. . . . . : 255.255.255.192
Bail obtenu. . . . . : mardi 21 avril 2026 18:49:04
Bail expirant. . . . . : mercredi 29 avril 2026 18:49:03
Passerelle par défaut. . . . . : 172.23.190.129
Serveur DHCP . . . . . : 172.23.190.130
IAID DHCPv6 . . . . . : 100666409
DUID de client DHCPv6. . . . . : 00-01-00-01-31-47-7E-60-00-0C-29-E0-88-6D
Serveurs DNS. . . . . : 127.0.0.1
NetBIOS sur Tcpip. . . . . : Activé
```




ON AJOUTE des cartes reseaux




ON A juste a metre le client sur le bon lan et ca distribu en fonction de l'équipe/reseau

ACTIVE DIRECTORY :


Installer active directory







Je voulais en dhcp mais ca marche pas
Donc ip statique sur les 2




Client 1




CLIENT 2 et on remet dans le domaine CCH.SIO


	
	Pa\$\$w0rd
	
	



Faire le test



Creation gg



Propriétés de : gg compta

Général

Membres

Membre de

Géré par

Membres :

Nom	Dossier Services de domaine Active Directory
 Anne Com2	CCH.SIO/Users
 Marc Com1	CCH.SIO/Users

Ajouter...

Supprimer

OK

Annuler

Appliquer

Propriétés de : gg rh

Général

Membres

Membre de

Géré par

Membres :

Nom	Dossier Services de domaine Active Directory
 Eva Rh1	CCH.SIO/Users
 Guy Rh2	CCH.SIO/Users


Ajouter...




Supprimer

OK

Annuler


Appliquer





	
	<u>Création dl</u>
	<u>DL COMMUN ON MET TOUS LES GG</u>
Pui j'ajoute les gg dans leur propres dl	

 SUPPORT	22/04/2026 19:13	Dossier de fichiers
 COMMUN	22/04/2026 19:13	Dossier de fichiers
 PROJET	22/04/2026 19:13	Dossier de fichiers
 INFO	22/04/2026 19:13	Dossier de fichiers
 DIRECTION	22/04/2026 19:13	Dossier de fichiers
 COMPTA	22/04/2026 19:14	Dossier de fichiers
 RH	22/04/2026 19:14	Dossier de fichiers

Creation des dossiers partages




Écrire dans chaque user : le script qui correspond a lui



Home My Computer Windows 11 x64 CAH SERVEUR AD CLIENT 1 CLIENT 2 Gestionnaire de serveur Gestionnaire de serveur Services de fichiers et de stockage Partages Serveurs Volumes Disques Pools de stocka... Partages iSCSI Dossier de travail RESSOURCES PARTAGÉES Tous les partages 10 au total TÂCHES Filter Partager Chemin d'accès local Protocole Type de disponibilité CANADSERVEUR (10) NETLOGON PARTAGESUPPORT\$ PROFILUTILISATEURS\$ SYSVOL PARTAGERH\$ PARTAGEDIRECTION\$ PARTAGEINFOS PARTAGEPROJETS PARTAGECOMMUN PARTAGECOMPTAS C:\WINDOWS\SYSVOL\sysvol\CC... C:\support C:\ C:\WINDOWS\SYSVOL\sysvol C:\rh C:\DIRECTION C:\info C:\projet C:\commun C:\compta SMB SMB SMB SMB SMB SMB SMB SMB SMB SMB Non-cluster Non-cluster Non-cluster Non-cluster Non-cluster Non-cluster Non-cluster Non-cluster Non-cluster Non-cluster	Tous les partages sont créés
Pour chaque partage j'ai mis les droits ntfs j'ai mis le dl du partage en question et dans le partage pour ceux qui peut voir j'ai mis le dl commun mais ils ont pas le droit de modifier juste de voir	
Test verifiés	

CISCO DHCP :

 <pre>Device Name: Server0 Device Model: Server-PT Port: FastEthernet0/24 Link: Up IP Address: 172.23.190.130/26 IPv6 Address: <not set> MAC Address: 0001.6386.70B1 Gateway: 172.23.190.129 DNS Server: 172.23.190.130 Line Number: <not set> Physical Location: Intercty > Home City > Corporate Office > Main Wiring Closet > Rack > Server0</pre>	J'ai ajouter un serveur dns
---	------------------------------------

Server0

Physical Config **Services** Desktop Programming Attributes

P Configuration

☐ DHCP ☒ Static

IPv4 Address 172.23.190.130

Subnet Mask 255.255.255.192

Default Gateway 172.23.190.129

DNS Server 172.23.190.130

IPv6 Configuration

☐ Automatic ☒ Static

IPv6 Address /

Link Local Address FE80::201:63FF:FE86:7DB1

Default Gateway

DNS Server

802.1X

☐ Use 802.1X Security

Authentication RADIUS

Username

Password

Top

J'ai mis ip en static

Server0

Physical Config **Services** Desktop Programming Attributes

SERVICES

HTTP

DHCP

DHCPv6

TFTP

DNS

SYSLOG

AAA

NTP

EMAIL

FTP

IoT

VM Management

Radius EAP

PRP

DNS

DNS Service ☒ On ☐ Off

Resource Records

Name cch.fr Type A Record

Address 172.23.190.130

Add Save Remove

No.	Name	Type	Detail
0	cch.fr	A Record	172.23.190.130

DNS Cache

Top

Service dns