



👥 本文主要介绍如何使用 WorkQueue 来编写控制器

介绍 指南

介绍

Kubernetes 控制器是一个主动调谐的过程,它会 watch 一些对象的期望状态,也会 watch 实际的状态,然后,控制器发送一 些指令尝试让对象的当前状态往期望状态迁移。

控制器最简单的实现就是一个循环:

```
for {
 desired := getDesiredState()
 current := getCurrentState()
 makeChanges(desired, current)
```

Watches 这些都只是这个逻辑的优化。

https://github.com/kubernetes/community/blob/master/contributors/devel/sig-api-machinery/controllers.md

指南

当你在编写控制器时,有一些准则将有助于确保你得到你需要的结果和。

- 一次只操作一个元素。如果你使用了 workqueue.Interface ,你可以将某个资源的变化排成队列,随后将它们弹到多个 "worker" gofuncs 中,并保证没有两个 gofuncs 会同时对同一个元素进行操作。
- 很多控制器必须触发掉多个资源(我需要 "如果Y发生变化就检查X"),但几乎所有的控制器都可以根据关系将这些资源折叠 成一个 "检查这个X "的队列。例如,ReplicaSet 控制器需要对一个 Pod 被删除做出反应,但它通过找到相关的 ReplicaSets 并对这些进行排队来实现。
- 资源之间的随机排序。当控制器排队关闭多种类型的资源时,无法保证这些资源之间的排序。
- 不同的 watches 是独立更新的。即使有 "创建的资源A/X "和 "创建的资源B/Y "的客观排序,你的控制器也可以观察到 "创建 的资源B/Y "和 "创建的资源A/X"。
- 级别驱动,而不是边缘驱动。就像有一个 shell 脚本不是一直在运行一样,你的控制器可能会在再次运行之前关闭不确定的
- 如果一个 API 对象出现的标记值为 true,你不能指望已经看到它从false 变成 true,只能说你现在观察到它是 true。即使是 API watch 也会受到这个问题的影响,所以要确保你不指望看到变化,除非你的控制器也在对象的状态中标记它最后做出决
- 使用 SharedInformers。SharedInformers 提供了回调函数来接收特定资源的添加、更新和删除的通知,它们还提供了访问 共享缓存和确定缓存何时启动的便利功能。

使用 https://git.k8s.io/kubernetes/staging/src/k8s.io/client-go/informers/factory.go 中的工厂方法来确保你和其他人共享同一 个缓存实例。

这样我们就大大减少了 APIServer 的连接以及重复的序列化、重复的反序列化、重复的缓存等成本。

你可能会看到其他机制,比如反射器和 DeltaFIFO 驱动控制器。这些都是旧的机制,我们后来用它们来构建 SharedInformers,你应该避免在新控制器中使用它们。

• 永远不要 Mutate 原始对象!! 缓存是跨控制器共享的,这意味着如果你修改了你的对象的 "副本"(实际上是引用或浅层副 本),你会搞乱其他控制器(不仅仅是你自己的)。

```
package main
import (
  "flag"
 "fmt"
 "path/filepath"
 "time"
 v1 "k8s.io/api/core/v1"
 metav1 "k8s.io/apimachinerv/pkg/apis/meta/v1"
 "k8s.io/apimachinery/pkg/fields"
  "k8s.io/apimachinery/pkg/util/runtime"
 "k8s.io/apimachinery/pkg/util/wait"
 "k8s.io/client-go/kubernetes"
 "k8s.io/client-go/rest"
 "k8s.io/client-go/tools/cache"
  "k8s.io/client-go/tools/clientcmd"
 "k8s.io/client-go/util/homedir"
 "k8s.io/client-go/util/workqueue"
 "k8s.io/klog"
type Controller struct {
 indexer cache.Indexer
queue workqueue.RateLimitingInterface
 informer cache.Controller
func NewController(queue workqueue.RateLimitingInterface, indexer cache.Indexer, informer cache.Controller) *Controller {
 return &Controller{
   informer: informer,
   indexer: indexer,
   queue:
           queue,
func (c *Controller) processNextItem() bool {
 // 等到工作队列中有一个新元素
 key, quit := c.queue.Get()
 if quit {
   return false
 // 告诉队列我们已经完成了处理此 key 的操作
 // 这将为其他 worker 解锁该 key
 // 这将确保安全的并行处理,因为永远不会并行处理具有相同 key 的两个Pod
 defer c.queue.Done(key)
 // 调用包含业务逻辑的方法
 err := c.syncToStdout(key.(string))
 // 如果在执行业务逻辑期间出现错误,则处理错误
 c.handleErr(err, key)
 return true
// syncToStdout 是控制器的业务逻辑实现
// 在此控制器中,它只是将有关 Pod 的信息打印到 stdout
// 如果发生错误,则简单地返回错误
// 此外重试逻辑不应成为业务逻辑的一部分。
func (c *Controller) syncToStdout(key string) error {
 // 从本地存储中获取 key 对应的对象
 obj, exists, err := c.indexer.GetByKey(key)
 if err != nil {
   klog.Errorf("Fetching object with key %s from store failed with %v", key, err)
   return err
 if !exists {
   fmt.Printf("Pod %s does not exists anymore\n", key)
   fmt.Printf("Sync/Add/Update\ for\ Pod\ \%s\n",\ obj.(*v1.Pod).GetName())
 return nil
// 检查是否发生错误,并确保我们稍后重试
func (c *Controller) handleErr(err error, key interface{}) {
 if err == nil {
   // 忘记每次成功同步时 key 的#AddRateLimited历史记录。
   // 这样可以确保不会因过时的错误历史记录而延迟此 key 更新的以后处理。
   c.queue.Forget(key)
```

```
return
  //如果出现问题,此控制器将重试5次
 if c.queue.NumRequeues(key) < 5 \{
   klog.Infof("Error syncing pod %v: %v", key, err)
   // 重新加入 key 到限速队列
   // 根据队列上的速率限制器和重新入队历史记录,稍后将再次处理该 key
   c.queue.AddRateLimited(key)
 }
 c.queue.Forget(key)
  // 多次重试,我们也无法成功处理该key
  runtime.HandleError(err)
  klog.Infof("Dropping pod %q out of the queue: %v", key, err)
// Run 开始 watch 和同步
func (c *Controller) Run(threadiness int, stopCh chan struct{}) {
 defer runtime.HandleCrash()
  // 停止控制器后关掉队列
  defer c.queue.ShutDown()
  klog.Info("Starting Pod controller")
  // 启动
 go c.informer.Run(stopCh)
  // 等待所有相关的缓存同步,然后再开始处理队列中的项目
  runtime.HandleError(fmt.Errorf("Timed out waiting for caches to sync"))
   return
  for i := 0; i < threadiness; i++ {
   go wait.Until(c.runWorker, time.Second, stopCh)
  <-stopCh
  klog.Info("Stopping Pod controller")
func (c *Controller) runWorker() {
  for c.processNextItem() {
 }
}
func initClient() (*kubernetes.Clientset, error) {
 var err error
  var config *rest.Config
  \label{eq:config} \mbox{{\it //} inCluster (Pod) . KubeConfig (kubectl)} \\
 var kubeconfig *string
 if home := homedir.HomeDir(); home != "" {
   kubeconfig = flag.String("kubeconfig", filepath.Join(home, ".kube", "config"), "(可选) kubeconfig 文件的绝对路径")
   kubeconfig = flag.String("kubeconfig", "", "kubeconfig 文件的绝对路径")
  flag.Parse()
  // 首先使用 incluster 模式(需要去配置对应的 RBAC 权限,默认的sa是default->是没有获取deployments的List权限)
  if config, err = rest.InClusterConfig(); err != nil {
  // 使用 KubeConfig 文件创建集群配置 Config 对象
   if config, err = clientcmd.BuildConfigFromFlags("", *kubeconfig); err != nil {
     panic(err.Error())
   }
 }
  // 已经获得了 rest.Config 对象
  // 创建 Clientset 对象
  return \ kubernetes. NewForConfig(config)
func main() {
 clientset, err := initClient()
  if err != nil {
   klog.Fatal(err)
  // 创建 Pod ListWatcher
 podListWatcher := cache.NewListWatchFromClient(clientset.CoreV1().RESTClient(), "pods", v1.NamespaceDefault, fields.Everything()
  // 创建队列
  queue := workqueue. New Rate Limiting Queue (workqueue. Default Controller Rate Limiter ()) \\
  // 在 informer 的帮助下,将工作队列绑定到缓存
  // 这样,我们确保无论何时更新缓存,都将 pod key 添加到工作队列中
  // 注意,当我们最终从工作队列中处理元素时,我们可能会看到 Pod 的版本比响应触发更新的版本新
```

```
indexer, \ informer := cache. NewIndexerInformer(podListWatcher, \&v1.Pod\{\}, \ 0, \ cache. ResourceEventHandlerFuncs\{\}, \ (0, \ cache. ResourceEventHandl
        AddFunc: func(obj interface{}) {
             key, err := cache.MetaNamespaceKeyFunc(obj)
if err == nil {
                    queue.Add(key)
        },
         UpdateFunc: func(old interface{}), new interface{}) {
               key, err := cache.MetaNamespaceKeyFunc(new)
              if err == nil {
                    queue.Add(key)
               }
        DeleteFunc: func(obj interface{}) {
             key, err := cache.DeletionHandlingMetaNamespaceKeyFunc(obj)
if err == nil {
                      queue.Add(key)
              }
      },
  }, cache.Indexers{})
  \verb|controller| := \verb|NewController| (queue, indexer, informer)| \\
  indexer.Add(\&v1.Pod\{
      ObjectMeta: metav1.ObjectMeta{
    Name: "mypod",
              Namespace: v1.NamespaceDefault,
        },
})
// start controller
stopCh := make(chan struct{})
defer close(stopCh)
go controller.Run(1, stopCh)
```