一、KVM 软件安装


1.环境准备

(1) 环境要求:

VMwareworkstation17.0

Centos7.0 64 位,选择带图形界面。

(2) Centos 安装要求,在虚拟机 CPU 设置中勾选以下选项,让 CPU 支持虚拟化。



Centos 内存最好不低于 8GB。

硬盘不低于 20GB。

2.查看 CPU 是否支持 VT 技术

cat /proc/cpuinfo | grep -E 'vmx|svm'

3. 清理环境,卸载 KVM

yum remove `rpm -qa | egrep 'qemu|virt|KVM'` -y rm -rf /var/lib/libvirt /etc/libvirt/

4、安装软件

yum install *gemu* *virt* librbd1-devel -y

安装内容包括: qemu-KVM 主包、API 接口libvirt、图形管理程序 virt-manager。

5.启动服务

systemctl start libvirtd

6. 查看模块是否加载

Ismod | grep kvm

#查看是否有 KVM_intel 和 KVM 这两个模块

- 二、GuestOS 安装
- 1、安装和管理 GuestOS 的方式
- (1) 图形方式 virt-manager:

操作简单, 直观, 是一种常用的方式。

(2) 完全文本模式

配置复杂,初学者不建议。

(3) 命令行模式

常用的一种方式,通常是通过"虚拟机模板+配置文件"的方式实现 Guest OS 的添加。

(4) Cockpit 方式


Web 页面方式。

- 2、图形界面方式安装 GuestOS
- (1) 安装前准备

下载 GuestOS 需要安装的操作系统版本,并将其上传到宿主机。本教程 Guest OS 将安装 Centos6.5 的无界面版本。

(2) 创建虚拟机

[harry@localhost ~]\$ virt-manager



点击"创建虚拟机"图标或者在文件菜单中选择"新建虚拟机"。选择"本地介质安装",点击"前进",在第二步中选择"使用 ISO 映像",在此之前应当将 GuestOS 操作系统的安装镜像文件上传到本地机中。第三步设置 CPU 和内存,此例中可以选内存 4GB,CPU 1 颗。第四步为虚拟机设置磁盘的容量,此例中选 20GB。第五步是设置的虚拟机参数,选择网卡连接方式默认是 NAT 模式。









设置完以上步骤后,点击"完成",创建虚拟机并启动 GuestOS 操作系统的安装。安装过程略。

- 3、命令行方式安创建虚拟机(复制虚拟机) 虚拟机的组成部分
- (1) 虚拟机配置文件

root@noviciate ~]# ls /etc/libvirt/qemu

VM1.xml networks

(2) 储存虚拟机的介质

[root@noviciate ~]# ls /var/lib/libvirt/images

VM1.qcow2

(3) 根据配置文件创建虚拟机

需要有磁盘镜像文件:

[root@noviciate ~]#cd /var/lib/libvirt/images [root@noviciate ~]# cp VM1.qcow2 VM2.qcow2

需要有配置文件

[root@noviciate ~]#cd /etc/libvirt/qemu [root@noviciate ~]# cp VM1.xml.xml VM2.xml

(4) 配置文件需要修改必要的内容

[root@noviciate ~]# vim VM2.xml

```
harry@localhost:/etc/libvirt/qemu
                                                                                                      文件(F) 编辑(E) 查看(V) 搜索(S) 终端(T) 帮助(H)
WARNING: THIS IS AN AUTO-GENERATED FILE, CHANGES TO IT ARE LIKELY TO BE
OVERWRITTEN AND LOST. Changes to this xml configuration should be made using:
 virsh edit VM1
or other application using the libvirt API.
-->
<domain type='kvm'>
 <name>VM2</name>
  <uuid>9105c182-9520-47d0-925c-4742141f312a/uuid>
  <memory unit='KiB' >4194304
  <currentMemory unit= KiB' >4194304/currentMemory>
  <vcpu placement=' static' >1 
  <05>
    <type arch=' x86 64' machine=' pc-i440fx-rhel7.0.0' >hvm
    doot dev= hd' />
  </os>
  <features>
    <acpi/>
    <apic/>
  </features>
  <feature policy= require' name= md- clear' />
<feature policy= require' name= spec- ctrl' />
    <feature policy=' require' name=' ssbd' />
  </c>
  <clock offset=' utc' >
    clock offset= utc >
<timer name= rtc' tickpolicy= catchup'/>
<timer name= pit' tickpolicy= delay'/>
<timer name= hpet' present= no'/>
  </clock>
  <on poweroff>destroy/on poweroff>
  <on_reboot>restart
  <on_crash>destroy
  <mm>
    <suspend- to- mem enabled=' no' />
    suspend- to- disk enabled=' no' />
  <devices>
    <emulator>/usr/libexec/qemu-kvm/emulataor>
    <arriver name= qemu* type= qcow2 />
<source file= /var/lib/libvirt/images/VM2.qcow2'/>
<target dev= vda' bus= virtio'/>
address type= pci' domain= 0x0000' bus= 0x00' slot= 0x07' function= 0x0'/>
    </disk>
    disk type= file device= cdrom' >
      <driver name= qemu' type= raw'/>
      <target dev= hda' bus='ide'/>
                                                                                        1,4
                                                                                                      顶端
```

修改内容包括:虚拟机的名字、虚拟机的 uuid、虚拟机的磁盘文件、虚拟机的 Mac 地址。

(5) 创建虚拟机:

[root@localhost qemu]# virsh define /etc/libvirt/qemu/VM2.xml


(6) 重启一下 libvirt

[root@localhost qemu]# systemctl restart libvirtd

(7) 开启宿主机路由功能

[root@noviciate ~]vim /etc/sysctl.conf [root@noviciate ~]sysctl -p

(8) 可以启动虚拟机,测试效果。



注意: 如果克隆的虚拟机网卡不能启动,请按下述方法执行:

udev 将 mac 与网卡名称的对应关系保存在 # vi /etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules 中,可以看到文件内容如下

PCI device 0x8086:0x100f (e1000)

SUBSYSTEM=="net", ACTION=="add", DRIVERS=="?*", ATTR{address}=="00:0c:29:7b:60:38", ATTR{type}=="1", KERNEL=="eth*", NAME="eth0"

PCI device 0x8086:0x100f (e1000)

 $SUBSYSTEM=="net", \quad ACTION=="add", \quad DRIVERS=="?*", \quad ATTR{address}=="00:0c:29:29:b9:c5", \\ ATTR\{type\}=="1", KERNEL=="eth*", NAME="eth1" \\$

处理步骤


步骤 1: 将克隆出的虚拟机中只要删除与 NAME="eth0" 相关的行,并把下行的 eth1 的改为 eth0;并记录一下 ATTR{address}的值;


步骤 2: 记录此克隆机 MAC 地址,然后编辑 # vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0 将 HWADDR 及 IPADDR 修改一下;如果克隆机和被克隆机该文件中的 uuid 相同,请修改一下。步骤 3: 重启网络服务或者重启系统。

三、GuestOS 的配置修改


1、图形界面模式

虚拟机管理器中双击虚拟机,打开虚拟机窗口。选择"查看"、"详情",





按图中顺序操作,点击"完成",添加完毕。



添加完毕后,可以启动虚拟机,登录后用 lsblk 命令查看是否安装成功。

- 2、通过配置文件更改虚拟配置(以添加磁盘为例)
- (1) 关闭要修改的虚拟机
- (2) 打开虚拟机配置文件

[root@localhost images]# cd /etc/libvirt/qemu/ [root@localhost qemu]# vim VM1.xml

```
harry@localhost:/etc/libvirt/gemu
                                                                                                                            _ 0
文件(E) 编辑(E) 查看(V) 搜索(S) 终端(I) 帮助(H)
WARNING: THIS IS AN AUTO-GENERATED FILE, CHANGES TO IT ARE LIKELY TO BE
OVERWRITTEN AND LOST. Changes to this xml configuration should be made using: virsh edit VMI
or other application using the libvirt API.
<domain type= kvm¹ >
  duid>9105c182-9520-47d0-925c-4742141f303a
  <memory unit=' KiB' >4194304
  <currentMemory unit = KiB' >4194304 / currentMemory>
vcpu placement = static' >1 / vcpu>
    <type arch='x86 64' machine='pc-i440fx-rhel7.0.0'>hvm</type>
  </05>
  <features>
     <acpi/>
     <apic/>
  </features>
<cpu mode= custom' match= exact' check= partial'>
     d mode= costs m match = exact

model fallback= allow' > Proadwell- noTSX- IBRS</model>
<feature policy=' require' name=' md- clear' />
<feature policy=' require' name=' spec-ctrl' />
     <feature policy='require' name='ssbd'/>
   </cpu>

  <on_poweroff>destroy/on_poweroff>
  <on_reboot>restart
  <on crash>destroy
don crash>
  <pm>
    <suspend-to-mem enabled = no¹/>
<suspend-to-disk enabled = no¹/>
  <devices>
       emulator>/usr/libexec/qemu-kvm</emulator>
    复制此部分内容, 粘贴到下面
        address type='pci' domain='0x0000' bus='0x00' slot='0x07' function='0x0'/>
     </disk>
     <disk type='file' device='disk';
                                                                  修改三个地方:磁盘文件、磁盘名字、磁盘插槽
       <target dev='vdb' bus='virtio'/>
address type='pci' domain='0x0000' bus='0x000'
                                                              slot=0x17' function=0x0'/>
      disk>
     <disk type='file' device='cdrom';</pre>
       <driver name=' qemu' type=' raw' />
<target dev=' hda' bus=' ide' />
       <readonly/>
       <address type= drive' controller=0' bus=0' target=0' unit=0'/>
     </disk>
"VM1.xml" 131L, 4842C
                                                                                                                 52,7
                                                                                                                                顶端
```

(3) 创建空白磁盘

[root@localhost qemu]# qemu-img create -f qcow2 /var/lib/libvirt/images/VM2.qcow2 2G Formatting '/var/lib/libvirt/images/VM2.qcow2', fmt=qcow2 size=2147483648 encryption=off cluster_size=65536 lazy_refcounts=off

(4) 重新定义虚拟机

[root@localhost qemu]# virsh define /etc/libvirt/qemu/VM1.xml

定义域 VM1(从 /etc/libvirt/gemu/VM1.xml)

(5) 重新启动 libvirtd 服务

[root@localhost qemu]# systemctl restart libvirtd

(6) 测试

打开虚拟机用 Isblk 命令查看虚拟机磁盘。

四、存储管理

存储池: KVM 必须要配置一个目录当作他存储磁盘镜像(存储卷)的目录,我们称这个目录为存储池。默认存储池 /var/lib/libvirt/images/文件夹。

1.创建基于文件夹的存储池(目录)

[root@localhost ~]# mkdir -p /data/vmfs

2.定义存储池与其目录

[root@localhost ~]# virsh pool-define-as vmdisk --type dir --target /data/vmfs

- 3.创建已定义的存储池
- (1) 创建已定义的存储池

[root@localhost ~]# virsh pool-build vmdisk

(2) 查看已定义的存储池,存储池不激活无法使用。

[root@localhost ~]#virsh pool-list --all

4.激活并自动启动已定义的存储池

[root@localhost ~]# virsh pool-start vmdisk

[root@localhost ~]# virsh pool-autostart vmdisk

这里vmdisk 存储池就已经创建好了,可以直接在这个存储池中创建虚拟磁盘文件了。

5.在存储池中创建虚拟机存储卷

[root@localhost ~]# virsh vol-create-as vmdisk oeltest03.qcow2 20G --format qcow2

创建完卷后可以将卷挂载到虚拟机上,操作同前面介绍。

注 1:KVM 存储池主要是体现一种管理方式,可以通过挂载存储目录,lvm 逻辑卷的方式创建存储池,

虚拟机存储卷创建完成后,剩下的操作与无存储卷的方式无任何区别了。

注 2:KVM 存储池也要用于虚拟机迁移任务。

- 6.存储池相关管理命令
 - (1)在存储池中删除虚拟机存储卷

[root@localhost ~]# virsh vol-delete --pool vmdisk oeltest03.qcow2

(2)取消激活存储池

[root@localhost ~]# virsh pool-destroy vmdisk

(3)删除存储池定义的目录/data/vmfs

[root@localhost ~]# virsh pool-delete vmdisk

(4)取消定义存储池

[root@localhost ~]# virsh pool-undefine vmdisk

五、KVM 管理

1.KVM 基本管理

查看 启动 关闭 重启 重置 查看

查看虚拟机:

[root@localhost ~]# virsh list

[root@localhost ~]# virsh list --all

Id Name State

2 vm1 running

查看 KVM 虚拟机配置文件(X):


[root@localhost ~]# virsh dumpxml name

将 node4 虚拟机的配置文件保存至node6.xml(X):

```
[root@localhost ~]# virsh dumpxml node4 > /etc/libvirt/qemu/node6.xml
```

修改 node6 的配置文件(X): [root@localhost ~]# virsh edit node6 如果直接用vim 编辑器修改配置文件的话,需要重启 libvirtd 服务 启动: [root@localhost ~]# virsh start vm1 Domain vm1 started 暂停虚拟机: #virsh suspend vm_name 恢复虚拟机: #virsh resume vm_name 关闭: 方法 1: [root@localhost ~]# virsh shutdown vm1 Domain vm1 is being shutdown 方法 2(X): [root@localhost ~]# virsh destroy vm1 Domain vm1 destroyed 重启: [root@localhost ~]# virsh reboot vm1 Domain vm1 is being reboote 重置: [root@localhost ~]# virsh reset vm1 Domain vm1 was reset 删除虚拟机 [root@localhost ~]# virsh undefine vm2 Domain vm2 has been undefined 注意:虚拟机在开启的情况下 undefine 是无法删除的, 但是如果再 destroy 会直接被删除 掉 虚拟机开机自动启动: [root@localhost ~]# virsh autostart vm1 域 vm1 标记为自动开始 [root@localhost ~]# ls /etc/libvirt/qemu/autostart/ //此目录默认不存在,在有开机启动的虚拟 机时自动创建 vm1.xml 域 vm1 取消标记为自动开始 [root@localhost ~]# virsh autostart --disable vm1 查看所有开机自启的 guest os: [root@Noviciate ~]# Is /etc/libvirt/qemu/autostart/ [root@Noviciate ~]# virsh list --all --autostart

2、克隆虚拟机 方法一:图形界面法 在 virt-manager 中双击打开被克隆的虚拟机,要保证虚拟机是处于关机状态,在虚拟机管理器中按下图操作。





虚拟机克隆后网卡的 Mac 地址、Ip 地址、主机的名字、uuid 等参数是与原主机是一样的,执行克隆操作后虚拟的配置文件上述参数自动被修改。

方法二: 采用命令行方式克隆

[root@localhost ~]# virt-clone -o vm1 --auto-clone WARNING 设置图形设备端口为自动端口,以避免相互冲突。正在分配 'vm1-clone.qcow2' | 6.0 GB 00:00:05 成功克隆 'vm1-clone'。

-o 参数指定被克隆的虚拟机名字。

[root@localhost ~]# virt-clone -o vm1 -n vm2 --auto-clone

WARNING 设置图形设备端口为自动端口,以避免相互冲突。

正在分配 'vm2.qcow2' | 6.0 GB 00:00:06

成功克隆 'vm2'。

-n 参数指定克隆机的名字。

[root@localhost ~]# virt-clone -o vm1 -n vm2 -f /var/lib/libvirt/images/vm2.img

正在克隆

vm1.img | 8.0 GB 01:03

Clone 'vm2' created successfully

-f 参数指定为克隆机生成一个磁盘镜像文件。

3、增量镜像

引入增量镜像的目的:

通过一个基础镜像(node.img),里面把各个虚拟机都需要的环境都搭建好,然后基于这个 镜像建立起一个个增量镜像,每个增量镜像对应一个虚拟机,虚拟机对镜像中所有的改变都记 录在增量镜像里面,基础镜像始终保持不变。 优点:

节省磁盘空间,快速复制虚拟机。

实验环境:

基本镜像文件: VM1.qcow2 虚拟机 ID: VM1 增量镜像文件: VM3.qcow2 虚拟机 ID: VM2 要求

以基本镜像文件 VM1.qcow2 为基础,创建一个镜像文件 VM3.qcow2,以此创建一个虚拟机 VM3,虚拟机 VM2 的改变将存储于 VM3.qcow2 中步骤:

(1) 创建增量镜像文件

[root@localhost ~]# cd /var/lib/libvirt/images/

[root@localhost images]# ls

VM1.qcow2 VM2.qcow2

[root@localhost images]# qemu-img create -b VM1.qcow2 -f qcow2 VM3.qcow2

Formatting 'VM3.qcow2', fmt=qcow2 size=9663676416 backing_file='VM1.qcow2' encryption=off cluster_size=65536 lazy_refcounts=off

[root@localhost images]# qemu-img info VM3.qcow2

image: VM3.qcow2 file format: qcow2

virtual size: 9.0G (9663676416 bytes)

disk size: 196K cluster_size: 65536 backing file: VM1.qcow2 Format specific information:

compat: 1.1

lazy refcounts: false

(2) 创建虚拟机 VM3 的 XML 配置文件

[root@localhost images]# cp /etc/libvirt/qemu/VM1.xml /etc/libvirt/qemu/VM3.xml

```
WARNING: THIS IS AN AUTO-GENERATED FILE. CHANGES TO IT ARE LIKELY TO BE
OVERWRITTEN AND LOST. Changes to this xml configuration should be made using:
  virsh edit VM1
or other application using the libvirt API.
<domain type='kvm'>
  <name>VM3</name> <mark>#虚拟机名,须修改,否则与基本虚拟机冲突</mark>
  <uuid>2b9bc095-892c-46e1-8add-afdbde51d49e</uuid> #uuid,须修改,否则与基本虚拟机冲突,只需要修改其中一位即可。
  <memory unit='KiB'>4194304</memory>
  <currentMemory unit='KiB'>4194304/currentMemory>
  <vcpu placement='static'>1</vcpu>
  <05>
    <type arch='x86_64' machine='pc-i440fx-rhel7.0.0'>hvm</type>
    <boot dev='hd'/>
  </os>
  <features>
    <acpi/>
    <apic/>
  </features>
  <cpu mode='custom' match='exact' check='partial'>
    <model fallback='allow'>Broadwell-noTSX-IBRS</model>
    <feature policy='require' name='md-clear'/>
    <feature policy='require' name='spec-ctrl'/>
    <feature policy='require' name='ssbd'/>
  </cpu>
  <clock offset='utc'>
     <timer name='rtc' tickpolicy='catchup'/>
    <timer name='pit' tickpolicy='delay'/>
    <timer name='hpet' present='no'/>
  </clock>
  <on_poweroff>destroy</on_poweroff>
  <on_reboot>restart</on_reboot>
  <on_crash>destroy</on_crash>
    <suspend-to-mem enabled='no'/>
    <suspend-to-disk enabled='no'/>
  </nm>
    <emulator>/usr/libexec/gemu-kvm</emulator>
    <disk type='file' device='disk'>
      <driver name='qemu' type='qcow2'/>
      <source file='/var/lib/libvirt/images/VM3.qcow2'/>#将原指向/virhost/KVM_node/node.img 改为 VM3.qcow2
      <target dev='vda' bus='virtio'/>
      <address type='pci' domain='0x0000' bus='0x00' slot='0x07' function='0x0'/>
     </disk>
    <disk type='file' device='disk'>
      <driver name='qemu' type='qcow2'/>
      <source file='/var/lib/libvirt/images/VM2.qcow2'/>
      <target dev='vdb' bus='virtio'/>
       <address type='pci' domain='0x0000' bus='0x00' slot='0x17' function='0x0'/>
    </disk>
    <disk type='file' device='cdrom'>
      <driver name='qemu' type='raw'/>
      <target dev='hda' bus='ide'/>
       <readonly/>
      <address type='drive' controller='0' bus='0' target='0' unit='0'/>
    </disk>
    <controller type='usb' index='0' model='ich9-ehci1'>
     <interface type='network'>
      <mac address='52:54:00:17:ed:83'/><mark>#修改网卡 MAC,防止冲突</mark>
      <source network='default'/>
      <model type='virtio'/>
       <address type='pci' domain='0x0000' bus='0x00' slot='0x03' function='0x0'/>
     </interface>
```

(3) 根据 xml 配置定义虚拟机 VM3.xml

[root@localhost images]# virsh define /etc/libvirt/qemu/VM3.xml

定义域 VM3 (从 /etc/libvirt/qemu/VM3.xml)

[root@localhost images]# virsh start VM3

域 VM3 已开始

(4)测试

[root@localhost images]# virsh start VM3

域 VM3 已开始

[root@localhost images]# du -h VM1.qcow2

9.1G VM1.qcow2

[root@localhost images]# du -h VM3.qcow2

7.3M VM3.qcow2

[root@localhost images]#

可以向虚拟机 VM3 上传一个文件,然后再次检查两个虚拟机磁盘空间的变化。

4、虚拟机创建快照

[root@localhost images]# virsh snapshot-create-as VM1 VM1.snap1

已生成域快照 VM1.snap1

[root@localhost images]# ls

VM1.qcow2 VM2.qcow2 VM3.qcow2

[root@localhost images]# virsh snapshot-list VM1

名称 生成时间

VM1.snap1

2023-10-28 22:32:49 -0400 shutoff

说明:如果虚拟机的磁盘格式为 RAW 格式,请将该格式转换为 qcow2 格式然后再创建快照,否则容易报错。

状态

恢复快照操作

关闭虚拟机,恢复到快照

[root@localhost images]# virsh shutdown VM1

[root@localhost images]# virsh snapshot-revert VM1 VM1.snap1


四、KVM 网络管理

1、KVM 网络类型

(1) NAT 模式

网络地址转换地址 NAT(Network Address Translation)主要用于实现位于内部网络的主机访问外部网络的功能。通过 NAT 技术可以将私网地址转化为公网地址,并且多个私网地址用户可以公用一个公网地址,这样既可以保证网络互通,又节约了公网地址。


下图是物理网络采用 NAT 模式的拓扑示意图。



DNS: 192.168.122.1/24 网关: 192.168.122.1/24

KVM 的 NAT 地址转换如下图所示。


NAT 模式:把定义在网桥之中的网络地址通过 NAT 转换,离开网桥(宿主机),这个网桥内的网络必须指定 1 个宿主机的物理网卡作为 NAT 端口。该模式将源地址 ip 改为物理网卡 ip 发送给目标地址,目标地址 ip 回传给物理网卡,在将报文发送至虚拟主机。NAT 网络是 1 个虚拟网络。该模式下宿主机的网卡相当于物理网络中真实路由器的 WAN 接口,或者可以认为宿主机的网卡充当了虚拟路由器的 WAN 接口。



(2) 隔离模式 isolated


隔离模式下不允许虚拟机与宿主机外部通信。其拓扑如下:

宿主机



(3) 桥接模式 bridge

桥接模式相当于虚拟机直接通过虚拟交换机连接外网,虚拟机的 IP 与宿主机 IP 在同一个 网段,其拓扑结构如下:




桥接模式的虚拟交换机也称作网桥。

2、查看当前虚拟机的网络连接模式

图形界面方式查看:

在宿主机打开 virt-manager,双击虚拟机,打开虚拟机窗口,见下图。



用命令查看当前宿主机上的虚拟路由

root@localhost images]# brctl show

bridge name bridge id STP enabled interfaces virbr0 8000.525400784d77 yes virbr0-nic

从上图可以看出当前虚拟路由上连接了两个接口,分别是管理接口和 vnet0 接口。

vnet0

可以通过以下命令对虚拟路由删除和添加接口。

从交换机上把 vnet0网卡删除: brctl delif virbr0 vnet0添加 vnet网卡到交换机上:brctl addif virbr0 vnet0

3、采用配置文件的方式创建桥接模式网络

以下操作在在宿主机上操作。

步骤 1: 查看本机 IP 地址和网关。

```
||root@localhost images| # ip a
     prococalnost images; # ip a

lo: <loopBack, UP, LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000 link/loopback 00: 00: 00: 00: 00: 00 brd 00: 00: 00: 00: 00

inet 127.0.0.1/8 scope host lo valid lft forever preferred lft forever
     inet6 ::1/128 scope host
          valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens33: <BROADCAST, MULTICAST, UP, LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000 link/ether 00:0c:29:04:33:53 brd ff:ff:ff:ff:ff
     valid lft forever preferred lft forever
3: virbr0: ≺NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc noqueue state DOWN group default qlen 1000
     link/ether 52:54:00:78:4d:77 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff:ff:inet 192.168.124.1/24 brd 192.168.124.255 scope global virbr0 valid_lft forever preferred_lft forever
4: virbr0-nic: ⊲BROADCAST, MULTICAST> mtu 1500 qdisc pfifo_fast master virbr0 state DOWN group default qlen 1000 link/ether 52:54:00:78:4d:77 brd ff:ff:ff:ff:ff
[root@localhost images] # route - n
Kernel IP routing table
Destination
                      Gateway
                                            Genmask
                                                                   Flags Metric Ref
                                                                                              Use Iface
                      192.168.128.2
0.0.0.0
                                            0.0.0.0
255.255.255.0
                                                                  UG
                                                                          100
                                                                                    Ω
                                                                                                 0 ens33
0 virbr0
192.168.124.0
                                                                                    Õ
                     0.0.0.0
                                            255.255.255.0
                                                                           100
                                                                                    0
```

步骤 2: 创建 ifcfg-br0 文件

[root@localhost images]# cd /etc/sysconfig/network-scripts/ [root@localhost network-scripts]# vim ifcfg-br0 TYPE=Bridge
NAME=br0
DEVICE=br0
ONBOOT="yes"
BOOTPROTO=static
IPADDR=192.168.128.145
GATEWAY=192.168.128.2
NETMASK=255.255.255.0
DNS2=14.114.114.114
DNS2=8.8.8.8

步骤 3: 修改当前网卡的配置文件,将宿主机网卡绑定到网桥上。 备份当前网卡的配置文件,以备恢复配置。

[root@localhost network-scripts]# cp ifcfg-ens33 ifcfg-ens33bak

清空当前配置文件中的内容,并添加以下内容。

[root@localhost network-scripts]# vim ifcfg-ens33

文件(F) 编辑(E) 查看(V) 搜索(S) 终端(T) 帮助(H)

DEVICE="enp33"
ONBOOT="yes"

RIDGE=br0


步骤 4: 重启 libvirtd 服务

[root@localhost network-scripts]# systemctl restart libvirtd

步骤 5: 重启 network 服务

[root@localhost network-scripts]# systemctl restart network

步骤 5: 给虚拟机添加网卡,并选择桥接到新添加的 br0。



步骤 6: 启动虚拟机,查看新添加网卡的状态及 IP 地址,看看是否获得了与宿主机同网段的 IP 地址。

问题:添加新的网卡后虚拟机/etc/sysconfig/network-scripts 文件夹下可能没有网卡的配置文件,虚拟机网卡不一定能够启动,请自行百度解决该问题。


4、采用配置文件的方式创建 NAT 模式网络

步骤 1: 确保虚拟机关机,在宿主上将默认的 NAT 配置文件复制一份儿,并命名为新的文件名。

[root@localhost network-scripts]# cd /etc/libvirt/qemu/networks/ [root@localhost networks]# cp default.xml nat1.xml

步骤 2: 修改 nat1.xml 文件


[root@localhost networks]# vim nat1.xml



步骤 3: 重启 libvirtd 服务

[root@localhost networks]# systemctl restart libvirtd

步骤 4: 进入 virt-mananger 虚拟机管理程序,双击要添加 nat 网络的虚拟机,按下面步骤操作。



步骤 5: 启动虚拟机,测试虚拟机是否已经获得 nat1 网络的 IP 地址。

问题:添加新的网卡后虚拟机/etc/sysconfig/network-scripts 文件夹下可能没有网卡的配置文件,虚拟机网卡不一定能够启动,请自行百度解决该问题。