附录 C MATLAB 下的数字信号处理实现示例

本部分内容是本讲义中数据信号处理实验部分实验项目在 MatLab 下实现代码。之所以提供这些代码,是希望通过研究以下代码,能够更快、更好地掌握用 MatLab 进行数据信号处理实验的方法;提高实验质量。希望同学们在阅读代码的时候,注意学习方法,在最短的时间内熟悉 MatLab,提高应用能力。示例中有些部分是实验项目中的内容实现,有些是一些典型例题的实现。研究示例代码,倡导个性化编程是我们的目标,希望同学们能在在进行实验项目的过程中提高 MatLab 的应用能力;在学习 MatLab 编程的同时加强对数字信号处理有关实验项目的理解。

以下代码段均在 MatLab5.3 下调试通过,但是由于排版或其他一些原因,可能有部分代码段不能得到正常结果。您可以在"http://202.38.75.33/dsp/matlab/"得到本讲义的修订内容,同时可以在这个网址获取所有代码。

附录 C1 信号、系统和系统响应

1、理想采样信号序列

(1) 首先产生信号 x(n),0<=n<=50

n=0:50;

A=444.128;

a=50*sqrt(2.0)*pi;

T=0.001;

w0=50*sqrt(2.0)*pi;

x=A*exp(-a*n*T).*sin(w0*n*T);

1 11

close all

subplot(3,1,1);stem(x); title('理想采样信号序列');

(2) 绘制信号 x(n)的幅度谱和相位谱 k=-25:25:

W (.:/10.5)*1

W=(pi/12.5)*k;

 $X=x*(exp(-j*pi/12.5)).^(n'*k);$

magX=abs(X);

%绘制x(n)的幅度谱

%绘制x(n)的图形

%设置结果图形的标题

%定义序列的长度是50

%设置信号有关的参数

%清除已经绘制的x(n)图形

%ω符号在MatLab 中不能输入,用w代替

%pi 是 MATLAB 定义的 π,信号乘可采用":*"

%采样率

subplot(3,1,2);stem(magX);title('理想采样信号序列的幅度谱');

angX=angle(X);

%绘制x(n)的相位谱

subplot(3,1,3);stem(angX); title ('理想采样信号序列的相位谱')

(3) 改变参数为: $A = 1, \alpha = 0.4, \Omega_0 = 2.0734, T = 1$

n=0:50;

%定义序列的长度是50

A=1; a=0.4; w0=2.0734; T=1;

%设置信号有关的参数和采样率T

x=A*exp(-a*n*T).*sin(w0*n*T);

%pi 是MATLAB 定义的 π,信号乘可采用".*"

2、单位脉冲序列

```
在 MatLab 中,这一函数可以用 zeros 函数实现:
n=1:50; %定义序列的长度是 50
x=zeros(1,50); %注意: MATLAB 中数组下标从 1 开始
x(1)=1;close all;
subplot(3,1,1);stem(x);title('单位冲击信号序列');
k=-25:25;
X=x*(exp(-j*pi/12.5)).^(n'*k);
magX=abs(X); %绘制x(n)的幅度谱
subplot(3,1,2);stem(magX);title('单位冲击信号的幅度谱');
angX=angle(X); %绘制x(n)的相位谱
subplot(3,1,3);stem(angX); title ('单位冲击信号的相位谱')
```

3、矩形序列

```
n=1:5; 0x=sign(sign(10-n)+1); close all; subplot(3,1,1); stem(x);title('单位冲击信号序列'); k=-25:25; X=x*(exp(-j*pi/25)).^(n'*k); magX=abs(X); %绘制x(n)的幅度谱 subplot(3,1,2);stem(magX);title('单位冲击信号的幅度谱'); angX=angle(X); %绘制x(n)的相位谱 subplot(3,1,3);stem(angX); title ('单位冲击信号的相位谱')
```

4、特定冲击串

```
x(n) = \delta(n) + 2.5\delta(n-1) + 2.5\delta(n-2) + \delta(n-3)

n=1:50; %定义序列的长度是 50

x=zeros(1,50); %注意: MATLAB 中数组下标从 1 开始

x(1)=1; x(2)=2.5; x(3)=2.5; x(4)=1;

close all; subplot(3,1,1); stem(x); title('单位冲击信号序列');
```

k=-25:25; X=x*(exp(-j*pi/12.5)).^(n'*k);
magX=abs(X); %绘制x(n)的幅度谱
subplot(3,1,2);stem(magX);title('单位冲击信号的幅度谱');
angX=angle(X); %绘制x(n)的相位谱
subplot(3,1,3);stem(angX); title ('单位冲击信号的相位谱')

5、卷积计算

$$y(n) = x(n) * h(n) = \sum_{m=-\infty}^{+\infty} x(m)h(n-m)$$

在 MATLAB 中。提供了卷积函数 conv, 即 y=conv(x,h),调用十分方便。例如:

系统:
$$h_b(n) = \delta(n) + 2.5\delta(n-1) + 2.5\delta(n-2) + \delta(n-3)$$

信号:
$$x_a(t) = Ae^{-\alpha nT} \sin(\Omega_0 nT), 0 \le n < 50$$

n=1:50; %定义序列的长度是50

hb=zeros(1,50); %注意: MATLAB 中数组下标从 1 开始

hb(1)=1; hb(2)=2.5; hb(3)=2.5; hb(4)=1;

close all; subplot(3,1,1);stem(hb);title('系统 hb[n]');

m=1:50; T=0.001; %定义序列的长度是和采样率

A=444.128; a=50*sqrt(2.0)*pi; %设置信号有关的参数

w0=50*sqrt(2.0)*pi;

x=A*exp(-a*m*T).*sin(w0*m*T); %pi 是MATLAB 定义的 π,信号乘可采用".*"

subplot(3,1,2);stem(x);title('输入信号 x[n]');

y=conv(x,hb);

subplot(3,1,3);stem(y);title('输出信号 y[n]');

6、卷积定律验证

 $k=-25:25; X=x*(exp(-j*pi/12.5)).^(n'*k);$

magX=abs(X); %绘制x(n)的幅度谱

subplot(3,2,1);stem(magX);title('输入信号的幅度谱');

angX=angle(X); %绘制x(n)的相位谱

subplot(3,2,2);stem(angX); title ('输入信号的相位谱')

 $Hb=hb*(exp(-j*pi/12.5)).^(n'*k);$

magHb=abs(Hb); %绘制 hb(n) 的幅度谱

subplot(3,2,3);stem(magHb);title('系统响应的幅度谱');

angHb=angle(Hb); %绘制hb(n)的相位谱

subplot(3,2,4);stem(angHb); title ('系统响应的相位谱')

n=1:99; k=1:99;

 $Y=y*(exp(-j*pi/12.5)).^(n'*k);$

magY=abs(Y); %绘制y(n)的幅度谱

subplot(3,2,5);stem(magY);title('输出信号的幅度谱');

angY=angle(Y); %绘制y(n)的相位谱 subplot(3,2,6);stem(angY); title ('输出信号的相位谱') %以下将验证的结果显示 XHb=X.*Hb; Subplot(2,1,1);stem(abs(XHb));title('x(n)的幅度谱与 hb(n)幅度谱相乘'); Subplot(2,1,2);stem(abs(Y);title('y(n)的幅度谱'); axis([0,60,0,8000])

附录 C2 用 FFT 进行信号的频谱分析

1、高斯序列

2、衰减正弦序列

3、三角波序列

$$x_c(n) = egin{cases} n+1,0 \leq n \leq 3 \\ 8-n,4 \leq n \leq 7 \\ 0,else \end{cases}$$
 for i=1:4 %设置信号前 4 个点的数值 $x(i)=i;$ %注意:MATLAB 中数组下标从 1 开始

end for i=5:8 %设置信号后4个点的数值 x(i)=9-i; end close all; subplot(2,1,1); stem(x); %绘制信号图形 subplot(2,1,2); stem(abs(fft(x,16))) %绘制信号的频谱

4、反三角序列

附录 C3 窗函数法设计 FIR 滤波器

1、在 MATLAB 中产生窗函数

(1) 矩形窗(Rectangle Window)

调用格式: w=boxcar(n),根据长度 n 产生一个矩形窗 w。

(2) 三角窗(Triangular Window)

调用格式: w=triang(n) ,根据长度 n 产生一个三角窗 w。

(3) 汉宁窗(Hanning Window)

调用格式: w=hanning(n), 根据长度 n 产生一个汉宁窗 w。

(4) 海明窗 (Hamming Window)

调用格式: w=hamming(n), 根据长度 n 产生一个海明窗 w。

(5) 布拉克曼窗(Blackman Window)

调用格式: w=blackman(n), 根据长度 n 产生一个布拉克曼窗 w。

(6) 恺撒窗 (Kaiser Window)

调用格式: w=kaiser(n,beta) ,根据长度 n 和影响窗函数旁瓣的β参数产生一个恺撒窗 w。

2、基于窗函数的 FIR 滤波器设计

利用 MATLAB 提供的函数 firl 来实现。

调用格式: firl (n,Wn,'ftype',Window),n 为阶数、Wn 是截止频率(如果输入是形如[W1 W2]的矢量时,本函数将设计带通滤波器,其通带为 W1< ω <W2)、ftype 是滤波器的类型(低通-省略该参数、高通-ftype=high、带阻-ftype=stop)、Window 是窗函数。

[例] 设计一个长度为 8 的线性相位 FIR 滤波器。

```
其理想幅频特性满足|H_d(e^{j\omega})| = \begin{cases} 1,0 \le \omega \le 0.4\pi \\ 0,else \end{cases}
    Window=boxcar(8);
                                   %根据长度为8的矩形窗Window
    b=fir1(7,0.4, Window); freqz(b,1)
                                   %根据长度为8的布拉克曼窗Window
    Window=blackman(8);
    b=fir1(7,0.4,Window); freqz(b,1)
    [例]设计线性相位带通滤波器,设计指标:长度 N=15,上下边带截止频率分别为 W1=
0.3 \,\pi, w2=0.5 \,\pi .
    Window=blackman(16);
    b=fir1(15,[0.3 0.5],Window); freqz(b,1)
设计指标为: ωp=0.2 π
                        R_p=0.25dB
                                        ω a=0.3 π
                                                     As=50dB 的低通数字 FIR 滤波器。
    wp=0.2*pi; ws=0.3*pi; wc=(ws+wp)/2; tr_width=ws-wp;
    M=ceil(6.6*pi/tr width)+1; N=[0:1:M-1];
    alpha=(M-1)/2;
    n=[0:1:(M-1)];
    %n=[0,(M-1)];
    m=n-alpha + eps;
    hd=sin(we*m)./(pi*m);
    w_ham=(boxcar(M))';
    h=hd.*w ham;
    [H,w]=freqz(h,[1],1000,'whole');
    H=(H(1:501))';
    w=(w(1:501))';
    mag=abs(H);
    db=20*log10((mag+eps)/max(mag));
    pha=angle(H);
    grd=grpdelay(h,[1],w);
    delta w=2*pi/1000;
    Rp=-(min(db(1:1:wp/delta\ w+1)));
    As=-round(max(db(ws/delta w+1:1:501)));
    Close all;
    subplot(2,2,1);stem(hd);title('理想冲击响应')
    axis([0 M-1 -0.1 0.3]);ylabel('hd[n]');
    subplot(2,2,2);stem(w ham);title('汉明窗');
```

axis([0 M-1 0 1.1]);ylabel('w[n]'); subplot(2,2,3);stem(h);title('实际冲击响应'); axis([0 M-1 -0.1 0.3]);ylabel('h[n]'); subplot(2,2,4);plot(w/pi,db); title('衰减幅度'); axis([0 1 -100 10]);ylabel('Decibles');

附录 C4 IIR 滤波器的实现

1、freqs 函数:模拟滤波器的频率响应

[例] 系统传递函数为 $H(s) = \frac{0.2s^2 + 0.3s + 1}{s^2 + 0.4s + 1}$ 的模拟滤波器,在 MATLAB 中可以用以下

程序来实现:

a=[1 0.4 1]; b=[0.2 0.3 1]; %设置分子分母的系数

w=logspace(-1,1); %产生从 10⁻¹ 到10¹ 之间地 0 个等间距点,即 50 个频率点

freqs(b,a,w)

%根据输入的参数绘制幅度谱和相位谱

2、freqz 函数: 数字滤波器的频率响应

[例] 系统传递函数为 $H(z) = \frac{0.2 + 0.3z + z^{-2}}{1 + 0.4z + z^{-2}}$ 的模拟滤波器,在 MATLAB 中可以用以下

程序来实现:

 $a=[1\ 0.4\ 1];b=[0.2\ 0.3\ 1];$

%根据输入的参数绘制幅度谱和相位谱,得到0到π之间128个点处的频率响应 freqz(b,a,128)

3、ButterWorth 模拟和数字滤波器

(1) butterd 函数: ButterWorth 滤波器阶数的选择。

调用格式: [n,Wn]=butterd(Wp,Ws,Rp,Rs),在给定滤波器性能的情况下(通带临界频率 Wp、阻带临界频率 Ws、通带内最大衰减 Rp 和阻带内最小衰减 Rs), 计算 ButterWorth 滤波 器的阶数 n 和截止频率 Wn。相同参数条件下的模拟滤波器则调用格式为: [n,Wn]=butterd(Wp,Ws,Rp,Rs,'s')

(2) butter 函数: ButterWorth 滤波器设计。

调用格式: [b,a]=butter(n,Wn), 根据阶数 n 和截止频率 Wn 计算 ButterWorth 滤波器分 子分母系数(b 为分子系数的矢量形式, a 为分母系数的矢量形式)。相同参数条件下的模拟 滤波器则调用格式为: [b,a]=butter(n,Wn,'s')

[例] 采样频率为 1Hz, 通带临界频率 fp =0.2Hz, 通带内衰减小于 1dB (α p=1); 阻带

临界频率 $f_s=0.3$ Hz,阻带内衰减大于 25dB (α s=25)。设计一个数字滤波器满足以上参数。 [n,Wn]=buttord(0.2,0.3,1,25);

[b,a]=butter(n,Wn); freqz(b,a,512,1);

4、Chebyshev 模拟和数字滤波器

(1) cheblord 函数: Chebyshev I型II 滤波器阶数计算。

调用格式: [n,Wn]=cheb1ord(Wp,Ws,Rp,Rs), 在给定滤波器性能的情况下(通带临界频率 Wp、阻带临界频率 Ws、通带内波纹 Rp 和阻带内衰减 Rs), 选择 Chebyshev I 型滤波器的最小阶 n 和截止频率 Wn。

(2) cheby1 函数: Chebyshev I 型滤波器设计。

调用格式: [b,a]=butter(n,Rp,Wn),根据阶数 n、通带内波纹 Rp 和截止频率 Wn 计算 ButterWorth 滤波器分子分母系数(b 为分子系数的矢量形式,a 为分母系数的矢量形式)。

注: Chebyshev II 型滤波器所用函数和 I 型类似,分别是 cheb2ord、cheby2。

[例] 实现上例中的滤波器

[n,Wn]=cheb1ord(0.2,0.3,1,25); [b,a]=cheby1(n,1,Wn); freqz(b,a,512,1);

5、滤波器设计

(1) 脉冲响应不变法设计数字 ButterWorth 滤波器

调用格式: [bz,az]=impinvar(b,a,Fs),再给定模拟滤波器参数 b,a 和取样频率 Fs 的前提下,计算数字滤波器的参数。两者的冲激响应不变,即模拟滤波器的冲激响应按 Fs 取样后等同于数字滤波器的冲激响应。

(2) 利用双线性变换法设计数字 ButterWorth 滤波器

调用格式: [bz,az]=bilinear[b,a,Fs],根据给定的分子 b、分母系数 a 和取样频率 Fs,根据双线性变换将模拟滤波器变换成离散滤波器,具有分子系数向量 bz 和分母系数向量 az。模拟域的 butter 函数说明与数字域的函数说明相同[b,a]=butter(n,Wn,'s')可以得到模拟域的 Butterworth 滤波器

[例] 采样频率为 1Hz,通带临界频率 f_p =0.2Hz,通带内衰减小于 1dB (α p=1);阻带临界频率 f_s =0.3Hz,阻带内衰减大于 25dB (α s=25)。设计一个数字滤波器满足以上参数。

%直接设计数字滤波器

[n,Wn]=buttord(0.2,0.3,1,25);

[b,a]=butter(n,Wn); freqz(b,a,512,1);

%脉冲响应不变法设计数字滤波器

[n,Wn]=buttord(0.2,0.3,1,25,'s');

[b,a]=butter(n,Wn,'s'); freqs(b,a)

[bz,az]=impinvar(b,a,1); freqz(bz,az,512,1)

%双线性变换法设计 ButterWorth 数字滤波器

[n,Wn]=buttord(0.2,0.3,1,25,'s');

[b,a]=butter(n,Wn,'s'); freqs(b,a)

[bz,az]=bilinear(b,a,1); freqz(bz,az,512,1)