

Объектно-ориентированное программирование на алгоритмическом языке С++

МИРЭА, Институт Информационных технологий, кафедра Вычислительной техники

Автор: доцент, канд. физ.-мат. наук,

Путуридзе Зураб Шотаевич



Шаблоны классов

```
template < class Ttype > class «имя класса»
{
    // описание класса
};
где - Ttype представляет имя типа, который будет задан при создании объекта класса, используя следующий формат:
```

```
«имя класса» < тип > «имя объекта»;
```

Здесь «тип» определяет имя типа данных, который будет обрабатываться объектом класса. Методы члены класса, автоматически являются обобщенными.



Пример шаблона класса

```
// Демонстрация класса очереди queue.
#include <iostream>
using namespace std;
const int SIZE = 100;
// Описание класса queue.
template < class QType > class queue {
  QType q [ SIZE ];
  int sloc, rloc;
public:
  queue ( ) { sloc = rloc = 0; }
        qput ( QType i );
  void
  QType qget ();
   МИРЭА, Институт Информационных технологий, кафедра Вычислительной техники
```



Пример шаблона класса

```
template < class QType > void queue < QType > :: qput ( QType i ) {
   if ( sloc == SIZE ) {
        cout << "Очередь заполнен.\n";
        return;
   sloc ++;
   q [ sloc ] = i;
template < class QType > QType queue < QType > :: qget ( ) {
   if ( rloc == sloc ) {
        cout << "Очередь пуст.\n";
        return 0;
   rloc ++;
   return q [ rloc ];
```



Пример шаблона класса

```
main
     queue < int > a, b; // две очереди для целых
чисел
    a.qput (10);
a.qput (20);
b.qput (19);
cout << a.qget () << " ";
cout << a.qget () << " ";
                        ( ) << " ";
     cout << b.qqet
     cout << b.qqet ( ) << "\n";
     queue < double > c, d; // две очереди для
действительных чисел
                        ); d.qput (19.99);
); d.qput (0.986);
() << "";
     c.qput ( 10.12
     c.\overline{qput} ( -20.0
     cout << c.qget
                        ( ) << " ";
( ) << " ";
     cout << c.qqet</pre>
                        ( ) << " ";
     cout << d.qqet
                              << "\n";
     cout << d.qqet ( )
     return 0;
```



Использование параметров, не являющихся типами

```
#include <iostream>
#include <cstdlib>
using namespace std;
// Здесь, int size это параметр не являющийся типом.
template < class AType, int size > class atype
    AType a [ size ]; // параметр size передает длину массива
public:
    atype ( ) {
        register int i;
        for ( i = 0; i < size; i++ ) a [ i ] = i;
    AType & operator[] ( int i );
};
// Обеспечение контроля границ.
template < class AType, int size >
AType & atype < AType, size > :: operator[] ( int i )
    if ( i < 0 || i > size - 1 ) {
        cout << "\nЗначение индекса ";
        cout << i << " за пределами границ массива. \n";
        exit (1);
    return a [ i ];
```

МИРЭА, Институт Информационных технологий, кафедра Вычислительной техники

6

Использование параметров, не являющихся типами

```
int main ( ) {
     Atype < int, 10 > intob; // массив целых чисел Atype < double, 15 > doubleob; // массив действительных
                                                            чисел
      int i;
      cout << "Целочисленный массив: ";
      for ( i = 0; i < 10; i++ ) intob [ i ] = i; for ( i = 0; i < 10; i++ ) cout << intob [ i ] << " ";
      cout << '\n';
      cout << "Действительный массив: "; for ( i = 0; i < 15; i++ ) doubleob [ i ] = ( double ) i/3; for ( i = 0; i < 15; i++ ) cout << doubleob [ i ] << " ";
      cout << '\n';
      intob [ 12 ] = 100; // Ошибка времени выполнения
      return 0;
```



Обработка исключительных ситуаций

Обработка исключений — это системные средства, с помощью которых программа может справиться с ошибками времени выполнения.

Основные инструкции:

try – блок, в блоке размещается фрагмент кода реализации, в котором ожидается возникновение ошибки времени выполнения.

catch – блок, предназначен для перехвата исключении.

throw – генерирует исключение, которое перехватывается catch инструкцией.



Синтаксис инструкций

```
try {
    // фрагмент кода реализации
catch (type1 arg) {
    // обработчик исключения type1
catch (type2 arg) {
    // обработчик исключения type2
catch ( . . . ) {
    // обработчик исключения любого типа
```



Инструкция throw

```
В try блоке throw выражение определенного типа; В catch блоке throw; // повторное генерирование исключения
```



Пример 1

```
int main() {
    cout << "начало\п";
try { // начало блока try
    cout << "Внутри блока try\n";
    throw 10; // возбуждение ошибки
    cout << "Эта инструкция выполнена не будет";
catch (int i ) { // перехват ошибки
    cout << "перехвачена ошибка номер: ";
    cout << i << "\n";
    cout << "конец";
    return 0;
```



Ответ примера 1

начало
Внутри блока try
Перехвачена ошибка номер: 10
конец



Пример 2

```
int main() {
    cout << "начало\п";
                   // начало блока try
try {
    cout << "Внутри блока try\n";
    throw 10; // возбуждение ошибки
    cout << "Эта инструкция выполнена не будет";
catch (double i) { // Эта инструкция не будет работать
                     // с исключительной ситуацией целого типа
    cout << "перехвачена ошибка номер: ";
    cout << i << "\n";
   cout << "конец";
    return 0;
```



Ответ примера 2

начало Внутри блока try Abnormal program termination



Пример 3

```
void Xtest ( int test ) {
    cout << "Внутри функции Xtest, test равно: " << test << "\n";
    if ( test ) throw test;
int main () {
    cout << "начало\п";
    try { // начало блока try
        cout << "Внутри блока try\n";
        Xtest ( 0 );
        Xtest (1);
        Xtest (2);
    catch (int i) { // перехват ошибки
        cout << "перехвачена ошибка номер: ";
        cout << i << "\n";
    cout << "конец";
    return 0;
  МИРЭА, Институт Информационных технологий, кафедра Вычислительной техники
```



Ответ примера 3

```
начало
Внутри блока try
Внутри функции Xtest, test равно: 0
Внутри функции Xtest, test равно: 1
перехвачена ошибка номер: 1
конец
```



Пример 4

```
void Xhandler ( int test ) {
    try {
        if ( test ) throw test;
    catch ( int i ) {
        cout << "перехвачена ошибка номер : " << i << ' \n ';
int main ( ) {
    cout << "начало\n";
    Xhandler ( l );
    Xhandler ( 2 );
    Xhandler ( 0 );
    Xhandler ( 3 );
    cout << "конец";
    return 0;
```



Ответ примера 4

начало

перехвачена ошибка номер: 1


перехвачена ошибка номер: 2

перехвачена ошибка номер: 3

конец



Схема взаимодействия объектов





Сигналы и обработчики

Описание взаимодействия объектов посредством сигналов и обработчиков

Nº	Объект 1	Сигнал и сообщение	Объект 2	Обработчик и сообщение
1	ob_1	Сигнал о начале вычисления суммы.	ob_2	Вычисление суммы
		Массив чисел.		
2	ob_4	Сигнал для	ob_3	Переименование объекта
		переименования. Новое имя.		
3	ob_2	Вычисление суммы	ob_3	Получение результата
		выполнено.		вычисления суммы
		Результат вычисления		



Сигналы и обработчики

Описание взаимодействия объектов посредством сигналов и обработчиков

No	ob_s	signal_* (string &)	ob_h	hendler_* (string)
1	ob_1	signal_1 (string &)	ob_2	hendler_summ (string)
2	ob_1	signal_1 (string &)	ob_3	hendler_cn (string)
3	ob_4	signal_2 (string &)	ob_3	hendler_2 (string)
4	ob_3	signal_3 (string &)	ob_4	hendler_1 (string)
5	ob_4	signal_4 (string &)	ob_5	hendler_1 (string)
	1		, ,	

```
void «имя сигнала» ( string & s_text ); void «имя обработчика» ( string s_text );
```



Реализация сигналов и обработчиков

Методы сигналов и обработчиков принадлежат производным объектам (реализованы в производных классах).

Методы для:

- 1. Установки связи между сигналом и обработчиком.
- 2. Разрыва связи между сигналом и обработчиком.
- 3. Выдачи сигнала объектом.

Необходимо реализовать в базовом классе.



Реализация сигналов и обработчиков

В каждой связи задействованы:

- 1. Объект выдающий сигнал (первый объект).
- 2. Сигнал первого объекта.
- 3. Объект получающий сигнал (второй объект).
- 4. Обработчик второго объекта.

Установка связи и выдача сигнала осуществляется от первого объекта. По этому, необходима структура, которая будет содержать:

- 1. Указатель на метод сигнала первого объекта.
- 2. Указатель на второй объект.
- 3. Указатель на метод обработчика второго объекта.



Реализация сигналов и обработчиков

Для определения указателей на метод сигнала и метод обработчика, можно воспользоваться определением новых типов данных:

```
1. Указатель на метод сигнала объекта typedef void ( cl_base :: * TYPE_SIGNAL ) ( string & );
```

2. Указатель на метод обработчика объекта typedef void (cl_base :: * TYPE_HANDLER) (string);

Необходимо задать пространство имен базового класса cl_base :: - это определяет, что указатель относиться к методу класса.





