

Объектно-ориентированное программирование на алгоритмическом языке С++

МИРЭА, Институт Информационных технологий, кафедра Вычислительной техники

Автор: доцент, канд. физ.-мат. наук,

Путуридзе Зураб Шотаевич



Реализация сигналов и обработчиков

Для компактной и выразительной реализации кода, можно воспользоваться параметризированным макроопределением препроцессора. Например:

1. Для получения указателя на метод сигнала объекта

```
#define SIGNAL_D( signal_f ) ( TYPE_SIGNAL ) ( & signal_f )
```

2. Для получения указателя на метод обработчика объекта

```
#define HENDLER_D( hendler_f ) ( TYPE_HANDLER ) ( & hendler_f )
```



Реализация сигналов и обработчиков

Для определения указателей на метод сигнала и метод обработчика, можно воспользоваться определением новых типов данных:

```
1. Указатель на метод сигнала объекта typedef void (cl_base :: * TYPE_SIGNAL ) ( string & );
```

2. Указатель на метод обработчика объекта typedef void (cl_base :: * TYPE_HANDLER) (string);

Необходимо задать пространство имен базового класса cl_base :: - это определяет, что указатель относиться к методу класса.



Сигналы и обработчики

Описание взаимодействия объектов посредством сигналов и обработчиков

(string)
umm (string)
n (string)
(string)
(string)
(string)
7

```
void «имя сигнала» ( string & s text );
void «имя обработчика» ( string
                                s text );
```



Реализация сигналов и обработчиков

Тогда в заголовочной части базового класса можно определить структуру:

А для хранения установленных связей можно объявить вектор:

```
vector < o sh * > connects;
```



Реализация сигналов и обработчиков

В заголовочной части базового класса можно добавить:



Реализация сигналов и обработчиков стиле hi tech

```
Например, реализация метода установки связи может иметь вид:
void cl base :: set connect ( TYPE SIGNAL
                                        p signal,
                           cl base
                                       * p object,
                           TYPE HANDLER pob hendler )
   o sh * p value;
   // Цикл для исключения повторного установления связи
   for (unsigned int i = 0; i < connects.size (); i ++)
         23
                                                      &&
             connects [ i ] -> p hendler == p ob hendler
                  return;
   p value = new o sh ();
   p value -> p signal = p signal;
   p value -> p cl base = p object;
   p value -> p hendler = p ob hendler;
   connects.push back ( p value );
```



__Использование сигналов и обработчиков и ест

В части реализации алгоритма вызов метода установки связи может иметь вид:

В части реализации алгоритма вызов метода выдачи сигнала может иметь вид:

МИРЭА, Институт Информационных технологий, кафедра Вычислительной техники



Новые имена типов данных

Ключевое слово typedef – определяет новое наименование для существующих типов данных.

```
typedef тип новое_имя;

Новое имя дополнение а не замена существующего типа.

typedef float balance;

. . . . .

balance bal_1;

typedef balance balance_week;
```



Динамическая идентификация типа

```
Класс type_info описывает тип объекта.
Заголовочный файл <typeinfo>
Для получения типа объекта во время выполнения программы используется функция — typeid ( объект )
typeid возвращает ссылку на объект типа type_info
```

```
bool operator == ( const type_info & объект );
bool operator! == ( const type_info & объект );
const char * name ( );
```



Пример 1 динамической идентификации

```
#include <iostream>
#include <typeinfo>
using namespace std;
class myclass {
int main()
   int
  float
  myclass ob;
  cout << "The type of k is: " << typeid( k).name() << endl;
cout << "The type of d is: " << typeid( d).name() << endl;
cout << "The type of ob is: " << typeid(ob).name() << "\n\n";</pre>
   if(typeid(k) == typeid(j))
     cout << "The types of k and j are the same\n";
   if(typeid(k) != typeid(d))
     cout << "The types of k and d are not the same\n";
   return 0;
```



Пример 1 динамической идентификации

```
The type of k is: i
```

The type of d is: f

The type of ob is: 7myclass

```
The types of k and j are the same
```

The types of k and d are not the same



Пример 2 динамической идентификации

```
#include <iostream>
#include <typeinfo>
using namespace std;
class Base {
  virtual void f() { }
class Derived1: public Base { };
class Derived2: public Base { };
```



Пример 2 динамической идентификации

```
int main()
             * p, baseob;
  Base
  Derived1 ob1;
  Derived2 ob2;
  p = & baseob;
  cout << "p is pointing to an object of type ";
  cout << typeid ( * p ).name ( ) << endl;</pre>
  p = \& ob1;
  cout << "p is pointing to an object of type ";</pre>
  cout << typeid ( * p ).name ( ) << endl;</pre>
  p = \& ob2;
  cout << "p is pointing to an object of type ";
cout << typeid ( * p ).name ( ) << endl;</pre>
  return 0;
  МИРЭА, Институт Информационных технологий, кафедра Вычислительной техники
```

14



Пример 2 динамической идентификации

```
p is pointing to an object of type 4Base p is pointing to an object of type 8Derived1 p is pointing to an object of type 8Derived2

Если закомментировать virtual void f() { }

p is pointing to an object of type 4Base p is pointing to an object of type 4Base p is pointing to an object of type 4Base p is pointing to an object of type 4Base
```

Если указатель нулевой, typeid генерирует исключение типа bad_typeid



Операторы приведения типов



dynamic_cast

Оператор dynamic_cast выполняет операцию приведения полиморфных классов (типов) во время выполнения программы.

Преобразует указатель (ссылку) одного типа в указатель (в ссылку) другого типа.

Неудачное приведение указателя возвращает 0

Heyдачное приведение ссылки генерирует исключение типа bad_cast



Пример 1 dynamic_cast

```
#include <iostream>
using namespace std;
class Base {
  virtual void f() { }
class Derived1: public Base { };
int main()
  Base    * p_b, ob_b;
Derived1 * p_d1, ob_d1;
  p b = & ob d1;
  pd1 = dynamic cast < Derived1 * > ( p b );
  if ( p d1 ) cout << "Cast OK" << endl;</pre>
  return 0;
  МИРЭА, Институт Информационных технологий, кафедра Вычислительной техники
```



Пример 2 dynamic_cast

```
#include <iostream>
using namespace std;
class Base {
  virtual void f() { }
class Derived1: public Base { };
int main()
  Base    * p_b, ob_b;
Derived1 * p_d1, ob_d1;
  p_b = & ob b;
  pd1 = dynamic cast < Derived1 * > ( p b );
  if ( ! p_d1 ) cout << "Cast error" << endl;
return 0;</pre>
```



const_cast

Oператор const_cast переопределяет модификаторы const и/или volatile.

Спецификатор const предотвращает модификацию переменной при выполнении программы

Спецификатор volatile информирует транслятор о том, что переменная может быть изменена внешними (по отношению к программе) факторами

Используется для удаления признака постоянства.



Пример 4 const_cast

```
#include <iostream>
using namespace std;
void f( const int * p ) {
  int * v;
   v = const cast < int * > (p);
  *v = 100;
int main()
  int x = 99;
  cout << "x before call: " << x << endl;</pre>
  f (&x);
  cout << "x after call: " << x << endl;
  return 0;
x before call: 99
x after call: 100
```



static_cast

Oператор static_cast выполняет операцию неполиморфного приведения типов.

Можно использовать для любого стандартного преобразования.

При работе программы проверки на допустимость не выполняются.



Пример 5 static_cast

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
  int
  float f;
  f = 199.22F;
  i = static cast < int > (f);
  cout << i;
  return 0;
```

199



reinterpret_cast

Oператор reinterpret_cast выполняет фундаментальное изменение типа.

Преобразует один тип в принципиально другой.

Например, для преобразования указателя в целое значение и целого значения – в указатель.



Пример 6 reinterpret_cast

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
  int
  char * p = "This is a string";
  // cast pointer to integer
  i = reinterpret cast < int > ( p );
  cout << i;
  return 0;
```

4210789



Потоки

Поток — последовательность байтов, который связан с физическим устройством.

Поток – логический интерфейс, который связан с физическим устройством.

Одно устройство компьютера может "выглядеть" подобно любому другому.

Связь потока с устройством устанавливается по операции открытия.

Отсоединение потока от устройства выполняется по операции закрытия.

Устройство ⇔ Поток (интерфейс) ⇔ Оперативная память



Потоки

Два типа потоков: текстовый и двоичный.

Текстовый поток используется для ввода-вывода символов.

Допускается преобразование символов.

Двоичный поток может использоваться с данными любого типа.

Преобразование символов не выполняется, существует взаимнооднозначное соответствие.

Текущая позиция — это место на устройстве (в файле), с которого будет выполняться следующая операция доступа (ввода-вывода)



Встроенные объекты потоков

Встроенные объекты потоков:

cin – объект входного потока.

cout – объект выходного потока.

cerr — вывод информации об ошибках, объект выходного потока, не буферизованный.

clog — вывод информации об ошибках, объект выходного потока, буферизованный.

Встроенные объекты потоков открываются автоматический.

По умолчанию устройство вывода – консоль.

По умолчанию устройство ввода – клавиатура.



Двухбайтовые встроенные потокине в стиле hi tech

Двухбайтовые встроенные потоки:

wcin – объект входного потока.

wcout – объект выходного потока.

wcerr — вывод информации об ошибках, объект выходного потока, не буферизованный.

wclog — вывод информации об ошибках, объект выходного потока, буферизованный.

Встроенные объекты потоков открываются автоматический.

Библиотека – <iostream>

Оператор << – вводит информацию в объект поток.

Оператор >> – выводит информацию из объекта потока.



Форматированный ввод-вывод

Два способа:

- 1. Методы класса ios.
- 2. Посредством манипуляторов.

Флаги форматирования (перечисление fmtflags)

adjustfield	floatfield	rights	skipws
basetfield	hex	scientific	unitbuf
boolalpha	internal	showbase	uppercase
dec	left	showpoint	
fixed	oct	showpos	



Методы класса ios

```
Mетод setf (fmtflags) – установка флага форматирования.
Mетод unsetf (fmtflags) – очистка флага форматирования.
skipws – ведущие "пробельные" символы отбрасываются.
left – выводимые данные выравниваются по левому краю.
right – выводимые данные выравниваются по правому краю.
oct – вывод в восьмеричном представлении.
hex — вывод в шестнадцатеричном представлении.
dec – вывод в десятичном представлении.
showbase — вывод основания системы счисления (1F - 0x1F).
```



Пример методов класса ios

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main ( ) {
    cout.setf ( ios :: showpos );
    cout.setf ( ios :: scientific );
    cout << 123 << " " << 123.23 << " ";
    return 0;
+123 +1.232300e+002
```



Манипуляторы ввода-вывода

Манипуляторы позволяют встраивать инструкции форматирования в выражении ввода-вывода

В основном совпадают с наименованиями флагов.

Для манипуляторов с аргументами надо включить в программу

#include <iomanip>

Российский технологический университет

Пример манипуляторов ввода-вывода

```
#include <iostream>
#include <iomanip>
using namespace std;
int main ( )
   cout << setprecision ( 6 ) << 1234.5678 << endl;</pre>
   cout << setw ( 20 ) << "right" << endl;</pre>
   return 0;
1234.57
             right
right
```



Файловый ввод-вывод

Для файлового ввода-вывода надо включить в программу

```
#include <fstream>
```

Определение файловых потоков.

```
ifstream in; // входной поток ofstream out; // выходной поток fstream both; // поток ввода-вывода
```

Открыть файл посредством метода open ()



Пример файлового ввода-вывода

```
#include <iostream>
#include <iomanip>
#include <fstream>
using namespace std;
int main ( ) {
    ofstream out ( "test.txt" );
    if (! out) {
        cout << "File not open!" << endl;</pre>
        return 1;
    out << setprecision ( 6 ) << 1234.567 << endl;
                             << "right" << endl;
    out << setw ( 20 )
                              << left << "right";
    out << setw ( 20 )
    ut.close ();
    return 0;
```





