

PRACTICA 1

SUBREDES IP E INTERFACES VIRTUALES

Andrés Sánchez de Ágreda Eva Chico Ercilla




| Resolución de problemas en configuraciones de VLANs | |
|---|-------------------------------|
| Switch 1 | jError! Marcador no definido. |
| Switch 2 | jError! Marcador no definido. |
| Switch 3 | jError! Marcador no definido. |
| Conclusión | iFrror! Marcador no definido. |



<u>Subredes IP e interfaces virtuales</u>

Escenario 1

En primer lugar, se debe conectar la red de manera que forme la siguiente topología:



Comenzamos asignando las direcciones IP a los ordenadores del esquema:

| PC | IP |
|-----|-----------------|
| PC0 | 192.168.0.10/24 |
| PC1 | 192.168.1.10/24 |
| PC2 | 192.168.2.10/24 |
| PC3 | 192.168.3.10 |

Desde el PCO nos conectamos al switch y configuramos las, asignándolas a cada interfaz

Switch(config-if)#switchport access vlan 30

Switch(config-if)#exit

Switch(config)#interface fa0/5

Switch(config-if)#switchport access vlan 5

Switch(config-if)#exit

Switch(config)#interface fa0/10

Switch(config-if)#switchport access vlan 10

Switch(config-if)#exit

Switch(config)#interface fa0/20

Switch(config-if)#switchport access vlan 20

Switch(config-if)#end

Switch#sh vl

^{*}Mar 1 02:19:26.461: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console



VLAN Name Status Ports

1 default active Fa0/1, Fa0/2, Fa0/4, Fa0/6

Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9, Fa0/11

Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15

Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19

Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24

Gi0/1, Gi0/2

5 VLAN0005 active Fa0/5

10 VLAN0010 active Fa0/10

20 VLAN0020 active Fa0/20

30 VLAN0030 active Fa0/3

1002 fddi-default act/unsup

1003 token-ring-default act/unsup

1004 fddinet-default act/unsup

1005 trnet-default act/unsup

No olvidar el no shutdown al terminar de configurar las interfaces.

Ahora se debe configurar las VLANS dentro de las subinterfaces del router.

Router>enable

Router#configure terminal

Router(config)#interface gi1/0.5

Router(config-subif)#encapsulation dot1Q 5

Router(config-subif)#ip address 192.168.0.1 255.255.255.0

Router(config-subif)#interface gi1/0.10

Router(config-subif)#encapsulation dot1Q 10

Router(config-subif)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0

Router(config-subif)#interface gi1/0.20

Router(config-subif)#encapsulation dot1Q 20

Router(config-subif)#ip address 192.168.2.1 255.255.255.0



Router(config-subif)#interface gi1/0.30

Router(config-subif)#encapsulation dot1Q 30


Router(config-subif)#ip address 192.168.3.1 255.255.255.0

Router(config-subif)#interface gi1/0

Router(config-if)#no shutdown

Escenario 2

En este escenario cambia la topología de la red, desplazando el PC4 a otra red con el router de la otra estación, de la siguiente manera:



Hay que repetir los mismo procesos que en el apartado anterior, además de conectar el router a través del serial:

Router(config)#interface

Router(config)#interface serial

Router(config)#interface serial0/0/0

Router(config-if)#ip address 10.0.0.1 255.255.255.0

Router(config-if)#no shut

Router(config-if)#

Feb 6 11:58:53.191: %LINK-3-UPDOWN: Interface SerialO/O/O, changed state to up

Feb 6 11:58:54.191: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial0/0/p

Router(config-if)#EXIT

Router(config)#IP Route 192.168.4.0 255.255.252.0 se0/0/0



Router(config)#end

Además, había que cambiar la dirección IP del pc 4.

Conclusión

Esta primera práctica nos ha permitido aplicar conocimientos básicos de enrutamiento, accediendo al router por primera vez.