S21 - Architecture des réseaux Ethernet IEEE 802.3

Cédric Wemmert

IUT Robert Schuman - Département Informatique


wemmert@unistra.fr

La couche physique

0000


Réseau local normalisé défini par :

- Une méthode d'accès (couche MAC)
- Une couche physique caractérisée par plusieurs paramètres :
 - Support (paire torsadée, coaxial, fibre, canal radio)
 - Débit
 - Encodage adapté support et débit (Manchester différentiel pour Ethernet)
 - Paramètres du réseau (distance, nombre équipements, ...)



La couche liaison

0000




- La couche liaison se place au-dessus de la couche physique
- Elle gère la liaison entre au moins 2 noeuds ayant la même couche physique
- S'il y a plus de deux entités, la liaison est dite multi-points
- Son rôle est d'émettre et de recevoir des **trames** : suite de hits délimitée et structurée

La couche liaison

Elle est découpée en deux sous-couches :

- Couche MAC : Medium Access Control définit une méthode d'accès au support physique
- Couche LLC: Logical Link Control s'occupe du multiplexage et du contrôle d'erreur
 - commune aux différentes couches MAC
 - définit un protocole de liaison : lien « virtuel » entre deux stations
 - 3 types de protocole : LLC type 1 basé sur un datagramme non fiable est le plus utilisé en pratique



Couche liaison: services

Plusieurs modalités de service peuvent être définis par la couche LLC :

- service sans connexion, sans accusé de réception : souvent offert quand le taux d'erreur est faible, notamment dans les LAN (ex : Ethernet, IEEE 802.2 LLC 1)
- service avec connexion, avec accusé de réception : fiable car les paquets sont reçus dans l'ordre d'émission et une seule fois (ex : HDLC, IEEE 802.2 LLC 2)
- service sans connexion, avec accusé de réception : l'émetteur choisit s'il est pertinent ou non de renvoyer une trame non acquittée; principalement dans le monde industriel (ex : IEEE 802.2 LLC 3)

La mise en œuvre d'un protocole fiable sera vue lors de l'étude de la couche <u>transport</u> dans le module S32

Couche liaison: services


Plusieurs modalités de service peuvent être définis par la couche LLC :

- service sans connexion, sans accusé de réception : souvent offert quand le taux d'erreur est faible, notamment dans les LAN (ex : Ethernet, IEEE 802.2 LLC 1)
- service avec connexion, avec accusé de réception : fiable car les paquets sont reçus dans l'ordre d'émission et une seule fois (ex : HDLC, IEEE 802.2 LLC 2)
- service sans connexion, avec accusé de réception : l'émetteur choisit s'il est pertinent ou non de renvoyer une trame non acquittée; principalement dans le monde industriel (ex : IEEE 802.2 LLC 3)

La mise en œuvre d'un protocole fiable sera vue lors de l'étude de la couche <u>transport</u> dans le module S32


Un LAN

Les couches physique et liaison




Local Area Network : mettre en réseau les équipements d'une entreprise

Un LAN



- Local Area Network : mettre en réseau les équipements d'une entreprise
- Implémentation des couches liaison et physique

Un LAN



- Local Δrea Network · mettre en réseau les équipements d'une entreprise
- Implémentation des couches liaison et physique
- Service simple (et efficace):
 - adressage MAC pour identification unique d'une interface réseau
 - envoi/réception de trames sans garantie de remise ni de délai
 - plusieurs destinations possibles :
 - unicast : un seul hôte est destinataire
 - multicast : un ensemble d'hôtes sont destinataires
 - broadcast: tous les hôtes (actifs) sont destinataires
 - multiplexage : plusieurs (protocoles) réseaux peuvent fonctionner simultanément au dessus d'Ethernet sans interférer (ni même le savoir)

Historique

- 1973 : première version développée par Xerox (3 MBit/s)
- Ethernet 10Base5 (10Mbit/s), première version commercialisée qui connaît le succès et établit les bases de l'Ethernet partagé
- 1979 : Digital (DEC), Intel et Xerox publient la norme DIX, favorisant la fabrication du matériel
- 1982 : Ethernet V2 établit le format définitif de la trame Ethernet
- aujourd'hui : l'Ethernet commuté a remplacé l'Ethernet partagé pour des réseaux bien plus performants et sortant du cadre du LAN

Caractéristiques de l'Ethernet partagé


- plusieurs stations se partagent un canal unique de communication
- une trame envoyée par une station est reçue par toutes les autres
- des collisions de trames peuvent se produire (et sont détectées)
- nécessité de gérer l'accès au canal de communication (CSMA)
- chronologiquement 10Base5, 10Base2 puis 10BaseT en sont les versions majeures

10Base5

Les couches physique et liaison


Caractéristiques

- topologie en bus
- segment : câble coaxial (500m max)
- stations connectées par des prises vampires tous les 2,5m
- extension grâce à des répéteurs (couche physique)




10Base5 : câblage classique d'un bâtiment

Les couches physique et liaison




La dorsale permet de relier plusieurs segments (équipés des stations)

10Base5: transmission d'une trame




Une trame est émise (sans collision), elle est reçue par tous et acceptée par certains

10Base5: transmission d'une trame unicast



Trame unicast: un seul destinataire


10Base5: transmission d'une trame multicast



Plusieurs stations acceptent la trame

Trame multicast: plusieurs destinataires

10Base5: transmission d'une trame broadcast




Toutes les stations acceptent la trame

Trame broadcast: tout le monde est destinataire

10Base5 : exemple de collision

Les couches physique et liaison



Les deux signaux
se "mélangent" et
le message devient
incompréhensible

Si deux stations parlent en même temps, il y a **collision**. Il faut réémettre la trame.

10Base2

Les couches physique et liaison

10Base5 est rapidement remplacé par 10Base2 qui est meilleur marché et plus simple à installer

Caractéristique de 10Base2

- segment : câble coaxial fin (plus maniable)
- hôtes directement reliés au câble par des connecteurs en T
- Débit maximal : 10 Mbit/s





10BaseT

Caractéristique de 10BaseT

- utilisation de hubs ou concentrateurs : connexion RJ-45
- opère uniquement au niveau 1 (couche physique)
- simule un bus : un signal reçu sur un port est répercuté sur tous les autres
- carte NIC d'interface MDI avec connecteur RJ-45 sur les équipements terminaux
- câbles UTP (paires torsadées)



Adressage et trames


Avantages

- Topologie physique en étoile mais bus logique
- Connexion/déconnexion des hôtes sans perturber le réseau
- Extension possible en cascadant les hubs


Problèmes

Un domaine de broadcast physique :

- inondation du réseau
- un seul domaine de collision
- un site géographique (limité dans l'espace)





Topologie logique (bus)



Adressage

Les couches physique et liaison





Destination

Comment envoyer une trame à un destinataire précis?

Adresse physique ou adresse MAC

- Les adresse Ethernet sont normalisées par le comité IEEE 802
- Chaque interface physique (carte réseau) possède une adresse unique pour l'identifier : adresse MAC

Codée sur 6 octets (48 bits):

- premier bit (= bit poids faible du 1er octet)
 - 0 : adresse individuelle (= adresse d'interface réseau classique)
 - 1: adresse de groupe multicast (concerne seulement la destination)


```
Pex:8c:a9:82:87:4e:70
 8c = 10001100
```

- Cas particulier: ff:ff:ff:ff:ff → broadcast
- deuxième hit
 - 0 : adresses universelles → 3 octets/fabricant, 3 octets/numéro de série

```
P.ex.:8c:a9:82:87:4e:70
  8c = 10001100
  8c:a9:82 = Intel → voir http://standards-oui.ieee.org/oui.txt
```

- 1 : adresses allouées localement, ou non universelles
 - Ex.: adresses multicast

Adresse physique ou adresse MAC



Format d'une trame Ethernet II

Les couches physique et liaison

7 octets	1 octet	6 octets	6 octets	2 octets	0 à 1500 octets	0 à 46 octets	4 octets
préambule	SFD	@destination	@source	type	données	bourrage	FCS
					DATA		,

Chaque champ occupe un nombre entier d'octets :

- préambule : synchronisation 7 octets 10101010 (début peut être perdu)
- SFD (Start of Frame Delimiter): début de l'info utile 1 octet 10101011
- adresse destination: 6 octets
- adresse source : 6 octets
- type: 2 octets indique quel protocole est concerné par le message.
 Ex: 0x0800 (IPv4), 0x0806 (ARP), 0x86DD (IPv6)...
- DATA (données): 46 à 1500 octets (y compris bourrage/padding éventuel)
- FCS (Frame Check Sequence) : 4 octets code polynomial <u>détecteur</u> d'erreurs

Le champ <u>type</u> est remplacé par la longueur de la trame pour les trames Ethernet 802.3. Si sa valeur est inférieure à 1500, c'est qu'il s'agit d'une trame IEEE 802.3, sinon c'est une trame Ethernet II.

Exemple de trame

f4 ca e5 49 4a 1b 8c a9

fb 3d de 59 00 50 3e 45

00 e5 11 9d 00 00 47 45

0010

0020

0030

Capture Wireshark

Les couches physique et liaison

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length Info					
22	2 15.501704000	192.168.0.1	82.165.251.61	HTTP	382 GET / HT	TP/1.1				
Frame	e 222: 382 bytes	on wire (3056 bits)	, 382 bytes captured	(3056 bits) on	interface 0					
Ether	rnet II, Src: 8c:	a9:82:87:4e:70 (8c:	a9:82:87:4e:70), Dst:	f4:ca:e5:49:4a	a:1b (f4:ca:e5:4	9:4a:1b)				
▶ Des	tination: f4:ca:	e5:49:4a:1b (f4:ca:	e5:49:4a:1b)							
▶ Sou	rce: 8c:a9:82:87	:4e:70 (8c:a9:82:87	:4e:70)							
Тур	e: IP (0x0800)									
		sion 4, Src: 192.16	88.0.1 (192.168.0.1),	Dst: 82.165.251	1.61 (82.165.251	.61)				
	sion: 4									
	der length: 20 b									
	Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP 0x00: Default; ECN: 0x00: Not-ECT (Not ECN-Capable Transport))									
	al Length: 368	fab (GEDEE)								
	ntification: 0xff4b (65355) qs: 0x02 (Don't Fragment)									
	ragment offset: 0									
	ne to live: 64									
Pro	tocol: TCP (6)									
▶ Hea	der checksum: 0x	2bb0 [validation di	sabled]							
Sou	rce: 192.168.0.1	(192.168.0.1)								
Des	tination: 82.165	.251.61 (82.165.251	.61)							
	ource GeoIP: Unkn									
	stination GeoIP:									
			56921 (56921), Dst F	ort: http (80),	, Seq: 1, Ack: 1	, Len: 328				
Hypei	rtext Transfer Pi	otocol								

82 87 4e 70 08 00 45 00

2b b0 c0 a8 00 01 52 a5

b7 5f 2a 77 38 d6 50 18

GE T / HTTP

...IJ... ..Np..E.

00000

Méthodes d'accès au support physique

Comment partager le support physique?

- Déterministe : On parle quand on a le droi
 - Token bus ou token ring
- Concurrentiel: On parle guand on le veut
 - Ethernet, WiFi...

- ... mais on est poli et patien
- Hybride: On parle quand on le veut (ou peut), sauf si personne ne s'entend
 - alors on s'organise de manière déterminist

Méthodes d'accès au support physique

Comment partager le support physique?

- Déterministe : On parle quand on a le droit
 - Token bus ou token ring.

Les couches physique et liaison

Méthodes d'accès au support physique

Comment partager le support physique?

- Déterministe : On parle quand on a le droit
 - Token bus ou token ring.
- Concurrentiel: On parle quand on le veut
 - Ethernet, WiFi...
 - ... mais on est poli et patient

Méthodes d'accès au support physique

Comment partager le support physique?

- Déterministe : On parle quand on a le droit
 - Token bus ou token ring.
- Concurrentiel: On parle quand on le veut
 - Ethernet, WiFi...

- ... mais on est poli et patient
- Hybride: On parle quand on le veut (ou peut), sauf si personne ne s'entend
 - alors on s'organise de manière déterministe

Carrier Sense Multiple Access

Les couches physique et liaison

- Méthode concurrentielle utilisée en Ethernet et WiFi
- Réseau à diffusion et écoute du signal
- Principe : l'émetteur écoute le canal avant d'émettre

Algorithme 1: Algorithme de CSMA

```
si trame à émettre alors

tant que canal occupé faire
attendre;
fin
émettre trame;
fin
```


00000000

Carrier Sense Multiple Access: stratégies

Plusieurs stratégies

- CSMA 1-persistant : émission dès que le canal est libre
 - risque d'accumuler les collisions après une trame
 - délais courts
- CSMA non persistant : attendre un délai aléatoire avant d'écouter à nouveau
 - → avantage et inconvénient inversés
- CSMA p-persistant : émettre avec une probabilité p lorsque le canal est libre sinon attendre le prochain timeslot (si au moment d'émettre, le canal est finalement occupé, attente aléatoire)

Carrier Sense Multiple Access : stratégies



Carrier Sense Multiple Access

- Les collisions sont toujours possibles :
 - émissions « simultanées »
 - au temps de propagation près
 - quelques dizaines de μs dans Ethernet
 - alors qu'émission de 10000 bits à 10 Mbits/s = 1ms
- Temps perdu pendant les collisions :
 - Émission complète de la trame même si collision
 - ightarrow amélioré par CSMA/CD

CSMA with Collision Detection

CSMA avec détection de collision (par les émetteurs)

- Suppose que physiquement un émetteur émet une trame et <u>écoute</u> simultanément le signal
 - Le principe : si signal émis \neq signal reçu \Rightarrow collision
 - Possible en Ethernet mais pas en WiFi

Algorithme 2: Algorithme de CSMA/CD

```
si trame à émettre alors
```

Les couches physique et liaison

```
tant que canal occupé faire
| attendre;
fin
commencer émettre trame;
tant que émission non terminée faire
| si collision détectée alors
| arrêter émission;
| attendre puis recommencer au début;
fin
```

000000000

Les couches physique et liaison

- 1-persistant
- Combien de temps attendre avant ré-émission?
 - délais fixes identiques ⇒ collision se répète
 - délais fixes différents ⇒ système de priorités
 - la solution : délais aléatoires
 - intervalle court : attente faible, répétition de la collision fréquente
 - intervalle long : le contraire

Binary Exponential Backoff

- À la ke tentative de retransmission d'une trame :
 - tirer i aléatoirement dans $[0,2^{min(k,10)}]$ avec $k\leqslant 16$
 - attendre un temps $i \times T$ (T: unité de temps, un slot, discrétisation)
- La collision se répète si et seulement si, parmi les i tirés par les émetteurs, deux sont identiques
- La probabilité de collision diminue avec k

Adressage et trames

Les couches physique et liaison

- Attente nulle si réseau peu chargé
- Collisions limitées et retransmission rapide
- Pas de garantie de délai
- Pas de garantie de transmission de la trame
- Pas de garantie de débit minimum
- Mais en pratique fonctionne très bien
 - si peu d'émetteurs
 - ou réseau non saturé ($\simeq 30\%$ charge)

Best effort : on perd en garantie pour gagner en efficacité

L'essentiel

- LAN = réseau local sur lequel tout le monde s'entend parler
- Ethernet : protocole de niveau liaison et physique
- Ethernet définit un format de trame et d'adresse
- Afin de diminuer les risques de collision, on utilise le protocole d'accès au support physique CSMA/CD