

TD 11 – Premiers Principes de Conceptions Orientée Objet

Cours 1 Liskov Substitution Principle

1.1 Définition



- Le but de ce principe est de faire une bonne utilisation de l'héritage. A la relation EST-UN qui est souvent associée à l'héritage, ce principe ajoute la notion SE COMPORTE COMME.
- Dans le cas de l'exercice 1, le Plateau3D ne peut pas être substitué au Plateau car aucune des méthodes de Plateau ne fonctionne correctement dans un contexte 3D. Le principe de substitution de Liskov est ici enfreint.
- Ce principe est étroitement lié à la programmation par contrat, selon laquelle une classe ou fonction doit répondre à un certain nombre de règles, fixées par son développeur.
 - Il y a trois types de règles :
 - (1) Les préconditions : liste des conditions à respecter par le client du composant logiciel avant son utilisation.
 - (2) Les postconditions: liste des conditions qui sont garanties par le composant logiciel après son utilisation.
 - (3) Les invariants: il s'agit des conditions qui sont toujours respectées, certifiant l'état interne du composant logiciel.

Exercice 2 BAKWar 3D en mieux

- Appliquez ce principe au passage à la 3D de BAKWar.
 - Rappelez-vous de réutiliser le maximum de code sans le modifier.


Exercice 3 Le logiciel BAKAD

On ne présente plus le logiciel BAKAD qui permet de tracer toutes sortes de rectangles et d'ellipses à l'écran! Pour la version 2, l'équipe de développement doit ajouter la possibilité de créer des carrés et des cercles. Voici un diagramme de classe sommaire du logiciel avant le changement,





ainsi qu'un extrait du code de BAKAD qui permet de modifier la largeur d'un rectangle de façon à ce qu'il respecte un périmètre précis passé en paramètre.



```
class CRectangle
   : public CForme
   int m_nLargeur;
   int m_nHauteur;
public:
   CRectangle(int nLargeur, int nHauteur)
      : m_nLargeur(nLargeur)
         m_nHauteur(nHauteur)
  {}
  void afficher() const override;
  int getLargeur() const {return m_nLargeur;}
int getHauteur() const {return m_nHauteur;}
void setLargeur(int nLargeur) {m_nLargeur = nLargeur;}
void setHauteur(int nHauteur) {m_nHauteur = nHauteur;}
```

```
class CEllipse
  : public CForme
 int m_nAxeHorizontal;
  int m_nAxeVertical;
public:
 CEllipse(int nAxeHorizontal, int nAxeVertical)
    : m nAxeHorizontal(nAxeHorizontal)
     m_nAxeVertical(nAxeVertical)
 {}
 void afficher() const override;
 int getAxeHorizontal() const {return m_nAxeHorizontal;}
  int getAxeVertical() const {return m_nAxeVertical;}
```



```
\brief
  Définit le périmètre d'un rectangle en modifiant sa largeur.
  \param pRect
  Le rectangle à modifier.
  \param perim
  Nouveau périmètre du rectangle.
  \pre perim doit être pair
  \post le nouveau périmètre de pRect est perim
 * \invariant la hauteur de pRect est inchangée
void CDocument::setPerimetre(CRectangle* pRect, int perim) const
 assert(perim % 2 == 0);
 assert(pRect);
 int nLargeur = perim/2 - pRect->getHauteur();
 if(nLargeur <= 0)</pre>
   throw std::invalid_argument("Le périmètre ne peut pas être inférieur "
                                "à deux fois la hauteur du rectangle");
 pRect->setLargeur(perim/2 - pRect->getHauteur());
 assert((pRect->getHauteur()+pRect->getLargeur())*2 == perim);
```

- Modifiez la structure de ce programme de façon à pouvoir tracer des carrés de tailles modifiables et des cercles de tailles fixes connues à la construction.
 - Assurez-vous que le programme reste fonctionnel après vos modifications