项目一阶段三报告

蔡与望 2020010801024 程序的架构、编写与调试,报告的撰写

党一琨 2020140903010 网元与帧的设计

郭培琪 2020030701003 重要函数的设计


陶砚青 2020040401013 程序的调试与debug

- 项目一阶段三报告
 - o <u>一、整体架构</u>
 - 1.1 网络拓扑
 - 1.2 帧结构
 - 1.3 代码目录结构
 - 二、应用层
 - 2.1 决定网元模式
 - 2.2 信息I/O
 - 2.3 编解码
 - 2.4 代码框架
 - 2.5 阶段一调试
 - o <u>三、网络层(主机)</u>
 - 3.1 帧的结构
 - 3.2 帧同步与定位
 - 3.2.1 基本原理
 - 3.2.2 代码实现
 - 3.3 地址读写
 - 3.3.1 取16位的原因
 - 3.3.2 代码实现
 - 3.4 序号读写
 - 3.4.1 取8位的原因
 - 3.4.2 代码实现
 - 3.5 差错检测
 - 3.5.1 基本原理
 - 3.5.2 代码实现
 - 3.6 差错控制
 - 3.6.1 基本原理
 - 3.6.2 采用停等协议的原因
 - 3.6.3 Keepalive机制
 - 3.6.4 代码实现
 - 3.7 流量控制
 - 3.7.1 基本原理
 - 3.7.2 代码实现
 - 3.8 代码框架
 - 3.9 阶段二调试
 - 3.9.1 Unicode字符的I/O
 - 3.9.2 差错的检测与重传

- 3.9.3 Keepalive机制的触发
- o 四、网络层(交换机)
 - 4.1 监听各端口消息
 - 4.2 维护端口地址表
 - 4.3 多主机信息交换
 - 4.4 代码框架
 - 4.5 阶段三调试
 - 4.5.1 单播的支持
 - 4.5.2 广播的支持
 - 4.6 反思、总结与心得
- o 五、网络层(路由器)

一、整体架构

1.1 网络拓扑



我们的网络拓扑模型共设有7个网元:1台路由器、2台交换机、4台主机。各网元间形成**树形拓扑**,通过课程提供的物理层模拟软件进行互联。

主机的网元分为三层,分别是**应用层、网络层与物理层**;而路由器与交换机,由于不需要与用户进行I/O操作,不设应用层。各层间通过(手动或自动)设定的端口进行通信。

网元各层的主要功能如下:

- 应用层
 - 。 决定网元模式
 - 。 信息I/O
 - 。 编解码
- 网络层 (主机)
 - 。 帧同步与定位
 - 。 地址读写
 - 。 序号读写
 - 。 差错检测
 - 。 差错控制
 - 。 流量控制

- 网络层 (交换机)
 - 。 监听各端口消息
 - 。 维护端口地址表
 - 。 多主机信息交换
- 物理层
 - 。 连接起各网元
 - 。 模拟误码
 - 。 模拟MTU
 - 。 添加时钟信号等冗余位

1.2 帧结构

在我们的设计中,网元间以帧为单位交换信息;帧内除了用户发送的数据,还有网络层添加的各种控制信息,用于实现差控、流控、判收等功能。



上图是我们组设计的帧结构。它包括以下这几部分:

- 帧头、帧尾 (8位)
- 源地址、目的地址 (16位)
- 帧序号 (8位)
- 数据 (32位,只能少不能多)
- CRC校验码 (16位)
- 冗余(位数不等,帧同步的副产物)

具体每一部分的功能、原理与实现见第3章。

1.3 代码目录结构

程序使用 Python 编写。

```
Project
2  ├─ OneTouchToGo.bat
                       一键启动所有网元
一键关闭所有网元
4 ⊢ bin
                       可执行文件存储目录
5
  物理层
6
  ⊢ ne.txt
                       物理层配置文件
7
  ∟ src
                       源文件存储目录
8
                      应用层(主机)
       ├ app.py
       ├ net.py
9
                      网络层(主机)
                     网络层 (交换机)
10
       ─ switch.py
11
       └ utils
                       自定义模块
            ├─ __init__.py 模块生成
12
13
            ├─ coding.py 编解码函数
            ⊢ frame.py
                      帧封装
14
```

二、应用层

在整个网元中,应用层主要承担着三部分职责:

- 决定网元模式
 - 控制整个网元处于接收还是发送模式。
- 信息I/O

发送端:读取用户想传输的消息;接收端:输出用户可辨识的消息。

• 编解码

发送端: Unicode字符→01字符串; 接收端: 01字符串→Unicode字符。

下面将分别展示这三种功能。

2.1 决定网元模式

由于技术限制,本项目中的网元是半双工模式,即同时只能处于收/发状态中的一种。这一选择将通过用户手动输入来激活,然后应用层负责将用户的选择通知到整个网元。整体的逻辑如下。


```
while True:
1
2
     mode = input()
 3
     if mode == QUIT:
4
 5
       break
6
7
     elif mode == RECV:
8
       enter_receive_mode()
9
10
     elif mode == UNICAST:
       enter_unicast_mode()
11
12
13
     elif mode == BROADCAST:
14
       enter_broadcast_mode()
15
16
      else:
17
       give_alert()
```

2.2 信息I/O

为了操作的便利,本项目中将使用 str 类型,进行绝大部分信息的操作。相应地,信息的I/O只需要调用 print() 就能够实现。

2.3 编解码

由于项目需要提供对中文I/O的支持,所以显然ASCII码无法满足项目的需求,而是需要**针对Unicode字符设计编解码方案**。设计流程如下:



具体代码可以在 utils/coding.py 中找到,该模块留下4个API供外部调用:

- dec_to_bin(): 将十进制数转化为01字符串;
- bin_to_dec(): 将01字符串转化为十进制数;
- encode():将Unicode字符串编码为01字符串;
- decode():将01字符串解码为Unicode字符串。

2.4 代码框架

细化2.1节的逻辑后,我们很容易得出应用层的代码框架:

```
while True:
1
     mode = input_valid_mode()
2
 3
4
     if mode == QUIT:
5
       break
6
     elif mode == RECV:
7
8
       receive_message()
9
       continue
10
     elif mode == UNICAST:
11
12
       input_valid_port()
13
14
     # 单播只比广播多一步获取目的端口,发送代码可以合并。
15
     send_message()
```

2.5 阶段一调试


为了给接下来的阶段做铺垫,我们需要先写两个简单的应用层,对网元间通信的方式、网元工作的模式有一定的理解。对于项目指导书中的需求,下面是我们测试的结果。

项目需求:

客户端定时每500ms向服务器发送一个随机整数,范围在1~500之间;

服务器每收到一份数据也同时产生随机整数与收到的数据相加,只有在结果大于100时才会把计算结果返回给客户端,而客户端收到超出100的结果则立即产生一个新的数据,而不是在间隔500ms 后。

客户机需要产生20份数据,如果有超过100的结果,总运行时间应接近10-N*0.5,N为超过100的结果的数量。



可以看到,服务端与客户端之间能够进行稳定的通信,客户端通过 select() 实现了超时的判断,实际运行时间与预期时间 (10-N*0.5) 相符。

通过这个程序,我们了解了控制超时的两种方法: settimeout()和 select(),同时也知道如何基于不同事件做出不同的响应,对网元间通信的形式、时序等有了进一步了解。

三、网络层(主机)

在整个网元中, 网络层 (主机) 的功能最多、最重要, 主要分为六部分:

- 帧同步与定位
 - 。 发送端: 让接收端在杂乱的01序列中, 找到有用的信息。
- 地址读写
 - 。 发送端: 写入源、目的地址, 用于交换、路由的实现;
 - 。 接收端: 读取源、目的地址, 知道信息从哪来、是不是给自己的。
- 序号读写
 - 。 双端: 防止传送时的帧间乱序, 也用于差错控制协议的实现;
- 差错检测
 - 。 接收端: 检查信息有没有传错, 如果出错就要求重传。
- 差错控制
 - 。 发送端: 如何实现某一帧的重传;
 - 。 接收端: 如何让发送端知道要不要重传。
- 流量控制
 - 。 双端: 防止自己发得太快,导致网络来不及处理、对方来不及读取......等后果。

下面我们将先展示帧的结构,然后分别展示这六种功能。

3.1 帧的结构

为了方便对帧的各部分进行操作,我们利用 Python "面向对象"的特点,将帧封装为一个类,下面是这个 类的结构。

```
1 class Frame:
2 def __init__(self):
3 """初始化帧属性。"""
```

```
4
   pass
5
6
    def __str__(self):
      """打印帧信息。"""
7
8
      pass
9
10
    @property
11
    def some_property(self):
     """将帧的某一属性设为只读。"""
12
13
      pass
14
15
    def write(self, ...):
      """将信息写入帧。"""
16
17
      pass
18
19
    def read(self, ...):
20
     """将01序列解析为帧。"""
21
      pass
22
   def __extract_message(...):
23
     """帧定位与反变换。"""
24
25
     pass
26
27
    def __add_locator(...):
     """帧同步。"""
28
29
     pass
30
31
   def __generate_crc(...):
     """生成CRC校验码。"""
32
     pass
33
34
35
   def calc_frame_num(...):
      """计算消息需要分多少帧发送。"""
36
37
      pass
```

通过封装帧,我们可以直接对01序列进行读写,这也使得网络层代码的描述性、可读性变得更强,逻辑更加清晰。具体的代码可以在 utils/frame.py 中找到。

3.2 帧同步与定位

采用**面向位的首尾定界法**。

3.2.1 基本原理

- 发送端:变换,添加帧头帧尾。
 - 1. 在一帧的首尾加上 0111 1110 ,以标识帧的始末位置;
 - 2. 帧内的信息也有可能出现 0111 1110 的序列,所以为了防止接收端把帧内信息误当作帧尾, 发送端还要在帧内的每个 11111 后面插一个 0 ,以免帧内出现 0111 1110 子序列。
- 接收端: 找到帧头, 反变换。
 - 1. 在物理层收到的乱码中, 找到帧头 0111 1110, 然后把帧头剥落;
 - 2. 对于接下来出现的每个 11111 子序列:
 - 1. 如果接下来出现的是0,那这个0肯定是发送端插的,删掉还原。
 - 2. 如果接下来出现的是 1 , 那这就是帧尾 0111 1110 。 (因为发送方已经保证了帧内不可能出现连续6个 1 。)

3.2.2 代码实现

我们在Frame类内添加了两个私有静态方法,实现帧同步与定位功能:

- __add_locator(): 实现上述发送端的任务,在写入信息时调用;
- __extract_message(): 实现上述接收端的任务, 在读入信息时调用。

具体的代码可以在 utils/frame.py 的 Frame 类中找到。

3.3 地址读写

采用16位二进制数标识地址。

3.3.1 取16位的原因

由于本项目的网元间通信只在本机(127.0.0.1)实现,所以只需要封装源与目的地的端口即可。又因为端口范围是0~65535,所以每个端口需要用16位二进制表示。

3.3.2 代码实现

发送端只需要使用简单的 f-string 字符串拼接,即可把地址写入帧;接收端也只需要用字符串切片,就可以提取地址信息。不再展开叙述。

3.4 序号读写

采用8位二进制数标识序号。

3.4.1 取8位的原因

项目需求提出,传输数据上限约50个字符;又根据<u>2.3节</u>得出的结论:一个字符为16位,所以一段消息最多有800位。

一帧最多传输32位数据,所以一段消息最多要用25帧,才能传输完毕。

又为了CRC码在代码实现上的便利(见<u>3.5节</u>),序号位数需要是4的倍数;于是我们可以选择4位或8位,即0~15或0~255。我们想要为单次发送过程中的每一帧都标上独特序号,加之4位的开销也并不算很大,所以采用了8位序号。

3.4.2 代码实现

序号读写与地址读写相似,只需要简单的拼接和切片即可实现。不再展开叙述。

3.5 差错检测

采用CRC-16校验码,不纠错。

3.5.1 基本原理

- 发送端:产生校验码。
 - 1. 将包含源地址、序号、数据、目的地址这四部分信息拼接为01字符串;
 - 2. 使用生成式 $x^{16} + x^{15} + x^2 + 1$, 对其进行模2除法;
 - 3. 得到的余数即为校验码。
- 接收端: 检验校验码。
 - 1. 提取出源地址、序号、数据、目的地址这四部分信息;
 - 2. 使用与发送端同样的方法进行模2除法;
 - 3. 与校验码比较是否相同,相同即验证通过。

3.5.2 代码实现

我们在Frame类内添加了私有静态方法 __generate_crc(), 实现了对任意(长度为4的倍数的)01字符串的校验码生成。

具体的代码可以在 utils/frame.py 的 Frame 类中找到。

3.6 差错控制

采用**停等协议**。

3.6.1 基本原理

1. 发送端:发送了一帧消息,等待各接收端回复;

- 2. 接收端:
 - 1. 如果超时,则什么都不做;
 - 2. 如果收到了, 但是不是给自己的, 则什么都不做;
 - 3. 如果收到了, 但是重复了, 则丢弃并回复 ACK;
 - 4. 如果收到了, 但是校验失败, 则回复 NAK;
 - 5. 如果收到了, 并且校验通过, 则回复 ACK;
- 3. 发送端:
 - 1. 如果每个发送端都回复了 ACK , 则继续发下一帧;
 - 2. 否则重传这一帧。
- 4. 回到第1步,直到传完所有帧。

3.6.2 采用停等协议的原因

- 可以顺便控制流量: 发送端需要等回复, 所以不会发得太快;
- 编程难度大大降低:只需要实现简单时序逻辑。

3.6.3 Keepalive机制

在差控的同时,我们还引入了Keepalive机制,这一机制将在发送端连续多次未收到接收端回复时触发,发送端将终止无限的重传。这一机制有两个作用:

- 1. 如果多次超时是由于信道环境恶劣引起的,那么发送端将暂时停止重传,要求用户在信道环境恢复良好时,重新输入信息并发送。(就好像QQ如果断网了,发出去的消息会在几十秒后显示红色叹号,告诉用户网络不好,没发出去。)
- 2. 如果多次超时是由于目的端口不存在引起的,那么发送端停止发送就能及时止损,用户能够重新输入正确的端口。

3.6.4 代码实现

根据3.6.1节所展示的时序,我们可以搭建出双端代码差错控制协议的框架:

接收端

```
while True:
    receive_one_frame()

if timeout:
    continue

if not send_to_me:
    continue
```

```
10
    if is_seq_repeated:
11
        send_ack()
12
        continue
13
    if not verified:
14
15
      send_nak()
16
      continue
17
18
      accept_message()
19
      send_ack()
20
21
      break_if_this_is_the_last_frame()
```

发送端

```
1 while True:
 2
     send_one_frame()
 3
     for _ in range(receiver_num):
 4
 5
       receive_one_frame()
 6
 7
      if timeout:
 8
         break
9
10
      if is_ack:
11
         ack_count += 1
12
     if too_many_timeout:
13
14
      break
15
16
     if all_receivers_say_ack:
      send_count += 1
17
18
19
     if all_frames_are_sent:
      break
20
```

3.7 流量控制

采用 time.sleep() 函数。

3.7.1 基本原理

如果发送端发的速度过快,那么有可能导致:

- 发送端口来不及发;
- 网络来不及传;
- 接收端口来不及收;
- 接收端来不及处理。
-

所以,在调用 sendto() 函数前,让程序先睡眠适当的时间,就可以做到:等上一波信息完全发出去之后,再发这一波信息。

3.7.2 代码实现

只需要在 sendto() 的上一行调用 time.sleep() 即可。

这一操作被封装在了各层对应的类内,具体的代码可以在 utils/layer.py 中找到。

3.8 代码框架


将以上所有的功能配合起来,我们就可以得到网络层的代码框架:

```
while True:
1
 2
      mode = get_mode_from_app()
 3
4
      if mode == QUIT:
 5
       break
 6
 7
      elif mode == RECV:
8
        receiver_codes_shown_above()
9
        send_message_to_app()
10
        continue
11
12
      get_destination_from_app()
13
      get_message_from_app()
14
      capsulate_all_frames()
15
      sender_codes_shown_above()
```

3.9 阶段二调试


根据上面的代码框架,我们在阶段二写出了应用层与网络层,并使用物理层模拟软件模拟了信道,在两个网元间进行了测试,结果如下。

3.9.1 Unicode字符的I/O



在本测试中,用户发送的字符串"hello,世界。"中同时包含了中文、英文、全半角符号。可以看到,双方可以完成正常的信息收发,应用层能够正确编解码,网络层也能够逐帧发送与确认。


3.9.2 差错的检测与重传




在本测试中,我们设置物理层误码率为十万分之1000,即1%。通过网络层多次的检验、回复、重传,应用层最终能够呈现出正确、完整的字符。

3.9.3 Keepalive机制的触发

当误码率进一步增大(在本例中为10000,即10%),发送端的Keepalive机制将被触发,会停止重传,用户需要重新发送信息。



当信道环境恢复正常(在本例中为20,即0.02%),用户重新输入的信息就可以正确送达。



四、网络层(交换机)

在网络拓扑中,交换机负责在多个主机间交换信息,从而让广播成为可能,同时也减少了P2P通路的数量。它的功能主要分为以下三部分:

- 监听各端口消息
 - 。 时刻注意有没有端口发来消息。
- 维护端口地址表
 - 。 维护本地端口-远程端口的对照表,并通过收发信息时截获端口号进行学习。
- 多主机信息交换
 - 。 找到到达目的地的路径, 依此在不同网元间转发信息。

下面我们将分别展示这两种功能。

4.1 监听各端口消息

由于交换机需要同时管辖多个物理层,而且需要同时完成收发,所以不能用主机网元的半双工模式。我们考虑采用 select() 方法,持续监听交换机端口是否有消息到达。

select()被封装在了utils.layer.SwitchLayer类的 has_message()中,这个方法将返回一个 bool值,代表当前是否有可读消息。

4.2 维护端口地址表

对于主机而言,它的信息只有一条路可走——就是发到自己的物理层,然后交给交换机。但对于交换机 而言,它的信息有不止一条路可走。

直接广播给所有端口然后让它们自行判收,显然是浪费信道资源的一种做法,我们更希望交换机自己能够记住,发给谁的信息要走哪个端口。这就需要它内部维护一张对照表,将本地自己的物理层端口与远程其他主机的应用层端口联系起来。

同时,端口地址表,在高误码率情况下,有可能记录错误的端口;我们还希望端口地址表能够自行清理这些错误的端口。这就需要交换机为每个端口设置一个生存周期,当端口过期,就自动清除它。

我们使用 collection.defaultdict(dict[str, int]) 类型对此进行管理。

使用 JSON 格式描述端口地址表内部原理如下:

```
1 {
              // 交换机的物理层13100。
    "13100": {
2
     "11300": 5, // 从这个端口可以去往应用层11300, 当前寿命为5。
3
     "65535": -1 // 广播端口65535的寿命无限。
4
5
    },
   "13101": { // 交换机的物理层13101。
6
     "12300": 4, // 从这个端口可以去往应用层12300,当前寿命为4。
7
     "65535": -1 // 广播端口65535的寿命无限。
8
9
10 }
```

在主程序中,每一次交换机接收到信息,它都会:

- 1. 刷新一次端口地址表, 把过期的端口剔除;
- 2. 根据发来的帧的源端口进行反向学习, 更新端口地址表;
- 3. 根据发来的帧的目的端口进行查询,看要发到哪个物理层端口。

我们在 utils.layer.SwitchLayer 中封装了这三个方法,分别是:

```
remove_expired():上述任务1;update_table():上述任务2;search_locals():上述任务3。
```

具体代码实现逻辑较复杂,不在此叙述,源文件内有详细注释。

4.3 多主机信息交换

这是交换机最基础、最本质的功能。它需要判断消息发送的形式(单播或广播),然后据此采取相应的行动。

如果是单播消息,就在端口地址表中查询应该送到哪个端口。如果查到了,就发向这个端口;如果没找到,就发向各个物理层,接收端回复时就能反向学习了。

如果是广播消息,就直接发向各个物理层。

```
1 search_where_should_I_send_this_frame()
2
3 if search_success:
4    unicast_to_this_port()
5
6 else:
7 broadcast_to_every_port()
```

4.4 代码框架

将以上的三部分结合起来,就是网络层(交换机)的代码框架。

```
while True:
    if not has_message:
        continue


receive_message()

remove_expired()
    update_table()
    search_where_should_I_send_this_frame()
```

```
10
11    if search_success:
12        unicast_to_this_port()
13
14    else:
15     broadcast_to_every_port()
```

4.5 阶段三调试

4.5.1 单播的支持



在测试中,我们从11300端口向12300单播"hello"。可以看到,交换机能够正确的学习并更新端口地址表,并充当两主机发送、回复、重传的桥梁,消息最终完好地传递到了12300端口。

4.5.2 广播的支持



在测试中,我们从11300端口向所有端口广播"hello"。可以看到,在11300发送时,交换机能够正确识别出这是广播消息,并广播给所有剩余端口;在12300回复时,交换机也能够正确识别出这是单播消息,并单播给11300。最终,消息完好地传递到了所有端口。

4.6 反思、总结与心得

我们的程序仍然存在一些问题, 主要有:

- 1. 端口地址表刷新与更新的算法可以升级,在遍历刷新的同时顺便把新关系添加进去;
- 2. 停等协议效率低下,可以尝试滑动窗口。

五、网络层(路由器)

下一步,我们将研究交换与路由技术,编写路由器,并最终完成我们的网络拓扑结构。