## Zarządzanie pamięcią

Wykład 7.

# Struktura pamięci

- pamięć -- wielka tablica oznaczona adresami słów lub bajtów
- procesor pobiera rozkazy z pamięci stosownie do wartości licznika rozkazów
- rozkazy mogą posiadać dodatkowe operacje pobrania i przechowania odnoszące się do określonych adresów
- dzielenie pamięci między procesy

# Cykl wykonania rozkazu

- pobranie rozkazu z pamięci
- dekodowanie rozkazu
- ewentualne pobranie z pamięci argumentów
- wykonanie operacji
- zapis wyników do pamięci


### Logiczna i fizyczna przestrzeń adresowa

- adres logiczny (ang. logical address) -- adres wytworzony przez procesor,
- adres wirtualny (ang. virtual address) -- inna nazwa adresu logicznego
- adres fizyczny (ang. physical adress) -- rzeczywiste umiejscowienie w pamięci (adres umieszczony w rejestrze adresowym)
- **logiczna przestrzeń adresowa** (ang. logical address space) -- zbiór wszystkich adresów logicznych generowanych przez program
- **fizyczna przestrzeń adresowa** (ang. physical address space) -- zbiór wszystkich adresów fizycznych odpowiadających adresom logicznym z logicznej przestrzeni adresowej
- **jednostka zarządzania pamięcią** (ang. memory-management unit MMU) -- moduł zajmujący się odwzorowaniem adresów logicznych na fizyczne
- Przykładowe odwzorowanie wykorzystujące schemat rejestru bazowego:
- **rejestr przemieszczenia** (ang. relocation register) -- wartość tego rejestru jest dodawana do każdego adresu logicznego, co daje w rezultacie adres fizyczny.
- Uwaga: program użytkownika operuje na adresach logicznych, a nie fizycznych

# Mapowanie logicznej i fizycznej przestrzeni adresowej

- Podejście wykorzystujące rejestr przemieszczenia
  - Adres fizyczny= wartość bazy + adres logiczny

## Mapowanie logicznej i fizycznej przestrzeni adresowej (2)



## Wiązanie adresów

Przygotowanie i ładowanie programu:

- kompilacja → powstaje moduł wynikowy
- ładowanie przez program ładujący (łączenie modułu ładowalnego i bibliotek systemowych) → powstaje obraz binarny w pamięci
- wykonanie programu w pamięci (łączenie obrazu binarnego w pamięci i bibliotek systemowych ładowanych dynamicznie)

Wiązanie adresów → stowarzyszanie symbolicznych wyrażeń (zmiennych) występujących w programie z ih wzgl dnymi (liczonymi od początku danego modułu) lub bezwzgl dnymi.

# Etapy powiązania rozkazów i danych z adresami pamięci

#### czas kompilacji --

• kod bezwzględny (ang. absolute code) - jeśli znane jest miejsce, gdzie proces będzie przebywał w pamięci → można odwoływać się do adresów bezwzględnych (np. programy typu com w DOS)

#### czas ładowania --

- kod przemieszczalny (ang. relocatable code) -- kod wytwarzany przez kompilator, gdy podczas kompilacji nie jest znane umiejscowienie procesu w pamięci
  - → wiązanie jest opóźnione do czasu ładowania
  - → można ładować kod pod różnymi adresami zmieniając adres początkowy

#### czas wykonania --

- proces może ulegać przemieszczeniu w pamięci podczas swego wykonania
- konieczne jest czekanie z wiązaniem adresów aż do czasu wykonania

#### Ladowanie dynamiczne

- ładowanie dynamiczne (ang. dynamic loading) -- podprogram jest ładowany do pamięci, gdy zostaje wywołany
- podprogramy są przechowywane w postaciach przemieszczalnych na dysku

#### Zalety ładowania dynamicznego:

- nie zostanie załadowany do pamięci podprogram, który nie jest używany
- przydatne, gdy trzeba okazjonalnie wykonywać duże fragmenty kodu jak np. podprogramy obsługi błędów
- można jednocześnie przechowywać w pamięci tylko fragment programu
- ładowanie dynamiczne nie wymaga specjalnego wsparcia ze strony systemu operacyjnego → użytkownicy muszą się zatroszczyć o właściwą strukturę swoich programów
- systemy operacyjne dostarczają procedur bibliotecznych

#### Konsolidacja dynamiczna - biblioteki przyłączane dynamicznie

(ang. dynamic linked libraries), biblioteki dzielone (ang. shared libraries)

#### Konsolidacja statyczna -

- biblioteki systemowe są traktowane tak samo jak inne moduły wynikowe i są dołączane do binarnego obrazu programu
- w konsekwencji wszystkie programy muszą mieć dołączone do swoich obrazów binarnych kopie bibliotek języka (lub podprogramów z tych bibliotek, które są przez nie używane)

#### Konsolidacja dynamiczna -

- konsolidacja zostaje opóźniona,
- w obrazie binarnych w miejscu odwołania bibliotecznego znajduje się jedynie kalentych w miejscu odwołania bibliotecznego znajduje się jedynie (ang. stub), która wskazuje jak odnaleźć odpowiednia podprogram biblioteczny w pamięci lub jak załadować odpowiednią bibliotekę
- wszystkie procesy wykorzystujące bibliotekę wykonują jedną kopie kodu biblioteki
- aktualizacja bibliotek: biblioteka może zostać zastąpiona przez nową wersję, co spowoduje, że wszystkie używające jej programy będą używać jej nowej wersji (programy ze statyczną konsolidacją musiałyby zostać skonsolidowane ponownie)
- informacje o wersji biblioteki są dołączane do kodu biblioteki i programu
- kons. dyn. wymaga wsparcia systemu operacyjnego (umożliwia dostęp wielu procesów do kodu biblioteki)

## Nakładki (ang. overlays)

- w pamięci są przechowywane tylko te rozkazy i dane, które są potrzebne
- kody nakładek są przechowywane na dysku w postaci obrazów pamięci
- niezbędne są specjalne algorytmy przemieszczania i konsolidacji
- nakładki nie wymagają wsparcia systemu operacyjnego
- użycie nakładek spowalnia pracę procesu wskutek zwiększenia liczby operacji we/wy
- trudność efektywne zaprojektowanie i zaprogramowanie struktury nakładek, konieczna jest znajomość budowy programu (kodu, struktur danych)

## Wymiana

- proces wymieniany (ang. swapped) -- proces przesyłany z pamięci operacyjnej do pomocniczej i odwrotnie
- pamięć pomocnicza powinna udostępniać dostęp do przechowywanych obrazów pamięci
- Przykład: środowisko wieloprogramowe, rotacyjny algorytm planowania przydziału procesora
- po wyczerpaniu kwantu czasu, zarządca pamięci przeprowadza wymianę procesu, który zakończył działanie na proces, który zajmie jego miejsce w pamięci
- proces ulegający wymianie zazwyczaj powraca do pamięci w to samo miejsce, gdzie przebywał poprzednio
- jeśli wiązanie adresów jest wykonywane podczas tłumaczenia lub ładowania, wtedy proces nie może być przesunięty w inne miejsce
- jeśli wiązanie adresów jest dokonywane podczas wykonania, to jest możliwość wprowadzeniu procesu do innego przedziału pamięci

#### Wymiana (2)

- Wady wymiany: jej realizacja zawiera zbyt dużo czasu
- Obecnie rzadko stosowana jest standardowa realizacja wymiany, stosuje się jej zmodyfikowane wersje
- w systemie Unix standardowo jest zabroniona
- wymiana jest uaktywniana, gdy zajętość pamięci osiąga zadaną wartość progową

## Przydział ciągły - wprowadzenie

0

- pamięć operacyjna musi zawierać:
- system operacyjny
- procesy użytkownika
- lokalizacja systemu operacyjnego w pamięci dolnej lub górnej
- wpływ na decyzję wywiera lokalizacja wektora przerwań (który często znajduje się w pamięci dolnej

Użytkownik


System operacyjny

1024 KB

## Przydział ciągły:Przydział pojedynczego obszaru

- ochrona danych i kodu procesów przed zmianami
- zastosowanie rejestru przemieszczenia (wartość najmniejszego adresu fizycznego) i rejestru granicznego (zakres adresów logicznych)

## Przydział ciągły: Przydział pojedynczego obszaru (2)



## Przydział ciągły: Przydział wielu obszarów

- w pamięci w tym samym czasie przebywa kilka procesów
- procesy opuszczają pamięć, nowe procesy przybywają do pamięci

#### Schematy przydziału pamięci:

- wieloprogramowość ze stałą liczbą zadań (MFT, ang. multiprogramming with with a fixed number of tasks) podział pamięci na pewną liczbę obszarów (ang. partitions) o stałym rozmiarze, każdy obszar może zawierać dokładnie jeden proces
  - zastosowane po raz pierwszy w systemie IBM OS/360
- wieloprogramowość ze zmienną liczbą zadań (MVT, ang. multiprogramming with with a variable number of tasks)
  - uogólnienie schematu MFT
  - stosowane głównie w środowisku wsadowym
  - system operacyjny przechowuje tablicę z informacjami, które części pamięci są wolne, a które zajęte
  - ciągły obszar wolnej pamięci dziura (ang. hole)

# Przydział ciągły: Strategie przydziału wolnego obszaru: Problem dynamicznego przydziału pamięci

#### Pierwsze dopasowanie (ang. f -f) --

- przydzielana jest pierwsza dziura o odpowiedniej wielkości
- szukanie może być rozpoczęte od początku wykazu dziur, lub od punku, w którym nastąpiło zatrzymanie
- szukanie zostaje zakończone, gdy zostanie odnaleziona odpowiednio duża dziura

#### **Najlepsze dopasowanie** (ang. b - f) --

- przydziela się najmniejszą z dostatecznie dużych dziur
- w poszukiwaniu odpowiedniej dziury, trzeba przejrzeć całą ich listę, o ile nie są one uporządkowane wg. rozmiarów
- zapewnia najmniejsze pozostałości po przydziale

#### **Najgorsze dopasowanie** (ang. w -f) --

- przydziela się największą dziura
- trzeba przeszukać całą listę dziur, o ile nie są one uporządkowane wg. wymiarów
- pozostawia największą dziurę, która może w przyszłości być bardziej użyteczna niż mała pozostałość po najlepszym dopasowaniu

#### Przydział ciągły:Fragmentacja wewnętrzna i zewnętrzna

#### Zewnętrzna fragmentacja (ang. external fragmentation)

- wraz z ładowaniem i usuwaniem procesów z pamięci przestrzeń wolnej pamięci zostaje podzielona na małe kawałki
- suma wolnej pamięci wystarcza na spełnienie zamówienia, ale wolne obszary nie stanowią spójnej całości
- analiza statystyczna przewiduje, że w ten sposób 1/3 pamięci może być bezużyteczna (reguła 50 procent, ang. 50-percent rule)

#### Wewnetrzna fragmentacja (ang. internal fragmentation)

- trzymanie informacji o b. małych dziurach jest nieopłacalne (niezbędne informacje o dziurze w skrajnych przypadkach mogłyby przekraczać jej wielkość)
- wyjściem jest przyłączanie bardzo małych dziur do większych przedziałów -- wewnętrzna fragmentacja
- wewnętrzna fragmentacja powoduje powstawanie bezużytecznych obszarów pamięci wewnątrz przydzielonych obszarów

#### Upakowanie pamięci

- rozwiązanie problemu zewnętrznej fragmentacji
- takie przemieszczenie zawartości pamięci, by otrzymać całą wolną pamięć w jednym bloku
- przemieszczenie proc. wymaga zmiany ich wewn. adresów

#### **Stronicowanie (ang. paging)**

- inna metoda rozwiązania problemu zewnętrznej fragmentacji
- dopuszcza nieciągłości logicznej przestrzeni adresowej procesu

#### Stronicowanie (ang. paging)

- inna metoda rozwiązania problemu zewnętrznej fragmentacji
- dopuszcza nieciągłości logicznej przestrzeni adresowej procesu


#### Metoda podstawowa

- pamięć fizyczna dzieli się na bloki stałej długości zwane ramkami (ang. frames)
- pamięć logiczna jest podzielona na bloki o tej samej długości zwane stronami (ang. pages)
- pamięć pomocnicza jest podzielona na bloki o rozmiarze ramek w pamięci operacyjnej
- podczas rozpoczęcia wykonania procesu, strony przebywające w pamięci pomocniczej są wprowadzane w dowolne ramki pamięci operacyjnej
- Adres logiczny składa się z pary (s,o)
  - s -- numer strony (ang. page number), używany jako indeks w tablicy stron
  - o -- odległość na stronie (ang. page offset)

#### Tablica stron: zawiera adresy bazowe wszystkich stron w pamięci operacyjnej

- rozmiar strony/ramki określany przez sprzęt
- zwykle jest to potęga 2 od 512B do 16MB na stronę
- taki wybór ułatwia tłumaczenie adresu logicznego na parę (numer strony, odległość na stronie)

#### **Stronicowanie**



Tablica stron

## Stronicowanie. Uwagi.

- korzystając ze stronicowania eliminuje się zewnętrzną fragmentację
- stronicowanie nie eliminuje wewnętrznej fragmentacji, straty z nią związane mogą osiągać maksymalnie : rozmiar ramki 1 słowo/bajt na proces
- mniejszy rozmiar strony zmniejsza wewnętrzną fragmentację, ale zwiększa koszty związane z obsługą tablicy stron
- obecny rozmiar typowej strony: 2-4 KB
- tablica stron procesu zawiera numery ramek przydzielonych danemu procesowi
- stronicowanie oddziela pamięć oglądaną przez użytkownika od pamięci fizycznej
- system operacyjny potrzebuje informacji na temat stanu pamięci fizycznej (wolne i zajęte ramki) → informacje te są przechowywane w tablicy ramek (ang. frame table)
  - tablica ramek ma pozycje dla każdej ramki i zawiera informację:
    - czy ramka jest zajęta. czy wolna
    - jeśli jest zajęta, to do jakiego procesu (lub procesów) jest przydzielona

## Przykładowe rozmiary stron

Comp uter	Page Size	
Atlas	512 48-bit words	
Honeywell-Multics	1024 36-bit words	
IBM 370/XA and 370/ESA	4 Kbytes	
VAX family	512 bytes	
IBM AS/400	512 bytes	
DEC Alpha	8 Kbytes	
MIPS	4 Kbytes to 16 Mbytes	
UltraSPARC	8 Kbytes to 4 Mbytes	
Pentium	4 Kbytes or 4 Mbytes	
IBM POWER	4 Kbytes	
Itanium	4 Kbytes to 256 Mbytes	


#### Struktura tablicy stron. Wspomaganie sprzętowe.

• dostęp procesu do tablicy stron: w bloku kontrolnym procesu znajduje się wskaźnik do tablicy stron


#### Sposoby realizacji sprzętowej tablicy stron:

- tablica stron jest przechowywana w pamięci operacyjnej, jej położenie wskazuje rejestr bazowy tablicy stron (ang. page-table base register, PTBR), takie rozwiązanie wymaga dwóch kontaktów z pamięcią w celu odwołania się do danej
- rozwiązaniem powyższego problemu jest zastosowanie specjalnej sprzętowej pamięci podręcznej -- rejestrów asocjacyjnych (ang. associative registers) lub buforów translacji adresów stron (ang. translation look-aside buffers, TLBs)
  - każdy rejestr jest złożony z klucza i wartości
  - porównywanie obiektu z kluczami odbywa się jednocześnie dla wszystkich kluczy

# Zastosowanie bufora translacji adresów (bufora TLB)



#### Działania stronicowania i TLB



## Struktura tablicy stron. Ochrona.

- bity ochrony przypisane każdej ramce
- zazwyczaj znajdują się w tablicy stron
- bit określa stronę jako: dostępną do czytania i pisania, lub przeznaczoną wyłącznie do czytania
- każdy wpis do tablicy stron może być uzupełniony o bit poprawności (ang. valid-invalid bit), który oznacza:
  - stan ,
    " -- strona, z którą jest związany znajduje się w logicznej przestrzeni adresowej procesu
  - stan "niepoprawne" -- strona nie należy do logicznej przestrzeni adresowej procesu

## Stronicowanie wielopoziomowe

- tablica stron może być b. duża (~ milion wpisów)
- podział tablicy stron na mniejsze części, by uniknąć pełnego ciągłego obszaru w pamięci operacyjnej
- Realizacja:
  - stronicowanie dwupoziomowe -- tablica stron jest podzielona na strony

### Odwrócona tablica stron (ang. inverted page table)

- z każdym procesem jest związana tablica stron
- duży rozmiar tablicy stron

#### Struktura odwróconej tablicy stron:


- jedna pozycja dla każdej rzeczywistej strony pamięci (ramki)
- każda pozycja zwiera adres wirtualny strony przechowywanej w ramce rzeczywistej pamięci, oraz informacje o procesie, do którego strona należy
- w systemie istnieje jedna tablica stron, mająca po jednej pozycji dla każdej strony pamięci fizycznej
- rozwiązanie zmniejsza rozmiar pamięci potrzebnej do pamiętania tablic stron, ale zwiększa czas przeszukania tablicy przy odwołaniu do strony
- Adres wirtualny stanowi trójka:
  <identyfikator-procesu, numer-strony, odległość>
- Wpis w odwróconej tablicy stron jest parą: <identyfikator-procesu, numer-strony>

## Odwrócona tablica stron (ang. inverted page table) (2)

Realizacja odwołania do pamięci:

- część adresu wirtualnego <identyfikator-procesu, numerstrony> jest przekazana podsystemowi pamięci
- przeszukanie odwróconej tablicy stron w celu dopasowania adresu -> znajduje się i-ty element tablicy
- tworzy się adres fizyczny <i, odległość>

## Odwrócona tablica stron (ang. inverted page table) (3)



Tablica stron

## **Strony dzielone**

- stronicowanie umożliwia dzielenie wspólnego kodu
- kod wznawialny (lub kod czysty) (ang. a ) -- kod,
  który nie modyfikuje sam siebie
- kod wznawialny nie może zmienić się podczas wykonania
- kilka procesów może wykonywać ten kod w tym samym czasie

### Segmentacja (ang. segmentation) - wstęp

- oddzielenie sposobu widzenia pamięci przez użytkownika
- od rzeczywistej pamięci fizycznej
- użytkownik/programista raczej nie traktuje pamięci jako liniowej tablicy bajtów, ale jako zbiór segmentów o zróżnicowanym wymiarze,
- segmenty nie muszą być uporządkowane wzajemnie
- elementy wewnątrz segmentu są identyfikowane za pomocą ich odległości od początku segmentu
- program z punktu widzenia użytkownika składa się np. z:
  - podprogramów/funkcji
  - stosu
  - tablicy symboli
  - programu głównego itd.


## Segmentacja (ang. segmentation) - wstęp

- Segmentacja -- schemat zarządzania pamięcią, w którym:
  - przestrzeń adresów logicznych jest zbiorem segmentów
  - każdy segment ma swoją nazwę i długość
  - adresy logiczne określają nazwę segmentu i odległość wewnątrz segmentu
- różnica między stronicowaniem i segmentacją:
  - segmentacja: użytkownik określa każdy adres za pomocą nazwy segmentu i jego długości
  - stronicowanie: użytkownik określa tylko pojedynczy adres, który jest dzielony przez sprzęt na numer strony i odległość w sposób niewidoczny dla użytkownika
  - segmenty są numerowane,
- adres logiczny : <numer-segmentu, odległość>

## Segmentacja: Adresowanie

- Realizacja odwzorowania dwuwymiarowych adresów logicznych na jednowymiarowe adresy fizyczne
- - baza segmentu -- adres fizyczny początku segmentu w pamięci operacyjnej
  - granica segmentu -- długość segmentu
- adres logiczny składa się z:
  - numeru segmentu (s), numer segmentu jest indeksem w do tablicy segmentów
  - odległości w segmencie (o), która nie może przekraczać granicy segmentu
  - idea segmentacji jest związana z modelem zarządzania obszarami pamięci
- podstawowa różnica -- jeden program może się składać z kilku segmentów

#### Realizacja segmentacji



Pułapka. Błąd adresowania

## Implementacja tablica segmentów

- tablica segmentów może być umieszczona w szybkich rejestrach lub pamięci operacyjnej (podobnie jak tablica stron)
- tablica segmentów w pamięci
  - rejestr bazowy tablicy segmentów (ang. gn -łóg
    STBR) wskazuje na początek tablicy segmentów
  - rejestr długości tablicy segmentów (ang. ## STLR)
- koszt czasowy
  - odwzorowanie adresów poprzez tablicę segmentów wymaga dwóch odwołań do pamięci dla każdego adresu logicznego
  - dla przyspieszenia operacji stosuje się zbiór rejestrów asocjacyjnych, w których są przechowywane ostatnie używane pozycje tablicy segmentów

## Segmentacja: Ochrona i wspólne użytkowanie

#### **Ochrona**

- zaleta segmentacji: powiązanie ochrony pamięci z segmentami
  - segmenty są określonymi semantycznie fragmentami programów, można zakładać, że wszystkie dane w segmencie będą wykorzystywane w taki sam sposób: segmenty kodu i segmenty danych
  - z każdą pozycją w tablicy segmentów są związane bity ochrony,
    - segment do odczytu/modyfikowania
    - segment danych/do wykonywania

#### Dzielenie danych

- dzielenie danych występuje na poziomie segmentów
- informacja może być dzielona, jeśli została zdefiniowana jako segment
- dzielone segmenty kodu muszą być określane przez ten sam numer przez wszystkie procesy z nich korzystające

## Segmentacja: Fragmentacja

- planista długoterminowy przydziela pamięć wszystkim segmentom programu użytkownika
- różnica w porównaniu ze stronicowaniem -- segmenty mają zmienne rozmiary, w przeciwieństwie do stron
- segmentacja może spowodować zewnętrzną fragmentację, jeśli każdy z bloków wolnej pamięci jest za mały, by pomieścić cały segment → trzeba czekać na zwolnienie pamięci lub zastosować upakowanie
- znaczenie wpływu zewnętrznej fragmentacji zależy od rozmiarów segmentów

#### Segmentacja ze stronicowaniem: System OS/2

- System operacyjny IBM OS/2 w wersji 32-bitowej działa na procesorze typu Intel 386 (i późniejszych)
- Do zarządzania pamięcią zastosowano segmentację ze stronicowaniem
  - maks. liczba segmentów w jednym procesie wynosi 16K
  - każdy segment może mieć do 4GB
  - rozmiar strony wynosi 4KB

#### Segmentacja ze stronicowaniem. System OS/2

- Podział przestrzeni adresów logicznych procesu na dwie:
  - do 8K segmentów prywatnych segmentów procesu, informacje przechowywane w the deskryptorów (ang. the control of the co
  - do 8K segmentów wspólnych dla wszystkich procesów informacje przechowywane w the deskryptorów (ang. the GDT)
- pozycje w tablicach LDT i GDT mają po 8 bajtów i zawiera informacje o konkretnych segmentach (m.in. adres początku i długość)

#### Segmentacja ze stronicowaniem. System OS/2 (2)

Adres logiczny: para (selektor, odległość):

- selektor (16 bitowy), dzieli się na:
  - s (13 bitów) numer segmentu
  - g (1 bit) czy segment jest w tablicy LDT czy GDT
  - p (2 bity) dotyczy ochrony
- odległość (32 bity) określa położenie bajtu (słowa) w adresowanym segmencie
- 6 rejestrów segmentów w procesorze proces może jednocześnie adresować do 6 segmentów
- 6 rejestrów mikroprogramowych o rozmiarach 8-bajtów, które służą do przechowywania deskryptorów z tablic LDT i GDT
  - ta pamięć podręczna eliminuje konieczność czytania deskryptora z pamięci podczas każdego do niej odwołania

#### Tłumaczenie adresu w procesorze Intel 80386

- adres fizyczny 32 bity
- Tworzenie adresu fizycznego:
  - rejestr segmentu wskazuje na odpowiednią pozycję w tablicy deskryptorów lokalnych lub globalnych
  - adres liniowy (ang. linear address) jest tworzony na podstawie adresu początku segmentu (bazowego) i jego długości
  - Najpierw sprawdza się poprawność adresu ze względu na granicę segmentu, jeśli adres jest niepoprawny, to generowany jest błąd pamięci
  - Jeśli adres jest poprawny, to wartość odległości dodaje się do wartości bazowej, co daje w wyniku liniowy adres 32bitowy


### Tłumaczenie adresu w procesorze Intel 80386 (2)

- Każdy segment jest stronicowany, każda strona ma 4KB
  - Tablica stron mogłaby zawierać do 1 miliona pozycji, ponieważ każda pozycja zajmuje 4B, proces mógłby potrzebować do 4MB fizycznej przestrzeni adresowej na tablicę stron
- tablica stron mogłaby być zbyt duża, dlatego:
  - stronicowanie dwupoziomowe:
  - adres liniowy podzielono na 20-bitowy numer strony i 12-bitową odległość na stronie
  - tablica stron podlega stronicowaniu, numer strony jest dzielony na:
    - 10-bitowy wskaźnik do katalogu stron
    - 10-bitowy wskaźnik do tablicy stron
- Uzyskana postać adresu logicznego
  - Wskaźnik do katalogu stron (10 bitów)
  - Wskaźnik do tablicy stron (10 bitów)
  - Odległość na stronie (12 bitów)

### Intel 386: Zarządzanie pamięcią tablicy stron

- W celu polepszenia wydajności użytkowania pamięci fizycznej tablice stron procesora Intel 386 można wysłać na dysk
- W pozycjach katalogu stron stosuje się bit poprawności, by zaznaczyć, czy tablica, na którą pozycja wskazuje jest w pamięci operacyjnej czy na dysku
  - Jeśli tablica jest na dysku, to system operacyjny może wykorzystać pozostałe 32 bity do określenia położenia tablicy na dysku
  - Tablicę można sprowadzić na żądanie do pamięci operacyjnej

#### Tłumaczenie adresu w procesorze Intel 80386



## Stronicowanie a segmentacja: porównanie

Problem	Stronicowanie	Segmentacja
Programista powinien	Nie	Tak
brać pod uwagę, że dana		
technika jest w użyciu		
Ilość linearnych	1	Wiele
przestrzeni adresowych		
Pełna przestrzeń	Tak	Tak
adresowa może		
przekraczać rozmiar		
pamięci fizycznej		
Procedury i dane mogą	Nie	Tak
być rozróżniane i		
oddzielnie chronione		
Tablice o zmiennym	Nie	Tak
rozmiarze mogą być		
łatwo realizowane		
Czy jest wspierane	Nie	Tak
dzielenie procedur		
między użytkownikami		
Przyczyna	Uzyskanie	Umożliwienie
wprowadzenia techniki	większej	podziału
	linearnej	programów i
	przestrzeni	danych na
	adresowej bez	niezależne
	konieczności	przestrzenie
	użycia większej	adresowe,
	pamięci	wspomaganie
	logicznej	współdzielenia
		i ochrony