TOP, BOTTOM 指定が可能な2段抜きフロート バージョン v27

中野賢*

作成日:2005/12/09

Abstract

nidanfloat パッケージは、二段組時に段抜きのフロートをページ下部にも 配置可能にする。

1 コード

1.1 パッケージオプション

nidanfloat パッケージでは、最終ページの左右カラムの高さを均一に振り分け るようにしている。しかし、この機能の影響により、最終ページでの\newpageと \clearpage コマンドが正しく動作しない。そこで、この機能を使うかどうかを指 定するオプションを導入した。パッケージ指定時にオプション "balance" を指定す ると、最終ページの自動調整を行なうようになる。デフォルトでは行なわない。

- 1 (*core)
- 2 \DeclareOption{balance}{\AtEndDocument{\let\clearpage\balanceclearpage}}
- 3 \DeclareOption{nobalance}{\relax}
- 4 \ExecuteOptions{nobalance}
- 5 \ProcessOptions

フロートパラメータ 1.2

ここでは、段抜きのフロートをページ下部に置くために作成したパラメータについ て説明をする。

\dblbotfraction 2段組時にページ下部に占めることのできる、二段抜きフロートの割合。デフォル トは 0.5、すなわちページ半分を占めることができるようにしている。

6 \newcommand\dblbotfraction{0.5}

^{*}株式会社 アスキー 出版技術部(メールアドレス: ken-na at ascii.co.jp)

\c@dblbotnumber ページ下部に入れることのできる、二段抜きフロートの数。デフォルトでは、二つ の図を置くことができるようにしている。\c@dblbotnumber はカウンタdblnumber の内部形式。

- 7 \newcount\c@dblbotnumber
- 8 \setcounter{dblbotnumber}{2}

\@dblbotroom \@dblbotroom は、ページ下部に占めることのできる、二段抜きフロートの割合を示 \@dblbotnum す長さ変数。\@dblbotnum は、ページ下部に入れることのできる、二段抜きフロー トの数を保持するカウンタ。

- 9 \newdimen\@dblbotroom
- 10 \newcount\@dblbotnum

\@dblfloatplacement

二段組用のフロートパラメータを設定するマクロを、新たに追加したパラメータも 設定するように再定義する。

- 11 \def\@dblfloatplacement{%
- \global\@dbltopnum\c@dbltopnumber
- 13 \global\@dblbotnum\c@dblbotnumber % added
- \global\@dbltoproom\dbltopfraction\@colht 14
- \global\@dblbotroom\dblbotfraction\@colht % added 15
- \@textmin\@colht
- 17 \advance\@textmin-\@dbltoproom
- \advance\@textmin-\@dblbotroom % added 18
- \@fpmin\dblfloatpagefraction\textheight 19
- \@fptop\@dblfptop 20
- \@fpsep\@dblfpsep 21
- 22 \@fpbot\@dblfpbot

23 }

フロートリストへの登録 1.3

二段抜きフロートの定義は、クラスファイルで、つぎのようにして行なわれる。

\newenvironment{figure*} {\@dblfloat{figure}} {\end@dblfloat}

文章中でfigure*環境で囲まれた部分は、フロート保持用のリストに登録される。こ の節では、段抜きフロートをページ下部にも置けるようにするために拡張したマク 口について説明をする。

\@dblbotlist 二段組のページ下部に置くフロートを保持するために\@dblbotlist を追加する。ま

\L@toplist た、カラムの上下に置くフロート用には、左側と右側で区別をするため、\L@toplist,

\R@toplist \R@toplist, \L@botlist, \R@botlist を追加する。

\L@botlist 24 \gdef\@dblbotlist{}

\R@botlist

```
25 \gdef\L@toplist{}
26 \gdef\R@toplist{}
27 \gdef\L@botlist{}
28 \gdef\R@botlist{}
```

\@dblfloat \@dblfloat から呼び出される、\@dbflt を再定義し、位置指定が省略されたとき \@dbflt のパラメータを "tb" とする。また、\end@dblfloat を\end@float にして、現在 \end@dblfloat ページの下部にフロートを置けるようにする。

29 \def\@dblfloat{%

- 30 \if@twocolumn\let\reserved@a\@dbflt\else\let\reserved@a\@float\fi
- 31 \reserved@a}
- 32 \def\@dbflt#1{\@ifnextchar[{\@xdblfloat{#1}}{\@xdblfloat{#1}}}
- 33 \def\@xdblfloat#1[#2]{%
- 34 \@xfloat{#1}[#2]\hsize\textwidth\linewidth\textwidth}
- 35 \let\end@dblfloat\end@float

\addtocurcol \@xdblfloat から呼び出された、\@xfloat は位置指定オプションの評価を行ない、 フロートオブジェクトの組み立てを開始する。フロートオブジェクトの組み立ては \endOfloat で終了する。\endOfloat は、ペナルティ値を -10004 にして\output ルーチンを起動する。この値での\output ルーチンは\@specialoutput を起動す る。\@specialoutput は\@addtocurcol を呼び出し、フロートの内容を現在ペー ジに出力できるのならば出力をする。そうでなければ、別の可能性を探る。

36 \def\@addtocurcol{%

このパッケージの場合、段抜きのフロートが渡される可能性があるので、まず、そ れをチェックする。フロートの幅がカラム幅よりも大きい場合は、強制的に段抜き フロートとして扱う。

- \ifdim\wd\@currbox>\columnwidth
- \@addtodblcol
- \else

それ以外の場合は、元の動作とほとんど同じである。

- $\@insertfalse$
- \@setfloattypecounts 41
- $\in \mbox{ifnum}\ensuremath{\mbox{@fpstype=8}} \% is only '!p'$ 42
- 43
- \ifnum\@fpstype=24 % is only 'p' 44
- \else 45
- 46 \@flsettextmin
- 47\advance\@textmin\@textfloatsheight
- \@reqcolroom\@pageht
- \ifdim\@textmin>\@reqcolroom\@textmin\fi
- \advance\@reqcolroom\ht\@currbox
- \ifdim\@colroom>\@reqcolroom
- 52\@flsetnum\@colnum
- \ifnum\@colnum>\z@

```
\@bitor\@currtype\@deferlist
                 54
                 55
                               \if@test
                               \else
                 ページ下部のフロートを保持しているフロートリストの名前が異なる。
                                 \@bitor\@currtype{\L@botlist\R@botlist}%
                 57
                                 \if@test
                                   \@addtobot
                 59
                                 \else
                 60
                                   \ifodd\count\@currbox
                 61
                                     \advance\@reqcolroom\intextsep
                 62
                                     \ifdim\@colroom>\@reqcolroom
                 63
                                       \global\advance\@colnum\m@ne
                 64
                                       \global\advance\@textfloatsheight\ht\@currbox
                 65
                                       \global\advance\@textfloatsheight 2\intextsep
                 66
                 67
                                       \@cons\@midlist\@currbox
                                       \if@nobreak
                                         \nobreak
                 69
                                         \@nobreakfalse
                 70
                                         \everypar{}%
                 71
                                       \else
                 72
                                         \addpenalty \interlinepenalty
                 73
                                       \fi
                 74
                                       \vskip\intextsep
                 75
                 76
                                       \box\@currbox
                                       \penalty\interlinepenalty
                                       \vskip\intextsep
                                       \ifnum\outputpenalty<-\@Mii \vskip-\parskip \fi
                 79
                 80
                                       \outputpenalty\z0
                                       \@inserttrue
                 81
                                     \fi
                 82
                                   \fi
                 83
                                   \if@insert\else\@addtotoporbot\fi
                 84
                                 \fi
                 85
                               \fi
                 86
                 87
                             \fi
                           \fi
                 88
                 89
                         \fi
                 90
                       \fi
                       \if@insert\else\@resethfps\@cons\@deferlist\@currbox\fi
                 91
                 92
                 93 }
                フロートを保持しているリスト変数の修正。
\@addtotoporbot
                 94 \def\@addtotoporbot{%
                     \@getfpsbit \tw@
                 95
                     \ifodd\@tempcnta
                 96
                 97
                       \@flsetnum\@topnum
                       \ifnum\@topnum>\z@
                         \@tempswafalse
```

```
\@flcheckspace\@toproom\@toplist\L@toplist\R@toplist
                 100
                 101
                          \if@tempswa
                 102
                           \@bitor\@currtype{\@midlist\L@botlist\R@botlist}%
                 103
                           \if@test\else
                             \if@firstcolumn
                 104
                               \@flupdates \@topnum \@toproom \L@toplist
                 105
                 106
                               \Oflupdates \Otopnum \Otoproom \ROtoplist
                 107
                             \fi
                 108
                             \@inserttrue
                 109
                 110
                           \fi
                          \fi
                 111
                 112
                        \fi
                 113
                      \fi
                 114
                     \if@insert\else\@addtobot\fi
                 115 }
      \@addtobot フロートを保持しているリスト変数の修正。
                 116 \def\@addtobot{%
                     \@getfpsbit 4\relax
                 117
                 118
                      \ifodd\@tempcnta
                 119
                        \@flsetnum\@botnum
                 120
                        \ifnum\@botnum>\z@
                 121
                          \@tempswafalse
                 122
                          \Oflcheckspace\Obotroom\Obotlist\LObotlist\RObotlist
                         \if@tempswa
                 123
                           \global\maxdepth\z@
                 124
                 125
                           \if@firstcolumn
                             \@flupdates \@botnum \@botroom \L@botlist
                 126
                 127
                 128
                             \@flupdates \@botnum \@botroom \R@botlist
                 129
                 130
                           \@inserttrue
                 131
                          \fi
                 132
                       \fi
                 133
                     \fi
                 134 }
\org@addtonextcol 挿入に失敗したフロートや 'p' 指定のフロートを出力するのに、\@startcolumn で
  \@addtonextcol 用いられる。このパッケージでは、カラム幅よりも大きい幅を持つフロートに対し
                  ては、段抜きフロートリストとして出力するようにしている。
                 135 \let\org@addtonextcol\@addtonextcol
                 136 \def\@addtonextcol{%
                     \ifdim\wd\@currbox>\columnwidth
                 137
                       \@addtodblcol
                 138
                 139
                      \else
                 140
                        \org@addtonextcol
                 141
                     \fi
                 142 }
```

\@addtodblcol \@addtodblcol マクロは、フロートオブジェクトが現在ページに入るかどうか を確認し、入るのであれば\@addtodbltoporbot を呼び出す。そうでなければ、 \@dbldeferlistに登録する。

まず@insert フラグを偽にする。そして、フロートタイプを\@fpstype に得る。フロートタイプが8または24の場合、位置オプションは'!p'か'p'だけであるので、無条件に\@dbldeferlist に加える。

```
143 \def\@addtodblcol{%
144 \begingroup
145 \@insertfalse
146 \@setfloattypecounts
147 \ifnum\@fpstype=8 % is only '!p'
148 \else
149 \ifnum\@fpstype=24 % is only 'p'
150 \else
```

そうでなければ、同タイプのフロートで未出力のものがあるかどうかを確認する。 同タイプのフロートでまだ出力していないものがある場合は、現在のフロートを出 力しない。ただし、同タイプであってもカラム幅のフロートについては考慮しない。 出力することができるのならば、\@addtodblbotortopを呼び出す。

```
\@bitor\@currtype{\@dbldeferlist}
         %\@bitor\@currtype{\@deferlist\@dbldeferlist}
152
         \if@test
153
154
          \else
155
            \@tempswafalse
            \@checkdblspace
156
           \if@tempswa
157
158
              \@addtodbltoporbot
159
           \fi
         \fi
160
161
       \fi
162
     \if@insert\else\@cons\@dbldeferlist\@currbox\fi
163
164
     \endgroup
165 }
```

\@addtodbltoporbot

まず、't' の指定があるかと、ページ上部に入れる数を越えていないかを確認する。

```
166 \def\@addtodbltoporbot{%
167 \@getfpsbit \tw@
168 \ifodd\@tempcnta
169 \@flsetnum\@dbltopnum
170 \ifnum\@dbltopnum>\z@
```

そして、ページ上部あるいは下部に同タイプのフロートが出力される可能性がある のかを調べる。二段組フロートは一段組フロートの上部に置かれることに注意。

```
171 \@bitor\@currtype{%
```

172 \L@toplist\R@toplist\L@botlist\@dblbotlist}

```
173 \if@test
174 \else
```

配置可能ならば、出力するだけのスペースがあるのかを確認する。

```
175 \Otempswafalse
```

176 \@dblflcheckspace \@dbltoproom \@dbltoplist

スペースがあれば、段抜きフロートが上部に占めることのできる高さから、その分を引く。また、上部に入れる段抜きフロートの数を減らし、上部段抜き用のフロートリストに登録をする。

```
177 \if@tempswa
178 \@tempdima-\ht\@currbox
179 \advance\@tempdima
180 -\ifx\@dbltoplist\@empty \dbltextfloatsep\else\dblfloatsep\fi
181 \global\advance\@dbltoproom\@tempdima
182 \global\advance\@dbltopnum\m@ne
183 \@cons\@dbltoplist\@currbox
```

左カラムのときは、カラムの高さ\@colroomからフロート分を引く。

```
184 \if@firstcolumn
185 \advance\@colroom\@tempdima
186 \global\advance\@colroom\maxdepth
```

右カラムのときは、新規の段抜きフロート分だけでなく、これを挿入することによって、左カラムから移動してくるテキストの高さも引く。

```
\else
187
                \@tempdima\textheight
188
                \@chkdblfloatht\advance\@tempdima-\@floatht
189
                \L@chkfloatht\advance\@tempdima-\@floatht
190
                \vbadness=\@M \splittopskip=\topskip \splitmaxdepth=\maxdepth
191
                \setbox\z@=\vbox{\unvcopy\@leftcolumn}%
192
                \setbox\@ne=\vsplit\z@ to\@tempdima
193
194
                \advance\@colroom-\ht\z@
195
                \global\advance\@colroom-\dp\z@
196
             \fi
```

最後に、@inert フラグを真にする。

\@addtodblbot ページ下部に段抜きフロートを置くときも、上部と同じである。ただし、二段組フロートは最下部に置かれるので、他の出力用リストを調べる必要はないことが異なる。

```
204 \def\@addtodblbot{%
     \@getfpsbit 4\relax
     \ifodd\@tempcnta
207
       \@flsetnum\@botnum
       \ifnum\@botnum>\z@
208
209
         \@tempswafalse
         \@dblflcheckspace \@dbltoproom \@dbltoplist
210
         \if@tempswa
211
           \@tempdima-\ht\@currbox \advance\@tempdima
212
               -\ifx\@dblbotlist\@empty \dbltextfloatsep\else\dblfloatsep\fi
213
214
           \global\advance\@dblbotroom\@tempdima
            \global\advance\@dblbotnum\m@ne
215
216
           \@cons\@dblbotlist\@currbox
217
           \if@firstcolumn
218
              \advance\@colroom\@tempdima
219
              \global\advance\@colroom\maxdepth
220
           \else
              \@tempdima\textheight
221
             \@chkdblfloatht\advance\@tempdima-\@floatht
222
             \L@chkfloatht\advance\@tempdima-\@floatht
223
224
             \vbadness=\@M \splittopskip=\topskip \splitmaxdepth=\maxdepth
             \setbox\z@=\vbox{\unvcopy\@leftcolumn}%
225
             \setbox\@ne=\vsplit\z@ to\@tempdima
226
227
             \advance\@colroom-\ht\z@
228
             \global\advance\@colroom-\dp\z@
           \fi
229
230
           \@inserttrue
         \fi
231
       \fi
232
233
     \fi
234 }
```

1.4 フロートの高さを計算するマクロ

\@floatht \@floatht は、出力リストに格納されているフロートの高さを格納するのに用いる。235 **\global\newdimen\@floatht \@floatht\z@**

\@flcheckspace

```
236 \def \@flcheckspace #1#2#3#4{%
237
      \advance \@reqcolroom
     \if@twocolumn
238
239
       \if@firstcolumn
         \ifx #3\@empty \textfloatsep \else \floatsep \fi
240
241
       \else
242
         \ifx #4\@empty \textfloatsep \else \floatsep \fi
       \fi
243
244
     \else
        \ifx #2\@empty \textfloatsep \else \floatsep \fi
245
246
     \fi
```

```
247
      \ifdim \@colroom>\@regcolroom
         \ifdim #1>\ht\@currbox
248
           \@tempswatrue
249
250
         \else
           \ifnum \@fpstype<\sixt@@n
251
             \@tempswatrue
252
           \fi
253
254
         \fi
      \fi
255
256 }
```

\@dblflcheckspace 段抜きフロートがページ上部あるいは下部に占めることのできる割合を越えていないかをチェックする。越えていなければ\@tempswa を真にする。

```
257 \def\@dblflcheckspace#1#2{%
     \@tempdima=#1\relax
258
259
     \advance\@tempdima
        -\ifx #2\@empty \dbltextfloatsep\else\dblfloatsep\fi
260
     \ifdim\@tempdima>\ht\@currbox
261
       \@tempswatrue
262
     \else
263
       \ifnum\@fpstype<\sixt@@n
264
         \advance\@tempdima\@textmin
265
         \if \@tempdima>\ht\@currbox
266
267
           \@tempswatrue
268
         \fi
269
       \fi
270
     \fi
271 }
```

\@checkdblspace 段抜きフロートと段抜きフロート間スペース(あるいは段抜きフロートとテキストとの間のスペース)を入れる余裕があるかを調べる。

まず、現在、組み立ててあるテキストの高さと、最小限入らなくてはならないテキストの量とを比較し、大きいほうを\@tempdimaに格納する。右カラムにいるときは、左カラムのテキストの高さも加える。

272 \def\@checkdblspace{%

```
273 \Qtempdima\Qpageht\advance\Qtempdima\Qpagedp
274 \Qtempdimb\textfraction\Qcolht
275 \ifdim\Qtempdima<\Qtempdimb\Gtempdima\Qtempdimb\fi
276 \ifQfirstcolumn\else
277 \advance\Qtempdima\ht\Qleftcolumn
```

278 \advance\@tempdima\dp\@leftcolumn
279 \fi

そして、出力する予定のカラム幅フロートと段抜きフロートの高さを加える。この とき、段抜き用のフロートの高さは二倍する。

280 \L@chkfloatht\advance\@tempdima\@floatht

 $\tt 281 \qquad \tt \R@chkfloatht\advance\@tempdima\@floatht$

```
それから、現在のフロートの高さと必要なスペースを加える。このときも、それら
               の高さを二倍する。
                   \verb|\dtempdimb| ht @ currbox \advance \@tempdimb| dp \@currbox \advance \end{|} |
              283
              284
                   \advance\@tempdimb
                      \ifdim\@floatht>\z@ \dbltextfloatsep\else\dblfloatsep\fi
              285
                   286
               これらすべての要素分の高さが\textheight の2倍よりも小さければ、現在のフ
               ロートを置くことができると判断する。
              287
                   \ifdim\@tempdima>\tw@\textheight
              288
                     \@tempswafalse
              289
                   \else
              290
                     \@tempswatrue
              291
                   \fi
              292 }
  \tmp@comflelt 出力リストに格納されているフロートの高さを計るために用いる。それぞれ、
\tmp@comdblflelt \@comfelt, \@comdblfleltと同じだが、フロートの内容が失われないように\copy
               をしているのが異なる。
              293 \def\tmp@comflelt#1{%
                 \setbox\@tempboxa
                  \vbox{\unvbox\@tempboxa\copy #1\vskip\floatsep}%
              295
              296 }
              297 \def\tmp@comdblflelt#1{%
                 \setbox\@tempboxa
                 \vbox{\unvbox\@tempboxa\copy #1\vskip\dblfloatsep}%
              300 }
  \L@chkfloatht それぞれ、左カラムと右カラムに出力するフロートの高さを計算するのに用いる。
  \R@chkfloatht 計算結果は\@floathtに格納する。
              301 \def\L@chkfloatht{\@floatht\z@
                  \ifx\L@toplist\@empty\else
              303
                    \let\@elt\tmp@comflelt\setbox\@tempboxa\vbox{}\L@toplist
              304
                    \setbox\@ne\vbox{\boxmaxdepth\maxdepth
                       \unvbox\@tempboxa\vskip-\floatsep\topfigrule\vskip\textfloatsep
              305
              306
              307
                    \let\@elt\relax \advance\@floatht\ht\@ne \advance\@floatht\dp\@ne
              308
                  \ifx\L@botlist\@empty\else
              309
                    310
                    \setbox\@ne\vbox{\boxmaxdepth\maxdepth
              311
                       \vskip\textfloatsep\botfigrule\unvbox\@tempboxa\vskip-\floatsep
              312
              313
              314
                    \let\@elt\relax \advance\@floatht\ht\@ne \advance\@floatht\dp\@ne
```

\@chkdblfloatht\advance\@tempdima\tw@\@floatht

315

\fi

```
\global\@floatht\@floatht
             316
             317 }
             318 \def\R@chkfloatht\z@
                  \ifx\R@toplist\@empty\else
                    320
             321
                    \setbox\@ne\vbox{\boxmaxdepth\maxdepth
                       \unvbox\@tempboxa\vskip-\floatsep\topfigrule\vskip\textfloatsep
             322
                       }%
             323
                    \let\@elt\relax \advance\@floatht\ht\@ne \advance\@floatht\dp\@ne
             324
             325
                  \fi
                  \ifx\R@botlist\@empty\else
             326
                    \let\@elt\tmp@comflelt\setbox\@tempboxa\vbox{}\R@botlist
             327
                    \setbox\@ne\vbox{\boxmaxdepth\maxdepth
             328
                       \vskip\textfloatsep\botfigrule\unvbox\@tempboxa\vskip-\floatsep
             329
              330
                    331
                  \fi
             332
                  \global\@floatht\@floatht
             333
             334 }
              ページ上部と下部に出力する段抜きフロートの高さを計算し、結果を\@floathtに
\@chkdblfloatht
              格納する。
             335 \def\@chkdblfloatht{\@floatht\z@
                  \ifx\@dbltoplist\@empty\else
             336
             337
                    \let\@elt\tmp@comdblflelt\setbox\@tempboxa\vbox{}\@dbltoplist
             338
                    \setbox\@ne\vbox{\boxmaxdepth\maxdepth
             339
                       \unvbox\@tempboxa
                       \vskip-\dblfloatsep
              340
                       \dblfigrule
             341
                       \vskip\dbltextfloatsep
             342
                       ጉ%
             343
                    344
                  \fi
             345
                  \ifx\@dblbotlist\@empty\else
             346
                    \let\@elt\tmp@comdblflelt\setbox\@tempboxa\vbox{}\@dblbotlist
             347
                    \setbox\@ne\vbox{\boxmaxdepth\maxdepth
             348
                       \vskip\dbltextfloatsep
             349
             350
                       \dblfigrule
             351
                       \unvbox\@tempboxa
             352
                       \vskip-\dblfloatsep
             353
                    \let\@elt\relax \advance\@floatht\ht\@ne \advance\@floatht\dp\@ne
             354
             355
                  \global\@floatht\@floatht
             356
             357 }
```

1.5 フロートとテキストのマージ

\@fixht \@fixht は、左カラムの高さを格納するのに用いる。 358 \global\newdimen\@fixht

\@combinefloats @combinefloats は、カラム単位で、テキストとフロートをマージする。このマクロは右カラムのときに実行する。

359 \def\@combinefloats{%

360 %%\boxmaxdepth\maxdepth

361 \if@twocolumn

362 \if@firstcolumn

363 \else

左カラムのテキスト、上下のカラム幅フロート、上下の段抜きフロートの高さの合計を\@fixht に格納する。

 $\verb| \colored | \color$

365 \@chkdblfloatht \@tempdima\@floatht

366 \L@chkfloatht \advance\@tempdima\@floatht

367 \advance\@fixht\@tempdima

\@fixht の高さが\textheight よりも大きい場合、テキストを分割し、入らない部分を右カラムに移す。

368 \ifdim\@fixht>\textheight

左カラムに残す部分の高さを\@fixht に格納する。

369 \@fixht\textheight

370 \advance\@fixht-\@tempdima 371 \advance\@fixht\maxdepth

\@fixht 分のテキストをボックス 0 に格納する。

372 \vbadness=\@M \splittopskip=\topskip \splitmaxdepth=\maxdepth

373 \setbox\z@=\vsplit\@leftcolumn to\@fixht

移動する部分は\@leftcolumnに残っているので、それを右カラム(\@outputbox)に入れる。また、ボックス0の内容を左カラムに戻す。

374 \advance\@fixht-\maxdepth

375 \@tempdima\baselineskip \advance\@tempdima-\topskip

376 \setbox\@outputbox=\vbox to\@fixht{%

377 \ifvoid\@leftcolumn

378 \else

379 \unvbox\@leftcolumn\vskip\@tempdima

380 \fi\relax

381 \unvbox\@outputbox\vss}%

\@leftcolumn を作成するときに用いていた\vss が

! Infinite glue shrinkage found in box being split.

```
のエラーを起こすことがあるので削除した。
                                           \setbox\@leftcolumn=\vbox to\@fixht{\unvbox\z@}%
                    左右、それぞれテキストとカラム幅フロートを組み立てる。
                                       \@fixht\ht\@leftcolumn
                  384
                                           \advance\@fixht\dp\@leftcolumn \advance\@fixht\@floatht
                  385
                  386
                                       \ifx\L@toplist\@empty\else\L@cflt\fi
                  387
                                       \ifx\L@botlist\@empty\else\L@cflb\fi
                                       \ifx\R@toplist\@empty\else\R@cflt\fi
                  389
                                       \ifx\R@botlist\@empty\else\R@cflb\fi
                  390
                    二段組でないときは従来どおりの動作をする。
                  391
                                       \ifx\@toplist\@empty\else\@cflt\fi
                  392
                                       \ifx\@botlist\@empty\else\@cflb\fi
                  393
                  394
                             \fi
                  395 }
\L@cflt 左カラムと右カラムを組み立てるのに用いる。
\L@cflb 396 \def\L@cflt{%
                             \let\@elt\@comflelt\setbox\@tempboxa\vbox{}\L@toplist
                  397
\R@cflt
                              \setbox\@leftcolumn\vbox to\@fixht{\boxmaxdepth\maxdepth
\R@cflb _{399}
                                       \unvbox\@tempboxa
                  400
                                       \vskip-\floatsep\topfigrule\vskip\textfloatsep\unvbox\@leftcolumn
                  401
                                       \vss}%
                  402
                             \let\@elt\relax
                             \xdef\@freelist{\@freelist\L@toplist}\global\let\L@toplist\@empty
                  403
                  404 }
                  405 \def\L@cflb{%
                             \let\@elt\@comflelt\setbox\@tempboxa\vbox{}\L@botlist
                  406
                              \setbox\@leftcolumn\vbox to\@fixht{\boxmaxdepth\maxdepth
                  407
                  408
                                       \unvbox\@leftcolumn
                                       \vskip\textfloatsep\botfigrule\unvbox\@tempboxa\vskip-\floatsep
                  409
                                       \vss}%
                  410
                  411
                              \let\@elt\relax
                              \xdef\Ofreelist{\Ofreelist\LObotlist}\global\let\LObotlist\Oempty
                  412
                  413 }
                  414 \def\R@cflt{%
                             415
                              \verb|\color| Setbox\\ @outputbox\\ vbox to\\ @fixht{\boxmaxdepth\\ maxdepth}
                  416
                                       \unvbox\@tempboxa
                  417
                                       \vskip-\floatsep\topfigrule\vskip\textfloatsep\unvbox\@outputbox
                  418
                  419
                                       \vss}%
                             \left( \cdot \right) = \left( \cdot \right)
                              \xdef\@freelist{\@freelist\R@toplist}\global\let\R@toplist\@empty
                  421
                  422 }
                  423 \ensuremath{\mbox{\sc lb}{\mbox{\sc lb}{\mbox{\sc lb}{\mbox{\sc lb}{\mbox{\sc lb}{\sc lb
```

```
\let\@elt\@comflelt\setbox\@tempboxa\vbox{}\R@botlist
                  424
                        \setbox\@outputbox\vbox to\@fixht{\boxmaxdepth\maxdepth
                  425
                            \unvbox\@outputbox
                  426
                   427
                            \vskip\textfloatsep\botfigrule\unvbox\@tempboxa\vskip-\floatsep
                  428
                            \vss}%
                   429
                       \let\@elt\relax
                       \xdef\@freelist{\@freelist\R@botlist}\global\let\R@botlist\@empty
                  430
                  431 }
\@combinedblfloats テキストと段抜きフロートをマージする。このパッケージでは、ページ下部の段抜
                    きフロートもマージするように拡張している。
                  432 %\def\@comdblflelt#1{\setbox\@tempboxa
                             \vbox{\unvbox\@tempboxa\box#1\vskip\dblfloatsep}}
                  433 %
                  434 %
                  435 \def\@combinedblfloats{%
                       \ifx\@dbltoplist\@empty
                   437
                          \let\@elt\@comdblflelt\setbox\@tempboxa\vbox{}\@dbltoplist
                  438
                          \setbox\@outputbox\vbox{\boxmaxdepth\maxdepth
                  439
                             \unvbox\@tempboxa
                  440
                             \vskip-\dblfloatsep
                  441
                             \dblfigrule
                  442
                             \vskip\dbltextfloatsep
                  443
                             \box\@outputbox}%
                  444
                   445
                          \let\@elt\relax\xdef\@freelist{\@freelist\@dbltoplist}%
                   446
                          \global\let\@dbltoplist\@empty
                   447
                        \fi
                   448
                        \ifx\@dblbotlist\@empty
                  449
                        \else
                          \let\@elt\@comdblflelt\setbox\@tempboxa\vbox{}\@dblbotlist
                  450
                          \setbox\@outputbox\vbox{\boxmaxdepth\maxdepth
                  451
                             \box\@outputbox
                  452
                             \vskip\dbltextfloatsep
                  453
                             \dblfigrule
                  454
                             \unvbox\@tempboxa
                  455
                             \vskip-\dblfloatsep
                   456
                   457
                   458
                          \let\@elt\relax\xdef\@freelist{\@freelist\@dblbotlist}%
                  459
                          \global\let\@dblbotlist\@empty
                  460
                       \fi
                        \global\setbox\@outputbox\vbox to\textheight{\unvbox\@outputbox}%
                  461
                   462 }
```

1.6 二段組の出力

\if@balance 左右のカラムを均等にして出力するかどうかを示すフラグ。

 $463 \neq 0$ \newif\if@balance \@balancefalse

\@outputdblcol 左右のカラムを連結し、出力するのは\@outputdblcolが行なう。このパッケージでは、左右のカラムを均等に分割するためのルーチンを加えてある。

464 \newbox\@combinebox

左カラムを組み立てただけの時点では、それを\@leftcolumnに格納するだけで出力はしない。

```
465 \def\@outputdblcol{%
     \if@firstcolumn
466
       \global\@firstcolumnfalse
467
       \global\setbox\@leftcolumn\box\@outputbox
468
       \@colht\textheight
469
470
       \@chkdblfloatht\global\advance\@colht-\@floatht
471
     \else
       \global\@firstcolumntrue
472
       \if@balance % 左右カラムを均等に分割
473
         \@tempdima\baselineskip
474
475
         \advance\@tempdima-\topskip
         % 連結
476
         \setbox\@combinebox=\vbox{%
477
             \unvbox\@leftcolumn\vskip\@tempdima\unvbox\@outputbox}%
478
         \@tempdima\ht\@combinebox
479
480
         \advance\@tempdima\dp\@combinebox
481
         \divide\@tempdima\tw@
         % 分割
482
         \vbadness=\@M \splittopskip=\topskip \splitmaxdepth=\maxdepth
483
         \setbox\@leftcolumn=\vsplit\@combinebox to\@tempdima
484
         \setbox\@outputbox=\vtop{\unvbox\@combinebox}
485
         \setbox\@leftcolumn=\vtop{\unvbox\@leftcolumn}
486
       \fi
487
488
       %整形
489
       \@tempdima\ht\@leftcolumn
       \setbox\@outputbox\vbox to\@tempdima{%
491
         \hb@xt@\textwidth{%
           \hb@xt@\columnwidth{%
492
              \vbox to\@tempdima{\box\@leftcolumn\vss}\hss}%
493
494
           \hfil
           \vrule width\columnseprule
495
           \hfil
496
497
           \hb@xt@\columnwidth{%
498
              \vbox to\@tempdima{\box\@outputbox\vss}\hss}%
         }%
499
500
         \vss
501
       }%
502
       \@combinedblfloats
503
       \@outputpage
504
       \begingroup
505
         \@dblfloatplacement
         \@startdblcolumn
506
         \@whilesw\if@fcolmade \fi{\@outputpage\@startdblcolumn}%
507
```

```
\fi
                                       509
                                                    \global\@balancefalse
                                       511 }
\@startdblcolumn 二段組を開始するとき、まだ出力をしていないフロートを出力する。それらは
                                          \sdblcolelt を通じて、\@addtonextcol で出力される。このパッケージでは、カ
                                          ラムの高さを\textheight からフロートの高さを引いたものに設定するように再定
                                          義する。
                                       512 \def\@startdblcolumn{%
                                                   \global\@colht\textheight
                                       513
                                       514
                                                   \@tryfcolumn\@dbldeferlist
                                       515
                                                   \if@fcolmade
                                       516
                                                    \else
                                       517
                                                        \begingroup
                                       518
                                                             \let\reserved@b\@dbldeferlist
                                                             \global\let\@dbldeferlist\@empty
                                       519
                                                             \let\@elt\@sdblcolelt
                                       520
                                                             \reserved@b
                                       521
                                                        \endgroup
                                       522
                                       523
                                                   \fi
                                                   \@chkdblfloatht
                                       524
                                                   \global\advance\@colht-\@floatht
                                       526 }
                                      出力フロート用リストの初期化をするために、\@doclearpage を再定義する。
       \@doclearpage
                                       527 \def\@doclearpage{%
                                                   \ifvoid\footins
                                       528
                                                        \setbox\@tempboxa\vsplit\@cclv to\z@ \unvbox\@tempboxa
                                       529
                                                         \setbox\@tempboxa\box\@cclv
                                       530
                                       531
                                                         \xdef\@deferlist{%
                                       532
                                                                \L@toplist\R@toplist\L@botlist\R@botlist\@deferlist}%
                                       533
                                                         \global\let\L@toplist\@empty % changed from \@toplist
                                        534
                                                         \global\let\R@toplist\@empty % added
                                                         \global\let\L@botlist\@empty % changed from \@botlist
                                       535
                                                         \global\let\R@botlist\@empty % added
                                       536
                                       537
                                                         \global\@colroom\@colht
                                                        \ifx\@currlist\@empty
                                       538
                                                         \else
                                       539
                                                             \@latexerr{Float(s) lost}\@ehb
                                       540
                                       541
                                                                  \global\let\@currlist\@empty
                                       542
                                                         \@makefcolumn\@deferlist
                                       543
                                                        \@whilesw\if@fcolmade \fi{\@opcol\@makefcolumn\@deferlist}%
                                       544
                                       545
                                                        \if@twocolumn
                                       546
                                                             \if@firstcolumn
                                       547
                                                                  % added \@dblbotlist
                                                                  \label{thm:condition} $$ \end{Condition} $$ \xdef(\end{Condition} $$ \xdef(\end{Condition}) $$ \xdef(\end{Condition} $$ \xdef(\end{Condition}) $$ 
                                       548
```

508

\endgroup

```
\global\let\@dbltoplist\@empty
             549
                         \global\let\@dblbotlist\@empty % added
             550
                         \global\@colht\textheight
             551
             552
                         \begingroup
                           \@dblfloatplacement
             553
                           \@makefcolumn\@dbldeferlist
             554
                           \@whilesw\if@fcolmade \fi{\@outputpage
             555
                                                      \@makefcolumn\@dbldeferlist}%
             556
             557
                         \endgroup
                       \else
             558
                         \vbox{}\clearpage
             559
                       \fi
             560
             561
                     \fi
             562
                   \else
                     \setbox\@cclv\vbox{\box\@cclv\vfil}%
             563
             564
                     \@makecol\@opcol
                     \clearpage
             565
                  \fi
             566
             567 }
              \@dblbotroom とdblbotnumber を初期化するために\@topnewpage を再定義する。
\@topnewpage
             568 \long\def\@topnewpage[#1]{%
             569
                  %\@nodocument
             570
                   \@next\@currbox\@freelist{}{}%
             571
                   \global\setbox\@currbox
                     \color@vbox
             572
                       \normalcolor
             573
                       \vbox{\hsize\textwidth
             574
             575
                             \@parboxrestore
                             \col@number\@ne
             576
                             #1%
             577
                             \vskip-\dbltextfloatsep}%
             578
                     \color@endbox
             579
                   \ifdim\ht\@currbox>\textheight
             580
                     \ht\@currbox\textheight
             581
             582
             583
                   \global\count\@currbox\tw@
             584
                   \@tempdima-\ht\@currbox
                   \advance\@tempdima-\dbltextfloatsep
             586
                   \global\advance\@colht\@tempdima
             587
                   \ifx\@dbltoplist\@empty
             588
                   \else
                     \@latexerr{Float(s) lost}\@ehb
             589
                     \let\@dbltoplist\@empty
             590
             591
                   \@cons\@dbltoplist\@currbox
             592
                   \global\@dbltopnum\m@ne
             593
                   \global\@dblbotnum\m@ne % added
             594
                   \ifdim\@colht<2.5\baselineskip
             595
             596
                     \ClatexCwarningCnoCline {Optional argument of \noexpand\twocolumn
```

```
598
                      \@emptycol
               599
                      \if@firstcolumn
               600
                      \else
                        \@emptycol
               601
                      \fi
               602
                    \else
               603
                      \global\vsize\@colht
               604
               605
                      \global\@colroom\@colht
                      \@floatplacement
               606
               607
               608
                    %\global\@dbltoproom\maxdimen
                    %\global\@dblbotroom\maxdimen
                    %\@addtodblcol
               611 }
                テキストを均等に分割して出力するためのマクロ。ただし、このマクロを用いた場
 \balancenewpage
\balanceclearpage 合、そのページ内での\newpage や\clearpage コマンドが無効になることに注意。
               613 \verb| def \| balanceclearpage{\| balancenewpage|}
                      \write\m@ne{}\vbox{}\global\@balancetrue\penalty-\@Mi}
               615 \setminus endinput
               616 \langle /\mathsf{core} \rangle
```

too tall on page \thepage}%

597