| Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшег | ГО |
|--|----|
| образования «Национальный исследовательский университет ИТМО»            |    |

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Лабораторная работа №4

Выполнение комплекса программ

Вариант №45067

Выполнил

Лабин Макар Андреевич

группа Р3131

Проверил

Обляшевский Севастьян Александрович

# Содержание

| Задание           | 3 |
|-------------------|---|
| Выполнение работы |   |
| Заключение        | 7 |

### Задание

# Лабораторная работа №4

По выданному преподавателем варианту восстановить текст заданного варианта программы и подпрограммы (программного комплекса), определить предназначение и составить его описание, определить область представления и область допустимых значений исходных данных и результата, выполнить трассировку программного комплекса.

Введите номер варианта 45067

| 2DD: + | 0200 | Ι | 2EB: | 4E0D | ı | 2F9: | F649 | Ι | 691: | 0A00 |
|--------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|
| 2DE:   | EE1A | Ì | 2EC: | EE0C | ĺ |      |      | ĺ | 692: | FCC3 |
| 2DF:   | AE18 | Ì | 2ED: | AE08 | ĺ | 685: | AC01 | Ì | 693: | 0047 |
| 2E0:   | 0C00 | 1 | 2EE: | 0740 | ı | 686: | F001 | ı |      |      |
| 2E1:   | D685 | ı | 2EF: | 0C00 | ı | 687: | F304 | ı |      |      |
| 2E2:   | 0800 | ı | 2F0: | D685 | ı | 688: | 6E09 | ı |      |      |
| 2E3:   | 4E15 | 1 | 2F1: | 0800 | ı | 689: | F201 | 1 |      |      |
| 2E4:   | EE14 | Ι | 2F2: | 0740 | ı | 68A: | CE04 | Ι |      |      |
| 2E5:   | AE11 | Ι | 2F3: | 4E05 | ı | 68B: | 4E06 | Ι |      |      |
| 2E6:   | 0740 | 1 | 2F4: | EE04 | l | 68C: | 4C01 | 1 |      |      |
| 2E7:   | 0C00 | 1 | 2F5: | 0100 | ı | 68D: | 4E05 | 1 |      |      |
| 2E8:   | D685 | 1 | 2F6: | ZZZZ | l | 68E: | CE01 | Ι |      |      |
| 2E9:   | 0800 | 1 | 2F7: | YYYY | ı | 68F: | AE02 | 1 |      |      |
| 2EA:   | 0700 | ı | 2F8: | XXXX | ı | 690: | EC01 | ı |      |      |

# Выполнение работы

### 1. Текст исходной программы:

| Адрес | Код  | Мнемоника  | Комментарий                         |
|-------|------|------------|-------------------------------------|
| 2DD   | 0200 | CLA        | Λ                                   |
| 2DE   | EE1A | ST 1A      | A = 0;                              |
| 2DF   | AE18 | LD 18      | AC = X;                             |
| 2E0   | 0C00 | PUSH       |                                     |
| 2E1   | D685 | CALL \$685 | AC = f(X);                          |
| 2E2   | 0800 | POP        |                                     |
| 2E3   | 4E15 | ADD 15     | Λ <b>f</b> /V).                     |
| 2E4   | EE14 | ST 14      | A += f(X);                          |
| 2E5   | AE11 | LD 11      | AC = Y - 1;                         |
| 2E6   | 0740 | DEC        | AC = I - I,                         |
| 2E7   | 0C00 | PUSH       |                                     |
| 2E8   | D685 | CALL \$685 | AC = f(Y - 1);                      |
| 2E9   | 0800 | POP        |                                     |
| 2EA   | 0700 | INC        |                                     |
| 2EB   | 4E0D | ADD D      | A += f(Y - 1) + 1                   |
| 2EC   | EE0C | ST C       |                                     |
| 2ED   | AE08 | LD 8       | AC = Z - 1;                         |
| 2EE   | 0740 | DEC        | AC = Z = 1,                         |
| 2EF   | 0C00 | PUSH       |                                     |
| 2F0   | D685 | CALL \$685 | AC = f(Z - 1);                      |
| 2F1   | 0800 | POP        |                                     |
| 2F2   | 0740 | DEC        |                                     |
| 2F3   | 4E05 | ADD 5      | A += f(Z - 1) - 1;                  |
| 2F4   | EE04 | ST 4       |                                     |
| 2F5   | 0100 | HLT        | Конец программы.                    |
| 2F6   | ZZZZ | ; Z        | Константа Z.                        |
| 2F7   | YYYY | ; Y        | Константа Ү.                        |
| 2F8   | XXXX | ; X        | Константа Х.                        |
| 2F9   | F649 | ; A        | Переменная А — результат программы. |

### Функция f(k)

```
Загрузить в АС последнюю переменную стека
685
          AC01
                        LD &1
                                 (сразу после кода возврата): обозначим её за k.
686
           F001
                        BZS 1
                                 void f(*k) {
687
           F304
                        BNC 4
                                    AC = *k;
                                    if (AC == 0 || AC < 0) {
           6E09
                        SUB 9
688
                                      AC -= S;
           F201
                        BNS 1
689
                                      if (AC \rightarrow = 0) {
                       JUMP 4
68A
          CE04
                                        AC = S;
*k = AC;
68B
           4E06
                       ADD 6
                                        return;
68C
           4C01
                       ADD &1
68D
           4E05
                       ADD 5
                       JUMP 1
68E
          CE01
                                    AC += k;
68F
           AE02
                        LD 2
                                    AC += T;
690
                        ST &1
                                    *k = AC;
           EC01
                         RET
691
          0A00
692
           FCC3
                         ;S
                                 Константа S = -829
693
           0047
                         ; T
                                 Константа T = 71.
```

#### 2. Описание программы:

1) Назначение программы и реализуемые ей функции. Программа предназначена для расчёта формулы:

$$f(k) = \begin{cases} 2k + T, & k > 0 \\ 2k - S + T, & k - S < 0 \\ S, & k - S \ge 0 \end{cases}$$
$$A = f(X) + f(Y - 1) + 1 + f(Z - 1) - 1$$
$$A = f(X) + f(Y - 1) + f(Z - 1)$$

2) Область представления и область допустимых значений исходных данных и результата.


А, X, Y, Z, T, S — знаковые, 16-разрядные числа.

Область допустимых значений:

$$S = -829$$

$$T = 71$$

График функции f(k) (обрезан,  $-2^{15} \le k \le 2^{15}$ -1)



$$k \in [-829; 0] \implies f(k) = -829 \implies OF = 0$$

$$k\in(0,2^{15}-1]\implies f$$
 возрастает,  $f\in[73;2^{16}+69]$  с шагом  $2\implies \mathrm{OF}=1, k\geq 2^{14}-35$   $k\in[-2^{15},-829)\implies f$  возрастает,  $f\in[-2^{16}+900;-760]$  с шагом  $2\implies \mathrm{OF}=1, k\leq -2^{14}-451$  Значит, при  $-2^{14}-450\leq k\leq 2^{14}-36$  переполнения нет.

Осталось подобрать такие комбинации X, Y, Z, чтобы A не переполнялось.

- 3) *Расположение в памяти ЭВМ программы, исходных данных и результатов*. Исходные данные располагаются по адресам 2F6, 2F7, 2F8, 692, 293. Промежуточные значения хранятся в стеке, а результат по адресу 2F9.
- 4) Адреса первой и последней выполняемой команд программы. Набор исполняемых команд основной программы располагается в диапазоне [2DD; 2F5], при этом в программе есть команды ветвления, поэтому не все операции могут быть задействованы в ходе работы программы. Также в коде вызов подпрограммы, команды которой расположены по адресу [685; 691] (в ней также есть команды ветвления).

6

# 3. Таблица трассировки для исходных данных X=0xA6, Y=0xFFD3, Z=0x5:

| Выполняемая<br>команда |              | Содер      | эжимое ј   | содер<br>кот<br>изменил<br>выпо | Ячейка,<br>содержимое<br>которой<br>изменилось после<br>выполнения<br>команды |              |            |              |          |                          |  |
|------------------------|--------------|------------|------------|---------------------------------|---|--------------|------------|--------------|----------|--------------------------|--|
| Адрес                  | Код          | ΙP         | AR         | CR                              | DR  | AC           | SP         | NZVC         | Адрес    | Новый<br>код             |  |
| 2DD                    | 0200         | 2DD        | 000        | 0000                            | 0000  | 0000         | 000        | 0100         |          | код                      |  |
| 2DD                    | 0200         | 2DE        | 2DD        | 0200                            | 0200  | 0000         | 000        | 0100         |          |                          |  |
| 2DE                    | EE1A         | 2DF        | 2F9        | EE1A                            | 0000  | 0000         | 000        | 0100         | 2F9      | 0000                     |  |
| 2DF                    | AE18         | 2E0        | 2F8        | AE18                            | 00A6  | 00A6         | 000        | 0000         |          |                          |  |
| 2E0                    | 0C00         | 2E1        | 7FF        | 0C00                            | 00A6  | 00A6         | 7FF        | 0000         | 7FF      | 00A6                     |  |
| 2E1                    | D685         | 685        | 7FE        | D685                            | 02E2  | 00A6         | 7FE        | 0000         | 7FE      | 02E2                     |  |
| 685                    | ACØ1         | 686        | 7FF        | ACØ1                            | 00A6  | 00A6         | 7FE        | 0000         |          |                          |  |
| 686                    | F001         | 687        | 686        | F001                            | F001  | 00A6         | 7FE        | 0000         |          |                          |  |
| 687                    | F304         | 68C        | 687        | F304                            | F304  | 00A6         | 7FE        | 0000         |          |                          |  |
| 68C                    | 4C01         | 68D        | 7FF        | 4C01                            | 00A6  | 014C         | 7FE        | 0000         |          |                          |  |
| 68D                    | 4E05         | 68E        | 693        | 4E05                            | 0047  | 0193         | 7FE        | 0000         |          |                          |  |
| 68E                    | CE01         | 690        | 68E        | CE01                            | 0690  | 0193         | 7FE        | 0000         |          |                          |  |
| 690                    | EC01         | 691        | 7FF        | EC01                            | 0193  | 0193         | 7FE        | 0000         | 7FF      | 0193                     |  |
| 691                    | 0A00         | 2E2        | 7FE        | 0A00                            | 02E2  | 0193         | 7FF        | 0000         |          |                          |  |
| 2E2                    | 0800         | 2E3        | 7FF        | 0800                            | 0193  | 0193         | 000        | 0000         |          |                          |  |
| 2E3                    | 4E15         | 2E4        | 2F9        | 4E15                            | 0000  | 0193         | 000        | 0000         |          |                          |  |
| 2E4                    | EE14         | 2E5        | 2F9        | EE14                            | 0193  | 0193         | 000        | 0000         | 2F9      | 0193                     |  |
| 2E5                    | AE11         | 2E6        | 2F7        | AE11                            | FFD3  | FFD3         | 000        | 1000         |          |                          |  |
| 2E6                    | 0740         | 2E7        | 2E6        | 0740                            | 0740  | FFD2         | 000        | 1001         |          |                          |  |
| 2E7                    | 0C00         | 2E8        | 7FF        | 0C00                            | FFD2  | FFD2         | 7FF        | 1001         | 7FF      | FFD2                     |  |
| 2E8                    | D685         | 685        | 7FE        | D685                            | 02E9  | FFD2         | 7FE        | 1001         | 7FE      | 02E9                     |  |
| 685                    | ACØ1         | 686        | 7FF        | ACØ1                            | FFD2  | FFD2         | 7FE        | 1001         |          |                          |  |
| 686                    | F001         | 687        | 686        | F001                            | F001  | FFD2         | 7FE        | 1001         |          |                          |  |
| 687                    | F304         | 688        | 687        | F304                            | F304  | FFD2         | 7FE        | 1001         |          |                          |  |
| 688                    | 6E09         | 689        | 692        | 6E09                            | FCC3  | 030F         | 7FE        | 0001         |          |                          |  |
| 689                    | F201         | 68A        | 689        | F201                            | F201  | 030F         | 7FE        | 0001         |          |                          |  |
| 68A                    | CEØ4         | 68F        | 68A        | CE04                            | 068F  | 030F         | 7FE        | 0001         |          |                          |  |
| 68F                    | AEØ2         | 690        | 692        | AE02                            | FCC3  | FCC3         | 7FE        | 1001         | <b>7</b> | F000                     |  |
| 690                    | EC01         | 691        | 7FF        | EC01                            | FCC3  | FCC3         | 7FE        | 1001         | 7FF      | FCC3                     |  |
| 691                    | 0A00         | 2E9        | 7FE        | 0A00                            | 02E9  | FCC3         | 7FF        | 1001         |          |                          |  |
| 2E9                    | 0800         | 2EA        | 7FF        | 0800                            | FCC3  | FCC3         | 000        | 1001         |          |                          |  |
| 2EA                    | 0700<br>4500 | 2EB        | 2EA        | 0700<br>4500                    | 0700  | FCC4         | 000        | 1000         |          |                          |  |
| 2EB<br>2EC             | 4E0D         | 2EC<br>2ED | 2F9<br>2F9 | 4EØD<br>EEØC                    | 0193<br>FE57  | FE57<br>FE57 | 000<br>000 | 1000<br>1000 | 2F9      | EE 57                    |  |
| 2ED                    | EEØC<br>AEØ8 | 2EE        | 2F6        | AE08                            | 0005  | 0005         | 000        | 0000         | 2F9      | FE57                     |  |
| 2EE                    | 0740         | 2EF        | 2EE        |                                 | 0740  | 0003         | 000        | 0000         |          |                          |  |
| 2EF                    | 0C00         | 2F0        | 7FF        | 0740<br>0C00                    | 0004  | 0004         | 7FF        | 0001         | 7FF      | 0004                     |  |
| 2F0                    | D685         | 685        | 7FE        | D685                            | 000 <del>4</del><br>02F1  | 0004         | 7FE        | 0001         | 7FE      | 000 <del>4</del><br>02F1 |  |
| 685                    | AC01         | 686        | 7FF        | AC01                            | 02F1<br>0004  | 0004         | 7FE        | 0001         | / I L    | V41 1                    |  |
| 686                    | F001         | 687        | 686        | F001                            | F001  | 0004         | 7FE        | 0001         |          |                          |  |
| 687                    | F304         | 68C        | 687        | F304                            | F304  | 0004         | 7FE        | 0001         |          |                          |  |
| 68C                    | 4C01         | 68D        | 7FF        | 4C01                            | 0004  | 0004         | 7FE        | 0000         |          |                          |  |
| 68D                    | 4E05         | 68E        | 693        | 4E05                            | 0047  | 004F         | 7FE        | 0000         |          |                          |  |

|      |     | 0000 | 7FE | 004F | 0690 | CE01 | 68E | 690 | CE01 | 68E |
|------|-----|------|-----|------|------|------|-----|-----|------|-----|
| 004F | 7FF | 0000 | 7FE | 004F | 004F | EC01 | 7FF | 691 | EC01 | 690 |
|      |     | 0000 | 7FF | 004F | 02F1 | 0A00 | 7FE | 2F1 | 0A00 | 691 |
|      |     | 0000 | 000 | 004F | 004F | 0800 | 7FF | 2F2 | 0800 | 2F1 |
|      |     | 0001 | 000 | 004E | 0740 | 0740 | 2F2 | 2F3 | 0740 | 2F2 |
|      |     | 1000 | 000 | FEA5 | FE57 | 4E05 | 2F9 | 2F4 | 4E05 | 2F3 |
| FEA5 | 2F9 | 1000 | 000 | FEA5 | FEA5 | EE04 | 2F9 | 2F5 | EE04 | 2F4 |
|      |     | 1000 | 000 | FEA5 | 0100 | 0100 | 2F5 | 2F6 | 0100 | 2F5 |

### Заключение

В ходе выполнения лабораторной работы я изучил способы связи между программными модулями, команды для обращения к подпрограмме и взаимодействия со стеком и применил их на практике в процессе анализа работы программы, которая попалась мне в выданном варианте.