## Дополнительное задание №2

Лабин Макар Андреевич (466449),

группа Р3131

Программа предназначена для расчёта численного значения выражения P1 \* P2 для некоторых знаковых 16-разрядных чисел P1, P2, записанных в памяти программы. Используется методика умножения в дополнительных кодах с применением коррекции.

Результат умножения расположен в ячейках R1, R2 и равен их конкатенации в указанном порядке (представлен в дополнительном коде).

Область допустимых значений:

$$\begin{cases} 2^{15} - 2^{30} \le P1 \cdot P2 \le 2^{30} \\ -2^{15} \le P1, P2 \le 2^{15} - 1 \end{cases}$$

		`	
Адрес	Код	Мнемоника	Комментарий
020	0000	P1	Константа (множимое).
021	0000	P2	Константа (множитель).
022	0011	I	Переменная (индекс итерации).
023	0000	R1	Переменная (старшее DW произведения).
024	0000	R2	Переменная (младшее DW произведения).
START: Метод main			
025	A021	LD P2	Загружаем множитель в младшее DW СЧП.
026	E024	ST R2	
027	0200	CLA	Очищаем старшее DW СЧП.
028	E023	ST R1	
029	AF43	LD #0x45	Устанавливаем адрес метода по умолчанию в переменной SHIFTFUNC.
02A	E044	ST SHIFTFUNC	
02B	A020	LD P1	
02C	F302	BPL 2	В зависимости от знака множимого вызываем соответствующий метод.
02D	DE07	CALL ITERNEG	
02E	CE01	JUMP 1	
02F	DE02	CALL ITERPOS	
030	DE26	CALL CORRECTRES	Корректируем полученный результат (если необходимо).
031	0100	HLT	Отключение тактового генератора ЭВМ, перех
001 0	0100	.00 IILI	из режима работы в режим останов.
ITERPOS: Метод цикла (P1 >= 0)			
032	8022	LOOP I	16 раз «вызываем» метод BITACTPOS.
033	CE04	JUMP BITACTPOS	
034	0A00	RET	$(SP)$ + $\rightarrow$ IP, возврат к коду после CALL.
ITERNEG: Метод цикла (P1 < 0)			
035	8022	LOOP I	16 раз «вызываем» метод BITACTNEG.
036	CE07	JUMP BITACTNEG	
037	0A00	RET	$(SP)$ + $\rightarrow$ IP, возврат к коду после CALL.
BITACTPOS: Метод проверки последнего бита СЧП (P1 >= 0)			
038	A024	LD R2	

```
039
         2F01
                      AND #1
03A
         F001
                       BEQ 1
                                   Вызываем метол ADDTOSPP.
                  CALL ADDTOSPP
03B
         DE15
                                    SP - 1 \rightarrow SP, IP \rightarrow (SP), M \rightarrow IP
                                    Вызываем метод SHIFTPOS.
03C
         DE08
                  CALL SHIFTPOS
                                   SP - 1 \rightarrow SP, IP \rightarrow (SP), M \rightarrow IP
03D
         CEF4
                  JUMP ITERPOS
                                   Возвращаемся в начало цикла ITERPOS.
         BITACTNEG: Метод проверки последнего бита СЧП (P1 < 0)
03E
         A024
                      LD R2
                                    Проверяем текущий нулевой бит СЧП,
03F
         2F01
                      AND #1
                                    сравниваем с нулём.
040
         F001
                       BEQ 1
                                   Вызываем метод ADDTOSPP,
041
         DE0F
                  CALL ADDTOSPP
                                   SP - 1 \rightarrow SP, IP \rightarrow (SP), M \rightarrow IP
042
         D801
                     CALL (1)
                                   Вызываем метод по адресу в SHIFTFUNC.
043
         CEF1
                  JUMP ITERNEG
                                   Возвращаемся в начало цикла ITERNEG.
044
                    SHIFTFUNC
         0045
                                   Переменная (адрес нужной функции смещения).
            SHIFT(POS/NEG): Метод сдвига СЧП (P1 \geq= 0 || P1 \leq 0)
045
                       LD R1
                                   Начало SHIFTPOS.
         A023
                        CLC
046
         0300
                                   0 \rightarrow C
047
         CE03
                    JUMP SHIFT
                                   Переход в SHIFT.
048
         A023
                       LD R1
                                   Начало SHIFTNEG.
049
         0300
                        CLC
                                    1 \rightarrow C (или 0 \rightarrow C, (^C) \rightarrow C).
                        CMC
04A
         0380
                                   Начало SHIFT, циклический сдвиг вправо
04B
         0480
                        ROR
                                   старшего DW.
04C
                       ST R1
         E023
                                   Сохраняем старший DW СЧП.
04D
         A024
                       LD R2
                                    Загружаем в аккумулятор младший DW СЧП.
                        ROR
04E
         0480
                                   Циклический сдвиг вправо младшего DW СЧП.
04F
         E024
                       ST R2
                                   Сохраняем в переменную R2 младший DW СЧП.
050
         0A00
                        RET
                                   (SP)+ \rightarrow IP, возврат к коду после CALL.
                     ADDTOSPP: Метод сложения с СЧП
051
         AF48
                     LD #0x48
                                   Меняем адрес метода в переменной SHIFTFUNC.
052
                  ST SHIFTFUNC
         E044
053
                      LD R1
                                    Загружаем в аккумулятор старший DW СЧП.
         A023
054
         4020
                      ADD P1
                                   Добавляем к старшему DW СЧП множимое.
055
         E023
                       ST R1
                                   Сохраняем в переменную R1 старший DW СЧП.
         0A00
                        RET
056
                                    (SP)+ \rightarrow IP, возврат к коду после CALL.
              CORRECTRES: Метод корректировки результата
057
         A021
                       LD P2
                                   Проверяем знак множителя.
058
         F303
                       BPL 3
059
                      LD R1
         A023
                                   Если множитель отрицательный, вычитаем из
         6020
                      SUB P1
05A
                                   старшего DW СЧП множимое.
05B
         E023
                       ST R1
05C
         0A00
                        RET
                                   (SP)+ \rightarrow IP, возврат к коду после CALL.
```

Листинг ассемблерного кода можно найти в GitHub по ссылке: <a href="https://github.com/MrDvD/itmo\_labs/blob/master/opd/lab2/product\_calc/listing\_as">https://github.com/MrDvD/itmo\_labs/blob/master/opd/lab2/product\_calc/listing\_as</a>.