# AUTOCAD 3D - CÁC LÊNH CƠ BẢN

Friday, 27. March 2009, 15:14

Các lệnh vẽ của 3D cad. Tổng quát lại các lệnh vẽ chi tiết từng phần vẽ cụ thể trong 3D Autocad

### AUTOCAD 3D - CÁC LÊNH CƠ BẨN

....::VĒ ĐƯỜNG VÀ MĂT 3D:::....

- -3Dpoly: vẽ đa tuyến polyline
- -Pedit: Hiệu chỉnh 3Dpolyline
- -Trim: Chặt các cạnh mô hình
- -Spline: Vẽ đường cong trơn
- -Thickness: bề dày theo trục Z của đối tượng(tất cả các đối tượng vē)
- -Elevation: Nhảy thang mặt phẳng vẽ so với mặt phẳng X0Y.
- -Change/Thickness/Ddchprop: Hiệu chỉnh đối tượng 2D thành mặt 3D.(Kéo lên cao độ Z)
- 3Dface: tạo các mặt 3D gồm các mặt nối tiếp nhau 3 chiều, mỗi đỉnh có tọa độ x,y,z khác nhau.

(Biến Splframe = 1 or 0 => Hiện or Ấn các cạnh của 3DFACE)

\*

#### Các mặt 3D chuẩn

- Box: vẽ hình hộp
- Cone: vẽ hình nón
- Cylinder: vẽ khối tru
- Dish: vē nữa mặt cầu dưới
- Dome: vē nữa mặt cầu trên
- Mesh : vẽ mặt lưới
- Payramid: vẽ mặt đa diện
- \*Chọn Tetrahedron(Đáy chỉ là tam giác.
- \*Specify apex point of pyramid or [Ridge/Top]: Với Ridge(Đỉnh là đoạn thẳng) Với Top(Đỉnh là tam giác hay tứ giác...)
- Sphere : vẽ mặt cầu
- Torus: Khối xuyến
- Wedge : Vẽ mặt hình nêm

-Edgesurf : vẽ mặt lưới trên cơ sở 4 canh khép kín

Biến Surftab1: Mật độ lưới theo hướng M theo cạnh đầu tiên Biến Surftab2: Mật độ lưới theo hướng M trên cạnh thứ 2

- 3DMesh: Vẽ mặt lưới đa giác 3 chiều bằng cách cho số đỉnh theo 2 hướng M.N và tọa độ từng đỉnh, Số đỉnh tối đa 256.

- Pface: tạo mặt polygon 3D gồm nhiều mặt phẳng đa giác Polyface ghép với nhau tạo thành lưới

\_\_\_\_\_

- -Revsurf: lệnh dùng quay mặt phẳng 2D quanh đường sinh tạo đối tượng 3D
- -Thickness: quy định độ dày đối tượng vẽ
- -Elevation: kéo hình 2D theo trục Z hay đường sinh định trước
- -Extrude: biến đối tượng 2D thành đối tượng 3D
- -Nếu chọn "Path" : kéo đối tượng 2D theo đường nhất định cho trước.
- -Subtract: ghép 2 khối hộp 3D
- -Rulesurf: vẽ mặt tạo nên bởi các đường sinh tựa lên 2 đường chuẩn.(Thay đổi mật độ đường sinh bằng biến Surftab1).
- -Tabsurf:

Mặt trụ định hướng.(Mặt trụ tạo với đường chuẩn(c) và 1 đường thẳng vector định hướng đường sinh trụ).

(Thay đổi mật độ đường sinh = biến surftab1)

- -Change : Thay đổi các thuộc tính của đường Pline, Spline, Circle...
- -Pedit: HIệu chỉnh mặt lưới 3 D

.....CÁC LỆNH HỔ TRỢ VỀ 3D:::...

- VPorts: tao khung nhìn tĩnh=> Tao các khung nhìn cố định kề nhau

Điểu kiện biến TileMode là ON (1)

- MView: tao khung nhìn đông

Điều kiện biến TileMode là OFF(0)

Note: Trước khi thực hiện lệnh Mview nên đặt khổ giấy (Limits), Zoom/All và TieMode=0 trước và chuyển qua Pspace

- VPlayer:

Điều kiện biến TileMode là 0

Newfrz: tạo lớp mới và làm đông chúng trong mọi Viewports -->Sau đó gỗ vào tên lớp mới [Tên lớp]

Freeze: làm đông các lớp trên khung nhìn sẽ chọn --> Sau đó gõ tên lớp sẽ làm đông [Tên này must có trong danh sách VPlayer]

Thaw: Làm tan các lớp trên khung nhìn đã chọn

Vpvisdflt:Thay đổi giá trị hiển thị mặc định là Freeze hay Thaw

Reset: Lâp lai sự hiển thi của Freeze hay Thaw theo thiết lâp của Vpvisdflt

- Mvsetup

Chọn đáp N không chuyển về Pspace

Sau đó

- Enter units type: don vi do

- Enter the scale factor: giá tri tỷ lệ - Enter the paper width: Chiều rộng vùng vẽ - Enter the paper height: Chiều cao vùng vẽ Chon đáp Y chuyển về không gian giấy Pspace - Align: Canh chỉnh vi trí mô hình giữa các khung nhìn - Angle: Căn chỉnh vị trí mô hình nghiên với nhau 1 góc được cho trước - Greate: Tạo khung nhìn động - Scale: Chỉnh đô lớn đối tương trong khung nhìn. - Title block: Chèn khung tên, Block vào bản vẽ - Options: Gán đặc tính cho khung tên mới chèn vào bản vẽ hiện thời. - Rotate3D: Quay mô hình quanh 1 trục - Mirror3D: Đối xứng qua mặt pháng - 3Darray: Sao thành mảng các đối tương 3D. - Align: Sắp xếp các đối tương 3D bằng canh chỉnh \_\_\_\_\_ ......MÔ HÌNH KHỐI BAN::: - Region: Tao miền đặc - Union: Công Region - Intersect: Giao Region - Subtract: Trù Region - Revolve: Tạo khối rănd tròn xoay = cách xoay đối tượng 2D quanh 1 trục Chú ý: trước khi dùng lệnh này phải chon giá trị ISOlines cho phù hợp. \_\_\_\_\_ .....PHÉP TOÁN BOOLES TAO CÁC KHỔI RẪN ĐA HỢP:::... - Union: công các Solids gốc với nhau - Subtract: trừ các Solids gốc với nhau - Intersect: Giao các solids gốc với nhau \_\_\_\_\_ ...... DÂT ĐỘ LƯỚI VÀ KHUNG DÂY:::..... - ISOlines: Xác định mật đô khung dây biểu diển mô hình 3D - Dispsilh: Hiện(1)/Ấn(0) các đường bao quanh của mô hình 3D - Facetres: Mât đô lưới cho mô hình 3D khi thực hiện các lệnh Hide, Shade, Render
- .....HIỆU CHỈNH MÓ HÌNH KHỐI RẮN::::....
- Chamfer: Vát mép khối rắn(vát phần mặt cơ sở giao với các mặt bên cạnh)
- Fillet: Lượn góc khối rắn(vát phần mặt cơ sở bằng đường tròn)
- Slice: cắt dời khối rắn
- Section: tao mặt cắt của khối rắn

\_\_\_\_\_

TÔ BÓNG MÔ HÌNH KHỐI RẮN::::	TÔ	BÓNG	MÔ	HÌNH	KHÔI	RAN	J::::	
------------------------------	----	------	----	------	------	-----	-------	--

View/Shade: Phủ lên đối tượng 3D bóng của màu gốc và che giấu các nét khuất. Bản vẽ
 Shade chỉ dùng không xuất ra được

Chú ý: Mô hình Shade hay Render muốn chuyển sang khung dây thì chọn 3D wireframe

- Render: Tô bóng đối tượng 3D tùy theo điểm chiếu sáng.

Trước khi thực hiện Render: ta cần tạo nguồn sáng bởi lệnh Light, gán vật liệu, tô bóng cho vật thể bởi lệnh Rmat, Matlib...

Các nguồn sáng:

- Ambient light: NS vô hướng của môi trường
- Point light: Nguồn sáng điểm
- Distance light: nguồn sáng song song, ccường độ sáng tùy vào khoảng cách
- Spot light: Nguồn sáng dọi cục bộ, sáng tùy vào khoảng cách
- Lights: Tạo nguồn sáng Intensity: Cường đô sáng

Attenuation: Cách thức giảm cường độ sáng theo khoảng cách

- Rmat: Gián vật liệu cho đối tương tô bóng
- Matlib: như Rmat
- Rpref: tương tự như Render
- Scene: Liên kết phần ảnh với nguồn sáng tạo thành cảnh(Scene)
- Saving: Save ảnh đã tô bóng dạng \*.BMP; \*.TGA; \*.TIFF
- Replay: Gọi lại các ảnh đã tô bóng
- Background: Tạo ảnh màu nền quanh ảnh tô bóng
- Fog: Tạo cảnh nền mờ quanh ảnh tô bóng

 		======	 
 PHÂI	N TÍCH KH	ÔI RĂN:::	

- Solprof: Tạo các đường bao khuất và đường bao thấy trên các mô hình 3D
  Ghi chú: trước khi tiến hành lệnh Solfrof ta cần đặt biến TileMode=0
- Linetype: Tải đường Hidden vào bản vẽ
- Ltscale: Tăng hay giảm tỷ lệ đường nét
- Interfere: Kiểm tra và tạo miền giao nhau giữa các Solids mà các Solid đó không bị mất đi
- \*Khác với lệnh Intersect của hàm Boole, sau khi thực hiện các Solid gốc sẽ bị mất đi

TAO CÁC HÌNH CHIẾU 2D TỪ MÔ HÌNH KHOI RẮN	
	00
	31 1

- \*Các bước tạo hình chiếu
- Đặt biến TileMode=0 --->Chuyển sang không gian giấy Pspace
- Dùng lênh Mview tao 4 khung nhìn đông kề nhau
- Mspace chuyển sang không gian mô hình
- Dùng lệnh Zoom với tỷ lệ bằng nhau để chỉnh các kích thước hình chiếu trên các khung nhìn cho tương ứng bằng nhau
- Dùng lênh Mvsetup/Align để chỉnh vi trí các hình chiếu trên khung nhìn cho cùng đường

#### gióng đứng và ngang

- Hoàn chỉnh các hình chiếu truc đo
- Hoàn chỉnh toàn bô bản vẽ

\_\_\_\_\_

## TẠO KHUNG NHÌN ĐỘNG VỚI CÁC HÌNH CHIẾU HÌNH CẮT, HÌNH CHIỀU PHU(SOLVIEW,SOLDRAW)

- Solview: tạo các khung nhìn động đối với các hình chiếu vuông góc, hình chiếu phụ, hình cắt của Solid

Thực hiện trong không gian giấy Pspace

- \*UCS:Tạo hình chiếu theo tỉ lệ UCS đã cất giữ
- Name: Nhập tên UCS
- Enter name of UCS to restore: Tên UCS đã Lưu
- Enter view scale: tỷ lệ quan sát
- Specify view center: Cho điểm tâm của viewport
- Specify view center: Chọn điểm tâm khác hoặc Enter để tiếp tục
- Specify first corner of viewport: Cho đểm thứ nhất của khung nhìn động
- Specify opposite corner à viewport: Cho điểm thứ 2 của khung nhìn đông
- Enter view name: Tên của hình chiếu
- Enter an option[Ucs/Ortho/Auxiliary/Section]: Enter
- \*Ortho: Tạo khung nhìn với các hình chiếu thẳng góc từ khung nhìn đang có
- Specify side of viewport to project: Chon canh khung nhìn
- Specify view center: Chọn điểm tâm của viewport
- Specify view center: Chọn tâm khác hoặc Enter
- Specify first corner of viewport: Cho điểm thứ nhất của khung nhìn động
- Specify opposite corner à viewport: Cho điểm thứ 2 của khung nhìn đông
- Enter view name: Tên của hình chiếu
- \*Auxiliary: tạo hình chiếu phụ từ hình chiếu của khung nhìn hiện có
- Specify first point of inclined plane: Điểm thứ nhất của mặt cần chiếu
- Specify second point of inclined plane: Điểm thứ 2 của mặt cần chiếu
- Specify side to view form: Điểm ở phí nhìn vào mặt cần chiếu
- Specify view center: Cho điểm tâm của viewport
- Specify view center<Specify viewport> Chon tâm khác hoặc Enter để tiếp tục
- Specify first corner of viewport: Cho điểm thứ nhất của khung nhìn đông
- Specify opposite corner ò viewport: Cho điểm thứ 2 của khung nhìn động
- Enter view name: Tên của hình chiếu
- \* Section: Dùng vẽ hình cắt cho Solid, Sau đó dùng lệnh Soldraw để gạch mặt cắt
- Soldraw:Gach mặt cắt

Tham số hiệu chỉnh:

- HPname: Tên mẫu cắt

- HPscale: Tí lê gach mặt cắt

- HPang: Góc nghiên đường gach

- Dim: Ghi kích thước

- Dimlfac:Ghi kích thước trong Pspace đúng kích thước thật

- Image: Nhập và in các ảnh tô bóng