

IP-Adressberechung & Subnetting

Die Besten. Seit 1994. www.technikum-wien.at

Ermittelung Subnetmaske



IP-Adresse 192.168.0.1 /24

24 = CIDR

32 bit Gesamtlänge der IP-Adresse (immer)

24 bit Länge des Netzanteils

Berechnung Netzadresse



IP-Adresse 192.168.0.1 + CIDR 24 (= 255.255.255.0)

192 .	168 .	0 .	1	/24
11000000	10101000	0000000	0000000	L == IP Adresse binär
11000000. 11111111.	10101000. 11111111.	00000000 11111111.) == Subnetmaske binär
========		LOGISCHES UND) ======	=======================================
11000000.	10101000.	00000000.	00000000) == Netzadresse binär
192	168	0	0	== Netzadresse decimal

Logical AND

\boldsymbol{A}	B	$A \wedge B$
Т	Т	Т
Т	F	F
F	Т	F
F	F	F

Berechnung Broadcastadresse



Um die Broadcastadresse zu berechnen wird die Subnetmaske invertiert

11111111.	11111111.	11111111.	00000000 == Subnetmaske binär
00000000.	00000000.	00000000.	1111111 == Subnetm. invertiert
11000000.	10101000.	00000000	00000001 == IP-Adresse binär
========	==========	= LOGISCHES OF	DER ============
11000000.	10101000.	0000000.	11111111 == Broadcast binär
192	168	0	255 == Broadcast decimal

Übungsbeispiel: Adressberechnung



IP-Adresse: 192.168.7.182 /24

Zu ermitteln: > Subnetmaske

> Netzadresse

> Broadcastadresse

> Host-Range

> Anzahl der Hosts

Übungsbeispiel: Adressberechnung



IP-Adresse: 192.62.19.182 /23

Zu ermitteln: > Subnetmaske

> Netzadresse

> Broadcastadresse

> Host-Range

> Anzahl der Hosts



Subnetting

Subnetting



- Das Netz wird in sog. Subnetze aufgeteilt
- Trennung in verschiedene logisch getrennte Teilnetze
- Router vermitteln zwischen Subnetzen
- Für die Bildung von Subnetzen wird die Notation des Classless Inter-Domain-Routing (CIDR) verwendet
- Die Netzmasken bestehen aus einer Anzahl von zusammenhängenden binären Einsen, gefolgt von binären Nullen

CIDR



- Ein IP-Adresse benötigt immer die Angabe einer CIDR um sie zu routen
 - → Classless Inter-Domain Routing
- Beispielsweise: 192.168.1.0 / 24 ☐ CIDR
- CIDR gibt Auskunft wieviele Bits der Netzmaske auf 1 stehen
- 192.168.1.0 / 24
- → Subnetzmaske: 1111111111111111111111111100000000 → 255.255.255.0
- + einfachere Schreibweise

Gründe für Subnetting



- Trennen von Netzwerken nach Standorten, Gebäuden, Etagen
- Trennen von Netzwerken nach Abteilungen und Bereichen
- Trennen von sensitiven Bereichen vom Hauptnetz
- Trennen des Netzwerks in logische Arbeitsgruppen
- Trennen des Netzwerks zur Reduzierung des Verkehrsaufkommens

Vorteile von Subnetting



- Flexibilität bei der Adressierung für den Administrator
- Broadcast-Unterteilung
- Bessere Übersicht über das Netz
- Höhere Sicherheit des LANs
- Kollisionsdomänen unterteilen
- Performance erhöhen
 - → Broadcast-Storm
 - → Reduzierung des Datenverkehrs im Subnet

Subnetting: Wozu?



- Nachrichten können zielgenauer zugestellt werden
- Beispiel-Problem: Broadcast in Netzen
 - Zu viele Hosts in einem Netzwerk führen zu einem sog. Broadcast Storm
 - → Bei 100 Hosts sind das 10.000 Verbindungen
 - → Bei 200 Hosts sind es 40.0000 Verbindungen
 - → Bei 1000 Hosts sind es 1.000.000 Verbindungen

→ Router unterbinden Broadcasts netzübergreifend

Berechnung Hosts



IP-Adresse hat 32 bit, CIDR ist der Netzanteil ⇒ Übrige bits sind der Hostanteil

CIDR =
$$27 \rightarrow 2^{(32bit - 27bit)} = 32$$
 IP-Adressen – $2 = 30$ Hostadressen

CIDR =
$$26 \rightarrow 2^{(32bit - 26bit)} = 64$$
 IP-Adressen – $2 = 62$ Hostadressen

CIDR =
$$25 \rightarrow 2^{(32bit - 25bit)} = 128$$
 IP-Adressen – $2 = 126$ Hostadressen

CIDR =
$$24 \rightarrow 2^{(32bit - 24bit)} = 256$$
 IP-Adressen – $2 = 254$ Hostadressen

CIDR =
$$22 \rightarrow 2^{(32bit - 22bit)} = 1.024$$
 IP-Adressen – $2 = 1022$ Hostadressen

Wieso minus 2?

- → Netzadresse fällt als Hostadresse weg
- → Broadcastadresse fällt als Hostadresse weg

CIDR



- Verfahren zur effizienten Nutzung von IPv4-Adressen (=Aufteilung)
- Ein IP-Adresse benötigt immer die Angabe einer CIDR
 - → Classless Inter-Domain Routing
- Beispielsweise: 192.168.1.0 / 24 ☐ CIDR
- CIDR gibt Auskunft wieviele Bits der Netzmaske auf 1 stehen
- 192.168.1.0 / <mark>24</mark>
- - → in dezimal: 255. 255. 255. 0
- + einfachere Schreibweise

Subnetze Cheat Sheet



Übersicht über die zulässigen Hosts in einem Subnet

Subnetze	1	2	4	8	16	32	64	128	256
Hosts	256	128	64	32	16	8	4	2	1
Subnetmaske	/24	/25	/26	/27	/28	/29	/30	/31	32

Beispiel: Subnetting



■ Ein Unternehmen besteht aus 3 Abteilungen:

- > Marketing
- > Development
- > Produktion

Teilen Sie das Netz 192.168.4.0, sodass jede Abteilung ihr eigenes Subnetz bekommt

Lösung:

Abteilung	Network ID	CIDR	Host Range	Hosts #	Broadcast ID
Marketing	192.168.4.0	/26	1-62	62	192.168.4.63
Development	192.168.4.64	/26	65-126	62	192.168.4.127
Produktion	192.168.4.128	/26	129-190	62	192.168.5.191
Reserve	192.168.4.192	/26	193-254	62	192.168.4.255