

Address Resulution Protokoll (ARP)

Die Besten. Seit 1994. www.technikum-wien.at

Kurzwiederholung Adressierung



- Vermittlung von Daten zwischen Endgeräten egal ob im selben oder unterschiedlichen Netzen werden zwei Adressen benötigt
 - Data Link Layer
 - Ethernet Protokoll
 - MAC Adresse
 - Network Layer
 - IP Protokoll
 - IP Adresse

Anmerkung: Für beide Layer gibt es auch andere Protokolle, mit anderen Adressierungen, jedoch sind diese beiden der de-facto Standard

Adressen des Ziel Endgeräts



 Nachdem man beide Adressen zur Kommunikation benötigt, stellt sich die Frage, "wie kommt man an diese Adressen?"

IP Adresse

- Einige lokale IPv4 Adresse weiß oft z.B. Gateway (Router über den das lokale Netz verlassen wird)
- Über die Namensauflösung (siehe DNS Service in einer späteren Einheit)

MAC Adresse

 Über das Address Resolution Protokoll und der bekannten IP Adresse

Übliche Ablauf einer Datenübertragung



- Daraus ergibt sich üblicherweise folgender recht grobe Ablauf:
 - Eingabe des Namens des Ziel Endgeräts z.B. URL in den Browser
 - Ermittlung der IP Adresse mittels DNS Protokoll
 - 3. Abfrage der MAC Adresse mittels ARP Protokoll
 - 4. Kommunikationsaufbau mit dem Ziel Endgerät
- Dieser Ablauf ist sehr grob beschrieben, in der Lehrveranstaltung wird noch genauer auf die einzelne Prozessschritte eingegangen werden

ARP Message Format



0 L	4	} {	3 1 I	2 I	16 I	2	0 2	4 28 I I	32 I
	Hardware Type				Protocol Type				
	Hardware Address Length Protocol Address Length				Opcode				
Sender Hardware Address				/			ocol Address s 1-2)	~~	
	Sender Protocol Address (bytes 3-4) Target Hardware Address								
	Target Protocol Address								

ARP Message Format



- Hardware Type
 - Das ARP Protokoll
 funktioniert nicht nur mit
 dem Ethernet und IP
 Protokoll, über den
 Hardware Type wird
 mitgeteilt um welche
 Adressen es sich in den
 Hardware Adressenfeldern
 handelt

HRD Value	Hardware Type
1	Ethernet (10 Mb)
6	IEEE 802 Networks
7	ARCNET
15	Frame Relay
16	Asynchronous Transfer Mode (ATM)
17	HDLC
18	Fibre Channel
19	Asynchronous Transfer Mode (ATM)
20	Serial Line

Mögliche Hardware Typen²

- Protocol Type
 - Hier steht die IEEE 802 Codenummer¹ die Protokoll Adressen
 - z.B. für IPv4 2048 (0800 hex)
 - 1. "IEEE 802 Numbers." www.lana.org, www.iana.org/assignments/ieee-802-numbers/ieee-802-numbers.xhtml. Accessed 6 May 2020.
 - 2. Kozierok, Charles M. "The TCP/IP Guide ARP Message Format." The TCP/IP Guide: A Comprehensive, Illustrated Internet Protocols Reference, www.tcpipguide.com/free/t_ARPMessageFormat.htm. Accessed 6 May 2020.

ARP Message Format




- Hardware & Protocol Address Length
 - Beide Adressen haben keine fixe Länge, diese ist abhängig von den gewählten Typen
 - Immer wenn in Netzwerk Protokollen Attribute keine fixe Länge haben muss diese in einem Feld extra angegeben werden
- Opcode
 - Dieser bestimmt die Art der ARP Nachricht
 - 1 ARP Request
 - 2 ARP Reply
 - Es gibt weite Typen die heute kaum mehr verwendet werden

ARP Prozessablauf




- 1. Check ob MAC Adresse im ARP Cache
- 2. ARP Request (sofern 1. negativ verläuft)
 - Broadcast an alle Netzteilnehmer im lokalen Netz
 - d.h. im Ethernet Header wird als Ziel MAC Adresse eingegeben: FF:FF:FF:FF:FF
 - Die Werte in der Beispielgrafik sind wie in Protokolldarstellungen üblich Hexadezimalwerte



ARP Prozessablauf



- Alle Empfänger des ARP Requests überprüfen ob die angefragte IP Adresse die eigene ist
 - Handelt es sich um eine andere wird die Nachricht verworfen.
 - Ist es die eigene wird ein ARP Reply generiert
- 4. MAC Adresse und IP Adresse werden im ARP Cache eingetragen
- ARP Reply wird versendet
 - Nachricht erfolgt "unicast" d.h. im Ethernet Header wird die MAC Adresse des ARP Request Erstellers eingetragen



© FH Technikum Wien 9

ARP Prozessablauf



- Der Empfänger trägt ebenfalls die MAC und IP Adresse in seinen ARP Cache ein
- Nun hat der Absender alle Informationen, die er benötigt um Daten an den Empfänger zu senden
- Wichtig anzumerken ist, dass das ARP Protokoll ausschließlich im eigenen LAN eingesetzt werden kann
- Wenn Sie mit einem Empfänger <u>außerhalb Ihres LANs</u> kommunizieren wollen, ist Ihr Ziel Endgerät für den ARP Prozess Ihr <u>Gateway Router</u>, d.h. wir möchten die Gateway Router MAC Adresse erfahren!

© FH Technikum Wien 10

Windows ARP Cache

.... Adds a static entry.

.... Displays the arp tal



```
C:\Users\Christian>arp /?
Displays and modifies the IP-to-Physical address translation tables used by
address resolution protocol (ARP).
ARP -s inet_addr eth_addr [if_addr]
ARP -d inet_addr [if_addr]
ARP -a [inet addr] [-N if addr] [-v]
                 Displays current ARP entries by interrogating the current protocol data. If inet_addr is specified, the IP and Physical
                 addresses for only the specified computer are displayed. If
                 more than one network interface uses ARP, entries for each ARP
                 table are displayed.
                 Same as -a.
  -\mathbf{g}
                 Displays current ARP entries in verbose mode. All invalid
                 entries and entries on the loop-back interface will be shown.
  inet_addr
                 Specifies an internet address.
  -N if_addr
                 Displays the ARP entries for the network interface specified
                 by if_addr.
                 Deletes the host specified by inet_addr. inet_addr may be wildcarded with * to delete all hosts.
  -d
                 Adds the host and associates the Internet address inet_addr
                 with the Physical address eth_addr. The Physical address is
                 given as 6 hexadecimal bytes separated by hyphens. The entry
                  is permanent.
  eth_addr
                 Specifies a physical address.
                                                                              C:\Users\Christian>arp -a
```

00-aa-00-62-c6-09

- Dynamische ARP Einträge "altern" wieder aus den Cache
- Statische sind permanent eingetragen

```
Nachdem die MAC/IP
Adressen Kombination auch
statisch eingetragen werden
kann, warum brauchen wir
das ARP Protokoll?
```

```
If present, this specifies the Internet address of the interface whose address translation table should be mounterface: 10.3.0.11 - If not present, the first applicable interface will be Interface: 0.3.0.11
                                                                Internet Address
                                                                                             Physical Address
                                                                                                                          Type
                                                                10.3.0.1
                                                                                             dc-ef-09-a2-7e-6c
                                                                                                                          dynamic
                                                                                             24-5e-be-0d-f0-0f
                                                                10.3.0.5
                                                                                                                          dynamic
                                                                                             00-17-88-22-12-c0
                                                                                                                          dynamic
                                                                                             f0-81-73-e6-80-f9
                                                                                                                          dynamic
                                                                                             08-c5-e1-94-ae-65
f4-96-34-2c-0b-ff
                                                                10.3.0.18
                                                                                                                          dynamic
                                                                                                                          dynamic
                                                                                             c0-d2-dd-20-67-ad
                                                                                                                          dynamic
                                                                                             68-ec-c5-c8-0c-53
                                                                                                                          dynamic
                                                                                             6c-c7-ec-2c-ea-2a
                                                                10.3.0.23
                                                                                                                          dynamic
                                                                                             58-82-a8-03-42-5a
                                                                                                                          dynamic
                                                                                             ff-ff-ff-ff-ff-ff
                                                                                                                          static
                                                                                             01-00-5e-00-00-02
                                                                                                                          static
                                                                                             01-00-5e-00-00-16
                                                                                                                          static
                                                                                             01-00-5e-00-00-fb
                                                                                                                          static
                                                                                             01-00-5e-00-00-fc
                                                                                                                          static
                                                                                             01-00-5e-00-00-fd
                                                                                                                          static
                                                                239.0.0.250
                                                                                             01-00-5e-00-00-fa
                                                                                                                          static
                                                                                             01-00-5e-7f-ff-fa
                                                                                                                          static
                                                                                             ff-ff-ff-ff-ff-ff
                                                                                                                          static
```

if addr

arp -s 157.55.85.212

Example:

Windows ARP Cache Einstellungen ab Vista



Idx	Met	MTU	State	Name
1	50	4294967295	connected	Loopback Pseudo-Interface 1
11	50	1500	disconnected	Draĥtlosnetzwerkverbindung
1 11 12 16 17	20	1500	connected	LAN-Verbindung
16	20	1500	connected	UMware Network Adapter UMnet1
17	20	1500	connected	UMware Network Adapter UMnet8

C:\Users\Kaufmann>Netsh interface ipv4 show interface 12

Parameter für die Schnittstelle LAN-Verbindung

Schnittstellen-LUID Schnittstellenindex	:	ethernet_6 12	Base
Status	:	connected	
Metrik	:	20	MINI
Verbindungs-MTU	:	1500 Bytes	MIN
Erreichbare Zeit	:	18000 ms	
Erreichbare Basiszeit	:	30000 ms	MAN
Intervall für die erneute Übertragung	:	1000 ms	MAX
DAD-Übertragungen	:	3	
Standortpräf ixlänge	:	64	
Standort-ID	:	1	
Weiterleitung	:	disabled	
Ankündigung		disabled	
Nachbarermittlung	:	enabled	
Nachbar-Nichterreichbarkeitserkennung	:	enabled	
Routersuche	:	dhep	
Verwaltete Adresskonfiguration	:	enabled	
Andere statusbehaftete Konfiguration	:	enabled	
Schwacher Host sendet	:	disabled	
Schwacher Host empfängt	:	disabled	
Automatische Metrik verwenden	:	enabled	
Standardrouten ignorieren	:	disabled	
Angekündigte Routergültigkeitsdauer	:	1800 Sekunden	
Standardroute ankündigen	:	disabled	
Aktuelles Hoplimit	:	0	
ARPND-Reaktivierungsmuster erzwingen	:	disabled	
Gerichtetes MAC-Reaktivierungsmuster		disabled	

BaseReachable Zeit	30.000 Millisekunden (ms)
MIN_RANDOM_FACTOR	0,5
MAX_RANDOM_FACTOR	1.5

- 30x0,5=15 Sek.
- 30x1,5=45 Sek.

Informatik



Internetprotocol

Version 4 & 6

Die Besten. Seit 1994. www.technikum-wien.at

IP Protokoll



- IP Protokoll ist der Kern der TCP/IP Protokoll Suite und wichtigstes Protokoll der Vermittlungsschicht
- Derzeit sind zwei Versionen des IP Protokolls im Einsatz
 - IPv4 & IPv6
- Hauptaufgabe des IP Protokoll
 - Vermittlung von Daten zwischen Endgeräten in unterschiedlichen Netzen (IPv4, IPv6)
 - Fragmentierung und Reassemblierung der Datagramme (IPv4)

IPv4 Header




32 bits

Version	Version Header length Type of service		Datagram length (bytes)		
16-bit Identifier			Flags 13-bit Fragmentation offset		
Time-to-live Upper-layer protocol			Header checksum		
		32-bit Sourc	e IP ad	dress	
		32-bit Destina	tion IP	address	
Options (if any)					
		Da	nta		

IPv4 relevante Headerfields (1)



- Version
 - Version des IP Protokolls 4 für IPv4 6 für IPv6
- Header Length
 - Gibt die Größe des IP Headers in 32 Bit Einheiten z.B. 5 (=5*32bit groß)
- 16-bit Identifier
 - Dient zum Reassimblieren fragmentierter Datagramme
 - zusammengehörige Fragmentierte Datagramme haben <u>immer</u> dieselbe Identifikationsnummer – sonst würde man nicht wissen zu welchem Datagramm das jeweilige Fragment gehört
- Flags (3 Bit)



IPv4 relevante Headerfields (2)



- 13-bit Fragmentation Offset
 - Zeigt in fragmentierten Datagrammen, an welcher Position sich das Fragment im original Datagramm befunden hat
- Time-to-live (TTL)
 - Wird vom Datagrammsender gesetzt und bei jedem Hop (Passieren eines Routers) um eines verringert
 - Erreicht das Feld den Wert 0 wird das Datagramm vom Router verworfen und eine ICMP Error Nachricht wird an den Absender gesendet (siehe dazu das ICMP Protokoll)

IPv6 Header



32 bits

Version Traffic class			Flow label	l			
l	Payload length		Next hdr Hop limit				
Source address (128 bits)							
Destination address (128 bits)							
Data							

IPv6 relevante Headerfields



- Version
 - Version des IP Protokolls (6 für IPv6)
- Payload Length
 - Größe des Payloads inklusive der Extension Header
- Next Header
 - Code des n\u00e4chsten Headers
- Hop Limit
 - Ersatz für das TTL von IPv4
 - selbe Funktionalität

Value (Hexadecimal)	Value (Decimal)	Protocol / Extension Header
00	0	Hop-By-Hop Options Extension Header (note that this value was "Reserved" in IPv4)
01	1	ICMPv4
02	2	IGMPv4
04	4	IP in IP Encapsulation
06	6	TCP
08	8	EGP
11	17	UDP
29	41	IPv6
2B	43	Routing Extension Header
2C	44	Fragmentation Extension Header
2E	46	Resource Reservation Protocol (RSVP)
32	50	Encrypted Security Payload (ESP) Extension Header
33	51	Authentication Header (AH) Extension Header
3A	58	ICMPv6
3B	59	No Next Header
3C	60	Destination Options Extension Header

IPv6 Extension Header



- Das Feld Next-Header weist entweder auf den Beginn der Protokolle höherer Layer z.B. TCP oder auf IPv6 Extension Header
- Das IPv6 Extension Header gewährt mehr Flexibilität da nachträgliche Erweiterungen implementiert werden können ohne den IP Header zu verändern
- Derzeit gibt es 7 Extension Header


IPv6 Extension Header Übersicht



Name	Größe	Beschreibung
Hop-By-Hop-Options	variabel	Optionen, die von allen IPv6-Geräten beachtet werden müssen
Routing	variabel	Dadurch kann den Weg des Paketes durch das Netzwerk beeinflusst werden
Fragment	64 Bit	Parameter der Fragmentierung
Authentication-Header (AH)	variabel	Daten, die die Integrität des Paketes sicherstellen können (siehe IPsec)
Encapsulating Security Payload (ESP)	variabel	Daten, die die Vertraulichkeit (Verschlüsselung) des Paketes sicherstellen (siehe IPsec)
Destination Options	variabel	Optionen, die nur vom Zielrechner des Paketes beachtet werden müssen
No Next Header	leer	Platzhalter, um das Ende anzuzeigen

IPv6 Fragment Extension Header





- Kaum ein Unterschied zur IPv4 Fragmentierung
- Kein "Don't Fragment" Flag weil ohnehin kein Router fragmentieren darf.
- Offset Angabe ebenfalls in 8 Byte Blöcken wie in IPv4

IPv6 Fragmentierung



- Router dürfen nicht fragmentieren
- Daher muss der Absender dafür sorge tragen, dass die Datagramme klein genug sind
- Dazu gibt es 2 Varianten
 - Default MTU
 - Man verwendet generell eine MTU size von 1280
 - praktisch alle physischen Netze haben h\u00f6here MTU und k\u00f6nnen daher 1280 problemlos weiterleiten
 - Path MTU Discovery
 - Der Absender sendet ein IP Datagramm einer bestimmten Größe, kommt kein ICMPv6 "Packet too big" Nachricht ist die MTU klein genug
 - Kommt die Nachricht, wird es mit immer kleineren Datagrammen versucht bis keine ICMPv6 Error-Message mehr kommt

IPv6 EUI-64-Interface-ID



- Wie bereits in der letzten LVA erwähnt stehen dem Sysadmin zumindest 64 Bit für die Interface-ID zur Verfügung
- Diese kann theoretisch verkleinert werden wenn mehr Subnetze benötigt (mehr als 2¹⁶ Subnetze), meist bleibt es aber bei 64 Bit was auch die Autokonfiguration ermöglicht
- Grund hierfür ist das die <u>MAC Adresse für die Autokonfiguration</u> <u>verwendet</u> werden kann

Warum 64 Bit - die MAC Adresse ist doch nur 6 Byte lange???



- Die MAC Adresse wird zunächst in 2x3Byte große Blöcke geteilt
- Zwischen die beiden Blöcke wird FFFE eingefügt
 - FFFE ist reserviert und wird von keinem NIC Hersteller verwendet
- Im ersten Block wird das 7. Bit im 1. Byte auf 1 gesetzt
 - Ansonsten werden Pakete dieser Adresse nicht ins Internet geroutet



IPv6 statische Konfiguration



- Dafür gibt es zwei Optionen
 - Konfiguration einer vollständigen IPv6 Adresse
 - Konfiguration des 64-Bit-Präfixes
- Im 2. Fall ergänzt der Host automatisch die EUI-64-Interface-ID

Statische Konfiguration - Windows



Am einfachsten über das Kommandopromt

```
C:\>netsh interface ipv6 set address interface=11 address=fd00:0815:0814:1::1/64
```

Die Interface ID bekommt man zum Beispiel über

Statische Konfiguration - Windows



IPv6 stateless Autoconfig



- Methode bei der ein Host das im Subnetz genutzte 64-Bit-Präfix lernt und den Rest seiner IP Adresse (seine Interface-ID) ergänzt
- Dazu wird das Neighbor-Discovery-Protocol (NDP) verwendet
 - Router-Solicitation (RS) Nachricht
 - Router-Advertisment (RA) Nachricht

IPv6 Stateless Autoconfig - Ablauf



- Host generiert eine Link-Local-Adresse (LLA)
- 2. Host sendet NDP-Neighbor-Solicitation Nachricht mit seiner LLA
- 3. Kommt keine Antwort auf 2. gibt es diese LLA noch nicht im Netz daher wird die LLA den Interface zugeordnet
- 4. Kontaktaufnahme mit Router, nachdem auf Router-Advertisment-Nachrichten gewartet wurde oder es wird eine Router-Solicitation-Nachricht an alle Router gesendet um ein Advertisment zu verlangen
- 5. Router teilt Host mit wie er mit Autokonfiguration weiter machen soll

Quellen



- Kurose, James F, and Keith W Ross. Computer Networking: A Topdown Approach. Boston, Mass., Pearson, 2017.
- Kozierok, Charles M. "Welcome to The TCP/IP Guide!", www.tcpipguide.com. Accessed 6 May 2020.
- "IEEE 802 Numbers." www.lana.org,
 www.iana.org/assignments/ieee-802-numbers/ieee-802-numbers.xhtml. Accessed 6 May 2020.

© FH Technikum Wien 32