

# راهنمای کار با ماژول W3ESXi

نسخه 0.7.5

# معرفي

# معرفي

ماژول W3Esxi در مقیقت شامل دو ماژول یکی برای قسمت servers و دیگری قسمت admin سیستم WHMCS سافته شده است . کار این ماژول ها ارتباط برقرار کردن با مجازی ساز Virtual Machine می باشد که عملیات دریافت لیست ماشین های مجازی (Virtual Machine و مشفصات سفت افزاری آنها و ممینین بررسی وضعیت فعلی آنها و تغییر وضعیت آنها را انجام می دهد . []

ارتباط بین WHMCS و VMware ESX/ESXi از طریق SSH و دستورات vmware انجام می شود .

#### امكانات

- تغيير وضعيت سرويس ما:
  - Power On
  - Power Off of
  - Reboot OS o
  - Shutdown OS
    - Reset o
    - Suspend o
    - **Unsuspend**
- امكان كار كردن با چند سرور
- ساسیند و آن ساسیند خودکار
- امکان قفل هر دستور و تعیین زمان مشفص برای ملوگیری از طغیان درفواست ها به سرور و فشار به آن
  - نمایش اطلاعات عمومی هر سرویس :
    - Ram/Ram usage
    - Cpu/Cpu usage o
    - Space/Free Space o
      - IP/Hostname o
      - Power State o
    - Uptime/Boot Time o
  - برای PHP برای SSH LIB برای SSH LIB
  - انتخاب VMID از لیست VMID ها برای هر سرویس بدون نیاز به نوشتن
- امکان لاگ هر تغییر وضعیت در سرویس ها به همراه مشفصات کلاینت ها و نظارت بر آن ها با استفاده از فیلتر پیشرفته
  - امکان محدود یا غیر فعال سافتن نمایش اطلاعات سرویس ها برای کلاینت یا مدیر
- بفش ALLVM برای نمایش وضعیت همه سرویس ها و یا تغییر وضعیت در یک یا چند سرویس به همراه فیلتر پیشرفته
  - بفش Quick Insert برای اضافه نمودن و یا تغییر گروهی VMID ها به همراه فیلتر پیشرفته
    - مشاهده وضعیت اتصال سرور ها
    - ارسال دستورات مفتلف SSH به هر سرور از طریق مدیریت

- امكان مذف VMID ها به همراه فيلتر ييشرفته
- امکان تغییر قالب نمایش اطلاعات و دکمه های تغییر وضعیت در ممیط کاربری و ادمین

# ليست تغييرات نسمه ٧٠٥٠٠

در این نسفه علاوه بر اضافه شدن آپشن های فاصی مثل فیلتر سازی آیتم ها برای مستمو سریعتر و عدم فشار به سرور و دیتابیس رابط کاربری قسمت admin ماژول نیز به کلی تغییر کرده و کدهای آن از نو نوشته شده است . در نتیجه در این نسفه پایداری بیشتری را فواهید دید.

- اضافه شدن امکان لاگ دستورات فرستاده شده کاربر و ادمین
- اضافه شدن قابلیت قفل دستورات برای ملوگیری از طغیان در ارسال دستورات به سرور و فشار به آن با قابلیت تنظیم زمان برای هر
   دستور
  - اضافه شدن فیلتر در قسمت allVM و QuickInsert و Remove VMID & Logs با قابلیت:
    - o انتماب یک یا مند سرور
    - انتفاب یک یا چند ممصول
    - انتماب یک یا مند کلاینت
      - انتماب بر اساس ۱۲
    - o انتفاب بر اساس یک یا مندVMID
    - o انتفاب بازه زمانی (برای نمایش و مذف لاگ ها)
    - انتماب یک دستور ماص (برای نمایش و مذف لاگ ها)
    - تنها نمایش آیتم هایی ځه VMID یا IP به آنها افتصاص داده نشده است (Quick Inser)
      - مشفص کردن تعداد آیتم ها برای نمایش
      - اضافه شدن امکان مشاهده وضعیت اتصال به سرور ها
      - مذف اتوماتیک و دستی VMID های بلااستفاده در دیتابیس
      - امكان تغيير كتابغانه ssh و استفاده از phpseclib يا اسكتنشن php
  - اضافه شدن امكان ارسال دستورات vmware و لينوكسي به سرور و مشاهده ياسغ سرور (مانند غيرفعال كردن سرورها)
- اضافه شدن امکان نمایش اطلاعات سرور ها مانند RAM و CPU و ... و تمام ماشین مجازی های سافته شده به همراه
   آنها
  - امكان غاموش / روشن / ريست / ساسيند و آن ساسيند كردن مند VPS در مند سرور در يک زمان در قسمت AllVM
    - انتفاب میزان نمایش اطلاعات هر vps برای ادمین و کلاینت بدون نیاز به تغییر در کدهای فایلهای TPL
      - اضافه شدن مالت debugging mode برای نمایش فطاها
      - مل مشکل نمایش فطا هنگامی که سرور غیر فعال می باشد. (در قسمت کلاینت و ادمین)

- مل مشکل نمایش فطا هنگامی که ماژول نمی تواند به سرور متصل شود . (در قسمت مدیریت کلاینت برای ادمین)
  - مل مشکل نمایش فطا هنگامی که vmid برای سرویسی در نظر گرفته نشده است ( در قسمت کلاینت )

# نصب

# نیازمندی های نصب

- ە بىلا ESX/ESXi 4
  - PHP 5.3+ •
  - WHMCS 4.5+ •
- Ion Cube loader 4.0+ •

# آماده سازی برای نصب

این ماژول امکان این را دارد که بدون نیاز به نصب اکستنشن فاصی در PHP به کار فود ادامه دهد اما با این مال امکان استفاده از اکستنشن این ماژول امکان این اکستنشن مرامل زیر را طی نمایید:

نصب php\_ssh2 بر روی

yum install acc php-devel php-pear libssh2 libssh2-devel

pecl install -f ssh2

touch /etc/php.d/ssh2.ini

echo extension=ssh2.so > /etc/php.d/ssh2.ini

عال وب سرور آیامی را ری استارت می کنیم:

/etc/init.d/httpd restart

عالا بررسی می کنیم که آیا اکستنشن به درستی نصب شده است یا فیر:

php -m | grep ssh2

اگر مقدار ssh2 برگردانده شود، عمل نصب با موفقیت انجام شده است.

# نصب

# آيلود فايل ها

ممتویات فولدر whmcs را در سرور و در فولدر روت whmcs کپی نمایید.

# اضافه کردن CSS و تصاویر

وارد فولدر CSS\_ شوید و ممتویات فایل clientarea\_add\_css\_to\_your\_template.txt در فایل css قالبتان کیی کنید.

همچنین فولدر images را در همان جایی که فایل css قرار دارد انتقال دهید.

# برای قالب پیش فرض:

آدرس فايل css قالب:

templates/default/style.css


و مسير فولدر images:

templates /default /images


# فعال كردن ماژول

وارد پنل مديريت WHMCS شويد .

در منوی Setup به قسمت Addon Modules بروید .




W3esxi Admin باید نمایان شود آن را Active نمایید و Access Control را مداقل Full Administrator را انتخاب نمایید تا ماژول برای شما نمایش داده شود.



#### وارد كردن لايسنس


از منوی addons به w3esxi admin بروید.



اگر بار اول به این قسمت مرامعه میکنید ممکن است کمی بیشتر از مالت نرمال طول بکشد . دلیل زمان انتظار سافت مداول در دیتابیس می باشد.

اگر لایسنس غود را وارد نکرده باشید و یا اشتباه باشد مستقیما به صفعه settings ماژول هدایت می شوید.

در قسمت لایسنس، لایسنس فریداری شده فود را وارد نمایید و روی دکمه save کلیک نمایید. (اطلاعات بیشتر را در قسمت settings این راهنما مطالعه نمایید)



# تنظیم ماژول برای سرورها

شما نیاز دارید که اطلاعات سرور خود را در whmcs وارد کنید تا ماژول بتواند با آن ها ارتباط برقرار کند.

به منوی Setupرفته و Serversرا انتخاب کنید .

اگر قبلا سروری را ساغته اید رو دکمه Edit آن کلیک کنید و اگر نساغته اید روی لینک Add New Server کلیک کنید .



در فره مربوطه چند قسمت مهم هست که باید حتما پر کنید .

- Name: از نام با معنى استفاده كنيد. از اين نام در قسمت هاى مختلف ماژول براى نمايش سرور استفاده شده است.
  - Vmware ESX/ESXi روی آن نصب هست را با دقت وارد کنید . P Address اوی آن نصب هست را با دقت وارد کنید

نکته : در صورتی که پورت پیشفرض SSH را تغییر داده اید (پورت شماره ۴۷) می توانید با زدن :بعد از آی پی شماره پورت را وارد نمایید.


مثلا:

VVVV:md1'md1'md1'md1

Servers	
Edit Server	
Name	Warez-Host.ir_S3
Hostname	localhost
IP Address	

# در قسمت Server Details

- TYPE:نوع راw3esxilانتخاب کنید.
- Username:نام کاربری VMware ESX/ESXi را که با آن به SSH سرور دسترسی دارید را وارد کنید .
- Password: پسورد کاربر VMware ESX/ESXi را که با آن به SSH سرور دسترسی دارید را وارد کنید .




××نکته ۳: شما به هر تعداد که بغواهید میتوانید سرورهای مغتلف ایجاد کنید این ماژول قابلیت کار با چندین سرور هم دارد .

برای اطلاعات بیشتر و مطمئن شدن از نموه اتصال ماژول به سرور ها قسمت servers این راهنما را مطالعه نمایید.

# تنظیم ماژول برای ممصولات

بعد از تنظیم سرور نیاز دارید تا ممصولات ساخته شده خود را تغییر دهید (یا محصول جدید بسازید):


به منوي Setup(فته و به قسمت Products/Services رفته و محصول مورد نظر غود را ادیت کنید یا محصول جدید بسازید .



غِند فیلد مهم هست که شما باید آن ها را تنظیم کنید :

# در سربرگ Details

- Product Name: از نام بامعنی برای محصول خود استفاده کنید این نام در قسمت های مختلف ماژول استفاده شده است .



# در سربرگ Module Settings

• Module Name: مقدار آن را w3esxi مقدار آن را

با انتفاب آن ۲ فیلد زیر نمایان می شود:

- Operating System: سیسته عامل محصول خود را انتخاب کنید اگر سیسته عامل شما در لیست نیست Otherرا انتخاب کنید .
- Other OS اگر منوی Other OS اگر منوی Operating System انتفاب کرده باشید می توانید در این قسمت نام سیستم عامل را فودتان وارد
   کنید .

مالا تنظی*مات* غود را ذغیره کنید .

roducts/S	ervices			
dit Product				
Details Pricing	Module Settings	Custom Fields	Configurable Options	Upgrades
Free Domain Othe	er Links			
Module Name	W3esxi	<b>-</b>		
Server Group	None 🔻			
		_		
Operating Windo	ows Server 2003	Other CentOS 6	i.0 x64	If OS menu
System	_	OS selected	to `Other`	

نکته : یک راه سریعتر نیز در این نسفه قرار داده شده است برای اطلعات بیشتر به قسمت servers مراجعه نمایید. البته به فاطر داشته باشید در این روش نمی توانید برای هر ممصولات شما زیاد است از این روش استفاده نمایید. در نتیجه تنها در زمانی که تعداد ممصولات شما زیاد است از این روش استفاده نمایید.

# آپدیت

# آيلود فايل ها

ممتویات فولدر whmcs را در سرور و در فولدر روت whmcs بایگزین فایل های قبلی نمایید.

# دكمه آپديت

به ینل مدیریت whmcs و به قسمت w3esxi admin بروید.

دکمه update برای شما نمایش داده می شود روی آن کلیک کنید تا عملیات آپدیت انجام گیرد.

WHA Complete Billing & S		Intelligent Search
Home Clients	Orders Billing Support Reports Utilities Addons Setup Help	
Addons Addons	Addons	
W3esxi Admin	W3esxi Admin	
dvanced Search		Weski
	Home ALL VM Quick Insert Logs Servers Settings Support	
search saff Online	ERROR: You must first update w3esxi to 0.7.5	
fmin	Update	
	Created by Ali Borhani , specially for Binalud Network inovator	
	Copyright © WHMCompleteSolution, All Rights Reserved.	

# وارد کردن لایسنس

بعد از آیدیت از آن مایی که کد لایسنس با ورژن مدید مطابقت ندارد به صورت فودکار به صفمه settings هدایت می شوید.


در قسمت لایسنس، کد لایسنس جدید را وارد و روی دکمه save کلیک نمایید. (اطلاعات بیشتر را در قسمت settings این راهنما مطالعه نمایید)



# بعد از نصب و آپدیت

# تنظیم کتابفانه SSH

به صورت پیشفرض ماژول از کتابفانه و phpseclib که کتابفانه ای اوپن سورس و رایگان است استفاده می کند . از مزایای این کتابفانه عدم نیاز به صورت پیشفرض ماژول از کتابفانه و phpseclib به نصب اکستنشن فاصی در php و اوپن سورس و رایگان بود آن می باشد. اما از آنمایی که phpseclib با زبان phpseclib به نصب (در اصطلاع pure php کفته می شود) نسبت به اکستنشن sshlib اندگی کندتر عمل می کند . اگر اکستنشن pure php را از قبل نصب کرده اید و مایل مستید ماژول از این اکستنشن استفاده کند به قسمت settings در هامیده و در قسمت SSH Library رفته و در قسمت SSH Library رفته و در قسمت استفاده کند به قسمت settings در استفاده کند به قسمت استفاده کند به قسمت settings در قسمت بایید.



# بررسی امکان اتصال به سرورها

بعد از اینکه مشفصات سرور ها را وارد کردید مال نیاز به این هست که مطمئن شوید ماژول به سرور ها متصل است. برای اینکار به قسمت Servers رفته و پیغام نمایش داده شده را OK بزنید.

Add	ons		_					D
W3es	ki Admi	in			show state of	servers?	Cancel	Wesxi
Home	ALL VM	Quick Insert	Logs	Servers	Settings	Support		


برای اطلاعات بیشتر قسمت سرور این راهنما را مطالعه نمایید.

# مذف VMID ها و لاگ های بدون استفاده از دیتابیس

به مشتریانی که از نسفه های قبلی ماژول به نسفه های دهند . با این کاره اند توصیه می شوند متما این مرامل را انجام دهند . با این کار اطلاعات بدون استفاده ای که در دیتابیس ذفیره شده است پاک می کردد و از افتلالات در ماژول جلوگیری می نماید.

برای اینکار به قسمت servers رفته، (می توانید برای سرعت بیشتر در پیغاه نمایش داده شده Cancel را کلیک نمایید) مال در قسمت Remove VMIDs with deleted products

برای اطلاعات بیشتر به قسمت Servers در همین راهنما مراجعه نمایید.




انتماب VMID برای کلاینت های مورد نظر

مال نوبت این به رسیده است که برای هر سرویس VMID یا شناسه مفصوص هر ماشین ممازی را افتصاص دهید. برای این کار دو راه پیش روی شماست.

# روش اول:

این روش برای تنظیم VMID برای مندین سرویس بسیار وقت گیر است.

به منوی Client رفته و View/Search Clients را انتفاب کنید (برای سافت کلاینت مدید به View/Search Client بروید)



×× نکته : بهتر است قسمتlast name را پر کرده باشید .

# در سرپرگ Products/Services

ممصول مورد نظر (آن ممصولی کهماژول w3esxiبرای فعال است ) فود را انتفاب کنید .


چند فیلد مهم هست که باید آن ها را پر کنید :

- Server: سرور مورد نظر غود را انتفاب كنيد . با انتفاب اين سرور ليست VMID ها فقط از آن سرور استفراج مي شود .
- Vps را وارد کنید . از این قسمت برای نمایش IP سرویس در قسمت مدیریت استفاده می شود .

Summary Profile Contact	ets <b>Products/Services</b>	Domains	Billable Items In
Products: Windows 2003 – 256	Go		
Order #	2 - View Order		
Registration Date	12/08/2011		
Product/Service	Warez_host_windows - Wind	dows 2003 – 25	66 ▼ Create Upgrade
Server	Warez-Host.ir_S3 (3/200 A	ccounts)	
Hostname		١	www whois intoDNS
Dedicated IP	90		

- Current VMID: آیدی vmware برای سرویس مورد نظر هست که شما باید آن را انتفاب می کنید . اگر قبلا انتفاب نکرده باشید
   مقدار NOT SELECTEDنمایش داده می شود .
- VMID قابل انتفاب ( لیست vmid های سرور منهای vmid های ثبت شده در دیتابیس توسط سایر کلاینت ها)
   برای مذف VMID برای کلاینت Remove انتفاب کنید

برای اینکه تغییری ایماد نکنید روی گزینه اول یعنی 'Select VMID or Remove current' کلیک کنید



• Module Commands؛ در این قسمت می توانید تنظیمات power سرویس را انتجاه دهید و وضعیت سرویس را در سرور تغییر دهید :

#### Suspend o

دستور suspend شدن را برای VMID مورد نظر ارسال می کند در صورتی که موفق به انباه این کار نشود پیاه suspend VPS را بر می گرداند که می تواند به دلیل انتفاب نشدن VMID باشد . بعد از Suspend شدن کاربر سرویس پردافت شده ی کاربر در Suspended تغییر وضعیت داده و به مالت تعلیق یا Suspended در می آید . این به فاطر آن است که کاربر نتواند دکمه های سرویس را مشاهده کند و سرویس را مشاهده می کنید و روشن نماید . همچنین اگر VPS فاموش باشد suspend آن را suspend نمی کند در نتیجه هر چند شما پیام موفقیت را مشاهده می کنید و وضعیت سرویس تغییر می کند اما VPS هنوز فاموش و آیکون وضعیت آن قرمز است .

#### **Unsuspend** o

دستور Unsuspend شدن را برای VMID مورد نظر ارسال می کند در صورتی که موفق به انجام این کار نشود پیام Unsuspend مورد نظر ارسال می کند در صورتی که موفق به انجام این کار نشود پیام Unsuspend VPS در WHMCS تغییر وضعیت داده و به مالت فعال یا Active در می آید .

نکته: دستور های Suspend و Unsuspend به صورت فودکار نیز توسط Cronjob و WHMCS برای VMID مورد نظر فرستاده می شود. این به معنی است که اگر WHMCS ببیند تاریخ سرویس از زمان مقرر گذشته آن را ساسپند می کند و در نتیجه این ماژول نیز دستور ساسپند را برای VMID نظر می فرستد و بالعکس در صورتی که سرویس به صورت کامل پردافت شود دستور Unsuspend توسط WHMCS صدا زده می شود.

هشدار: قبل از فعال سازی ماژول تاریخ های سررسید و تاریخ ایماد سرویس ها را بررسی نمایید . از آنمایی WHMG6 به صورت فودکار سرویس ها را ساسپند می کند و یا از مالت ساسپند فارچ میگرداند هر گونه اشتباه درSuspend و یا Unsuspend فودکار به هیچ عنوان مربوط به ماژول نبوده بلکه ناشی از اطلاعات نادرست در دیتابیس شما می باشد.

# Power On VPS o

دستور روشن شدن را برای VMID مورد نظر ارسال می کند در صورتی که موفق به انجام این کار نشود پیام Cannot Power ON VPS را بر می گرداند که می تواند به دلیل اینکه سرویس در مال ماضر روشن است و یا VMID انتفاب نشده ، باشد .

# Power OFF VPS o

دستور فاموش شدن را برای VMID مورد نظر ارسال می کند در صورتی که موفق به انجام این کار نشود پیام VMID مورد نظر ارسال می کند در صورتی که موفق به انجام این کار نشود پیام VMID مورد نظر ارسال می کند در صورتی که موفق به انجام این کار نشود پیام VMID را بر می گرداند که می تواند به دلیل اینکه سرویس در مال ماضر فاموش است و یا VMID انتخاب نشده ، باشد .

#### Reset VPS o

دستور ریست را برای VMID مورد نظر ارسال می کند در صورتی که موفق به انجاه این کار نشود پیاه Cannot Reset VPS را بر می گرداند.

#### Shutdown OS o

VMID مورد نظر ارسال می کند در صورتی که موفق به انجام این کار نشود پیام

دستور فاموش شدن را برای سیستم عامل Shutdown OS of VPS را بر می گرداند.

# Reboot OS o

VMID مورد نظر ارسال می کند در صورتی که موفق به انجام این کار نشود پیام

دستور ریست شدن را برای سیستم عامل Reboot OS of VPS را بر می گرداند.

# Service Overview •

مشفصات سفت افزاری و وضعیت فعلی سرویس را نمایش می دهد .

بعضی از قسمت های آن در صورتی که سرویس فاموش باشد چیزی نمایش داده نمی شود . مثل Space و IP و HOSTNAME

Module Commands	Suspend Unsuspend Power On VPS Power Off VPS Reset VPS ShutDown OS Reboot OS
Current VMID	30 - Warez-Host New _
VMID	Select VMID or Remove Current
Service Overview	Status: Power On Pip: 4 Host:  OS: MikroTik 5.0 BootTime: 2011-12-11 15:21:27.348236Z UpTime: 295H 54Min 52Sec CPU Usage: 265 MHz out of 7200 MHz Ram Usage: 225 MB out of 1500 MB Free Space: 6.23 GB out of 14.57 GB Number of Hards: 2

# روش دوه**:**


در این روش از امکان Quick Insert استفاده می کنید که یک ابزار پیشرفته با امکان فیلترسازی آیته هاست و به رامتی می توانید برای تعداد زیادی سرویس VMID تعریف نمایید.. برای اطلاعات بیشتر به قسمت Quick Insert این راهنما مراجعه نمایید

# **W3ESXi Admin**

#### **Home**

# آپدیت


اگر از نسخه ۷.۷.۰ یا قدیمی تر استفاده می کردید با آمدن به صفحه Home دکمه Update را مشاهده خواهید کرد:



روی آن کلیک کنید تا عمل آپدیت انمام گردد.

# **Debugging mode**

اگر از قسمت تنظیمات Debugging mode رو فعال کرده باشید یک پیغام افطار در تمام قسمت های w3esxi admin نمایش داده می شود که این آپشن فعال است. از آنجایی که ای امکان تمام پیغام های فطاهای php را به شما و کلاینت هایتان نمایش می دهد بهتر است فقط در مواردی که می فواهید اشکال زدایی کنید از این آپشن استفاده نمایید. برای اطلاعات بیشتر به Settings در همین راهنما مراجعه نمایید.





برای دسترسی به قسمت تنظیمات کافی در منوی اصلی ماژول روی Settings کلیک کنید. با کلیک بر روی آن پیغامی به صورت زیر مشاهده می کنید:

Addons	
W3esxi Admin	The page at localhost says:  Do you want to check latest version?  OK Cancel
Home ALL VM Quick Insert Log	Servers Settings Support

با کلیک بر روی OK ، مِدید ترین ورژن ماژول که امکان دانلود برای آن ومود دارد از سرور وارزهاست پرسیده می شود و در قسمت Latest Version نمایش داده می شود .اگر Cancel را کلیک کنید ورژن مِدید ماژول مِک نشده و در عمل صفعه تنظیمات با سرعت بیشتری لود می شود.

#### Version

Current Version	0.7.5
Latest Version	0.7.5

Current Version: ورژن ماژول نصب شده را نشان می دهد.

Latest Version؛ آخرین ورژن ماژول را که امکان دانلود برای آن وجود دارد نشان می دهد. اگر هنگاه وارد شدن به صفمه تنظیمات پیغاه DO" "OK ), you want to check latest version را OK (ده باشید و یا به انتهای URL

# &dontcheckversion=1

Don'tCheck is Enabled را مشاهده غواهید کرد:

اضافه کرده باشید، به مای نمایش آخرین ورژن عبارت

Latest Version Don'tCheck is Enabled

#### **Your Domain**

ناه دامنه ای که در مال ماضر با آن ماژول را مشاهده می کنید، نمایش داده می شود . این قسمت کمک موثری در ارائه کد لایسنس به ما می کند. اگر با زدن کد لایسنس باز هم لایسنس شما فعال نمی شود مقدار این قسمت + ورژن فعلی خود را به پشتیبانی وارز هاست اعلام کنید.

# License


License Key	
License Status	

License Key: در این قسمت کد لایسنسی که فریداری کردید را به شما نشان می دهد. بعد از هر بروز رسانی، برای اینکه ماژول مثل سابق کار کند باید کد لایسنس مدیدی که از طرف وارز هاست برای شما ارسال می شود را وارد نمایید.

License Status: وضعيت اعتبار لايسنس شما را نشان مي دهد.

لايسنس معتبر است	
لایسنس نا معتبر است	
کد لایسنس را هنوز وارد نکرده اید	

# **SSH Library**



در نسخه ۵.۷.۰ شما این امکان را دارید که برای اتصال به SSH سرور از دو کتابخانه متفاوت استفاده کنید.

#### :PHPSecLib

PHPSecLib یک کتابغانه اوپن سورس و رایگان هست که به صورت Pure یا با همان کدهای PHP نوشته شده است، در نتیجه شما نیازی به نصب اکستنشن فاصی برای اتصال به SSH ندارید.

# **:PHP Extension**

با انتفاب این گزینه ، ماژول از اکستنشن php\_ssh2 که برای PHP نوشته شده، استفاده می کند. در نتیجه شما نیاز دارید که این اکستنشن را بر روی سرور فود نصب کنید تا ماژول بتواند به SSH سرور متصل گردد . همچنین باید بدانید که این اکستنشن هنوز به صورت پایدار منتشر نشده است، سرعت است. اما مزیتی که این اکستنشن نسبت به کتابفانه PHPSecLib دارد این هست که از آنجایی که به صورت Native نوشته شده است، سرعت بیشتری نسبت به PHPSecLib دارد.

#### VM Info

چِگُونگی نمایش اطلاعات VM را در کنترل پنل کاربر و همچنین قسمت مدیریت محصولات کلاینت در ادمین WHMCS را مشخص می کند.

VM Info	
Show VM info for client	<b>▽</b>
Only show power state to client	
Show VM info for admin	
Only show power state to admin	
Show details of hard disks	

#### :Show VM Info for client

مشفص می کند که یا اطلاعات VM برای کاربر نشان داده شود یا فیر.

# Only show power state to client

در صورتی که فعال باشد فقط وضعیت روشن یا فاموش بودن سرویس را با کلاینت نمایش می دهد. اگر نمایش دادن اطلاعات سرویس ها را برای کلاینت ضروری نمی دانید و یا میفواهید که با سرعت بیشتری صفمه کنترل پنل کلاینت نمایش داده شود این قسمت را انتفاب کنید. توجه نمایید که این امکان فقط در صورتی که گزینه Show VM info for client فعال باشد، کار می کند.

# :Show VM Info for admin

مشخص می کند که یا اطلاعات VM برای ادمین در قسمت مدیریت محصولات کلاینت نشان داده شود یا فیر.

#### Only show power state to admin

در صورتی که فعال باشد فقط وضعیت روشن یا فاموش یا ساسپند بودن سرویس را با ادمین نمایش می دهد. اگر نمایش دادن اطلاعات سرویس ها را برای ادمین ضروری نمی دانید و یا میفواهید که با سرعت بیشتری صفمه مدیریت ممصولات کلاینت نمایش داده شود این قسمت را انتفاب کنید. توجه نمایید که این امکان فقط در صورتی که گزینه Show VM info for admin فعال باشد، کار می کند.




#### :Show details of hard disks

اگر می فواهید که اطلاعات هارد دیسک ها از مِمله کل فضایی که به کاربر افتصاص داده و فضای فالی و فضای استفاده شده و همچنین تعداد هارد دیسک ها برای هر سرویس نمایش داده شود این قسمت را انتفاب کنید. از آنمایی که برای دریافت کردن این اطلاعات نیازمند ارسال کد مدیدی به سرور می باشد پس سرعت لود اطلاعات را پایین می آورد با غیر فعال کردن این گزینه می توانید تقریبا ۹ برابر سرعت لود اطلاعات را بیشتر کنید. این گزینه بر نموه نمایش اطلاعات در کنترل پنل کلاینت و صفمه مدیریت ممصولات کلاینت برای ادمین و همچنین قسمت ۸LLVM تاثیر می گذارد. توجه نمایید که wmware با نمایش دادن اطلاعات هارد دیسک ها با بعضی از سیستم عامل ها مثل میکروتیک مشکل دارد. در نتیجه انتفاب این گزینه برای این نوع سیستم عامل ها تنها اتلاف وقت هست . در صورتی که این گزینه غیرفعال باشد ، تنها مقدار فضایی که Vmware به سرویس افتصاص داده است نمایش داده می شود که عموما کمی بیشتر از فضایی است که کاربر می تواند استفاده کند اما مقدار فضا همان چیزی است که هارد های سرور را اشغال کرده است در نتیجه واقعی تر است.نکته دیگر اینکه در صورت فعال بودن این گزینه میزان فضا همان چیزی است که هارد های سرور را اشغال کرده است در نتیجه واقعی تر است.نکته دیگر اینکه در صورت فعال بودن این گزینه میزان مافظه یارتیشن swap نمایش داده نمی شود.



در صورت فعال بودن hard details




# در صورت غیر فعال بودن hard details

#### **Lock Commands**

Lock Commands	
• Power ON	45 Sec <b>▼</b>
• Power OFF	45 Sec ▼
• Reset	45 Sec <b>▼</b>
• ShutDown OS	2 Min ▼
• Reboot OS	2 Min ▼

این قسمت به شما این امکان را می دهد که برای هر یک از تغییر وضعیت های power off و power off و shutdown osg reset و power off و power on این قسمت به شما این امکان را می دهد که برای هر یک از تغییر وضعیت های power on دقیقه را انتفاب کرده باشید ، در صورتی که کاربر (و دمین نیز با غیر فعال کردن گزینه force command for admin کاربر پس از اینکه عمل power on را انجام داد، تا ۵ دقیقه نمی تواند هیچ یک از عمل های تغییر وضعیت را انجام دهد. با این کار از طغیان درفواست ها به سرور VMware و فشار به آن ملوگیری می کنید. به عبارت دیگر در این قسمت شما زمانی را که برای هر یک از عمل های تغییر وضعیت نیاز دارد تنظیم می کنید .




نكته : تغيير وضعيت هاى زير از نظر زماني مرتب شده اند ( سمت چپ سريع تر از همه و سمت راست كند تر از همه مي باشد)

# Power Off < Power On < Reset < Shutdown OS < Reboot OS

البته این در مالت میانگین می باشد و ممکن است برای شرایط و سیستم عامل های مفتلف ، متفاوت باشد.

#### **Default number of items**



# :AIIVM

تعداد پیشفرض آیتم ها در قسمت فیلتر AllVM می باشد.

# **:Quick Insert**

تعداد پیشفرض آیتم ها در قسمت فیلتر Quick Insert می باشد.

# **:Logs for Admin**

تعداد پیشفرض آیتم ها در قسمت فیلتر Logs می باشد.

# **:**Last logs for Client

تعداد نمایش آخرین لاگهای ثبت شده هر سرویس در صفحه کنترل ینل کلاینت می باشد.

Logs							
#	Action	Date	Ву				
1	Power ON	2012-05-10 21:57:36	You				
2	Power OFF	2012-05-10 16:00:47	Admin				
3	Unsuspend	2012-05-10 16:00:15	Admin				
4	Suspend	2012-05-10 15:56:56	Admin				
5	Power ON	2012-05-10 15:51:50	Admin				

# **Auto remove VMIDs and Logs**

Auto remove VMIDs and Logs with deleted services	
• Enable	
Also Cancelled services	

متاسفانه مکانیزه WHMCS به این صورت هست که بعد از مذف ممصول یا کلاینت ( که مذف ممصولات مربوط به این کلاینت را به دنبال دارد) هیچ تابعی از ماژول هایش را صدا نمی زند در نتیجه VMID آن ممصول یا ممصولات در دیتابیس باقی می ماند بدون آنکه به ممصولی وجود داشته، تعلق داشته باشد. و آز آنجایی که اساس کار ماژول به این صورت هست که هر سرویس از یک سرور VMID یکتا (unique) دارد، شما نمی

توانید VMID های بلا استفاده را مشاهده کنید و یا در Quick Insert بدلیل تکراری بودن انتفاب کنید. مال این قسمت به کمک شما می آید تا به صورت فودکار، به هنگامی که کران مباب مربوط به السلامی شود، این VMID ها و لاگ هایی که مربوط به هیچ سرویسی نیستند نیز پاک می کردند . همچنین اگر Also Cancelled services را انتفاب کرده باشید . VMID ها و لاگ های مربوط به سرویس های کنسل شده نیز پاک می گردند.

#### Other

Other	
Show Admin Commands in Client Logs	
Force Command for Admin	
• Debugging Mode	

# **Show Admin Commands In Client Logs**

اگر دوست ندارید تغییر وضعیت هایی که از قسمت ادمین برای کلاینت انباه دادید در قسمت لاگ ها به کلاینت نشان داده شود ، این قسمت را غیر فعال نمایید.

#### **:**Force Command for Admin

اگر دوست ندارید به عنوان ادمین منتظر زمان هایی که برای هر عمل در قسمت Lock Commands تنظیم کرده اید ، باشید این قسمت را فعال کنید تا تغییر وضعیت شما همان لمظه اعمال شود. این گزینه به صورت پیشفرض فعال است.

#### **:**Debugging Mode

این گزینه کمک بسیار موثری به ما و شما در رفع اشکالات ماژول می کند . از آنجایی که 

WHMCS امکان مشاهده فطاهای PHP را غیر فعال 


ودیده است، این گزینه فطاهای PHP را هر ما که از کدهای ماژول استفاده شده است ، نشان می دهد . همچنین از آنجایی که ممکن است 

فطاهای WHMCS نیز مشاهده کردد ، این گزینه به صورت پیشفرض غیر فعال کردیده و توصیه می شود تنها زمانی که با ماژول به مشکلی برفورد 

ودید آن را فعال نمایید و فطاهای رف داده را از طریق پشتیبانی وارزهاست به ما گزارش دهید .

همچنین در صورت فعال بودن این گزینه در تمام صفمات warning به صورت warning یا هشدار به شما فعال بودن این گزینه را یادآوری می کند.

Home	ALL VM	Quick Insert	Logs	Servers	Settings	Support
WARNIN	G: Debuggin	g mode is enabl	ed			



برای دستیابی به این قسمت کافی است از منو W3ESXi روی Servers کلیک کنید. با زدن برای این دکمه، پیغامی به صورت زیر نمایش داده می شود.



این پیغام از شما می پرسد که میفواهید وضعیت سرور ها را هم چک کنید تا مطمئن شوید که ماژول به رامتی می تواند به سرورها متصل شوند server s یا فیر. از آن جایی که این عمل ممکن است زمان بر باشد اگر نمی فواهید وضعیت سرور ها را بدانید Cancel را انتفاب کنید تا بفش states برای شما مففی قردد . همچنین می توانید با اضافه کردن query string زیر به URL نیز این قسمت را مففی نمایید:

# &noserverstates=1

در این بفش شما می توانید وضعیت اتصال به سرور ها ، مشفصات سرور ها ، اجرای Command در سرور مورد نظر و مذف VMID ها و لاگ ها همراه با فیلتر و همچنین مذف VMID ها و لاگ های مربوط به سرویس های پاک شده یا کنسل شده و نیز انتخاب w3esxi به عنوان ماژول ممصولاتتان را انجام دهید.

# **Server States**

•	Server	IP	Status	Action
1	germany_server_up		0	Show server ▼ GO
2	RahmanGermanServer		•	View info <b>▼</b> GO
3	rahman_s1		•	View info GO
4	test+fakeServer			Show server ▼ GO

# :Server

نام سروس های فعال شما را نشان می دهد که ماژول w3esxi برای آنها تنظیم شده است. با کلیک بر روی هریک به صفحه تنظیمات آن هدایت می شوید.

# :IP

آی پی و پورت غیر پیشفرض ssh سرور شما نمایش داده می شود.


# :Status

وضعیت سرور را مشمّص می کند:

ماژول به غوبی به سرور متصل شده	
دسا	
عدم اتصال به سرور	
– پورت ssh نادرست است	
-p اشتباه وارد گردیده است	
- ssh در سرور مورد نظر غیر	
فعال است	
-ip يا پورت ssh بلاک شده	
رستا	
– اکستنشن ssh نصب نشده	
است .	
پسورد یا یوزر سرور اشتباه است.	
- اگر <i>م</i> طمئن هستید که مشخص <i>ا</i> ت	
درست است در صورت فعال بودن	
اکستنشن ssh ، در تنظیم <i>ا</i> ت ssh	
سرور باید	
PasswordAuthentication فعال	
باشد.	
سرور پاسغ صمیمی به در خواست	
ماژول نداده است.	

#### :Action

این ستون منویی را به شما نشان می دهد که می توانید به قسمت Command یا Show server بروید. هر کدام از این قسمت ها در ادامه توضیع داده شده اند.



**توجه:** در صورتی که ماژول نتواند به سرور مورد نظر متصل گردد، این منو فقط گزینه Show server را نمایش می دهد.

#### **Command**

در این قسمت می توانید دستورات ssh را به سرور مورد نظرتان بفرستید . توجه نمایید که در این قسمت نمی توانید مانند نرم افزارهای ssh را بن قسمت می شوند و پاسغ آن ها نمایش داده با tunnelier به عنوان مثال فایل ها را به رامتی ویرایش کنید . چون در این قسمت فقط دستورات فرستاده می شوند و پاسغ آن ها نمایش داده می شوند . دستوراتی که منتظر دستورات دیگر کاربر می مانند مانند ای یا NANO در عمل اینجا بی استفاده اند و متی ممکن است برای restart نیز مشکل ساز شوند که مجبور شوید آن را restart نمایید.



این بخش شامل دو قسمت می باشد.



Home	ALL VM	Quick Insert	Logs	Servers	Settings	Support
Dahman	Carmans	anuar I				

# Server Overall

Cpu Model	Intel(R) Core(TM) i7-2600 CPU @ 3.40GHz
Number of CPUs	d d
Number of CPU Cores	4
Number of CPU Threads	8
Number of Nics	1
Number of HBAs	6
Memory Size	15.91 GB
Boot Time	
UpTime	2492H 22Min 38Sec
Vmware Fullname	
Overall CPU Usage	
Overall Memory Usage	
Overall Status	
Reboot Required	Na

# VMs

*	Name	VMID	DataStore	Filename	os
1	VM-router		datastore1	VM-router vmx	OTHER
2	Ke	10	datastore1	Ke	WW
3	Ne	100	detastore1	Ne	OTHER
4	GH	102	datastore1	GH	WN
5	5.4 Win 2003 100MB 5.4	103	datastore2	- Win 2003 100MR - vmx	3000

#### Server Overall

اطلاعات سرور از جمله میزان استفاده شده از RAM و CPU، زمان uptime و ... مشفص می کند. در صورتی که میفواهید این قسمت نمایش داده نشود (برای سرعت لود بیشتر) guery string زیر را به انتهای URL اضافه نمایید:

#### &showserveroverall=0

#### **VMs**

لیست تماه ماشین مجازی های موجود در سرور VMware را به همراه VMID و دیتا استور آن ها نمایش می دهد.

. در صورتی که میفواهید این قسمت نمایش داده نشود (برای سرعت لود بیشتر) query string زیر را به انتهای URL اضافه نمایید:

#### &showvmidlist=0

#### Show server

به بخش ویرایش سرور در WHMCS هدایت می کند.

# **Remove VMIDs with deleted products**


متاسفانه از آنجایی که WHMCS بعد از مذف یا کنسل شدن سرویس هیچ اطلاعی به ماژول نمی دهد، VMID ها و لاگ ها در دیتابیس باقی می مانند که این فود باعث افتلال در روند ماژول می شود. در این قسمت می توانید این اطلاعات اضافی را از دیتابیس مذف نمایید.

#### Remove VMID & Logs

اگر می فواهید Log ها و Vmid های یک یا چند سرور و یا یک یا چند ممصول و یا یک یا چند کاربر فاص را مذف نمایید می توانید از قسمت فیلتر این قسمت کمک بگیرید.

هشدار: اگر قسمت فیلترینگ را فالی رها کنید تماه VMID ها و لاگ ها مذف فواهند شد!

# Set W3ESXi module to products



در صورتی که ممصولات زیادی دارید که باید ماژول برای آنها تنظیم شود، می توانید از این قسمت استفاده نمایید. کافی است ممصولاتی را که میغواهید انتفاب نمایید و سیس روی دکمه Set کلیک نمایید.

نکته: این روش سیستم عامل های محصولات را مشخص نمی کند.

# All VM

در این قسمت می توانید وضعیت همه سرور مجازی های وارد شده در سیستم را از یک یا چند سرور بررسی کرده و یا وضعیت آن ها را تغییر دهید.

#### فيلتر



با استفاده از فیلترینگ پیشرفته می توانید آیته های مورد نظر فود را بهتر و سریعتر پیدا نمایید. در ادامه به بررسی هر یک از قسمت های فیلترینگ می پردازیه:

# **:**By Server



این منو لیست سرورهای فعالی که ماژول w3esxi برای آنها انتخاب شده باشد را نمایش می دهد. در صورتی که هیچ گزینه ای انتخاب نشود، همه موارد در نظر گرفته می شود.

# دکمه ی R د

این دکمه وضعیت انتفاب ها را برعکس می کند.

#### دکمه X:

این دکمه انتفاب ها را پاک می کند.

# **:**By Product



این منو لیست ممصولاتی که ماژول w3esxi برای آن ها انتفاب شده باشد را نمایش می دهد. در صورتی که هیچ گزینه ای انتفاب نشود، همه موارد در نظر گرفته می شود.

# دکمه ی R :

این دکمه وضعیت انتفاب ها را برعکس می کند.

### دکمه X:

این دکمه انتخاب ها را پاک می کند.

# **:**By Client



این منو تمام کلاینت هایی که VMID سرویس هایشان وارد دیتابیس شده اند ، چه فعال باشند و چه غیرفعال ، نمایش می دهد. در صورتی که هیچ گزینه ای انتفاب نشود، همه موارد در نظر گرفته می شود.

### دکمه ی R د

این دکمه وضعیت انتفاب ها را برعکس می کند.

# دکمه X:

این دکمه انتخاب ها را پاک می کند.


# :Other



• اکا: آی پی که در تنظیمات سرویس وارد کرده اید را می توانید از این قسمت مستمو نمایید.

- VMID : می توانید یک یا چند VMID فاص را در این قسمت وارد نمایید. برای وارد کردن چند VMID کافی است آن ها را با کاما (,) جدا نمایید.
  - Items: تعداد آیتم مای مر صفحه را مشخص می نماید. مقدار پیشفرض این قسمت را می توانید در Settings تغییر دمید.

#### :Sort



در این قسمت می توانید ترتیب آیتم ها را مشفص نمایید. اولویت اول با 1# Sort می باشد. منظور از اولویت اول این است که آیتم ها ابتدا با این مقدار مرتب می شوند در صورتی که مقدار آن ها برابر باشد با مقدار 2# Sort مرتب می شوند.

### : Sort #1

- By Server ASC : آیتم ها بر اساس نام سرور ها و صعودی مرتب می شوند.
- By Server DESC : آیتم ها بر اساس نام سرور ها و نزولی مرتب می شوند.
- By Product ASC : آیتم ها بر اساس ناه محصولات و صعودی مرتب می شوند.
- By Product DESC : آیتم ها بر اساس نام محصولات و نزولی مرتب می شوند.

### : Sort #2


- By VMID ASC : آیتم ها بر اساس VMID و صعودی مرتب می شوند.
- By VMID DESC ؛ آیتم ها بر اساس VMID و نزولی مرتب می شوند.
- By Client Lastname ASC : آیتم ها بر اساس نام فانوادگی کلاینت ها و صعودی مرتب می شوند.
- By Client Lastname DESC : آیتم ها پر اساس نام خانوادگی کلابنت ها و نزولی مرتب می شوند.
- By Product Registered Date ASC : آیتم ها بر اساس تاریخ ثبت شده محصوشان و صعودی مرتب می شوند (قدیمی ترین اول)
  - By Product Registered Date DESC : آیتم ها بر اساس تاریخ ثبت شده ممصوشان و نزولی مرتب می شوند (مدیدترین اول)
- By Client Registered Date ASC : آیتم ها بر اساس تاریخ عضویت کلاینت ها و صعودی مرتب می شوند . (قدیمی ترین کلاینت ها

اول)

• By Client Registered Date DESC : آیتم ها بر اساس تاریخ عضویت کلاینت ها و نزولی مرتب می شوند. (مِدید ترین کلاینت ها اول)

# نمایش (بعد از فیلترسازی)

درصورتی که آیتمی با شرایط فیلتر شما موجود باشد این قسمت نمایش داده می شود:



در این قسمت می توانید وضعیت فعلی سرور های مجازی را مشاهده نمایید و یا آن ها را تغییر وضعیت دهید.

### تغيير وضعيت VM ها

شما می توانید وضعیت فعلی یک یا چند سرور ممازی را به Shutdown OS ،Unsuspend ،Suspend ،Reset ،Power Off ،Power on و Reset ،Power Off ،Power on تغییر دهید.

نکته : در صورتی که وضعیت Suspend یا Unsuspend را انتفاب نمایید، وضعیت سرویس درWHMCS نیز تغییر می کند.

برای اینکار سرویس هایی که می فواهید در آن ها تغییر وضعیت دهید انتفاب نمایید، سپس از قسمت Action وضعیت مورد نظر را انتفاب کرده و روی کلمه GO کلیک نمایید:

Action:	Power ON	▼ Back to this page ▼ Go				
	Power ON					
	Power OFF					
	Reset	_				
	Reboot OS	- GO				
	Shutdown OS					
	Suspend					
	Unsuspend					
Powered by W3ESXi, Copyright © Binalud Network Innovator						

منوی دوم مشخص می کند که آیا می خواهید به این صفحه دوباره باز گردید و یا فیلتر جدیدی را انتخاب کنید.

# **Quick Insert**



در این بفش می توانید از طریق فیلترینگ پیشرفته برای هر کلاینت VMID فود را به صورت گروهی تعریف نمایید و یا آن ها را پاک نمایید.

با استفاده از فیلترینگ پیشرفته می توانید آیتم های مورد نظر فود را بهتر و سریعتر پیدا نمایید. در ادامه به بررسی هر یک از قسمت های فیلترینگ می پردازیم:

# **:**By Server



این منو لیست سرورهای فعالی که ماژول w3esxi برای آنها انتفاب شده باشد را نمایش می دهد. در صورتی که هیچ گزینه ای انتفاب نشود، همه موارد در نظر گرفته می شود.

### دکمه ی R د

این دکمه وضعیت انتخاب ها را برعکس می کند.

### دکمه X:

این دکمه انتخاب ها را پاک می کند.

# **:**By Product



این منو لیست ممصولاتی که ماژول w3esxi برای آن ها انتفاب شده باشد را نمایش می دهد. در صورتی که هیچ گزینه ای انتفاب نشود، همه موارد در نظر گرفته می شود.

دکمه ی R د

این دکمه وضعیت انتفاب ها را برعکس می کند.

دکمه X:

این دکمه انتفاب ها را پاک می کند.

**:**By Client



اين منو تمام كلاينت هايي كه ممصولي با ماژول w3esxi داشته باشند را نمايش مي دهد چه با vmid و چه بدون آن.

دکمه ی R د

این دکمه وضعیت انتفاب ها را برعکس می کند.

دکمه X:


این دکمه انتخاب ها را یاک می کند.

### :Other



- آی یی که در تنظیمات سرویس وارد کرده اید را می توانید از این قسمت مستمو نمایید.
- VMID : می توانید یک یا چند VMID فاص را در این قسمت وارد نمایید. برای وارد کردن چند VMID کافی است آن ها را با کاما (٫) جدا نمایید.
  - Items: تعداد آیتم های هر صفحه را مشخص می نماید. مقدار پیشفرض این قسمت را می توانید در Settings تغییر دهید.

### :Sort



در این قسمت می توانید ترتیب آیتم ها را مشفص نمایید. اولویت اول با 1# Sort می باشد. منظور از اولویت اول این است که آیتم ها ابتدا با این مقدار مرتب می شوند در صورتی که مقدار آن ها برابر باشد با مقدار 2# Sort مرتب می شوند.

### : Sort #1

- By Server ASC : آیته ها بر اساس ناه سرور ها و صعودی مرتب می شوند.
- By Server DESC : آیتم ها بر اساس ناه سرور ها و نزولی مرتب می شوند.
- By Product ASC ؛ آیتم ها بر اساس ناه محصولات و صعودی مرتب می شوند.
- By Product DESC : آیتم ها بر اساس نام محصولات و نزولی مرتب می شوند.

### : Sort #2


- By VMID ASC : آیته ها بر اساس VMID و صعودی مرتب می شوند.
- By VMID DESC : آیته ها بر اساس VMID و نزولی مرتب می شوند.
- By Client Lastname ASC : آیتم ها بر اساس نام فانوادگی کلاینت ها و صعودی مرتب می شوند.
- By Client Lastname DESC : آیتم ها بر اساس نام خانوادگی کلاینت ها و نزولی مرتب می شوند.
- By Product Registered Date ASC : آیته ها بر اساس تاریخ ثبت شده محصوشان و صعودی مرتب می شوند ( قدیمی ترین اول)
  - By Product Registered Date DESC : آیتم ها بر اساس تاریخ ثبت شده محصوشان و نزولی مرتب می شوند ( مِدیدترین اول)
- By Client Registered Date ASC : آیتم ها بر اساس تاریخ عضویت کلاینت ها و صعودی مرتب می شوند. (قدیمی ترین کلاینت ها اول)
- By Client Registered Date DESC : آیتم ها بر اساس تاریخ عضویت کلاینت ها و نزولی مرتب می شوند. (مِدید ترین کلاینت ها اول)

### :Quick Insert



- Just without IP : تنها آیتم هایی که بدون آی پی هستند را نمایش می دهد.
- Just without VMID: تنها آیتم هایی که بدون VMID هستند را نمایش می دهد.

# **Addons**



از این قسمت می توانید هر سرویسی را که می غواهید انتفاب نمایید و VMID و آی پی آن ها را تغییر دهید.

VMID را می توانید از منو انتفاب نمایید. VMID های هر سرور از هم مدا شده اند. در صورتی که VMID یک سرور دیگر را انتفاب نمایید، مقدار سرور در پنل کاربر نیز تغییر می کند.

در صورتی که none را انتفاب کنید میچ تغییری در VMID سرویس اتفاق نمی افتد. اگر remove را کلیک کنید . vmid و تمام لاگ های آن از دیتابیس مذف می شود.

نکته: شما نمی توانید برای دو سرویس یک VMID از یک سرور را انتفاب نمایید.

نکته : برای انتفاب رامت تر می توانید از \* بالای مدول استفاده نمایید.





ب) استفاده از فیلترینگ پیشرفته می توانید آیتم های مورد نظر فود را بهتر و سریعتر پیدا نمایید. در ادامه به بررسی هر یک از قسمت های فیلترینگ می پردازیم:

### **:**By Server



این منو لیست سرورهای فعالی که ماژول w3esxi برای آنها انتخاب شده باشد را نمایش می دهد. در صورتی که هیچ گزینه ای انتخاب نشود، همه موارد در نظر گرفته می شود.

# دکمه ی R د

این دکمه وضعیت انتفاب ها را برعکس می کند.

### دکمه X:

این دکمه انتخاب ها را پاک می کند.

# **:**By Product



این منو لیست ممصولاتی که ماژول w3esxi برای آن ها انتفاب شده باشد را نمایش می دهد. در صورتی که هیچ گزینه ای انتفاب نشود، همه موارد در نظر گرفته می شود.

### دکمه ی R :

این دکمه وضعیت انتفاب ها را برعکس می کند.

# دکمه X**:**

این دکمه انتخاب ها را پاک می کند.

# **:**By Client



این منو تمام کلاینت هایی که ممصولی با ماژول w3esxi داشته باشند را نمایش می دهد چه با vmid و چه بدون آن.

# دکمه ی R د

این دکمه وضعیت انتفاب ها را برعکس می کند.

# دکمه X:

این دکمه انتفاب ها را پاک می کند.


# :Other



• ۱۲: آی پی که در تنظیمات سرویس وارد کرده اید را می توانید از این قسمت مستمو نمایید.


- VMID عند VMID فاص را در این قسمت وارد نمایید. برای وارد کردن چند VMID کافی است آن ها را با کاما (,) جدا نمایید.
  - Items: تعداد آیتم های هر صفحه را مشخص می نماید. مقدار پیشفرض این قسمت را می توانید در Settings تغییر دهید.

# :Logs



- Client IP: آیتم هایی که تنها کلاینت با این IP درغواستی فرستاده است را نشان می دهد.
- BY: می توانید مشخص کنید که آیتم هایی که کلاینت یا ادمین و یا هر دو درخواستی را فرستاده اند نمایش داده شود.
  - - Date: مى توانيد بازه زمانى لاگ ها را مشفص نماييد.

# نمایش (بعد از فیلترسازی)



# ینل مدیریت کلاینت و ممصولات



### انتماب VMID

- VMID: لیست VMID قابل انتفاب ( لیست vmid های سرور منهای vmid های ثبت شده در دیتابیس توسط سایر کلاینت ها)
   برای مذف VMID برای کلاینت Remove انتفاب کنید. این گزینه علاوه بر مذف VMID از دیتابیس تمام لاگ های سرویس را نیز از
   دیتابیس مذف می نماید.

برای اینکه تغییری ایماد نشود روی گزینه اول یعنی `Select VMID or Remove current' کلیک نمایید .

# وضعیت VM

مشفصات سفت افزاری و وضعیت فعلی سرویس را نمایش می دهد .

بعضی از قسمت های آن در صورتی که سرویس فاموش باشد میزی نمایش داده نمی شود . مثل Space و IP و HOSTNAME

### تغيير وضعيت VM

در قسمت Module Commands می توانید تنظیمات power سرویس را انتجاه دهید و وضعیت سرویس را در سرور تغییر دهید :

دستور suspend شدن را برای VMID مورد نظر ارسال می کند در صورتی که موفق به انجام این کار نشود پیام suspend VPS را بر می گرداند که می تواند به دلیل انتخاب نشدن VMID باشد . بعد از Suspend شدن کاربر سرویس پردافت شده ی کاربر در WHMCS تغییر وضعیت داده و به مالت تعلیق یا Suspended در می آید . این به فاطر آن است که کاربر نتواند دکمه های سرویس را مشاهده کند و سرویس را مشاهده می کنید و روشن نماید . همچنین اگر VPS فاموش باشد vmware آن را suspend نمی کند در نتیجه هر چند شما پیام موفقیت را مشاهده می کنید و وضعیت سرویس تغییر می کند اما VPS هنوز فاموش و آیکون وضعیت آن قرمز است .

### Un suspend o

دستور Unsuspend شدن را برای VMID مورد نظر ارسال می کند در صورتی که موفق به انباه این کار نشود پیاه VMID مورد نظر ارسال می کند در صورتی که موفق به انباه این کار نشود پیاه Unsuspend VPS شدن کاربر سرویس پردافت شده ی کاربر در VMID باشد . بعد از Unsuspend VPS تغییر وضعیت داده و به مالت فعال یا Active در می آید .

نکته؛ دستور های Suspend و Unsuspend به صورت فودکار نیز توسط Cronjob و WHMCS برای VMID مورد نظر فرستاده می شود. این به معنی است که اگر WHMCS ببیند تاریخ سرویس از زمان مقرر گذشته آن را ساسپند می کند و در نتیجه این ماژول نیز دستور ساسپند را برای VMID نظر می فرستد و بالعکس در صورتی که سرویس به صورت کامل پردافت شود دستور Unsuspend توسط WHMCS صدا زده می شود. (این امکان در نسخه ۷.۷.۰ اضافه شده است.)

هشدار: قبل از فعال سازی ماژول تاریخ های سررسید و تاریخ ایجاد سرویس ها را بررسی نمایید . از آنجایی WHMG6 به صورت خودکار سرویس ها را ساسپند می کند و یا از مالت ساسپند فارچ میگرداند هر گونه اشتباه درSuspend و یا Unsuspend فودکار به هیچ عنوان مربوط به ماژول نبوده بلکه ناشی از اطلاعات نادرست در دیتابیس شما می باشد.

#### Power On VPS o

دستور روشن شدن را برای VMID مورد نظر ارسال می کند در صورتی که موفق به انجام این کار نشود پیام Cannot Power ON VPS را بر می گرداند که می تواند به دلیل اینکه سرویس در مال ماضر روشن است و یا VMID انتخاب نشده ، باشد .

### Power OFF VPS o

دستور غاموش شدن را برای VMID مورد نظر ارسال می کند در صورتی که موفق به انباه این کار نشود پیاه Cannot Power OFF VPS را بر می گرداند که می تواند به دلیل اینکه سرویس در مال ماضر غاموش است و یا VMID انتفاب نشده ، باشد .

### Reset VPS o

VMID مورد نظر ارسال می کند در صورتی که موفق به انجاه این کار نشود پیاه Cannot Reset VPS را بر می

دستور ریست را برای

گرداند.

### Shutdown OS o

Shutdown OS of VPS را بر می گرداند.

### Reboot OS o

دستور ریست شدن را برای سیستم عامل VMID مورد نظر ارسال می کند در صورتی که موفق به انجام این کار نشود پیام

Reboot OS of VPS را بر می گرداند.

# قالب نمایش اطلاعات VM

شما می توانید قالب نمایش و اطلاعاتی که میخواهید در قسمت Server overview نمایش داده شود را شخصی ساز کنید.

برای اینکار کافی است فایل clientarian\_info.tpl واقع در مسیر زیر را ویرایش نمایید:

WHMCS\_ROOT/modules/servers/w3esxi/tpl/clientarea\_info.tpl

در این فایل تعدادی کدهای فاص وجود دارد که در پایین شرع داده شده اند:

{W3EIF\_STATUS}

• • •

{/W3EIF\_STATUS}

{W3EELSE\_STATUS}

..

{/W3EELSE\_STATUS}

اگر در قسمت تنظیمات only show power state to client فعال باشد هر چیزی که بین (W3EIF\_STATUS) و (W3EIF\_STATUS) باشد فعال باشد هر چیزی که بین (W3EIF\_STATUS) نمایش داده نمایش داده می شود و قسمت W3EELSE\_STATUS نمایش داده می شود. اگر فعال نباشد، تنها قسمت W3EELSE\_STATUS نمایش داده می شود.

```
{W3EIF_HARD_DETAILS}
{/W3EIF_HARD_DETAILS}
{W3EELSE_HARD_DETAILS}
{/W3EELSE_HARD_DETAILS}
9 {W3EIF_HARD_DETAILS}
                            اگر قسمت Show details of hard disks در قسمت Show details of hard disks
                    [W3EIF_HARD_DETAILS] باشد نمایش داده می شود و بلاک دیگر نادیده گرفته می شود. در غیر این صورت بلاک
                                                                W3EELSE_HARD_DETAILS در نظر گرفته می شود.
                                                                            {W3E_IMG_PATH}
                                                                               مسير پوشه عکس ماژول است :
modules/servers/w3esxi/images/
                                                                   {W3E_POWER_STATE_TEXT}
                                                                               متن وضعیت سرویس:
                                                                                Power On o
                                                                                Power Off
                                                                               Suspended o
                                                                                UnKnown o
                                                                     {W3E POWER STATE COLOR}
                                                                            رنگ وضعیت سیستم (به ترتیب بالا)
                                                                                      سيز
                                                                                     ٥ قرمز
                                                                                      ۰ آبی
                                                                                     ۰ سفید
```

```
    W3E_IP} •
    آی پی ست شده روی سرویس (اگر سرویس روشن باشد نمایش داده میشود)
    W3E_HOST} •
    Hostname
```

{W3E\_OS}

سیسته عامل تنظیه شده در محصول

{W3E\_UPTIME}

 $\{W3E\_CPU\}$ 

{W3E\_RAM}

ماکزیمی سقف مصرف ram تعریف شده

{W3E\_RAM\_USAGE}

ماکزیمی سقف مصرف cpu تعریف شده

{W3E\_CPU\_USAGE}

مقدار استفاده cpuدر مال ماضر ( ه اگر سرویس فاموش باشد)

درصد استفاده cpu از ماکزیمی ( ه اگر سرویس فاموش باشد)

مقدار استفاده ram در مال ماضر ( • اگر سرویس فاموش باشد)

{W3E\_RAM\_USAGE\_PERCENT}

{W3E\_CPU\_USAGE\_PERCENT}

{W3E\_BOOT\_TIME}

زمان و تاریخ بوت ( اگر سرویس روشن باشد نمایش داده میشود)

زمانی که سیستم روشن است ( اگر سرویس روشن باشد نمایش داده می شود)

درصد استفاده Ram از ماکزیمی ( • اگر سرویس فاموش باشد)

{W3E\_SPACE} •

ميزان فضاي هارد تفصيص داده به كاربر (ه اگر سرويس فاموش باشد)

{W3E\_FREE\_SPACE} •

میزان فضای فالی از هارد تفصیص داده شده به کاربر ( • اگر سرویس فاموش باشد)

{W3E\_SPACE\_USAGE} •

ميزان فضاى استفاده شده از هارد تفصيص داده شده به كاربر ( • اگر سرويس فاموش باشد)

{W3E\_SPACE\_USAGE\_PERCENT} •

درصد میزان فضای استفاده شده از هارد تفصیص داده شده به کاربر ( • اگر سرویس فاموش باشد)

{W3E VMID} •

VMID (آیدی داده شده توسط vmware به سرویس)

{W3E HARD NUMS} •

نمایش تعداد هارد های اضافه شده به سرویس

{W3E NOW} •

ز*مان* فعلی سرور را نمایش می دهد.

{W3E\_ONVMWARE\_OS} •

ناه فلاصه سیستم عامل را که vmware بدست می آورد، نمایش می دهد.

{W3E\_ONVMWARE\_FULLNAME\_OS} •

نام کامل سیستم عامل را که vmware بدست می آورد، نمایش می دهد.

# کنترل پنل کلاینت

# وضعیت VM

مشفصات سفت افزاری و وضعیت فعلی سرویس را نمایش می دهد .

بعضی از قسمت های آن در صورتی که سرویس فاموش باشد چیزی نمایش داده نمی شود . مثل Space و IP Space بعضی از قسمت

Service Overview	
Status: Power On  IP: Host:	
OS: Windows Server 2003 BootTime: 2011-08-20 07:25:04.59 UpTime: 9H 10Min 56Sec CPU Usage: 19 MHz	1324Z
Ram Usage: 30 MB out of 256 MB  Free Space: 11.13 GB out of 14.99 G	В

# تغيير وضعيت VM

در این قسمت کلاینت می تواند وضعیت سرویس فود را تغییر دهد :

- POWER ON •
- POWER OFF
  - RESET •
- REBOOT OS •
- SHUTDOWN OS •



### لاگ

آفرین تغییر وضعیت های سرویس را نمایش می دهد . تعداد آیته ها و نمایش یا عده نمایش تغییرات انباه شده توسط ادمین را می توانید در قسمت Settings تغییر دهید.

# Logs

#	Action	Date	Ву
1	Power ON	2012-05-10 21:57:36	You
2	Power OFF	2012-05-10 16:00:47	Admin
3	Unsuspend	2012-05-10 16:00:15	Admin
4	Suspend	2012-05-10 15:56:56	Admin
5	Power ON	2012-05-10 15:51:50	Admin

# قالب نمایش اطلاعات VM

شما می توانید قالب نمایش و اطلاعاتی که میخواهید در قسمت Server overview نمایش داده شود را شخصی ساز کنید.

برای اینکار کافی است فایل clientarian\_info.tpl واقع در مسیر زیر را ویرایش نمایید:

WHMCS\_ROOT/modules/servers/w3esxi/tpl/clientarea\_info.tpl

در این فایل تعدادی کدهای فاص وجود دارد که در پایین شرع داده شده اند:

```
{W3EIF_STATUS}
...

{/W3EIF_STATUS}

{W3EELSE_STATUS}
...

{/W3EELSE_STATUS}
```

اگر در قسمت تنظیمات only show power state to client فعال باشد هر چیزی که بین (W3EIF\_STATUS) و (W3EIF\_STATUS) باشد نمایش داده می شود و قسمت W3EELSE\_STATUS نادیده گرفته می شود. اگر فعال نباشد، تنها قسمت W3EELSE\_STATUS نمایش داده می شود.

{W3EIF\_HARD\_DETAILS}
...

{/W3EIF\_HARD\_DETAILS}

{W3EELSE\_HARD\_DETAILS}
...

{/W3EELSE\_HARD\_DETAILS}

اگر قسمت Show details of hard disks در قسمت settings فعال باشد، هر چیزی که بین (W3EIF\_HARD\_DETAILS) و Show details of hard disks در نظر قرفته می شود. در غیر این صورت بلاک (W3EIF\_HARD\_DETAILS) در نظر گرفته می شود.

{W3E\_IMG\_PATH} •

مسير يوشه عكس ماژول است :

```
متن وضعیت سرویس:
                                     Power On
                                                0
                                     Power Off
                                                0
                                    Suspended
                                     UnKnown
                                                0
                         {W3E_POWER_STATE_COLOR}
                                 رنگ وضعیت سیستم (به ترتیب بالا)
                                           سبز
                                                0
                                           قرمز
                                               0
                                           ۰ آبی
                                          ۰ سفید
                                            {W3E_IP} •
   آی پی ست شده روی سرویس (اگر سرویس روشن باشد نمایش داده میشود)
                                         {W3E HOST} •
Hostnameست شده روی سرویس (اگر سرویس روشن باشد نمایش داده میشود)
                                            {W3E_OS}
                                سیستم عامل تنظیم شده در محصول
                                   {W3E_BOOT_TIME}
            زمان و تاریخ بوت ( اگر سرویس روشن باشد نمایش داده میشود)
                                       {W3E_UPTIME} •
  زمانی که سیستم روشن است ( اگر سرویس روشن باشد نمایش داده می شود)
```

{W3E\_POWER\_STATE\_TEXT}

{W3E\_CPU} •

ماکزیمی سقف مصرف cpu تعریف شده

```
{W3E_CPU_USAGE}
                           مقدار استفاده cpuدر عال عاضر ( • اگر سرویس غاموش باشد)
                                        {W3E_CPU_USAGE_PERCENT}
                            درصد استفاده cpu از ماکزیمه ( • اگر سرویس غاموش باشد)
                                                         \{W3E\_RAM\}
                                            ماکزیمی سقف مصرف ram تعریف شده
                                                 {W3E RAM USAGE}
                          مقدار استفاده ram در مال ماضر ( • اگر سرویس فاموش باشد)
                                       {W3E RAM USAGE PERCENT} •
                           درصد استفاده Ram از ماکزیمی ( ه اگر سرویس فاموش باشد)
                                                        {W3E SPACE} •
                     میزان فضای هارد تفصیص داده به کاربر (ه اگر سرویس فاموش باشد)
                                                  {W3E FREE SPACE}
           میزان فضای خالی از هارد تخصیص داده شده به کاربر ( • اگر سرویس خاموش باشد)
                                                {W3E_SPACE_USAGE}
    میزان فضای استفاده شده از هارد تفصیص داده شده به کاربر ( • اگر سرویس فاموش باشد)
                                      {W3E_SPACE_USAGE_PERCENT}
درصد میزان فضای استفاده شده از هارد تفصیص داده شده به کاربر ( • اگر سرویس فاموش باشد)
```

نمایش تعداد هارد های اضافه شده به سرویس

{W3E HARD NUMS}

VMID ( آیدی داده شده توسط vmware به سرویس)

{W3E\_VMID} •

```
{W3E_ONVMWARE_OS} •
                                                   ناه فلاصه سیستم عامل را که vmware بدست می آورد، نمایش می دهد.
                                                                  {W3E_ONVMWARE_FULLNAME_OS} •
                                                   نام کامل سیستم عامل را که vmware بدست می آورد، نمایش می دهد.
                                                                             قالب نمایش دکمه های تغییر وضعیت
                     شما می توانید قسمت Powerکه به کاربر نمایش داده میشود را شفصی سازی کنید. برای اینکار کافی است فایل :
WHMCS_ROOT/modules/servers/w3esxi/tpl/clientarea_power.tpl
                                                                     این فایل ماوی کدهای HTMLوکدهای فاصی است.
                                                                         شرم این کدهای خاص در پایین آمده است :
                                                                              {W3E_IMG_PATH} •
                                                                                   مسير يوشه عكس ماژول است :
modules/servers/w3esxi/images/
                                                                         {W3E_POWER_ON_URL} •
                                                                                   لینک POWER ONکردن سیستم
                                                                        {W3E_POWER_OFF_URL} •
                                                                                 لینک POWER OFF کردن سیستی
```

{W3E\_NOW}

ز*مان فعلی سرور را نمایش می دهد*.

```
{W3E_RESET_URL} •
```

لینک RESET کردن سیستی

{W3E\_SHUTDOWN\_URL} •

لینک SHUTDOWN OSکردن سیسته

{W3E\_REBOOT\_URL} •

لینکREBOOT OS کردن سیسته

# Thank You ALI BORHANI



BORHANI.WS WAREZ-HOST.ir