Microsoft Windows 2022 Tutorial

Langkah demi langkah

Untuk isteri saya yang penyayang, yang lebih daripada 20 tahun terus memberikan saya kasih sayang dan galakan walaupun saya tidak layak.

Pengakuan

Tiada buku ditulis sendirian. Sebaliknya, terdapat ramai orang yang memberi galakkan dan bekerja di belakang tabir untuk membantu menghasilkan buku yang terbaik. Saya bersyukur dan terima kasih di atas kerja keras yang dilakukan di belakang tabir oleh beberapa orang. Semua memberikan bantuan dan kerjasama yang amat besar membantu menghasilkan buku ini. Saya berterima kasih kepada mereka semua.

Mengenai Pengarang

Zulfadli Mohd Saad telah mengajar konsep rangkaian Microsoft sejak zaman DOS dan telah mengajar pelbagai topik lain sejak bertahun-tahun sebelum itu. Beliau adalah Jurulatih Pertandingan Kemahiran Malaysia untuk bidang IT PC/Network Support sejak tahun 2003 dan Hakim Pertandingan Kemahiran Malaysia untuk bidang IT Network Systems Administration serta memegang pelbagai persijilan, termasuk Certified Ethical Hacker, National Industrial Specialist (IT02-00 Information & Communication Technology), National Industrial Specialist Instructor (IT02-00 Information & Communication Technology), Certificate of Excellent MySkills-ASEAN 2009 (IT PC/Network Support), Diploma of Excellent MySkills 2008 (IT PC/Network Support), Pingat Gangsa MySkills 2010 2010 (IT PC/Network Support), CompTIA Network+ dan CompTIA Server+.

Zulfadli telah membangunkan beberapa video kursus latihan serta telah menulis dan mengarang beberapa buah buku teknikal untuk Majlis Amanah Rakyat (MARA). Beliau mempunyai semangat tinggi dalam pengajaran dan senang berkongsi pengetahuan di dalam kelas seperti mana yang dia lakukan melalui buku.

Beliau kini bekerja sepenuh masa sebagai pengajar di sebuah kolej tempatan (Kolej Kemahiran Tinggi MARA) mengajar kursus Network Administration System. Beliau juga mengadakan pelbagai latihan teknikal kepada kakitangan kerajaan dan swasta dalam menyokong operasi rangkaian pusat sokongan.

Zulfadli tinggal bersama isteri dan lima anaknya di Melaka, tetapi kebanyakan hujung minggu mereka tidak boleh dijumpai kerana mereka sentiasa mengembara. Dia mendapati bahawa mengkonfigurasi rangkaian adalah mudah berbanding membina rumah yang baik dan keluarga yang bahagia, tetapi dia masih tidak berputus asa lagi.

Table Of Contents


	Title	Page
	Network Diagram	6
Exercise 1	Initial Configuration	7
Exercise 2	Installing And Configuring DNS	9
Exercise 3	Installing Active Directory	12
Exercise 4	Creating Organization Units And Users	14
Exercise 5	Configuring Client Computer	18
Exercise 6	Viewing Computers In Active Directory	20
Exercise 7	Delegating Management Of Users	22
Exercise 8	Exploring Group Scopes and Types	24
Exercise 9	Creating And Applying Group Policies	26
Exercise 10	Creating And Sharing Resources	28

Table Of Contents

	Title	Page
Exercise 11	Home Directories	32
Exercise 12	Disk Quotas	35
Exercise 13	Installing And Configuring Printer	37
Exercise 14	Installing And Configuring DHCP Server	39
Exercise 15	Installing And Configuring Web Server	41
Exercise 16	Installing And Configuring FTP Server	44
Exercise 17	Mail Server	64
Exercise 18	Server Backup and Restore	49
Exercise 19	Computer Management	56
Exercise 20	Safe Mode	59
Exercise 21	Active Directory Service Repair Mode	61
Exercise 22	NTP Server	88

Each Computer is configure as

Subnet Mask : 255.255.255.0 : 10.10.**SN**.1



Sila rujuk jadual berikut untuk konfigurasi komputer server:

Name of This Computer	server SN
User Name	Administrator
Password	Pa\$\$w0rd
Name of Organization	MARA
Role of This Computer	Server
Name of Installer	Administrator
Domain Name	myserver SN .tvet.my
TCP/IP Address	10.10. SN .10
TCP/IP Subnet mask	255.255.255.0
TCP/IP Gateway	10.10. SN .1
Preferred DNS server	10.10. SN.NomborServer

Nota: **SN** = Nombor Station

Latihan1: Konfigurasi Asas

1.1 Tukar Time Zone

- 1. Klik Date and Time di bahagian kanan bawah desktop
- 2. Klik Change date and time setting...
- 3. Pada tab Date and Time, klik Change time zone...
- 4. Pilih (UTC+08:00) Kuala Lumpur, Singapore dan klik OK
- 5. Klik Change date and time... betulkan tarikh dan masa kemudian klik OK
- 6. Klik OK untuk keluar

1.2 Configure Network

- 1. Klik kanan pada ikon network di bahagian kanan bawah desktop
- 2. Pilih Open Network and Sharing Center
- 3. Klik perkataan Ethernet bersebelah perkataan Connections:
- 4. Klik butang Properties
- 5. Pilih Internet Protocol Version 4 (TCP/IPV4) dan klik butang Properties
- 6. Konfigur IP address seperti jadual berikut:

Tips:

Use the following IP address:

IP address : 10.10.**SN**.10 (server station number)

: 255.255.255.0 Subnet mask

Default gateway : 10.10. SN. ISIP (internet server IP address)

Use the following DNS server address:

Preferred DNS server : 10 . 10 . SN . DNS (1st DNS server IP address) : ____. ____ (2nd DNS server IP address) Alternate DNS server

- 7. Clik butang **Advanced**.
- 8. Pilih tab DNS taip myserver SNtvet.my pada kotak DNS suffix for this connection:
- 9. Tick kotak Use this connection's DNS suffix in DNS registration
- 10. Klik **OK**
- 11. Klik **OK** lagi
- 12. Klik Close
- 13. Klik **Close** untuk tutup Ethernet Status window.
- 14. Tutup Network and Sharing Center

1.3 Tukar Computer Name

- 1. Klik File Explorer.
- 2. Klik kanan di atas This PC, pilih Properties
- 3. Klik perkataan Change settings.
- 4. Klik butang Change...
- 5. Taip nama server di dalam kotak Computer name: server SN dan klik OK
- 6. Klik **OK** pada pesanan peringatan yang dipaparkan.
- 7. Klik butang Close pada tetingkap System Properties
- 8. Klik **Restart Now** reboot komputer.

Latihan 2: Installasi dan Konfigurasi Domain Name System (DNS)

- 2.1 Installasi Domain Name System (DNS) Services Role
 - 1. Pastikan login ke server sebagai Administrator.
 - 2. Buka Server Manager
 - 3. Klik Add roles and features
 - 4. Klik Next
 - 5. Klik Next
 - 6. Klik Next
 - 7. Tik kotak **DNS Server** dan klik **Add Features** di tetingkap Add Roles and Features Wizard.
 - 8. Klik Next
 - 9. Klik Next
 - 10. Klik Next
 - 11. Klik Install
 - 12. Setelah selesai installasi, klik butang Close

2.2 Konfigur Domain Name System (DNS)

- 1. Pastikan login ke server sebagai Administrator
- 2. Buka Server Manager
- 3. Di Menu bar, klik Tools dan pilih DNS.
- 4. Klik berganda di atas ikon server.
- 5. Konfigur Forware Lookup Zones
 - 5.1 Klik di atas folder Forware Lookup Zones dan klik kanan di atasnya
 - 5.2 Pilih **New Zones...**
 - 5.3 Klik Next
 - 5.4 Pilih **Primary zone** dan klik **Next**
 - 5.5 Masukkan nama domain anda di dalam kotak **Zone name:** (di dalam contoh ini saya menggunakan myserver *SN*.tvet.my, *SN* adalah numbor station saya)
 - 5.6 Setelah selesai masukkan nama zone, klik butang Next
 - 5.7 Klik butang Next untuk zone file
 - 5.8 Pilih "Allow both nonsecure and secure dynamic updates" dan klik Next
 - 5.9 Klik butang **Finish** untuk tutup wizard.
- 6. Konfigur Forware Lookup Zones Host
 - 6.1 Klik berganda di atas folder Forware Lookup Zones
 - 6.2 Klik kanan myserver SN.tvet.my pilih New Host (A or AAAA)...
 - 6.3 Masukkan IP address untuk DNS server (myserver SN.tvet.my) dan klik butang **Add Host**
 - 6.4 Klik butang **OK**
 - 6.5 Klik butang **Done** untuk keluar daripada wizard. Setelah selesai konfigur Forware Lookup Zones, semak myserver *SN*.tvet.my mesti mempunyai minimum tiga(3) jenis rekod sumber iaitu (SOA), (NS) and (A).
- 7. Konfigur Reverse Lookup Zones
 - 7.1 Klik di atas folder Reverse Lookup Zones dan klik kanan di atasnya

- 7.2 Pilih New Zones...
- 7.3 Klik **Next**
- 7.4 Pilih **Primary zone** dan klik **Next**
- 7.5 Pilih IPv4 Reverse Lookup Zone dan klik Next
- 7.6 Masukkan 3 octet terawal daripada IP address untuk network server domain anda.
- 7.7 Klik Next
- 7.8 Klik **Next** untuk reverse zone file
- 7.9 Pilih "Allow both nonsecure and secure dynamic updates" dan klik Next
- 7.10 Klik butang **Finish** untuk tutup wizard.
- 8. Konfigur Reverse Lookup Zones New Pointer (PTR)
 - 8.1 Klik berganda di atas folder Reverse Lookup Zones
 - 8.2 Klik kanan folder SN.10.10.in-addr.arpa dan pilih New Pointer (PTR)...
 - 8.3 Masukkan IP address server anda
 - 8.4 Klik butang Browse...
 - 8.5 Klik berganda ikon server
 - 8.6 Klik berganda folder Forward Lookup Zones
 - 8.7 Klik berganda domain anda
 - 8.8 Klik berganda rekod Host (A)
 - 8.9 Klik **Next** untuk mewujudkan pointer baharu. Setelah selesai konfigur Forware Lookup Zones, semak myserver*SN*.tvet.my mesti mempunyai minimum tiga(3) jenis rekod sumber iaitu (SOA), (NS) and (PTR).
 - 8.10 Tutup DNS Manager window
- 9. Menguji Server DNS
 - 9.1 Tekan kekunci Windows+R serentak
 - 9.2 Taip **nslookup** dan klik butang **OK**
 - 9.3 Default server name dan IP address DNS server akan dipaparkan

Default Server: myserver1.tvet.my

Address: 10.10.SN.10

9.4 Masukkan nama domain (myserver SN.tvet.my) untuk menguji forward lookup

Default Server: myserver1.tvet.my

Address: 10.10.SN.10

> myserver1.tvet.my

9.5 Tekan kekunci ENTER. Anda akan dapat keputusan seperti berikut yang menunjukkan bahawa forward lookup zone anda dikonfigur dengan betul dan beropasi dengan baik:

> myserver1.tvet.my

Server : myserver1.tvet.my Address : 10.10.SN.10

Name : myserver1.tvet.my Address : 10.10.SN.10 9.6 Untuk menguji reverse lookup zone, taipkan nombor IP address domain server anda dan tekan kekunci ENTER

> 10.10.SN.10

Anda akan mendapat jawapan seperti berikut

> 10.10.SN.10

Server : myserver1.tvet.my Address : 10.10.SN.10

Name : myserver1.tvet.my Address : 10.10.SN.10

9.7 Tahniah! DNS server anda telah dikonfigurasi dengan jayanya. Tutup tetingkap command prompt.

Latihan 3: Installasi dan Konfigurasi Active Directory Domain Services

3.1 Installasi Active Directory Domain Services Role

- 1. Pastikan login ke server sebagai Administrator.
- 2. Buka Server Manager
- 3. Klik Add roles and features
- 4. Klik Next
- 5. Klik Next
- 6. Klik Next
- 7. Tik kotak **Active Directory Domain Services** dan klik **Add Features** di tetingkap Add Roles and Features Wizard.
- 8. Klik Next
- 9. Klik Next
- 10. Klik Next
- 11. Klik Install
- 12. Setelah selesai installasi, klik butang Close

3.2 Installasi Active Directory Domain Services

- 1. Pastikan login ke server sebagai **Administrator**
- 2. Buka Server Manager
- 3. Di Menu bar, klik ikon bendera dan klik perkataan Promote this server to a domain controller.
- 4. Pilih Add a new forest.
- 5. Taip nama domain (myserver SN.tvet.my) di dalam kotak Root domain name:
- 6. Klik Next
- Masukkan password untuk Directory Services Restore Mode (DSRM) password dan klik Next.
- 8. Klik butang Change...
- 9. Masukkan username dan password Administrator server anda. Klik OK
- 10. Klik Next
- 11. Klik **Next** pada bahagian nama NetBIOS (anda boleh tukar nama ini, tetapi kebiasaannya biarkan nama seperti yang dicadangkan oleh sistem)
- 12. Klik Next
- 13. Klik Next
- 14. Klik **Install** (sistem akan restart selepas proses installasi)
- 15. Selepas restart, Login ke server sebagai Administrator
- 16. Semak konfigurasi rangkaian
 - 16.1 Klik kanan pada ikon network di bahagian kanan bawah desktop
 - 16.2 Pilih Open Network and Sharing Center
 - 16.3 Klik perkataan Ethernet bersebelah perkataan Connections:
 - 16.4 Klik butang **Properties**
 - 16.5 Pilih Internet Protocol Version 4 (TCP/IPV4) dan klik butang Properties
 - 16.6 Konfigur IP address seperti jadual berikut:

Tips:

Use the following IP address:

: 10.10.**SN**.10 IP address (server station number)

: 255.255.255.0 Subnet mask

: 10.10.**SN.ISIP** Default gateway (internet server IP address)

Use the following DNS server address:

Preferred DNS server : 10 . 10 . **SN** . **DNS** (1st DNS server IP address) (2nd DNS server IP address) Alternate DNS server

- 16.7 Clik butang Advanced.
- Pilih tab DNS taip myserver SN.tvet.my pada kotak DNS suffix for 16.8 this connection:
- 16.9 Tick kotak Use this connection's DNS suffix in DNS registration
- 16.10 Klik **OK**
- 16.11 Klik **OK** lagi
- 16.12 Klik Close
- 16.13 Klik Close untuk tutup Ethernet Status window.
- 16.14 Tutup Network and Sharing Center

Latihan 4 : Mewujudkan Organizational Unit dan Pengguna

4.1 Mewujudkan Organizational Unit (OUs)

- 1. Pastikan login ke server sebagai **Administrator**
- 2. Buka Server Manager
- 3. Di Menu bar, klik Tools dan pilih Active Directory Users and Computers.
- 4. Klik ikon server (nama domain).
- 5. Di menu bar, click *Action > New > Organizational Unit*
- 6. Masukkan nama **Cawangan01** sebagai nama organizational unit baharu.
- 7. Uncheck Protect container from accidental deletion
- 8. Klik **OK**
- 9. Ulang langkah 4 sehingga 8 untuk mewujudkan organizational units **Cawangan02** and **Cawangan03**

4.2 Mewujudkan Pengguna (Users) di dalam Organizational Unit (OUs)

- 1. Klik **Cawanga01** OU untuk memilihnya.
- 2. Klik kanan Cawanga01 dan piliht New ▶ User
- 3. Masukkan maklumat pengguna baharu seperti berikut:

First Name	Last Name	Full Name	User logon name
Zul	Zcomby	Zul Zcomby	zul.zcomby

- 4. Klik Next
- 5. Gunakan maklumat berikut untuk bahagian password:

Password	User must change password at next logon	User cannot change password	Password never expires	Account is disabled
comby	TIDAK PILIH	PILIH	PILIH	TIDAK PILIH

- 6. Klik Next
- 7. Klik Finish
- 8. Sistem akan memaparkan amaran. Amaran ini dipaparkan kerana password anda todak memenuhi syarat dan polisi password yang ditetapkan. Klik **OK**
- 9. Klik Cancel untuk membatalkan proses mewujudkan pengguna baharu.
- 10. Konfigurasi polisi password
 - 10.1 Kembali ke Server Manager
 - 10.2 Di Menu bar, klik Tools dan pilih Group Policy Management
 - 10.3 Klik berganda Forest: myserver SN.tvet.my
 - 10.4 Klik berganda **Domains**
 - 10.5 Klik berganda myserver SN.tvet.my
 - 10.6 Klik **Default Domain Policy**
 - 10.7 Jika ada keluar sebarang amaran, klik OK
 - 10.8 Klik kanan Default Domain Policy dan pilih Edit...

- 10.9 Dibahagian Computer Configuration, klik berganda Policies
- 10.10 Klik berganda Windows Settings
- 10.11 Klik berganda Security Settings
- 10.12 Klik berganda Account Policies
- 10.13 Klik Password Policy
- 10.14 Klik berganda Password must meet complexity requirements
- 10.15 Pilih Disabled
- 10.16 Klik **OK**
- 10.17 Klik berganda Minimum password length
- 10.18 Tukar nilai No password required kepada 1
- 10.19 Klik **OK**
- 10.20 Tutup semua window dan **RESTART** server anda.
- 11. Selepas restart, login semula server sebagai **Administrator** dan cuba mewujudkan semula pengguna **Zul Zcomby**.
 - 11.1 Buka Server Manager
 - 11.2 Di Menu bar, klik **Tools** dan pilih **Active Directory Users and Computers**
 - 11.3 Klik berganda myserver SN.tvet.my
 - 11.4 Klik Cawanga01 OU untuk memilihnya
 - 11.5 Klik kanan Cawanga01 dan piliht New ▶ User
 - 11.6 Masukkan maklumat pengguna baharu seperti berikut:

First Name	Last Name	Full Name	User logon name
Zul	Zcomby	Zul Zcomby	zul.zcomby

- 11.7 Klik Next
- 11.8 Gunakan maklumat berikut untuk bahagian password:

Password	User must change password at next logon	User cannot change password	Password never expires	Account is disabled
comby	TIDAK PILIH	PILIH	PILIH	TIDAK PILIH

- 11.9 Klik Next
- 11.10 Klik Finish
- 12. Sekarang wujudkan pengguna **Ocah** di **Cawangan01** OU menggunakan maklumat berikut:

First Name	Ocah		
Last Name	Blue		
Full Name	Ocah Blue		
User logon name ocah.blue			
Password ocah			
User cannot change password			
Password never expires			

13. Wujudkan pengguna berikut di Cawangan02 OU:

First Name	Ahmad		
Last Name	Akmal		
Full Name	Ahmad Akmal		
User logon name	zul.akmal		
Password akmal			
User cannot change password			
Password never expires			

14. Wujudkan pengguna berikut di Cawangan03 OU:

First Name	Ain		
Last Name	Syahmi		
Full Name	Ain Syahmi		
User logon name	ain.syahmi		
Password	ain		
User cannot change password			
Password never expires			

First Name	Ali	
Last Name	Uddin	
Full Name	Ahmad Aliuddin	
User logon name	ali.zul	
Password ali		
User cannot change password		
Password never expires		

First Name	Wan	
Last Name	Saad	
Full Name	Md Saad	
User logon name	wan.saad	
Password	masuri	
User must change password at next logon		
Account is disabled		

Perhatikan ada anak panah ke bawah pada ikon untuk pengguna Md Saad

, ini menunjukkan akaun pengguna tersebut **disabled**.

4.3 Memindahkan pengguna diantara Organizational Unit

- 15. Klik kanan pengguna Md Saad dan pilih Move...
- 16. Klik Cawangan01 sebagai destinasi OU baharu untuk pengguna Md Saad
- 17. Klik **OK**
- 18. Buka **Cawangan01** OU untuk pengesahan bahawa pengguna Md Saad telah menjadi ahli kepada **Cawangan01** OU.

4.4 Menambah maklumat pengguna

- 19. Klik berganda pengguna Md Saad.
- 20. Masukkan maklumat berikut:

Office	Integration
Telephone Number	012-5740157
E-Mail	wan.saad@myserverSN.tvet.my
Job Title (Organization)	Senior Instructor
Department	Computer Technology
Company	MARA

21. Setelah selesai, klik OK untuk keluar.

4.5 Menetapkan masa Logon pengguna

- 22. Klik berganda pengguna Md Saad
- 23. Klik tab Account
- 24. Klik butang Logon Hours
- 25. Pilih semua kawasan dan klik Logon Denied
- 26. Membenarkan pengguna logon hanya Isnin-Jumaat, 8:00 am 5:00 pm 26.1 Pilih kawasan Isnin-Jumaat, 8:00 am 5:00 pm
 - 26.2 Pilih Logon Permitted
 - 26.3 Klik **OK**
 - 26.4 Klik **OK** sekali lagi untuk keluar
- 27. Tutup semua tetingkap

Latihan 5 : Konfigur Komputer Pengguna

Sila rujuk jadual berikut untuk konfigurasi komputer pengguna:

Name of This Computer	Client10 SN
Local Account User Name	Client10
Password	Pa\$\$w0rd
Name of Organization	MARA
Role of This Computer	Client Workstation
Name of Installer	Administrator
Domain Name	sama nama dengan domain Server
TCP/IP Address	10.10. SN .1 SN
TCP/IP Subnet mask	255.255.255.0
TCP/IP Gateway	10.10. SN . ISIP
Preferred DNS server	10.10. SN. NomborServer

Nota : **SN** = Nombor Station

Gunakan nama domain yang sama seperti yang anda lakukan pada Server.

5.1 Konfigurasi rangkaian

- 1. Pastikan and berada di paparan **Desktop**
- 2. Klik kanan pada **ikon network** di bahagian kanan bawah desktop
- 3. Pilih Open Network and Sharing Center
- 4. Klik perkataan Ethernet bersebelah perkataan Connections:
- 5. Klik butang Properties
- 6. Pilih Internet Protocol Version 4 (TCP/IPV4) dan klik butang Properties
- 7. Konfigur IP address seperti jadual berikut:

Use the following	ng IP address:	
IP address	: 10.10. SN .1 SN	(client station number)
Subnet mask	: 255.255.255.0	
Default gateway	: 10.10. SN . ISIP	(server IP address)

Use the following DNS server address:

Preferred DNS server : 10 . 10 . SN . ServerNumber (1st server IP address)

Alternate DNS server : ___. ___. ___. ___. (2nd server IP address)

- 8. Klik butang OK.
- 9. Klik butang Close
- 10. Klik butang Close untuk tutup Ethernet Status window.
- 11. Tutup Network and Sharing Center

5.2 Joining Domain

- 12. Klik File Explorer
- 13. Klik kanan di atas This PC, pilih Properties
- 14. Klik perkataan Change settings
- 15. Klik butang Change...
- 16. Klik butang More...
- 17. Masukkan nama domain (myserver*SN*.tvet.my) pada bahagian Primary **DNS Suffix for This Computer:**
- 18. Klik butang **OK**.
- 19. Tukar nama komputer kepada CLIENT10SN
- 20. Di bahagian **Member of**, pilih **Domain**
- 21. Masukkan nama domain server (myserver SN.tvet.my)
- 22. Klik butang **OK**
- 23. Domain server anda akan meminta anda memasukkan username dan password. Masukkan salah satu username dan password pengguna yang anda wujudkan sebelum ini.
- 24. Klik butang OK
- 25. Jika anda dipaparkan pesanan "Computer Name Changes" **Welcome to the domain**"; bermaksud anda telah berjaya join domain server anda.
- 26. Klik butang **OK**
- 27. Klik butang OK
- 28. Klik butang Close
- 29. Klik butang **Restart Now** untuk restrat komputer anda.

Latihan 6: Paparkan Komputer di dalam Active Directory

6.1 Paparkan komputer dan server di dalam Active Directory

- 1. Pastikan login ke server sebagai **Administrator**
- 2. Buka Server Manager
- 3. Di Menu bar, klik Tools dan pilih Active Directory Users and Computers.
- 4. Klik berganda ikon server (nama domain).
- 5. Klik **Computers** OU

Anda akan dapat lihat CLIENT10SN tersenarai di dalam Computers OU.

6. Klik berganda **CLIENT10SN** untuk memaparkan *Properties*Anda boleh lihat maklumat umum berkaitan CLIENT10SN termasuk nama DNS dan fungsinya.

7. Klik pada tab Operating System

Di sini anda boleh mendapat maklumat berkaitan sistem operasi, versi dan service pack komputer pengguna.

- 8. Klik butang **OK** untuk tutup.
- 9. Klik Domain Controllers OU
- 10. Klik berganda **SERVERSN** untuk memaparkan *Properties*
- 11. Klik pada tab **Operating System**Di sini anda boleh mendapat maklumat berkaitan sistem operasi, versi dan service pack server anda.
- 12. Klik butang **OK** untuk tutup.
- 13. Tutup semua tetingkap.

6.2 Menggunakan akaun Local di komputer pengguna

- 14. Pastikan login ke komputer pengguna sebagai **local user** (CLIENT10SN \client10)
- 15. Tekan kekunci Ctrl+Alt+Delete serentak dan pilih Sign out

6.3 Menggunakan akaun Domain di komputer pengguna

- 16. Klik Other user
- 17. Pastikan login ke komputer pengguna sebagai **MYSERVER SMzul.zcomby** dan **comby** sebagai password
- 18. Tekan kekunci Ctrl+Alt+Delete serentak dan pilih Sign out

6.4 Melantik user sebagai Server Operator

- 1. Pastikan login ke server sebagai **Administrator**
- 2. Buka Server Manager
- 3. Di Menu bar, klik Tools dan pilih Active Directory Users and Computers.
- 4. Klik berganda ikon server (nama domain).
- 5. Klik Cawangan01

- 6. Klik berganda pengguna **Zul Zcomby**
- 7. Klik tab Member Of
- 8. Klik butang Add...
- 9. Klik butang Advanced...
- 10. Klik butang Find Now
- 11. Cari dan pilih kumpulan bernama Server Operators
- 12. Klik **OK**
- 13. Klik **OK**
- 14. Klik **OK**
- 15. Tutup semua tetingkap
- 16. Tekan kekunci Ctrl+Alt+Delete serentak dan pilih Sign out
- 17. Tekan kekunci Ctrl+Alt+Delete serentak
- 18. Klik Other user
- 19. Cuba login ke komputer pengguna sebagai **MYSERVER** *SM zul. zcomby* dan *comby* sebagai password.

Apa yang berlaku? Bolehkah anda masuk ke server? Tentunya tiada masaalah kerana zul.zcomby telah dilantik sebagai Server Operator

Latihan 7 : Membahagi Kuasa Mengurus Pengguna

7.1 Membahagi kawalan ke atas pengguna

- 1. Pastikan login ke server sebagai **Administrator**
- 2. Buka Server Manager
- 3. Di Menu bar, klik Tools dan pilih Active Directory Users and Computers.
- 4. Klik berganda ikon server (nama domain).
- 5. Klik kanan di atas Cawangan01 dan pilih Delegate Control...
- 6. Klik butang **Next**
- 7. Klik butang Add...
- 8. Klik butang Advanced...
- 9. Klik butang Find Now
- 10. Pilih pengguna Zul Zcomby
- 11. Klik butang **OK**
- 12. Klik butang **OK**
- 13. Klik butang **Next**
- 14. Pilih task berikut untuk diberi kuasa mengurus kepada pengguna Zul Zcomby:
 - ☑ Create, delete, and manage user accounts
 - Reset user password and force password change at next logon
 - ☑ Read all user information
 - ☑ Create, delete and manage groups
 - ✓ Modify the membership of a group
 - ☑ Manage Group Policy links
- 15. Klik butang Next
- 16. Klik butang Finish
- 17. Tekan kekunci Ctrl+Alt+Delete serentak dan pilih Sign out
- 18. Tekan kekunci **Ctrl+Alt+Delete** serentak
- 19. Klik Other user
- 20. Cuba login ke komputer pengguna sebagai **MYSERVERSMzul.zcomby** dan **comby** sebagai password.

7.1 Mengurus pengguna oleh server operator

- 21. Pastikan login ke server sebagai zul.zcomby
- 22. Buka Server Manager
- 23. Jika sistem minta menaip password Administrator, masukan user name **zul.zcomby** dan **comby** sebagai password. Ini adalah untuk tujuan rekod dan langkah keselamatan.
- 24. Di Menu bar, klik Tools dan pilih Active Directory Users and Computers.
- 25. Klik berganda ikon server (nama domain).
- 26. Klik Cawangan01
- 27. Klik berganda pengguna Ocah Blue
- 28. Klik tab **Account**
- 29. Klik butang **Logon Hours...**
- 30. Pilih semua kawasan dan klik Logon Denied

7.2 Tukar masa logon Ocah Blue kepada Isnin-Jumaat, 8:00am-5:00pm

- 31. Pilih kawasan Isnin-Jumaat, 8:00am-5:00pm
- 32. Pilih Logon Permitted
- 33. Klik butang **OK**
- 34. Klik butang **OK** sekali lagi untuk keluar.
- 35. Klik Cawangan03
- 36. Klik berganda pengguna Ain Syahmi
- 37. Sekarang cuba tukar waktu logon untuk Ain Syahmi.
 - 37.1 Klik tab Account
 - 37.2 Klik butang Logon Hours...
 - 37.3 Apa berlaku? Adakah anda Berjaya menukar waktu logon untuk pengguna ini?
 - 37.4 Klik **OK** dan tutup semua tetingkap.
- 38. Klik Cawangan01
- 39. Klik kanan **Ocah Blue** dan pilih **Reset Password...** (akan memaparkan tetingkap untuk menukar password dan pengguna Zul Zcomby mempunya kuasa untuk menukar password pengguna di dalam Cawangan01 OU.
- 40. Klik Cancel.
- 41. Tutup semua tetingkap.
- 42. Sign out server.

Latihan 8 : Group Scopes dan Jenis-jenisnya

Group Type	Scope
Domain Local	Membenarkan access akaun luar daripada domain sendiri. User accounts, Global groups dan Universal groups dari mana-mana domain di dalam forest yang sama, termasuk local groups dari domain yang sama.
Global	Membenarkan access User accounts dan global groups di dalam domain yang sama sahaja
Universal	Membenarkan access User accounts, global groups and universal groups dari mana-mana domain dari forest berlainan. Membolehkan access antara organisasi.

8.1 Mewujudkan Global group

- 1. Pastikan login ke server sebagai Administrator
- 2. Buka Server Manager
- 3. Di Menu bar, klik Tools dan pilih Active Directory Users and Computers.

8.1.1 Mewujudkan global group bernama Technical Support

- 4. Klik ikon server (nama domain).
- 5. Klik kanan di atas myserver SN.tvet.my, pilih New > Group
- 6. Taip **Technical Support** di dalam kotak **Group name**:
- 7. Pastikan bahagian Group scope diset kepada Global
- 8. Pastikan bahagian Group type diset kepada Security
- 9. Klik butang **OK**
- 10. Masukkan Ahmad Aliuddin sebagai ahli kepada Technical Support
 - 10.1 Klik berganda group **Technical Support**
 - 10.2 Klik tab Members
 - 10.3 Klik butang Add...
 - 10.4 Klik butang Advanced...
 - 10.5 Klik butang Find Now
 - 10.6 Pilih pengguna Ahmad Aliuddin
 - 10.7 Klik butang **OK**
 - 10.8 Klik butang **OK**
 - 10.9 Klik butang OK

8.1.2 Mewujudkan Domain Local group bernama Intranet Users

- 11. Klik ikon server (nama domain).
- 12. Klik kanan di atas myserver SN.tvet.my, pilih New > Group
- 13. Taip Intranet Users di dalam kotak Group name:
- 14. Pastikan bahagian Group scope diset kepada Domain Local
- 15. Pastikan bahagian Group type diset kepada Security
- 16. Klik butang **OK**

8.1.3 Masukkan group Technical Support (Global) sebagai ahli kepada group Intranet Users (Domain Local)

- 17. Klik berganda group **Technical Support**
- 18. Klik tab **Member Of**
- 19. Klik butang Add...
- 20. Klik butang Advanced...
- 21. Klik butang Find Now
- 22. Pilih group Intranet Users
- 23. Klik butang **OK**
- 24. Klik butang OK

Latihan 9 : Mewujudkan dan menggunakan Group Policy

9.1 Mewujudkan Group Policy

- 1. Pastikan login ke server sebagai **Administrator**
- 2. Buka Server Manager
- 3. Di Menu bar, klik Tools dan pilih Group Policy Management
- 4. Klik berganda Forest: myserver SN.tvet.my
- 5. Klik berganda **Domains**
- 6. Klik berganda myserver SN.tvet.my
- 7. Klik kanan di atas Cawangan01 OU dan pilih Create a GPO in this domain, and Link it here...
- 8. Tukar nama policy kepada Cawangan01 Group Policy
- 9. Klik butang **OK**
- 10. Klik berganda Cawangan01
- 11. Klik kanan di atas Cawangan01 Group Policy dan pilih Edit...
- 12. Klik berganda **User Configuration**
- 13. Klik berganda Policies
- 14. Klik berganda Administrative Templates
- 15. Klik Start Menu and Taskbar
- 16. Klik berganda Remove Clock from the system notification area
- 17. Pilih Enabled.
- 18. Klik butang **OK** (sekarang polisi dipaparkan sebagai Enabled)
- 19. Sekarang cuba konfigur tetapan berikut:

Remove the volume control icon - Enabled

20. Tutup Group Policy Management

9.2 Update Group Policy

- 21. Tekan kekunci Windows+R untuk membuka applikasi Run.
- 22. Taip gpupdate di dalam kotak Open:
- 23. Klik butang **OK**
- 24. Sign out server

9.3 Menguji Group Policy

25. Login ke computer pengguna sebagai pengguna **ocah.blue** dan **ocah** sebagai password.

Perhatikan disebelah kanan bawah. Masih adakah dipaparan masa dan tarikh? Masih adakah dipaparan ikon volume?

- 26. Sign out computer pengguna.
- 27. Sign out Server.

9.4 Membatalkan(Disabling) Group Policy

- 28. Pastikan login ke server sebagai Administrator
- 29. Buka Server Manager
- 30. Di Menu bar, klik Tools dan pilih Group Policy Management
- 31. Klik berganda Forest: myserver SN.tvet.my
- 32. Klik berganda **Domains**
- 33. Klik berganda myserver SN.tvet.my
- 34. Klik berganda Cawangan01 OU
- 35. Klik polisi Cawangan01 Group Policy
- 36. Jika ada keluar tetingkap amaran, klik butang OK
- 37. Klik kanan di atas Cawangan01 Group Policy dan pilih Link Enabled

Sekarang lihat di bahagian **Link Enabled**, status **Yes** telah bertukar kepada **No**.

- 38. Tutup tetingkap Group Policy Management
- 39. Update Group Policy
 - 39.1 Tekan kekunci Windows+R untuk membuka applikasi Run.
 - 39.2 Taip **gpupdate** di dalam kotak **Open:**
 - 39.3 Klik butang **OK**
 - 39.4 Sign out server

9.5 Mengesahkan bahawa Group Policy telah dibatalkan

40. Login ke computer pengguna sebagai pengguna **ocah.blue** dan **ocah** sebagai password.

Perhatikan disebelah kanan bawah. Adakah masa dan tarikh masih tiada? Adakah ikon volume masih tiada?

41. Sign out computer pengguna.

Latihan 10 : Mewujudkan dan Berkongsi Sumber

Persediaan awal

Masukkan Ocah Blue, Ahmad Akmal dan Ain Syahmi sebagai ahli kumpulan Intranet Users

- 1. Pastikan login ke server sebagai **Administrator**
- 2. Buka Server Manager
- 3. Di Menu bar, klik Tools dan pilih Active Directory Users and Computers.
- 4. Klik ikon server (nama domain).
- 5. Klik myserver SN.tvet.my
- 6. Klik berganda kumpulan Intranet Users
- 7. Klik tab Members
- 8. Masukkan **Ocah Blue** sebagai ahli kepada Intranet Users.
 - 8.1 Klik butang Add...
 - 8.2 Klik butang Advanced...
 - 8.3 Klik butang Find Now
 - 8.4 Pilih akaun pengguna Ocah Blue
 - 8.5 Klik butang **OK**
 - 8.6 Klik butang **OK**
- 9. Sekarang ulang langkah 8 untuk masukkan pengguna **Ahmad Akmal** dan **Ain Syahmi** sebagai ahli kepada kumpulan Intranet Users.
- 10. Klik butang **OK** untuk menamatkan aktiviti memasukkan ahli kepada kumpulan Intranet Users

10.1 Mewujudkan dan berkongsi sumber menggunakan File Explorer

- 1. Pastikan login ke server sebagai **Administrator**
- 2. Klik File Explorer
- 3. Klik berganda drive **D**
- 4. Wujudkan folder baharu bernama sementaraSN (SN adalah Nombor Station)
 - 4.1 Klik kanan di atas Local Disk (D):
 - 4.2 Pilih New > Folder
 - 4.3 Tukar nama folder kepada sementaraSN
 - 4.4 Tekan kekunci **ENTER**
- 5. Klik kanan di atas folder **sementara**SN
- 6. Pilih Properties
- 7. Klik tab **Sharing**.
- 8. Klik butang Advanced Sharing...
- 9. Pilih Share this folder
- 10. Tukar nama Share name: kepada Umum
- 11. Klik butang **Permissions**
- 12. Buang kumpulan Everyone
 - 12.1 Pilih kumpulan **Everyone**
 - 12.2 Klik butang **Remove**

- 13. Memasukkan kumpulan **Technical Support** dengan kebenaran Full Control
 - 13.1 Klik butang Add...
 - 13.2 Klik butang Advanced...
 - 13.3 Klik butang Find Now
 - 13.4 Pilih **Technical Support**
 - 13.5 Klik butang **OK**
 - 13.6 Klik butang **OK**
 - 13.7 Di baris perkataan Full Control, pilih kotak Allow

	Allow	Deny
Full Control	☑	

- 14. Ulang langkah 13 untuk memasukkan kumpulan **Intranet Users** dengan kebenaran **Read**
- 15. Setelah selesai konfigur kebenaran(Permission), klik butang **OK**
- 16. Klik butang **OK** untuk menutup tetingkap Advanced Sharing.
- 17. Klik butang Close untuk menutup tetingkap sementaraSN Properties
- 18. Sign out server.

10.2 Menguji perkongsian folder

- 19. Login ke computer pengguna sebagai pengguna **ali.zul** dan **ali** sebagai password
- 20. Klik File Explorer
- 21. Klik **Network**
- 22. Klik kanan di atas notis "Network discovery and file Click to change..." dan pilih Turn on network discovery and file sharing.
- 23. Masukkan user name dan password Administrator
- 24. Klik **Network** (jika tiada keluar apa-apa di ruangan sebelah kanan, klik kanan di kawasan kosong di ruangan kanan tersebut dan pilih **Refresh**
- 25. Klik berganda **SERVER***SN*
- 26. Klik berganda folder Umum
- 27. Cuba wujudkan satu text file.
 - 27.1 Klik kanan di kawasan kosong di ruangan kanan dan pilih **New > Text Document**

Berjayakah anda mewujudkan fail baharu?

- 28. Sign out komputer pengguna.
- 29. Login ke computer pengguna sebagai pengguna **ocah.blue** dan **ocah** sebagai password
- 30. Klik File Explorer
- 31. Klik Network
- 32. Klik berganda **SERVERSN**
- 33. Klik berganda folder Umum
- 34. Cuba wujudkan satu text file.
 - 34.1 Klik kanan di kawasan kosong di ruangan kanan dan pilih **New > Text Document**

Berjayakah anda mewujudkan fail baharu?

- 34.2 Tutup semua tetingkap.
- 35. Sign out komputer pengguna.

10.3 Mewujudkan Network Drive Mapping

- 36. Login ke computer pengguna sebagai pengguna **ali.zul** dan **ali** sebagai password
- 37. Klik File Explorer
- 38. Klik kanan di atas This PC dan pilih Map Network Drive
- 39. Pilih drive Z:
- 40. Klik butang Browse...
- 41. Klik Network
- 42. Klik berganda **SERVER***SN*
- 43. Pilih folder Umum
- 44. Klik **OK**
- 45. Pastikan kotak pilih Reconnect at sign-in dipilih
- 46. Klik **Finish**, File explorer baharu akan dibuka yang memaparkan kandungan folder **Umum**
- 47. Cuba wujudkan satu text file.
 - 47.1 Klik kanan di kawasan kosong di ruangan kanan dan pilih **New > Text Document**

Berjayakah anda mewujudkan fail baharu?

- 47.2 Tutup semua tetingkap
- 48. **Sign out** komputer pengguna.

10.4 Publishing a Shared Resource in Active Directory

- 49. Pastikan login ke server sebagai **Administrator**
- 50. Buka Server Manager
- 51. Di Menu bar, klik Tools dan pilih Active Directory Users and Computers.
- 52. Klik ikon server (nama domain).
- 53. Klik myserver SN.tvet.my
- 54. Klik kanan di atas myserver SN.tvet.my dan pilih New > Shared Folder
- 55. Taip **Biasa** di dalam kotak **Name:**
- 56. Taipkan laluan network untuk folder yang hendak di publish di dalam kotak Network path (contoh: \\SERVERSMUmum)
- 57. Klik **OK**
- 58. Shared folder yang baharu diwujudkan tadi akan dipaparkan di ruangan sebelah kiri tetingkap Active Directory.
- 59. Tutup semua tetingkap.

10.5 Mencari Shared Resource di dalam Active Directory

- 60. Login ke computer pengguna sebagai pengguna **ocah.blue** dan **ocah** sebagai password
- 61. Klik File Explorer
- 62. Klik Network
- 63. Di Menu bar, klik Network > Search active Directory
- 64. Di Find: drop box, pilih Shared Folders
- 65. Di **In:** drop box, pilih domain server anda (**myserver SN.tvet.my**)
- 66. Klik **Find Now**Shared folders yang dijumpai akan disenaraikan.
- 67. Klik kanan di atas shared folders Biasa dan pilih Map Network Drive
- 68. Pilih U: sebagai drive.
- 69. Pastikan kotak pilih Reconnect at sign-in dipilih
- 70. Klik Finish
- 71. Tutup semua tetingkap.
- 72. Klik File Explorer
- 73. Kini anda boleh lihat ada drive tambahan di bahagian bawah File Explorer.
- 74. Sign out komputer pengguna.

Latihan 11: Home Directories

11.1 Mewujudkan Sharing Folder

- 1. Pastikan login ke server sebagai Administrator
- 2. Klik File Explorer
- 3. Klik berganda drive D
- 4. Wujudkan folder baharu bernama **PenggunaSN** (SN adalah Nombor Station)
 - 4.1 Klik kanan di atas Local Disk (D):
 - 4.2 Pilih **New** > **Folder**
 - 4.3 Tukar nama folder kepada PenggunaSN
 - 4.4 Tekan kekunci ENTER
- 5. Klik kanan di atas folder **PenggunaSN**
- 6. Pilih **Properties**
- 7. Klik tab Sharing.
- 8. Klik butang Advanced Sharing...
- 9. Pilih Share this folder
- 10. Tukar nama Share name: kepada Pengguna

11.2 Set Sharing Folder Permissions

- 11. Klik butang **Permissions**
- 12. Buang kumpulan **Everyone**
 - 12.1 Pilih kumpulan **Everyone**
 - 12.2 Klik butang Remove
- 13. Memasukkan kumpulan **Ahmad Akmal** dengan kebenaran Full Control
 - 13.1 Klik butang Add...
 - 13.2 Klik butang **Advanced...**
 - 13.3 Klik butang **Find Now**
 - 13.4 Pilih Ahmad Akmal
 - 13.5 Klik butang **OK**
 - 13.6 Klik butang **OK**
 - 13.7 Di baris perkataan Full Control, pilih kotak Allow

	Allow	Deny
Full Control	\square	

- 14. Ulang langkah 13 untuk memasukkan kumpulan **Administrator** dengan kebenaran **Full Control**
- 15. Setelah selesai konfigur kebenaran(Permission), klik Security tab.
 - 15.1 Klik butang **Edit...**
 - 15.2 Klik butang Add...
 - 15.3 Klik butang Advanced...
 - 15.4 Klik butang Find Now
 - 15.5 Pilih Ahmad Akmal
 - 15.6 Klik butang **OK**
 - 15.7 Klik butang **OK**
 - 15.8 Di baris perkataan Full Control, pilih kotak Allow

Allow Deny
Full Control ☑

- 15.9 Klik butang **OK**
- 16. Klik butang **OK** untuk menutup tetingkap Advanced Sharing.
- 17. Klik butang Close untuk menutup tetingkap PenggunaSN Properties
- 18. Tutup semua tetingkap

11.3 Set User Home Directories

- 19. Pastikan login ke server sebagai Administrator
- 20. Buka **Server Manager**
- 21. Di Menu bar, klik **Tools** dan pilih **Active Directory Users and Computers**.
- 22. Klik ikon server (nama domain).
- 23. Klik myserver SN.tvet.my
- 24. Klik Cawangan02 OU
- 25. Klik kanan di atas pengguna Ahmad Akmal dan pilih Properties
- 26. Klik tab Profile
- 27. Dibahagian *Home folder*, pilih **Connect:**
- 28. Pilih T: sebagai drive
- 29. Taipkan laluan network untuk folder yang hendak di setkan sebagai *home folder* di dalam kotak **To:**

Nota: Pastikan user login name diletakkan diakhir laluan network (contoh: \\SERVERSMPengguna\zul.akmal)

- 30. Klik **OK**
- 31. Klik Cawangan02 OU dan klik butang Refresh
- 32. Tutup semua tetingkap
- 33. Sign out server.

11.4 Menguji Home Directories Pengguna

- 34. Login ke computer pengguna sebagai pengguna **zul.akmal** dan **akmal** sebagai password
- 35. Klik File Explorer

Perhatikan di bahagian bawah File Explorer ada satu drive tambahan.

- 36. Klik berganda **Network Drives** tersebut untuk membuka folder zul.akmal yang berada di server.
- 37. Cuba wujudkan satu text file.
 - 37.1 Klik kanan di kawasan kosong di ruangan kanan dan pilih **New > Text Document**

Berjayakah anda mewujudkan fail baharu? Jika berjaya, namakan file itu sebagai **Test**

37.2 Tutup semua tetingkap

38. Sign out komputer pengguna.

11.5 Memeriksa Home Directories Pengguna

- 39. Pastikan login ke server sebagai Administrator
- 40. Klik File Explorer
- 41. Klik berganda drive D
- 42. Klik berganda folder **PenggunaSN**
- 43. Anda boleh lihat folder zul.akmal wujud secara automatik. Klik folder zul.akmal

Perhatikan apakah kandungan di dalam folder zul.akmal? Sepatutnya akan ada satu fail Test.txt (yang diwujudkan daripada komputer pengguna).

44. Sign out server

Latihan 12: Disk Quotas

12.1 Installasi File Server Resource Manager Role

- 1. Pastikan login ke server sebagai Administrator.
- 2. Buka Server Manager
- 3. Klik Add roles and features
- 4. Klik Next
- 5. Klik Next
- 6. Klik Next
- 7. Klik File and Storage Services
- 8. Klik File and iSCSI Services
- 9. Tik kotak **File Server Resource Manager** dan klik **Add Features** di tetingkap Add Roles and Features Wizard.
- 10. Klik Next
- 11. Klik Next
- 12. Klik Install
- 13. Klik Close selepas selesai installasi.

12.2 Konfigur Disk Quotas (100 MB Limit)

- 14. Buka Server Manager
- 15. Di Menu bar, klik Tools dan pilih File Server Resource Manager
- 16. Klik berganda Quota Management
- 17. Klik Quotas
- 18. Klik kanan di atas Quotas dan pilih Create Quota...
- 19. Klik butang Browse...
- 20. Klik Local Disk (D:) > PenggunaSN
- 21. Klik **OK**
- 22. Pilih Auto apply template and create quotas on existing and new subfolders
- 23. Pilih 100 MB Limit di bahagian Derive properties from this quota template
- 24. Klik Create
- 25. Sign out server

12.3 Menguji Konfigurasi Quota

- 26. Login ke computer pengguna sebagai pengguna **zul.akmal** dan **akmal** sebagai password
- 27. Klik File Explorer
- 28. Klik This PC
- 29. Klik berganda Local Disk (C:)
- 30. Klik kanan di atas folder Windows dan pilih Copy
- 31. Klik This PC
- 32. Klik berganda network drive T
- 33. Klik kanan di ruang kosong di dalam drive T dan pilih Paste

Apa yang berlaku?

Bolehkah anda copy keseluruhan folder?

34. Sistem akan mengeluarkan message memberitahu bahawa tidak cukup ruang untuk menyalin keseluruhan file.

Messange ini keluar kerana anda telah menetapkan ruang storan yang dibenarkan untuk pengguna tersebut hanya 100 MB sahaja.

- 35. Klik Cancel
- 36. Tutup semua tetingkap.
- 37. Sign out komputer pengguna.

Latihan 13: Installing and Configuring Printer

13.1 Installing Printer

- 1. Pastikan login ke server sebagai Administrator.
- 2. Buka File Explorer
- 3. Di bahagian Menu bar, klik Computer dan pilih Open Control Panel
- 4. Di bawah kategori Harware, klik perkataan Devices and Printer
- 5. Klik butang Add a printer
- 6. Klik perkataan The printer that I want isn't listed
- 7. Pilih Add a printer using a TCP/IP address or hostname
- 8. Klik Next
- 9. Masukkan nombor IP network printer (di dalam latihan ini IP address printer adalah 192.168.2.240)
- 10. Klik Next
- 11. Masukkan nama printer di dalam kotak **Printer name:**

Contoh

Printer name: HP Laserjet P3015 di Cisco 2

- 12. Klik Next
- 13. Masukkan maklumat lokasi printer di dalam kotak **Location**:
- 14. Masukkan comment di dalam kotak Comment:
- 15. Klik Next
- 16. Klik Finish (kini network printer telah disenaraikan di dalam senarai printer).

13.2 Daftarkan printer di dalam Active Directory

- 17. Klik kanan di atas ikon network printer yang baharu di install sebentar tadi.
- 18. Pilih **Printer Properties**
- 19. Pilih tab **Sharing**
- 20. Patikan pilihan List in the directory dipilih
 - ☑ List in the directory
- 21. Klik tab **Security**
- 22. Pastikan **Everyone** ada di dalam senarai **Group or user names:** dan **Permission** di set hanya Print Allow

Permission for Everyone	Allow	Deny
Print	\square	

- 23. Klik **OK**
- 24. Tutup semua tetingkap

13.3 Locating Printers using Active Directory

- 25. Buka Server Manager
- 26. Di Menu bar, klik Tools dan pilih Active Directory Users and Computers.
- 27. Klik myserver SN.tvet.my
- 28. Di Menu bar, klik Action dan pilih Find...
- 29. Di Find: drop box, pilih Printers
- 30. Di In: drop box, pilih domain server anda (myserver SN.tvet.my)
- 31. Klik Find Now

Printer yang dijumpai akan disenaraikan

- 32. Tutup Find Printers wizard
- 33. Tutup semua tetingkap
- 34. Sign out server

13.4 Accessing The Printer From The Client Computer

- 35. Login komputer pengguna sebagai ocah.blue
- 36. Pastikan berada pada paparan **Windows** bukan Desktop. Taip perkataan **printer**
- 37. Pilih Devices and Printers
- 38. Klik Add a printer
- 39. Klik perkataan The printer that I want isn't listed
- 40. Pilih Find a printer in the directory, based on location or feature
- 41. Klik Next

Printer yang dijumpai akan disenaraikan

- 42. Klik berganda printer yang hendak di pasang pada komputer pengguna
- 43. Klik Next
- 44. Klik **Finish** (kini network printer telah disenaraikan di dalam senarai printer).
- 45. Tutup semua tetingkap
- 46. Sign out komputer pengguna.

Latihan 14: Installing and Configuring DHCP Server

14.1 Installing DHCP role

- 1. Pastikan login ke server sebagai Administrator.
- 2. Buka Server Manager
- 3. Klik Add roles and features
- 4. Klik Next
- 5. Klik Next
- 6. Klik Next
- 7. Tik kotak **DHCP Server** dan klik **Add Features** di tetingkap Add Roles and Features Wizard.
- 8. Klik Next
- 9. Klik Next
- 10. Klik Next
- 11. Klik Install
- 12. Setelah selesai installasi, klik butang Close
- 13. Pastikan berada di **Server Manager**
- 14. Di Menu bar, klik ikon bendera dan klik perkataan Complete DHCP configuration
- 15. Klik Next
- 16. Klik Commit
- 17. Klik Close
- 18. Pastikan berada di Server Manager
- 19. Di Menu bar, klik Tools dan klik pilih DHCP
- 20. Klik berganda di atas ikon server myserver SN.tvet.my
- 21. Klik berganda ikon server IPv4
- 22. Klik kanan di atas ikon server IPv4 dan pilih New Scope...
- 23. Klik Next
- 24. Taip **DHCP 1-3** di ruangan Name: dan masukkan Description nama di dalam kotak Description:
- 25. Klik Next

26. Specifying IP Address Range

Kini kita akan konfigur DHCP service dan hadkan kepada 3 host sahaja.

Kita akan menggunakan maklumat berikut:

Start IP address : 10.10.**SN**. **Server Number**End IP address : 10.10.**SN**. **Server Number + 2**

27. Konfigur Length dan Subnet mask seperti berikut:

Length: 24

Subnet mask : 255.255.255.0

28. Klik Next

14.2 IP Address Exclusions (exclude server IP address)

- 29. Masukkan nombor IP server di dalam kotak Start IP address:
- 30. Klik Next
- 31. Set Limit to: kepada 8 jam sahaja
- 32. Klik Next
- 33. Pilih Yes, I want to configur there options now
- 34. Klik Next
- 35. Router(Default Gateway): Masukkan IP server di dalam kotak **IP address:** dan klik butang **Add**
- 36. Klik Next
- 37. Domain Name and DNS Servers: Pastikan IP server ada di dalam kotak IP address:

(Jika tiada, masukkan IP address server anda dan klik butang Add.)

- 38. Klik Next
- 39. WINS Servers: Masukkan IP server di dalam kotak **IP address:** dan klik butang **Add**
- 40. Klik Next
- 41. Pilih pilhan Yes, I want to activate this scope now
- 42. Klik Next
- 43. Klik Finish
- 44. Tutup DHCP Manger
- 45. Sign out server

14.3 Testing The DHCP Server

- 46. Login komputer pengguna sebagai Zul Zcomby
- 47. Pastikan and berada di paparan **Desktop**
- 48. Klik kanan pada ikon network di bahagian kanan bawah desktop
- 49. Pilih Open Network and Sharing Center
- 50. Klik perkataan **Ethernet** bersebelah perkataan Connections:
- 51. Klik butang Properties
- 52. Masukkan Administrator user name dan password
- 53. Pilih Internet Protocol Version 4 (TCP/Ipv4)
- 54. Klik butang Properties
- 55. Pilih pilihan Obtain an IP address automatically
- 56. Pilih pilihan Obtain DNS server address automatically
- 57. Klik **OK**

58. Klik Details...

Ini akan memaparkan IP address, subnet mask dan default gateway untuk ethernet adapter komputer pengguna.

Kini komputer pengguna telah di set untuk mendapatkan IP address daripada DHCP server.

- 59. Klik Close
- 60. Tutup semua tetingkap
- 61. Sign out komputer pengguna

Latihan 15: Installing and Configuring Web Server

15.1 Installing Internet Information Services (IIS) role

- 1. Pastikan login ke server sebagai Administrator.
- 2. Buka Server Manager
- 3. Klik Add roles and features
- 4. Klik Next
- 5. Klik Next
- 6. Klik Next
- 7. Tik kotak **Web Server (IIS)** dan klik **Add Features** di tetingkap Add Roles and Features Wizard.
- 8. Klik Next
- 9. Klik Next
- 10. Klik Next
- 11. Klik Install
- 12. Setelah selesai installasi, klik butang Close
- 13. Tutup semua tetingkap

15.2 Configuring Web Server - Use the default Web site

- 14. Buka **Server Manager**
- 15. Di Menu bar, klik **Tools** dan pilih **Internet Information Services (IIS) Manager**
- 16. Klik berganda SERVERSN dan klik Cancel jika dipaparkan sebarang message oleh sistem
- 17. Klik berganda Sites
- 18. Klik **Default Web Site**
- 19. Klik **Browse** *:**80 (hhtp)** yang berada disebelah kanan IIS Manager Sistem akan membuka Internet Explorer
 - 19.1 Pilih Use recommended security and compatibility settings
 - 19.2 Klik **OK**
 - 19.3 Anda boleh lihat di dalam kotak address bar di paparkan alamat http://localhost/
 - 19.4 Tutup Internet Explorer

15.2 View contents of the default Web folder

- 20. Di IIS Manager dan klik **Explore** di bahagian kanan IIS Manager
- 21. File Explorer yang memaparkan Default Web Folder akan dibuka. Hanya dua file sahaja yang ada di dalam folder ini C:\inetpub\wwwroot folder

iisstart.htm - HTML document iis-85.png - image file

22. Tutup File Explorer

15.3 Change the Default Web Folder

- 23. Di IIS Manager, klik **Default Web Site** dan klik **Basic Settings...** di bahagian kanan IIS Manager
- 24. Klik butang ... yang berada dihujung kotak Physical path:
- 25. Wujudkan folder baharu bernama mywebserver
 - 25.1 Pilih Local Disk (D:)
 - 25.2 Klik butang Make New Folder
 - 25.3 Tukar nama folder kepada mywebserver
 - 25.4 Klik **OK**
 - 25.5 Pastikan Physical path: adalah **D:\mywebserver**.
 - 25.6 Klik **OK**

15.4 Create a Simple Web page

- 26. Buka **Notepad** Editor
 - 26.1 Tekan kekunci Windows
 - 26.2 Taip Notepad
 - 26.3 Pilih Notepad daripada senarai yang dipaparkan
- 27. Taip teks berikut di dalam Notepad:
 - <html>
 - <head>
 - <title>Web Server</title>
 - </head>
 - <body>
 - <h1>Selamat Datang ke Web Server SN</h1>
 - </body>
 - </html>

28. Save dokumen sebagai index.htm.


28.1 Klik File dan pilih Save As



28.2 Pilih Local Disk (D:)

28.3 Klik berganda folder mywebserver

28.4 Pilih Save as type: All Files



- 28.5 Taipkan index.htm di dalam kotak File name:
- 28.6 Klik butang Save
- 29. Tutup Notepad Editor
- 30. Sign out server

15.5 Test the Web Server

- 31. Login komputer pengguna sebagai ocah.blue
- 32. Buka Internet Explorer
- 33. Di dalam kotak **Address**, taip in **http://myserver***SN*.tvet.my dan tekan kekunci ENTER

Webpage anda akan dipaparkan di dalam Internet Explorer

- 34. Tutup semua tetingkap.
- 35. Sign out komputer pengguna

Latihan 16: Installing and Configuring FTP Server

Persediaan awal

16.1 Wujudkan group FTPusers

- 1. Pastikan login ke server sebagai Administrator
- 2. Buka Server Manager
- 3. Di Menu bar, klik Tools dan pilih Active Directory Users and Computers.
- 4. Klik ikon server (nama domain)
- 5. Klik myserver SN.tvet.my
- 6. Klik kanan di atas myserver SN.tvet.my, pilih New > Group
- 7. Taip **FTPusers** di dalam kotak Group name:
- 8. Pastikan Global dipilih sebagai Group scope
- 9. Pastikan Security dipilih sebagai Group type
- 10. Klik **OK**
- 11. Klik berganda kumpulan **FTPusers** yang baharu diwujudkan
- 12. Klik tab Members
- 13. Klik **Add...**
- 14. Klik Advanced...
- 15. Klik Find Now
- 16. Pilih Ahmad Akmal dan klik OK
- 17. Ulang langkah 14 sehingga 16 untuk memasukkan Zul Zcomby, Ocah Blue dan Ain Syahmi sebagai ahli kumpulan FTPusers
- 18. Klik **OK**
- 19. Klik **OK**
- 20. Tutup semua tetingkap

16.2 Wujudkan folder pengguna FTP server

- 21. Klik File Explorer
- 22. Klik berganda drive D
- 23. Wujudkan folder baharu bernama FTPusersSN (SN adalah Nombor Station)
 - 23.1 Klik kanan di atas Local Disk (D):
 - 23.2 Pilih New > Folder
 - 23.3 Tukar nama folder kepada FTPusersSN
 - 23.4 Tekan kekunci ENTER
- 24. Klik kanan di atas folder FTPusersSN
- 25. Pilih Properties
- 26. Klik tab Security.
- 27. Klik butang Edit...
- 28. Klik butang Add...
- 29. Klik butang Advanced...
- 30. Klik butang Find Now
- 31. Pilih kumpulan FTPusers
- 32. Klik **OK**
- 33. Klik **OK**
- 34. Pilih kumpulan **FTPusers**


35. Di baris perkataan Modify, pilih kotak Allow

Allow Deny
Modify ☑

- 36. Klik **OK**
- 37. Klik Close
- 38. Tutup semua tetingkap

16.3 Installing FTP role

- 1. Pastikan login ke server sebagai Administrator.
- 2. Buka Server Manager
- 3. Pilih Add roles and features




- 4. Klik Next
- 5. Pilih Role-based or feature-based installation dan klik Next



- 6. Klik Next
- 7. Klik Web Server (IIS)
- 8. Tik kotak FTP Server

9. Pilih FTP Service dan FTP Extensibility



- 10. Klik Next
- 11. Klik Next
- 12. Klik Install
- 13. Setelah selesai installasi, klik butang Close

16.4 Configuring FTP Server - Change the Default FTP Site Setting

- 14. Buka Server Manager
- 15. Di Menu bar, klik **Tools** dan pilih **Internet Information Services (IIS) Manager**
- Klik berganda SERVERSN dan klik NO jika dipaparkan sebarang message oleh sistem
- 17. Klik kanan di atas folder Sites dan pilih Add FTP Site...
- 18. Taip **FTP Users SN** di dalam kotak **FTP site name:**
- 19. Klik ... bersebelahan dengan kotak Physical path:
- 20. Klik Local Disk (D:)
- 21. Pilih folder FTPusersSN
- 22. Klik **OK**
- 23. Klik Next
- 24. Pilih IP address server anda di drop-down menu IP Address:
- 25. Pastikan 21 adalah nombor yang berada di dalam kotak Port:
- 26. Tik kotak pilihan Start FTP site automatically
- 27. Pilih No SSL untuk membina sambungan FTP tanpa sijil SSL
- 28. Klik Next
- 29. Pilih Basic sebagai Authentication
- 30. Pilih Specified roles or user groups di kotak Allow access to:
- 31. Taip ftpusers di dalam kotak kedua di bahagian Allow access to:

32. Pilih Read dan Write di bahagian Permission



- 33. Klik Finish
- 34. Kembali semula ke IIS Manager, klik FTP Users SN sites
- 35. Klik berganda FTP Authorization Rules
- 36. Klik Add Allow Rule...
- 37. Pastikan hanya perkara berikut dipilih:



- 38. Klik **OK**
- 39. Kembali semula ke **FTP Users***SN* sites (klik **FTP Users***SN* sites)
- 40. Klik berganda FTP Authentication, pilih Anonymous Authentication
- 41. Klik perkataan **Enable** (berada di ruangan sedelah kanan)
- 42. Pastikan Anonymous Authentication dan Basic Authentication berstatus Enabled
- 43. Kembali semula ke **FTP Users***SN* sites (klik **FTP Users***SN* sites)
- 44. Klik berganda FTP Firewall Support, set alamat IP server FTP Users SN.
- 45. Kembali semula ke **FTP Users***SN* sites (klik **FTP Users***SN* sites)
- 46. Di bawah ruangan **Action > Manage FTP Site**, klik **Restart** untuk restart FTP server.
- 45. Tutup Internet Information Services (IIS) Manager

16.5 Allow FTP traffic di dalam Firewall

- 46. Pastikan berada di Desktop.
- 47. Tekan kekunci Windows
- 48. Taip Control
- 49. Pilih Control Panel daripada senarai
- 50. Klik System and Security
- 51. Klik Windows Firewall
- 52. Klik Advanced settings
- 53. Klik Inbound Rules
- 54. Klik New Rules... (berada disebelah kanan atas)
- 55. Pilih Port
- 56. Klik Next
- 57. Pilih TCP
- 58. Pilih Specific local ports:
- 59. Taip 20, 21 di dalam kotak Specific local ports:
- 60. Klik Next
- 61. Pilih Allow the connection
- 62. Klik Next
- 63. Pilih semua pilihan (Domain, Private, Public)
- 64. Klik Next
- 65. Taip FTP Inbound
- 66. Klik Finish
- 67. Klik Outbound Rules
- 68. Ulang langkah 53 hingga 65 untuk mewujudkan Firewall rules untuk inbound
- 69. Restart server

16.6 Menguji FTP server

- 70. Login komputer pengguna sebagai ocah.blue
- 71. Buka File Explorer
- 72. Di dalam kotak **Address**, taip in **ftp://myserverSN.tvet.my** dan tekan kekunci ENTER
- 73. FTP site anda akan dipaparkan.
- 74. Cuba wujudkan folder baharu.

Bolehkah anda wujudkan folder baharu?

- 75. Di dalam kotak **Address**, taip in **ftp://zul.zcomby@myserver***SN*.tvet.my dan tekan kekunci ENTER
- 76. Masukkan password untuk pengguna Zul Zcomby dan klik Log On
- 77. Cuba wujudkan folder baharu.

Bolehkah anda wujudkan folder baharu?

78. Cuba copy dan paste file ke dalam FTP site.

Bolehkah anda paste file ke dalam FTP site?

- 79. Tutup semua tetingkap
- 80. Sign out komputer pengguna.

Latihan 17: Mail Server

hMailServer is a free and open source e-mail server for Windows. It is used by Internet service providers, businesses, governments, schools, and enthusiasts worldwide. It enables you to manage all of your email without having to rely on an Internet service provider (ISP). When compared to letting your ISP host your email, hMailServer provides more flexibility and security, as well as complete control over spam protection.

It supports the most popular e-mail protocols (IMAP, SMTP, and POP3) and can be easily integrated with many existing web mail systems. It provides flexible score-based spam protection and can be used in conjunction with your virus scanner to scan all incoming and outgoing email.

Martin Knafve initiated the hMailServer project in late 2002. It has since grown to become one of the most popular email servers for Windows. The goal has always been to create an easy-to-use email system with all of the essential features. The project began on SourceForge.net but later moved to its own website.

What are SMTP, POP3 and IMAP?

TCP/IP protocols for mail delivery typically involve SMTP, POP3, and IMAP. If you intend to set up an email server such as hMailServer, you must first understand what it is used for. Each protocol is simply a set of rules for communicating between computers.

SMTP

The acronym SMTP stands for Simple Mail Transfer Protocol. When email is delivered from an email client, such as Outlook Express, to an email server, or from one email server to another, SMTP is used. SMTP operates on port 25.

POP3

POP3 is an acronym that stands for Post Office Protocol. POP3 enables an email client to download emails from a server. Aside from download, the POP3 protocol is straightforward and limited in features. Its design presumes that the email client downloads all available email from the server, deletes it, and then disconnects. Port 110 is typically used by POP3.

IMAP


IMAP is an abbreviation for Internet Message Access Protocol. IMAP and POP3 have many similarities. It, as well is a protocol that can be used by an email client to download email from a server. IMAP, on the other hand, has far more features than POP3. The IMAP protocol allows users to keep their email on the server. Because all emails are stored on the server, IMAP requires more disc space and CPU resources than POP3. Port 143 is typically used by IMAP.

Prerequisites:


Download the latest hMailServer version at https://www.hmailserver.com/download . It is recommended that you download the latest stable version. This example use version hMailServer-5.6.9-B2602.exe.

17.1 Add Mail Exchanger record to DNS zone

- 1. Log on to the server as Administrator.
- 2. Open Server Manager
- 3. At Menu bar, click **Tools** and Select **DNS**.
- 4. Double click at server icon.
- 5. Click Forward Lookup Zones
- 6. Double click myserverSN.tvet.my
- 7. Right click at empty space and select New Mail Exchanger(MX)
- 8. Type mail in Host or child domain box
- At Fully qualified domain name (FQDN) of mail server click the Browse button
- 10. Double click at ServerSN
- 11. Double click at Forward Lookup Zones
- 12. Double click myserverSN.tvet.my
- 13. Double click (same as parent) Host(A) 10.10.SN.10
- 14. Click OK




- 15. Make sure new Mail Exchanger(MX) record exist
- 16. Right click at empty space and select Other New Records
- 17. Scroll down at **Select a resource type** and select **Text(TXT)**
- 18. Click Create Record



19. At Text field type the following script v=spf1 ipv4:10.10.SN.10 -all

20. Click OK




- 21. Click Done
- 22. Make sure new Text(TXT) record exist
- 23. Click myserverSN.tvet.my and click Refresh button.
- 24. Close DNS Manager.

17.2 Installing NET Framework 3.5


- 25. Open Server Manager
- 26. Click Add roles and features
- 27. Click Next
- 28. Click Next
- 29. Click Next
- 30. Click Next
- 31. Put a mark at .NET Framework 3.5 Features
- 32. Click Next
- 33. Click Specify and alternate source path
- 34. At source box type D:\sources\sxs, click OK
- 35. Click Install
- 36. After finish the installation, click Close button

17.3 Installing hMailServer


- 37. Open **File Explorer** and browse to the folder where the downloaded hMailServer setup file is stored.
- 38. Double-click on the downloaded file to launch the setup. Click **NEXT** on the Welcome window.




39. The next step is to read the license agreement. Select "I accept the agreement" and click **NEXT**.




40. Select the destination folder and click **NEXT**.




41. On the server, you should install all available components. Select all available components and click **NEXT**.



42. Select Use built-in database engine (Microsoft SQL Compact) and click NEXT.




43. Select which start menu folder you want to place the hMailServer icons in and click **NEXT**.




44. You need to provide the installation program with a main hMailServer password. The password can be anything you like as long as it's longer than 5 characters. You will need the password later on when performing server administration, so don't forget it. You only need to specify the password the first time you install hMailServer.


Enter a new password in the two text boxes. Enter **P@ssw0rd** in this example. **Don't use this password on a production server**. Click **NEXT** to continue.




45. Confirm that the settings are correct and then click **INSTALL** to do the installation.




46. Wait... The installation should take about 10-20 seconds.




47. After the installation complete, click **FINISH** button to exit setup.



48. The first thing which appears is the Connect window. This window allows you to connect to different hMailServer installations in your network. Normally, you will want to connect to localhost. Select **localhost**, tick **Automatically connect at start-up** option and click **Connect** button.




49. In the password window, enter your main hMailServer password and click OK.




17.4 Configure hMail server


- 50. Click **Domain** at left pane.
- 51. Click Add.




52. At domain box type your domain myserverSN.tvet.my (SN=Station number)




53. Click Save




54. Your domain will be added, click **Account** under your domain to add new email account.




- 55. Create two user account (zul.zcomby@myserverSN.tvet.my and ocah.blue@myserverSN. tvet.my)
 - 55.1 Click Add
 - 55.2 Enter **zul.zcomby** at address box and **comby** as password.
 - 55.3 Click Save.
 - 55.4 If warning massage appear, click Yes



- 56. Create second user account (ocah.blue@myserverSN.tvet.my)
 - 56.1 Click Account
 - 56.2 Click Add
 - 56.3 Enter **ocah.blue** at address box and **ocah** as password.
 - 56.4 Click Save
 - 56.5 If warning massage appear, click **Yes**




- 57. Double-click to expand Setting
- 58. Double-click to expand Protocols
- 59. Click SMTP
- 60. Click Delivery of e-mail tab
- 61. Add mail.myserverSN.tvet.my at local host name field, set Remote TCP/IP port to 25, click Save



62. Click Exit button to exit from configuration menu

17.5 Configure Firewall Inbound rule (Allow Port 25,110, 143 and 587)

- 63. OpenServer Manager
- 64. At menu bar, click **Tools** and select **Windows Defender Firewall with**Advanced Security
- 65. Click Inbound Rules
- 66. Click New Rules.
- 67. Select Port
- 68. Click Next
- 69. Select TCP
- 70. Select **Specific local ports**, and Type **25**, **110**, **143**, **587** in the text box.
- 71. Click Next



- 72. Select Allow the connection
- 73. Click Next
- 74. Select all rule (Domain, Private, Public)
- 75. Click Next
- 76. Type **Mail Server Ports** in name box



- 77. Click Finish
- 78. Restart server


Test Mail Server

17.6 Configure Outlook for ocah.blue@myserverSN.tvet.my at user computer

- 81. Login user computer as ocah.blue
- 82. Type **Outlook** at **Search box**
- 83. Select Outlook at the list shown




- 84. Click **Accept** to accept the license agreement.
- 85. Click Close
- 86. Click Advanced options and tick Let me set up my account manually
- 87. Verify ocah.blue@myserverSN.tvet.my email in the email address box, and click **Connect** button.




88. Click IMAP




- 89. Used the following settings for IMAP Account Settings: -
 - 89.1 Incoming mail server: myserverSN.tvet.my
 - 89.2 Outgoing mail server: myserverSN.tvet.my
 - 89.3 Click Next.



- 89.4 Enter **ocah** as ocah.blue password.
- 89.5 Click Connect.



- 89.6 Untick Set up Outlook Mobile on my phone, too.
- 89.7 Click Done button.



89.8 Click Done

- 90. Click Next
- 91. Make sure all tests completed successfully
- 92. Click Close
- 93. Click Finish

17.7 Sent Email to zul.zcomby@myserverSN.tvet.my

- 94. Click New Email
- 95. At To: field insert zul.zcomby@myserverSN.tvet.my
- 96. At Subject: field insert test email
- 97. At Massage: field insert Hi, please reply to this test email.
- 98. Click Send

17.8 Configure Outlook for zul.zcomby@myserverSN.tvet.my on server

- 99. Login Server as Administrator
- 100. At Search Windows
- 101. Type Outlook
- 102. Select **Outlook** at the list shown
- 103. Click Next
- 104. Click Next
- 105. Select Manual setup or additional server types
- 106. Click Next
- 107. Select POP or IMAP
- 108. Click Next
- 109. At POP and IMAP Account Settings used the following settings: -
 - 111.1 Your Name: zul
 - 111.2 Email Address: zul.zcomby@myserverSN.tvet.my
 - 111.3 Account Type: IMAP
 - 111.4 Incoming mail server:myserverSN.tvet.my
 - 111.5 Outgoing mail server: myserverSN.tvet.my
 - 111.6 User Name: zul.zcomby@myserverSN.tvet.my
 - 111.7 Password: lan
 - 111.8 Put a mark at Remember password
 - 111.9 Click at More Setting
 - 111.10 Click **Outgoing Server** tab
 - 111.11 Put a mark at My outgoing server (SMTP) requires authentication
 - 111.12 Click Advanced tab
 - 111.13 Set Incoming Server(IMAP) port = 143
 - 111.14 Set Outgoing Server(SMTP) port = 587
 - 111.15 At Root folder path type Inbox
 - 111.16 Click **OK**

- 110. Click Next
- 111. Make sure all tests completed successfully
- 112. Click Close
- 113. Click Finish

17.9 Check Email from leen@myserverSN.com

- 114. Click Inbox
- 115. Double click the new email from **norhazleen**
- 116. Make sure you got the email

You will get result as below:

Hi this is a test email

Conguratulation! You Mail Server has been successfully configured

Latihan 18: Server Backup Dan Restore

17.1 Installing Windows Server Backup role

- 1. Pastikan login ke server sebagai Administrator.
- 2. Buka Server Manager
- 3. Klik Add roles and features
- 4. Klik Next
- 5. Klik Next
- 6. Klik Next
- 7. Klik Next
- 8. Tik kotak Windows Server Backup.
- 9. Klik Next
- 10. Klik Install
- 11. Setelah selesai installasi, klik butang Close
- 12. Tutup semua tetingkap

17.2 Backup - Full Server Backup

- 13. Buka Server Manager
- 14. Di Menu bar, klik Tools dan pilih Windows Server Backup.
- 15. Klik berganda Windows Server Backup (Local)
- 16. Klik **Local Backup**
- 17. Klik Backup Once ...
- 18. Klik Different options
- 19. Klik Next
- 20. Pilih Full server (recommended)
- 21. Klik Next
- 22. Pilih Local drives
- 23. Klik Next
- 24. Pilih drive **D** sebagai **Backup destination**, tetapi pastikan drive **D** adalah format **NTFS**.
- 25. Klik Next
- 26. Jika keluar tetingkap memaklumkan bahawa drive D termasuk di dalam senarai backup dan bertanya samada mahu di keluarkan daripada senarai, klik butang **OK**
- 27. Jika keluar tetingkap memohon kepastian untuk simpan backup pada hard disk yang sama dengan system operasi, klik butang **YES**


Nota: Destinasi backup sebaik-baiknya adalah di hard disk berasingan daripada hard disk sistem operasi. Paling bagus, hard disk yang dikhaskan untuk menyimpan fail backup .

- 28. Klik butang **Backup**
- 29. Setelah selesai proses backup, klik butang Close.
- 30. Untuk kepastian samada server telah di backup ke destinasi yang ditetapkan, semak drive D:
 - 30.1 Buka File Explorer
 - 30.2 Klik **OK**
 - 30.3 Klik berganda Local Disk (D:)

30.4 Klik berganda folder WindowsImageBackup

30.5 Klik bergandaSERVERSN


Di dalam folder ini aka nada beberapa folder. Pastikan wujud folder bernama **Backup tahun-bulan-hari NomborSiriBackup**



30.6 Tutup semua tetingkap.

17.2 Restore Files and Folders

- 31. Buka **Server Manager**
- 32. Di Menu bar, klik **Tools** dan pilih **Windows Server Backup**.
- 33. Klik Recover...
- 34. Pilih This server
- 35. Klik Next
- 36. Recovery Wizard akan memaparkan semua backup yang ada di dalam server. Tarikh yang **bold** menunjukkan tarikh yang mempunyai backup. Pilih tarikh terkini yang mempunyai backup.




- 37. Klik Next
- 38. Pilih Files and folders untuk restore files and folders pilihan.
- 39. Klik Next
- 40. Browse folders atau files yang hendak di recover.


Mari kita cuba recover folder Common Files.

40.1 Pilih Common Files.

40.2 Klik Next



41. Pilih Original location dan Overwrite existing files with recovered files




- 42. Klik Next
- 43. Klik Recover untuk memulakan proses recovery
- 44. Setelah proses recovery selesai, klik butang Close
- 45. Tutup tetingkap Windows Server Backup.

17.3 Restore Volume

Latihan ini akan restore semua data drive C:

- 46. Masukkan DVD Windows Server 2022 ke dalam DVD drive.
- 47. Restart server.
- 48. Boot server menggunakan DVD Windows Server 2022




49. Language and Keyboard Options. Pilih Bahasa dan keyboard.



50. Klik Next.

51. Pilih Repair your computer untuk memulakan System Recovery Wizard



52. Pilih Troubleshoot



53. Pilih System Image Recovery




54. Pilih Windows Server 2022




55. Pilih Use the latest available backup (recommended)




- 56. Klik Next
- 57. Klik Next
- 58. Klik Finish untuk mula restore.



59. Klik Yes



60. Windows akan reboot secara automatic selepas selesai proses restoring. Logon ke server sebagai Administrator.




61. Sign out server.


Tahniah! Anda telah Berjaya restore Windows Server 2022

18.1 Memeriksa keadaan sistem fail di server


- 1. Pastikan login ke server sebagai Administrator.
- 2. Buka Server Manager
- 3. Di Menu bar, klik Tools dan pilih Computer Management.
- 4. Klik berganda **Disk Management**
- 5. Klik kanan di atas partition C: dan pilih Properties




6. Pilih tab Tools




7. Klik butang **Check** untuk memeriksa errors pada partition C:



8. Klik Scan drive



9. Klik Close setelah selesai.




- 10. Ulang langkah **5 sehingga 9** untuk memeriksa file system error partition **D**:
- 11. Setelah selesai, reboot server.

18.2 Defragmenting The File System

- 12. Pastikan login ke server sebagai Administrator.
- 13. Buka **Server Manager**
- 14. Di Menu bar, klik Tools dan pilih Computer Management.
- 15. Klik berganda **Disk Management**
- 16. Klik kanan di atas partition C: dan pilih Properties
- 17. Pilih tab Tools
- 18. Klik Optimize



19. Pilih drive C: dan klik butang Optimize



- 20. Ulang langkah 16 sehingga 19 untuk defrag drive D:
- 21. Setelah selesai semua proses defragmenter, klik butang Close
- 22. Tutup semua tetingkap.


- 1. Pastikan login ke server sebagai Administrator.
- 2. Restart server

19.1 Memasuki Safe Mode

Nota: Semasa server sedang restart, tekan kekunci **F8** berulang kali ketika skrin sedang memaparkan proses boot d bahagian bawah skrin.




3. Pilih Safe Mode dan tekan Enter.



4. Logon ke server sebagai **Administrator**



5. Semasa server berada di dalam safe mode, anda boleh Nampak perkataan **Safe Mode** di bahagian atas bucu sebelah kanan skrin.



Nota:

Safe mode menyediakan satu cara untuk pulih setelah memasang driver perkakasan yang tidak berfungsi dengan baik. Sebagai contoh, server administrator mungkin memasang kad grafik baru, instalasi driver kad grafik baharu tersebut telah menyebabkan paparan skrin tidak boleh berfungsi atau tidak berfungsi dengan baik. Untuk memulihkan daripada kemungkinan seperti itu, Windows Server 2022 menyediakan Safe mode.

6. Setelah selesai kerja-kerja membuang driver yang mengganggu sistem, restart server.

20.1 Memasuki Directory Services Repair Mode

- 1. Pastikan login ke server sebagai Administrator.
- 2. Restart server

Nota: Semasa server sedang restart, tekan kekunci **F8** berulang kali ketika skrin sedang memaparkan proses boot d bahagian bawah skrin.



3. Pilih Directory Services Repair Mode dan tekan Enter.


```
Advanced Boot Options
Choose Advanced Options for: Windows Server
(Use the arrow keys to highlight your choice.)
   Repair Your Computer
   Safe Mode
   Safe Mode with Networking
   Safe Mode with Command Prompt
   Enable Boot Logging
   Enable low-resolution video
   Last Known Good Configuration (advanced)
   Directory Services Repair Mode
   Debugging Mode
   Disable automatic restart on system failure
   Disable Driver Signature Enforcement
   Disable Early Launch Anti-Malware Driver
   Start Windows Normally
Description: Start Windows in Directory Services Repair Mode.
ENTER=Choose
                                                                   ESC=Cancel
```

4. Logon ke server sebagai .\Administrator tetapi menggunakan password Active Directory yang di set ketika proses instalasi Active Directory Services.



20.2 Backup Active Directory Service


- 5. Tekan kekunci Windows+R untuk membuka applikasi Run.
- 6. Taip cmd di dalam kotak Open:
- 7. Klik butang OK




8. Masuk ke folder C:\Windows\ntds

Taip command berikut:


8.1 cd\ dan tekan Enter



8.2 cd c:\windows\ntds dan tekan Enter.



8.3 dir/w dan tekan Enter



9. Backup Active Directory Service database dengan membuat salnan fail **ntds.dit** kepada fail baru bernama **ntdsbackup.dit**


Taip command berikut untuk membuat salinan fail ntds.dit:

copy ntds.dit ntdsbackup.dit

tekan Enter.

10. Untuk memastikan proses backup telah berjaya, taip command berikut:

dir/w dan tekan Enter




20.3 Create Active Directory Service Error

Di dalam latihan ini anda akan merosakkan Active Directory dengan memadam fail database Active Directory.

11. Delete fail **ntds.dit** dengan melaksanakan command berikut:

del ntds.dit

dan tekan Enter



12. Restart server.

Bolehkah anda logon ke server? Mengapa?


Masalah ini biasanya berlaku kerana server tidak menjumpai fail database Active Directory Service atau mungkin fail database Active Directory Service rosak. Di dalam latihan sebelum ini anda telah memadam (delete) fail database Active Directory Service (ntds.dit) untuk mewujudkan masalah ini.

13. Tekan CTRL + ALT + DELETE untuk restart server.

Nota: Semasa server sedang restart, tekan kekunci **F8** berulang kali ketika skrin sedang memaparkan proses boot d bahagian bawah skrin.



14. Pilih Directory Services Repair Mode dan tekan Enter.




20.4 Restore Active Directory Service

Di dalam laihan ini, anda akan restore semula Active Directory

15. Logon ke server sebagai .\Administrator tetapi menggunakan password Active Directory yang di set ketika proses instalasi Active Directory Services.



- 16. Tekan kekunci Windows+R untuk membuka applikasi Run.
- 17. Taip cmd di dalam kotak Open:
- 18. Klik butang **OK**



19. Masuk ke folder C:\Windows\ntds

Taip command berikut:

19.1 cd\ dan tekan Enter


```
Administrator: C:\Windows\system32\cmd.exe

Microsoft Windows [Version 6.3.9600]
(c) 2022 Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\Administrator.SERVER1>cd\

C:\>
```

19.2 cd c:\windows\ntds dan tekan Enter.




19.3 dir/w dan tekan Enter

20. Restore Active Directory Service database dengan membuat salnan fail **ntdsbackup.dit** kepada fail baru bernama **ntds.dit**

Taip command berikut untuk restore semula fail ntds.dit:


copy ntdsbackup.dit ntds.dit

tekan Enter.



21. Untuk memastikan proses restore telah berjaya, taip command berikut:

dir/w dan tekan Enter



22. Restart server.

Selepas selesai proses restart, bolehkah anda logon ke server?

23. Sign out server


Network Time Protocol (NTP) is a highly scalable internet protocol that determines the best time information and synchronizes accurate settings on a computer system. This guide explains how to set the time zone and configure NTP on a Windows Server.

21.1 Configure NTP


- 1. Logon to the server as Administrator.
- 2. Open the Run dialog window by pressing the **Windows key (WIN) + R** on your keyboard.
- 3. In the search bar, enter regedit and click OK to open Registry Editor.
- 4. Expand the registry navigation tree:

HKEY_LOCAL_MACHINE -> SYSTEM -> CurrentControlSet -> Services

- 5. Expand W32Time.
- 6. Click Config.
- 7. Select AnnounceFlags



8. Enter 5 in the Value data field.




9. Click **OK** to save changes.

21.2 Change the NTP Server (optional)

By default, the Microsoft set the NTP server to time.windows.com time server. If you want to use a different time server, you can change the value of the NtpServer parameter by following these steps.


- 10. In the left pane, click Parameters.
- 11. Double-click NtpServer




12. Change the value data field to your preferred value. For example, to sync with the Malaysia NTP pool, use:

my.pool.ntp.org

You can find a list of NTP Pool servers at the official website (https://support.ntp.org/Servers/NTPPoolServers > https://www.pool.ntp.org/zone/asia)



- 13. Expand **TimeProviders**.
- 14. Click NtpServer.
- 15. Double click **Enabled**, change the value data from 0 to 1.



- 16. Click **OK** to save changes.
- 17. Close the registry editor.

Value data:

1


18. Open the start menu, and search the keyword **services**.

Base

Hexadecimal


Decimal

OK



19. In the services window, scroll through the list, select **Windows Time**, right-click, and select **Restart** to apply NTP changes.


Cancel




20. Close all window.

21.3 Allow NTP port in Firewall


- 21. In Server Manager > Dashboard, click **Tools > Windows Defender Firewall with**Advanced Security.
- 22. Click Inbound Rules.> New Rule...



23. Select Rule Type as Port and press Next.



- 24. Set the Protocol as UDP
- 25. Set the Specific local ports as 123




- 26. Click **Next** button to continue.
- 27. Select Allow the connection as Action.




Action


Specify the action to be taken when a connection matches the conditions specified in the rule.




- 28. Click Next button to continue.
- 29. Select all (Domain, Private, Public) in profile section.



- 30. Click Next button to continue.
- 31. Set the rule name as NTP Server Port.
- 32. Write Allow NTP Server Port as description.



- 33. Click Finish button to continue.
- 34. Click **Refresh** button to update firewall rule.



35. Close Firewall window..

21.4 Configure NTP Client

- 36. Logon to client computer as user.
- 37. Run PowerShell with Admin Privilege.
- 38. Confirm current synchronization NTP Server with the command w32tm /query /source

```
Administrator: Windows PowerShell

PS C:\Windows\system32> w32tm /query /source

DC01.myserver21.tvet.my

PS C:\Windows\system32>
```

39. Restart Windows Time service with command Restart-Service w32Time

```
Administrator: Windows PowerShell

PS C:\Windows\system32> Restart-Service w32Time

PS C:\Windows\system32> ___
```

40. Re-sync manually with command w32tm /resync

```
Administrator: Windows PowerShell

PS C:\Windows\system32> w32tm /resync

Sending resync command to local computer

The command completed successfully.

PS C:\Windows\system32> ____
```

41. Verify status with command w32tm /query /status

Administrator: Windows PowerShell PS C:\Windows\system32> w32tm /query /status Leap Indicator: 0(no warning) Stratum: 2 (secondary reference - syncd by (S)NTP) Precision: -23 (119.209ns per tick) Root Delay: 0.0017879s Root Dispersion: 18.1094162s ReferenceId: 0x0A0A150A (source IP: 10.10.21.10) Last Successful Sync Time: 2/26/2023 11:00:17 AM Source: DC01.myserver21.tvet.my Poll Interval: 10 (1024s) PS C:\Windows\system32> ____

42. Close all window.

Microsoft Windows 2022 Tutorial

Langkah demi langkah