

章节导学


- ◆ 什么是计算机网络
- ◆ 计算机网络的分类
- ◆ 本章内容概览

什么是计算机网络

计算机网络主要由一些通用的、可编程的硬件互连而成,通过这些硬件,可以传送不同类型的数据,并且可以支持广泛和日益增长的应用。

- ◆ 计算机网络的不是软件概念,还包含硬件设备
- ◆ 计算机网络不仅仅是信息通信,还可以支持广泛的应用


计算机网络的分类



计算机网络的分类

分类	英文	范围	区域
广域网	WAN(Wide Area Network)	几十到几千公里	跨省、跨国
城域网	MAN(Metro. Area Network)	5KM-50KM	城市间
局域网	LAN(Local Area Network)	1KM以内	地区内

计算机网络的分类



本章内容概览

计算机网络概述



物理层



数据链路层

发展历史

网络拓扑

物理层概述

数据链路层概述

最大传输单元MTU

层次结构

性能指标

差错监测


以太网协议

心咚咚呛




计算机网络的发展简史

- ◆ 互联网的发展历史
- ◆ 中国互联网的发展简史






第一个阶段: 单个网络ARPANET



第二个阶段:三层结构互联网

计算机网络的发展简史

- ◆ ISP(Internet Service Provider): 网络服务提供商
- ◆ 中国电信、中国移动、中国联通等




第三个阶段:多层次ISP互联网

现代国际互联网的主要线路→

计算机网络的发展简史

- ◆ 互联网的发展历史
- ◆ 中国互联网的发展简史

中国互联网的发展简史



中国互联网的发展简史

中国电信互联网CHINANET

中国联通互联网UNINET

中国移动互联网CMNET

中国教育与科研计算机网CERNET

中国科学技术网CSTNET

中国互联网的发展简史

1996年,张朝阳创建搜狐

1997年,丁磊创建网易

1998年, 王志东创建新浪

1998年,马化腾、张志东创建腾讯

1999年,马云创建阿里巴巴

2000年,李彦宏创建百度

计算机网络的发展简史

- ◆ 互联网的发展历史
- ◆ 中国互联网的发展简史



计算机网络的层次结构

- ◆ 层次结构设计的基本原则
- ◆ OSI七层模型
- ◆ TCP/IP四层模型

层次结构设计的基本原则



分层实现不同的功能

层次结构设计的基本原则

网络应用数据

数据可靠通信

物理网络接入

视频、文件、游戏 数据错误、重复 光电等物理特性

层次结构设计的基本原则

- ◆ 各层之间是相互独立的
- ◆ 每一层要有足够的灵活性
- ◆ 各层之间完全解耦

计算机网络的层次结构

- ◆ 层次结构设计的基本原则
- ◆ OSI七层模型

OSI七层模型

为计算机用户提供接口和服务 应用层 表示层 数据处理 (编码解码、加密解密等) 管理 (建立、维护、重连) 通信会话 会话层 管理端到端的通信连接 传输层 网络层 数据路由(决定数据在网络的路径) 数据链路层 管理相邻节点之间的数据通信 物理层 数据通信的光电物理特性

OSI七层模型

- ◆ OSI欲成为全球计算机都遵循的标准
- ◆ OSI在市场化过程中困难重重,TCP/IP在全球范围成功运行
- ◆ OSI最终并没有成为广为使用的标准模型

OSI七层模型

- ◆ OSI的专家缺乏实际经验
- ◆ OSI标准制定周期过长,按OSI标准生产的设备无法及时进入市场
- ◆ OSI模型设计的并不合理,一些功能在多层中重复出现

计算机网络的层次结构

- ◆ 层次结构设计的基本原则
- ◆ OSI七层模型
- ◆ TCP/IP四层模型

TCP/IP四层模型



TCP/IP四层模型

计算机A

应用层

传输层

网络层

网络接口层

路由器

网络层

网络接口层

计算机B


应用层

传输层

网络层

网络接口层

TCP/IP四层模型



中间窄,两端大的沙漏形状


计算机网络的层次结构

- ◆ 层次结构设计的基本原则
- ◆ OSI七层模型
- ◆ TCP/IP四层模型





现代互联网的网络拓扑

- ◆ 边缘部分
- ◆ 核心部分




边缘部分: 家庭









- ◆ 接入设备数以亿计
- ◆ 网络连接错综复杂
- ◆ 网络覆盖边际全球







对等连接(P2P)模式

- ◆ 边缘部分
- ◆ 核心部分



	bit	Byte	КВ	МВ	GB	ТВ	РВ	EB
名字	比特位	字节	干字节	兆字节	吉字节	太字节	拍字节	艾字节
比例	-	8bits	1024B	1024KB	1024MB	1024GB	1024TB	1024PB
常见设备	门电路	-	寄存器	高速缓存	内存/硬盘	硬盘	云硬盘	数据仓库

速率: bps=bit/s

为什么电信拉的100M光纤,测试峰值速度只有12M每秒?

网络常用单位为(Mbps)

100M/s = 100Mbps = 100Mbit/s

100Mbit/s = (100/8)MB/s = 12.5MB/s

速率: bps=bit/s

发送时延

排队时延

传播时延

处理时延

时延

发送时延 = $\frac{$ 数据长度(bit)} 发送速率(bit/s)

受限于计算机网卡

时延

发送时延

传播时延 = $\frac{$ 传输路径距离}{ 传播速率(bit/s)

受限于传输介质

时延

传播时延

◆ 数据包在网络设备中等待被处理的时间

时延

排队时延

◆ 数据包到达设备或者目的机器被处理所需要的时间

时延

处理时延

总时延 = 发送时延 + 排队时延 + 传播时延 + 处理时延

时延

- ◆ RTT(Route-Trip Time)是评估网络质量的一项重要指标
- ◆ RTT表示的是数据报文在端到端通信中的来回一次的时间
- ◆ 通常使用ping命令查看RTT

往返时间RTT




物理层概述





物理层概述

- ◆ 物理层的作用
- ◆ 信道的基本概念
- ◆ 分用-复用技术


- ◆ 连接不同的物理设备
- ◆ 传输比特流







同轴电缆




光纤

红外线

无线

激光



比特流

机械特性

电气特性

功能特性

过程特性

物理特性

物理层概述

- ◆ 物理层的作用
- ◆ 信道的基本概念

◆ 信道是往一个方向传送信息的媒体

◆ 一条通信电路包含一个接收信道和一个发送信道



发送和接收会不会冲 突?冲突了怎么办?



- ◆ 单工通信信道
- ◆ 半双工通信信道
- ◆ 全双工通信信道

- ◆ 只能一个方向通信,没有反方向反馈的信道
- ◆ 有线电视、无线电收音机等等

单工通信信道

- ◆ 双方都可以发送和接收信息
- ◆ 不能双方同时发送, 也不能同时接收

半双工通信信道


◆ 双方都可以同时发送和接收信息

全双工通信信道


物理层概述

- ◆ 物理层的作用
- ◆ 信道的基本概念
- ◆ 分用-复用技术

分用-复用技术



分用-复用技术



分用-复用技术

频分复用

时分复用

波分复用

码分复用

物理层概述

- ◆ 物理层的作用
- ◆ 信道的基本概念
- ◆ 分用-复用技术



数据链路层概述



数据链路层概述

- ◆ 封装成帧
- ◆ 透明传输
- ◆ 差错监测

封装成帧

- ◆ "帧"是数据链路层数据的基本单位
- ◆ 发送端在网络层的一段数据前后添加特定标记形成"帧"
- ◆ 接收端根据前后特定标记识别出"帧"

物理层才不管你"帧"不"帧"

封装成帧



001010101001110110101010101010...10101010101010101010101010101

封装成帧

◆ 帧首部和尾部是特定的控制字符 (特定比特流)

SOH: 00000001

EOT: 00000100

数据里面恰好有 这些比特流咋办?



数据链路层概述

- ◆ 封装成帧
- ◆ 透明传输

- ◆ "透明"在计算机领域是非常重要的一个术语
- ◆ "一种实际存在的事物却又看起来不存在一样"
- ◆ "即是控制字符在帧数据中,但是要当做不存在的去处理"

◆ 帧首部和尾部是特定的控制字符 (特定比特流)

SOH: 00000001

EOT: 00000100

数据里面恰好有 这些比特流咋办?







- ◆ 编程语言中"\"一般为转义字符
- ◆ "\n" 、 "\t" 等控制字符
- **** "\\" \ "\\\"

数据链路层概述

- ◆ 封装成帧
- ◆ 透明传输
- ◆ 差错监测

差错监测

- ◆ 物理层只管传输比特流,无法控制是否出错
- ◆ 数据链路层负责起"差错监测"的工作

数据链路层概述

- ◆ 封装成帧
- ◆ 透明传输
- ◆ 差错监测



数据链路层的差错监测

- ◆ 奇偶校验码
- ◆ 循环冗余校验码CRC

奇偶校验码


$$0 + 0 + 1 + 1 + 0 + 0 + 1 + 0 = 3$$

$$0+0+1+1+1+0+1+0=4$$

$$0 + 0 + 0 + 1 + 0 + 0 + 1 + 0 = 2$$

奇偶校验码

奇偶校验码



数据链路层的差错监测

- ◆ 奇偶校验法
- ◆ 循环冗余校验码CRC

- ◆ 一种根据传输或保存的数据而产生固定位数校验码的方法
- ◆ 检测数据传输或者保存后可能出现的错误
- ◆ 生成的数字计算出来并且附加到数据后面

- ◆ 模 "2" 除法是二进制下的除法
- ◆ 与算术除法类似,但除法不借位,实际是"异或"操作

$$0 \text{ xor } 0 = 0$$

$$0 \text{ xor } 1 = 1$$

$$1 \text{ xor } 0 = 1$$

$$1 \text{ xor } 1 = 0$$

$$\begin{array}{c}
1 \\
1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\
1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\
\hline
1 & 1 & 1 & 1
\end{array}$$

模 "2" 除法

- ◆ 选定一个用于校验的多项式G(x),并在数据尾部添加r个0
- ◆ 将添加r个0后的数据, 使用模 "2" 除法除以多项式的位串
- ◆ 得到的余数填充在原数据r个0的位置得到可校验的位串

例子1:使用CRC计算101001的可校验位串。

$$G(x) = x^3 + x^2 + 1$$
 二 二 二进制位串: 1101, 最高阶为3
$$G(x) = 1 * x^3 + 1 * x^2 + 0 * x^1 + 1 * x^0$$

101001




101001000

◆ 选定一个用于校验的多项式G(x),并在数据尾部添加r个0

例子1:使用CRC计算101001的可校验位串。

◆ 将添加r个0后的数据,使用模 "2" 除法除以多项式的位串




例子1:使用CRC计算101001的可校验位串。

◆ 得到的余数填充在原数据r个0的位置得到可校验的位串

101001000



101001011



例子1:使用CRC计算101001的可校验位串。

接收端接收的数据除以G(x)的位串, 根据余数判断出错

例子2:使用CRC计算10110011的可校验位串。

$$G(x) = x^4 + x^3 + 1$$
 二进制位串: 11001, 最高阶为4

10110011



101100110000

◆ 选定一个用于校验的多项式G(x),并在数据尾部添加r个0

例子2:使用CRC计算10110011的可校验位串。

◆ 将添加r个0后的数据, 使

用模 "2" 除法除以多项

式的位串

11010100 11001 100110000

•••••

0100

101100110000



101100110100

- ◆ CRC的错误检测能力与位串的阶数r有关
- ◆ 数据链路层只进行数据的检测,不进行纠正

常用CRC(按照ITU-IEEE规范) [編輯]

多项式
x+1 (用途: 硬件, 也称为奇偶校验位)
x^5+x^3+x+1 (ITU G.704标准)
x^5+x^2+1 (用途: USB信令包)
$x^7 + x^3 + 1$ (用途: 通信系统)
x^8+x^2+x+1 (用途: ATM HEC, PMBUS (参见SMBUS org[1] $^{ extit{d}}$))
$x^8+x^7+x^3+x^2+1$ (用途: 1-Wire 总线)
$x^8+x^5+x^4+1$ (用途: 1-Wire bus)
$x^8 + x^7 + x^6 + x^4 + x^2 + 1$
$x^{10} + x^9 + x^5 + x^4 + x + 1$
$x^{12} + x^{11} + x^3 + x^2 + x + 1$ (用途: 通信系统)
参见Fletcher's checksum
$x^{16}+x^{12}+x^5+1$ (X25, V.41, Bluetooth, PPP, IrDA)
$x^{16}+x^{15}+x^2+1$ (用途: Modbus)
$x^{16}+x^{15}+x^{10}+x^3$ (用途: XMODEM协议)
参见Adler-32
参见IEEE 802.3

(四) 咚咚呢

数据链路层的差错监测

- ◆ 奇偶校验法
- ◆ 循环冗余校验码CRC



最大传输单元MTU

♦ MTU

◆ 路径MTU

MTU

- ◆ 最大传输单元MTU(Maximum Transmission Unit)
- ◆ 数据链路层的数据帧也不是无限大的



MTU

◆ 数据帧过大或过小都会影响传输的效率

总时延 = 发送时延 + 排队时延 + 传播时延 + 处理时延

以太网MTU一般为1500字节

最大传输单元MTU

- ◆ MTU
- ◆ 路径MTU

路径MTU




路径MTU由链路中MTU的最小值决定


最大传输单元MTU

♦ MTU

◆ 路径MTU









- ◆ MAC地址
- ◆ 以太网协议

MAC地址

- ◆ MAC地址(物理地址、硬件地址)
- ◆ 每一个设备都拥有唯一的MAC地址
- ◆ MAC地址共48位,使用十六进制表示

MAC地址

查看计算机的MAC地址→

30-B4-9E-ED-85-CA


- ◆ MAC地址
- ◆ 以太网协议

- ◆ 以太网(Ethernet)是一种使用广泛的局域网技术
- ◆ 以太网是一种应用于数据链路层的协议
- ◆ 使用以太网可以完成相邻设备的数据帧传输

目的 地址	源地址	类型		帧数据
6	6	2		46~1500
		类型 0800		IP数据报
			$0 \mu_I$	
		类型 0806	ARP请求/应答	PAD
		2	28	18
		类型 8035	RARP请求/应答	PAD
		2	28	18


MAC地址	硬件接口
31-B4-9E-ED-85-CA	接口1
32-B4-9E-ED-85-CB	接口2
33-B4-9E-ED-85-CC	接口4
•••	•••

MAC地址表




- ◆ 数据帧到达路由器,路由器取出前6字节
- ◆ 路由器匹配MAC地址表,找到对应的网络接口
- ◆ 路由器往该网络接口发送数据帧

MAC地址	硬件接口
Α	E1
В	E2
С	E3
•••	•••



- ◆ E检查MAC地址表,发现没有C的信息
- ◆ E将广播A的数据包到除A以外的端口
- ◆ E将收到来自B、C的回应,并将地址记录

MAC地址	硬件接口
Α	E1
В	E2
С	未知



F2

F3

E2

E3

• • •

D

F

• • •

В

• • •

学习网络层的内容→

- ◆ MAC地址
- ◆ 以太网协议

